






وڳيان ۽ ٽڪنيڪ

درجو ڏهون

(پاڻو I-)



پارٽيه سنوڌان

باب - چوٿون الف

بنيادي فرض

قلم 51A

بنيادي فرض : پارٽي جي هر هڪ ناگرڪ جو فرض آهي ته :

(الف) هو پارٽي جي سنوڌان کي مڃيندو، ان جي قومي جهنڊي، قومي تراني، آدرشن ۽ سنسٽا جي عزت ڪندو.

(ب) آدرش ويچارن، جن آزاديءَ جي لڙائيءَ لاءِ همٿايو ۽ اُتساهه ڦوڪيو، انهن جي سنڀال ۽ پوئواري ڪندو.

(ب) پارٽي جي ايڪٽا، اڪنڊتا ۽ سمپوريٽا جي رکشا ڪندو.

(پ) ديش جي حفاظت ڪندو ۽ وقت پوڻ تي ديش سڀوا ۾ ٽپي پوندو.

(پ) سڀني ماڻهن ۾ هڪ ايڪٽا جي پائون پئدا ڪندو، جيڪا ڌرم، پاشا، ڪيترواد جي پيداڻ کان پري هوندي. اهڙيون رسمون جيڪي عورت ذات خلاف هونديون، انهن جو بهشڪار ڪندو.

(ت) پارٽي جي جامع سنسڪرتي ۽ شاندار ورثي جي حفاظت ڪندو ۽ ملهه سمجهندو.

(ن) قدرتي ماحول جهڙوڪ جهنگل، ڍنڍون، نديون، جهنگلي-زندگي انهن جو بچاءُ ڪندو ۽ سڀني پراڻين لاءِ دردمندي رکندو.

(ن) وڳيانڪ درشتي، انساني ملهه، ڇاڇ جوڳ ۽ سڌاري جي پائون کي اهميت ڏيندو.

(ث) عام ملڪيت کي سلامت رکندو ۽ هنسا کان پري رهندو.

(ث) شخصي ۽ گڏيل مشغولين جي سڀني ڪيترن ۾ اڳتي وڌڻ جي لڳاتار ڪوشش ڪندو جئن ملڪ اڳتي وڌندو رهي ۽ ڪاميابيءَ جي اوچاين کي چهي.

(ڪر) ماءُ يا پيءُ يا پالڪ آهي ته اهو ضرور ڏسي ته پنهنجي ٻار کي تعليم حاصل ڪرڻ جو موقعو ڏيندو. جنهن جي عمر چهن ۽ چوڏهن سالن وچ ۾ هجي.

سرڪاري فيصلو نمبر: اڀياس ۲۱۱۶ (پر.ڪر.۱۶ / ۴۳) ايس.ڊي.۴، تاريخ: ۱۶.۴.۲۵ موجب اسٽاپٽ ڪيل ڪو آڊرينٽينگ ڪاميٽيءَ جي تاريخ: ۲۹.۱۲.۱۷ جي ميٽنگ ۾ هن درسي ڪتاب کي سنه ۲۰۱۸-۱۹ کان مختصر طور منظوري ڏني وئي آهي.



وڳيان ۽ ٽڪنيڪ

درجو ڏهون

(پاڻڻو - I)



مهاراشٽر راجيه پائيه پسٽڪ نرمٽي و اڀياس ڪرم سنشودن منڊل، ڀٽي.

پنهنجي سمارٽ فون ۾ DIKSHA APP ذريعي درسي ڪتاب جي پهرين صفحي واري Q.R. Code ذريعي Digital درسي ڪتاب ۽ هرڪ سبق ۾ آيل Q.R. Code ذريعي ان سبق بابت پڙهڻ / پڙهائڻ لاءِ ڪارائتيون لنڪس ملنديون.



JPK9ZD

ڇاپو پهريون: ۲۰۱۸

سڌاريل ڇاپو: 2022

© مهاراشتر راجيه پائيه ڀستڪ نرمي و آبياسڪرم سنشودن منڊل، ڀٽي - ۴۱۱۰۰۴

مهاراشتر راجيه پائيه ڀستڪ نرمي و آبياس ڪرم سنشودن منڊل، وٽ هن ڪتاب جا سڀ حق واسطا محفوظ آهن. هن ڪتاب جو ڪوبه حصو سنڃالڪ، مهاراشتر راجيه پائيه ڀستڪ نرمي و آبياس ڪرم سنشودن منڊل جي لکيت ۾ منظوريءَ کان سواءِ ڪٿي نٿو سگهجي.

سامانپه وڳيان سمي:

ڊاڪٽر چندر شيڪر وسنٽرا ٿروم ڪر، اڌيڪش
ڊاڪٽر دليپ سڌاشو جوڳ، ميمبر
ڊاڪٽر سُشما دليپ جوڳ، ميمبر
ڊاڪٽر پشپاڪري، ميمبر
ڊاڪٽر امتڪاچ ايس ٺلا، ميمبر
ڊاڪٽر جٽ دپ ونايڪ ساڙي، ميمبر
ڊاڪٽر آبي جيري، ميمبر
ڊاڪٽر سُليمانتن وڌاتي، ميمبر
شريمتي مرناڻي ديسائي، ميمبر
شري گجائن شواجيراو سوربونشي، ميمبر
شري سڌير ڪانڊلي، ميمبر
شريمتي ديبالي ڏنڇي پالي، ميمبر
شري راجيو اروڻ ڀاٽوڙي ميمبر - سيڪريٽري

ڪور پيچ ۽ سجاوٽ:

شري وويڪانند شوشنڪر ڀاٽل
ڪماري آشنا آڏواڻي

سنڀوڄڪ:

شري راجيو اروڻ ڀاٽوڙي
وشيش اڌڪاري شاستر وياڳه
پائيه ڀستڪ منڊل، ڀٽي - ۴.

سنڀوڄڪ: شريمتي ڪيتڪي جاني

(انچارج وشيش اڌڪاري سنڌي)
سنڀوڄن سهايه: شريمتي گيتا گڻيش ناڪر
(ڪاپي رائٽر، سنڌي)

نرمي: شري سچيتانند آڦڙي،

مڪيه نرمي آفيسر
شري راجيندر وسپوٽي،
نرمي اڌڪاري

ڪاغذ: ۷۰ جي. ايس. ايس. ڪريم وو

ڇاپيندڙ:

ڇپائي آرڊر:

ترجمو ڪندڙ: شري اوم پرڪاش راماني

۽

ڇڪاس ڪندڙ: شري شريپال ديسائي

پرڪاشڪ:

شري وويڪ اُٺر گوساوي،
ڪنٽرولر، پائيه ڀستڪ نرمي منڊل،
پرياديوي، ممبئي - ۲۵.

سامانپه وڳيان آبياس گت:

ڊاڪٽر پريڪر ناگناٿ شيڪر ساگر
ڊاڪٽر وشو وجهي
ڊاڪٽر پراچي راهول ڇوڏري
ڊاڪٽر شيخ محمداڪي وحدين ايج
ڊاڪٽر اجيه ڊگمبر مهاجن
ڊاڪٽر گائيتري گورگناٿ ڇوڪڙي
شري پرشانت پنڌترا ڪوڙسي
شري سنڊيپ پوپٽ لعل چورڙيا
شري سچين اشوڪ بورٽڪي
شريمتي شويتا دليپ ناڪر
شري روپيش دنڪر ناڪر
شري ديا شنڪر وشو وڌيه
شري سُڪمار نوولي
شري گجائن ناگوراوجي مانڪر
شري محمداڪي عبدال شيخ

ٽائيپ سيٽنگ: ڪرشنا انٽرپرائيز، ڪئمپ،

پوني. آڻيتا مائيڪا، جانڪي موٽواڻي

ڀارت جو سنوڌان

ديباچو

اسين ڀارت جا لوڪ، ڀارت کي هڪ مڪمل طور
خودمختيار سماجواڊي سَرو ڌرم ۽ سر-ڀاؤ وارو
لوڪشاهي گُراجيه بڻائڻ لاءِ گنڀيرتا سان فيصلو
ڪري ۽ انهيءَ جي سڀني ناگرڪن کي :

سماجڪ، آرٿڪ ۽ راجنيتڪ نڀاءُ، ويچار، اظهار،
وشواس، شردا ۽ آپاسنا جي آزاديءَ درجي ۽ موقعي
جي سمانتا؛ خاطريءَ سان حاصل ڪرائڻ ۽ انهن
سڀني ۾ شخصي سؤمان ۽ راشتر جي ايڪتا توڙي
اڪنڊتا جي خاطري ڏيندڙ ڀائڻيچارو وڌائڻ لاءِ.

اسان جي هن سنوڌان سڀا ۾ اڄ تاريخ چويهين
نومبر، ۱۹۴۹ جي ڏينهن، هن ذريعي هيءُ سنوڌان
سويڪار ڪري، ان کي قانون جي روپ ۾ پاڻ کي
ارڻ ڪريون ٿا.

راشتر گيت

جَنَ گَرُ مَن اَڌيناڪَ جِيَه هي،
پارَتَ پاڳِيَه وَڌاتا
پَنجابَ، سَنڌَ، گُجراتَ، مَراڻا،
دراوڙَ، اُتڪَل، بَنگَ،
وَنڌِيَه، هِماچَل، يَمُنا، گَنڌا،
اُچَچَل، جَل ڌَ تَرَنگَ،
تَو شُپَ نامي جاڳي،
تَو شُپَ آشيس ماڳي،
گاهي تَو جِيَه - گاڻا،
جَنَ گَرُ - مَنگَل دايڪَ جِيَه هي
پارَتَ پاڳِيَه وَڌاتا،
جِيَه هي، جِيَه هي، جِيَه هي،
جِيَه جِيَه جِيَه جِيَه هي،

پرڻگيا

پارَتَ منهنجو ديش آهي. سڀ
پارتواسي منهنجا ڀائر ۽ ڀينر آهن.
مونکي پنهنجي ديش لاءِ پيار آهي ۽
مونکي ان جي شاندار ۽ طرح طرح جي
ورثي تي گورو آهي. مان سدائين ان جي
لائق ٿيڻ جو جتن ڪندو رهندس.
مان پنهنجن مٿن مائٽن، اُستادن ۽
سڀني بزرگن جو سمن ڪندس ۽ هر
ڪنهن سان فضيلت ڀريو ورتاءُ ڪندس.
مان پرڻگيا ٿو ڪريان ته مان
پنهنجي ديش ۽ ديشواسين سان سچو ٿي
رهندس. انهن جي ڪلياڻ ۽ آسودگيءَ
پر ئي منهنجو سک سمايل آهي.

درجي ڏهين ۾ توهان جو سواگت آهي. نئين اڀياس ڪرم تي آڌار رکندڙ، هي وڳيان ۽ ٽڪنيڪ درسي ڪتاب توهان جي هٿن ۾ ڏيندي آسان ڪي بيحد خوشي ٿي رهي آهي. پرائمري ليول کان اڄ تائين توهان جدا جدا ڪتابن ۾ وڳيان جو اڀياس ڪيو آهي. هن ڪتاب مان توهان ڪي وڳيان جي بنيادي ويچار ڌار ۽ ٽڪنيڪ جو اڀياس هڪ جدا نظريي ۽ علحدن وڳيان شاخائن جي وسيلي ڪيو ويندو. ”وڳيان ۽ ٽڪنيڪ پاڻو -I“ ان ڪتاب جو مول مقصد آهي ته آسان جي روزمره زندگيءَ سان واسطو رکندڙ وڳيان ۽ ٽڪنيڪ کي پاڻ سمجهون ۽ ٻين کي به سمجهايون وڳيان جي سنڪلپنا، سڌانت ۽ تنو سمجهي، وهنوار ۾ هوندڙ لاڳاپو سمجهي وٺو. ان ڪتاب ۾ اڀياس ڪرڻ لاءِ ”ذرا ياد ڪريو.“ ”ٻڌايو ڏسان“ انهن جو استعمال دور لاءِ ڪريو. ”چڪاس ڪريو ۽ چرچا ڪريو.“ ”ڪري ڏسو“ انهن مشغولين ۾ توهان وڳيان سکڻ وارا آهيو انهن مشغولين ۾ توهان وڳيان سکڻ وارا آهيو انهن مشغولين کي توهان ضرور ڪريو ”ذرا دماغ ڊڙايو.“ ”ويچار ڪريو“ ڳولهي لهو انهن مشغولين ڪري توهان جي ويچار شڪتي وڌندي پائيدار پستڪ ۾ ڪيترائي تجربا شامل ڪيا ويا آهن اهي تجربا، انهن جي ڪريا ۽ انهن لاءِ ضروري چڪاس توهان ڌيان سان ڪريو جتي توهان کي لڳي ته توهان اُستاد، مائٽن ۽ ڪلاس ۾ هر ساٿين کان مدد وٺو. توهان جي روزاني زندگي جون گهٽتائون، انهن ۾ موجود وڳيان سان لاڳاپو رکندڙ خاص ڄاڻ ۽ ان تي مدار رکندڙ ٽڪنيڪ، اهي سڀ ڪتاب ۾ شامل ڪيا ويا آهن. اڄ ٽڪنيڪي رفتار واري يگه ۾ ڪمپيوٽر، سمارٽ فون، انهن کان توهان واقف آهيو. پائيدار پستڪن جو اڀياس ڪرڻ وقت ڄاڻ جي ڏي وٺ جي ساڌن جو سد اڀيوگه ڪيو. جنهن سان توهان جو اڀياس سولو ٿئي اثرائتي اڀياس لاءِ اڀيس جي مدد سان ڪيو آڌار ڪوڊ سان هر هڪ باب سان لاڳاپو رکندڙ ڄاڻ لاءِ اڀيوگه ٻڌڻ ۽ ڏسڻ جا ساڌن موجود آهن. انٽرنيٽ جون ويب سائٽس ڏنل آهن. انهن جو اڀيوگه ڪريو. انڪري توهان جو اڀياس سولو ۽ سٺو ٿيندو.

مشغوليون ۽ تجربا ڪرڻ لاءِ گهربل سامگري ۽ ڪيميائي شين بابت ڌيان ڏيو ۽ ٻين کي پڻ ٻڌايو نباتات، جانور انهن حوالي مشغوليون، ڇاڇڻ وقت پرياورڻ سانڍڻ جي ڪوشش ٿيڻ گهرجي انهن کي ڪوبه نقصان نه پهچي، ان جو ڌيان رکڻ ضروري آهي. اهو ڪتاب پڙهڻ، اڀياس ڪرڻ ۽ سمجهڻ وقت توهان جي وڻندڙ حصو ۽ اڀياس ڪرڻ وقت من ۾ ڪي سوال يا شڪ پيدا ٿين ته آسان کي ضرور ٻڌايو. توهان کي توهانجي تعليمي واڌاري لاءِ شپ ڪامنٽون.

(ڊاڪٽر سنييل مگر)

سنچالڪ

مهاراشتر راجيه پائيدار پستڪ

نرمي و اڀياس ڪرم سنشودن منڊل - ڀٽي.

ڀٽي:

تاريخ ۱ جنوري ۲۰۱۸

ڀارتيه سوريه: ۱۱ پوهه ۱۹۳۹

- ماسترن لاء -

- ڪور پيچ ۽ پنيون پيچ:** درسي ڪتاب جو ڏنل الڳ الڳ مشغوليون، عملي ڪم جون ڪجهه گڏ ڪيل تصويرون

DISCLAIMER Note : All attempts have been made to contact copy righters (©) but we have not heard from them. We will be pleased to acknowledge the copy right holder (s) in our next edition if we learn from them.

لياقت جا بيان : درجو ڏهون

وڃيان ۽ ٽڪنيڪ ڀاڱو - 1 هن درسي ڪتاب مان شاگرد هيٺيون لياقتون حاصل ڪن.

تحرڪ، زور ۽ مشين

- ڪشش ثقل ۽ تحرڪ جي لاڳاپي سان اَلَهَ اَلَهَ مُدن پٺيان وڃيانڪ سبب ٻڌائي سگهڻ.
- ڪشش ثقل ۽ تحرڪ جي لاڳاپي جي قاعدن کي ٺاهي ڪري اُن جي آڌار تي اَلَهَ اَلَهَ حسابي مثال حل ڪري سگهڻ.

شڪتي

- شڪتي جي سنڪٽ جا خطرناڪ اثر خيال ۾ رکي پنهنجي پسگردائي پريمي جيون جي ڍنگهه کي تيار ڪري ٻين کي اُن ڏانهن همٿائڻ
- شڪتي تي مدار رکندڙ آوازن جي تياري ڪرڻ انهن جو واپس ڪرڻ، ۽ انهن جي مرمت ڪرڻ.
- بجلي ڌارا جي اثر تي مدار رکندڙ قاعدن جي ڇاڇ ڪري نتيجو ڪڍڻ.
- بجلي ڌارا جي اثر تي مدار رکندڙ اَلَهَ اَلَهَ حساب مثال ڪري ڪري سگهڻ.
- روزمره جي جيون ۾ بجلي ڌارا تي مدار رکندڙ اَلَهَ اَلَهَ آوازن جي ڇاڇ ڪري انهن جي ڪمن جي سمجهاڻي مثال ڏيئي سگهڻ.
- بلور وسيلي ملندڙ عڪس جيڪي چتر ڪڍي برابر سمجهاڻي سگهڻ.
- روشني جي خاصيتون ۽ اَلَهَ اَلَهَ قسمن جي بلورن وسيلي ڏسڻ ۾ ايندڙ عڪس ۽ روزمره جي زندگي ۾ اَلَهَ اَلَهَ آوازن ۾ انهن جو اُپيڳو سمجهاڻي سگهڻ.
- ڏنل جانڪاري جي آڌار تي بلور جو روشن مرڪز مفاصلو ڪڍڻ.
- انساني اک ۾ پٽڊا ٿيندڙ نظر جا مسئلا ڇاڇي سگهڻ ۽ انهن جي اُڀاءُ ٻولهي سگهڻ.
- انساني اک جي بناوت ڪڍي سگهڻ

انهن جي اُپيڳو جا پڌارت

- تنون جي رچنا تيار ڪرڻ جو طريقو ٻڌائي ڪري انهن جي جاءِ ٻڌائي سگهڻ.
- ٻين پڌارتن ۾ ٿيندڙ ڪيميائي ڪريا جو قسم برابر ٻڌائي سگهڻ.
- تجربتي وسيلي ڪيميائي ڪريا ڇاڇي ڏسڻ ۽ نتيجو ڪڍي سگهڻ.
- آڌوري تيار ڪيل يا غلط ڏنل ڪيميائي مساوت کي ٺاهي ڪري لکڻ.
- ڪاربانڪ مرڪبن جو خاصيتون تجربتي جي مدد سان ڇاڇي ڏسي سگهڻ.
- ڪيميائي ڪريائون جو صحت تي ٿيندڙ اثر خيال ۾ رکي تجربو ڪرڻ وقت ضروري ۽ مناسب خيال رکڻ.
- روزمره جي زندگي ۾ ڪاربانڪ مرڪبن ۽ انهن جو اُپيڳو بابت، وڃيانڪ نظريي سان ٿيندڙ غلط اثر بابت سماج کي ٻڌائڻ.
- ڌاتن جي ڪيميائي ڪريائون جو روزمره جي زندگي ۾ هوندڙ لاڳاپو پتو لڳائي انهن جو اُپيڳو ڪري سگهڻ ۽ اَلَهَ اَلَهَ مسئلا حل ڪري سگهڻ.

جڳت

- برهماند جي کوچ جي اَلَهَ اَلَهَ کوچنا جي جانڪاري جي ڇاڇ ڪري سماج ۾ مڃيل ٻالهيڻ ۽ آندو وڃي ۾ فرق مثال لکي سمجهاڻي سگهڻ.
- برهماند جي کوچ ۾ ڀارت جو يونڊان بابت ڄاڻ حاصل ڪرڻ.
- برهماند جي کوچ بابت مستقبل ۾ طريقي جا موقعا ٻولهي سگهڻ.

ڄاڻ ڦهلائڻ جي ٽڪنيڪ

- ڄاڻ ڦهلائڻ جي ٽڪنيڪ جو روزمره جي زندگي ۾ واپس ڪري سگهڻ.
- جانڪاري جي ڄاڻ جي آڌار تي وڃيان ۽ ٽڪنيڪ بابت جانڪاري جي ڏي وٺ ڪري سگهڻ.
- ڄاڻ ڦهلائڻ جي ٽڪنيڪ سبب اَلَهَ اَلَهَ ڪيتر ۾ ٿيل وڏو بدم سمجهاڻي سگهڻ.
- ڄاڻ ڦهلائڻ جي ٽڪنيڪ جي برابر واپس بابت سڃاڻي هئڻ.
- جانڪاري جي ڄاڻ جي آڌار تي وڃيان ۽ ٽڪنيڪ وشيه جون اَلَهَ اَلَهَ قسمن جو جانڪاريون وٺي اُن جي آڌار تي انداز ڪڍي سگهڻ.
- ڄاڻ ڦهلائڻ جي ٽڪنيڪ وسيلي طريقي ڪيل اَلَهَ اَلَهَ ڀرڻ هن جو روزمره جي زندگي ۾ استعمال ڪري سگهڻ.

1. 1..... ڪشش ثقل
2. 16..... بنيادي تتون جي معيادي ورهاست
3. 30..... ڪيميائي ڪريائون ۽ مساوتون
4. 47..... بجلي ڌارا جا اثر
5. 62..... گرمي
6. 73..... روشنيءَ جو موڙ
7. 80..... بلور ۽ ان جا ڪم
8. 93..... ڌاتو وڳيان
9. 110..... ڪاربان جا مرڪب
10. 135..... پولار موهيم

تعليمي يوجنا

وڳيان ۽ ٽڪنيڪي گيان ان وشيه لاءِ به اَلَهَ اَلَهَ ڪتاب تيار ڪيا ويا آهن. انهن مان وڳيان ۽ ٽڪنيڪي گيان پاڻو - ۱ ان ڪتاب ۾ مکيه طور علم طبعي ۽ علم ڪيميائي ان سان لاڳاپو رکندڙ ڪل ڏهه مڊا شامل ڪيا ويا آهن. وڳيان ۽ ٽڪنيڪي گيان ان وشيه جو ويچار ڪرڻ وقت هڪ نظريي سان پڙهائڻ ۽ وڳيان ۽ ٽڪنيڪي گيان جي سڀني مدن جو هڪ ٻئي سان لاڳاپو جوڙڻ جي اُميد هتي ڪيل آهي. وڳيان ۽ ٽڪنيڪي گيان ۾ شامل ٿيل اَلَهَ اَلَهَ وشيه اسان گذريل درجي ۾ گڏيل نموني هڪ ڪتاب ۾ اسان پڙهيا آهن. سولائي جي خيال کان وڳيان ۽ ٽڪنيڪي گيان پاڻو - ۱ ۽ پاڻو - ۲ اهڙا اَلَهَ اَلَهَ به ڪتاب ڏنا ويا آهن. ائين هئڻ کان پوءِ به هڪ ئي نظريي سان پڙاهڻ ضروري آهي.

وڳيان ۽ ٽڪنيڪي گيان پاڻو - ۱ ان ڪتاب ۾ ڏنل ڪل ڏهن بابن مان پهريان ۵ باب پهرين ٽرم امتحان ۾ باقي ۵ باب ٻئي ٽرم امتحان لاءِ پڙاهڻ جي يوجنا تيار ڪئي وڃي اها اُميد آهي ٽرم جي آخر ۾ ۴۰ مارڪن جو قلمي امتحان ۽ ۱۰ مارڪن جو عملي ڪم ورتو وڃي ڪتاب جي هر هڪ باب جي آخر ۾ اُپياس ۽ پروجيڪٽ ڏنل آهي. ملهه ماپڻ جو ويچار ڪري پاشا وشيه جي آزمائش نموني وانگر ڏنل سوال نموني جي روپ ۾ اُپياس ۾ ڏنل آهن. ان اَنوسار وڌيڪ سوال تيار ڪري انهن جو استعمال ڪري سگهجي ٿو. انهن سوالن جي مدد سان شاگردن جڻو ملهه ماپڻ ڪيو وڃي. ان سان واستور ڪندڙ وستار سان جانڪاري آزاد نموني ملهه ماپڻ يوجنا مان ڏني ويندي.

1. کشش ثقل

- کشش ثقل
- گولاڪار تحرڪ ۽ مرڪزي زور
- ڪيپلر جو قاعدو
- نيوتن جو سروگت کشش ثقل جو قاعدو
- ڌرتي جي ڪششي تيزي
- آزاد رفتار
- آزاد ڪرڻ.



1. ڪنهن جسم تي زور لڳائڻ سان ڪهڙو اثر ٿئي ٿو؟

2. توهان کي زور ڇا ڪهڙا ڪهڙا قسم خبر آهن؟


3. ڪشش زور جي باري ۾ توهان کي ڪهڙي ڄاڻ آهي؟

ڪشش زور اهو هڪ سروگت زور آهي اهو نه فقط ڌرتيءَ جي ٻن جسمن جي وچ ۾ ڪن به ٻن آڪاشي جسمن جي وچ ۾ لڳي ٿو. اهو آسان پنٿين درجي ۾ ڏٺو آهي. ان زور جي ڪوچ ڪيئن ٿي ان جي ڄاڻ آسان حاصل ڪيو ٿا.

ڪشش ثقل (Gravitation)

ڪشش ثقل جي ڪوچ سر آيزڪ نيوتن ڪئي. اها توهان کي خبر آهي. ائين چيو ويندو آهي ته وڻ تان هيٺ ڪرندڙ صوف ڏسي ڪري ان اها ڪوچ ڪئي. ان کي اهو سوال آيو ته سڀ صوف (افق سان عمودي رخ) ۾ سڌو ئي هيٺ ڇو ڪرندا آهن؟ آڏا ڇو نه ٿا ڪن؟ يا ان افق جي پوروچوٽ ليڪ ۾ ڇو نٿا وڃن؟

ڇڻو ويچار ڪري ان اهو نتيجو ڪڍيو ته ڌرتي صوف کي پاڻ ڏانهن ڪشش ڪندي هوندي ۽ ان ڪشش زور جو طرف ڌرتي جي مرڪز طرف هوندو. وڻ کان صوف جي ڌرتي جي مرڪز ڏانهن ويندڙ طرف اهو افق جي عمودي رخ ۾ هئڻ سبب صوف وڻ کان افق جي عمودي رخ ۾ هيٺ ڪري ٿو.



1.1 ڌرتي جي ڪششي زور جي ڪلپنا
۽ چنڊ جي مٿاڇري جو ڪششي زور

شڪل 1.1 ۾ ڌرتي جي مٿاڇري تي هڪ صوف جو وڻ ڏيکاريل آهي. صوف جي مٿان لڳل زور جو طرف ڌرتي جي مرڪز ڏانهن ٿئي ٿو. مطلب ته صوف جي جاءِ کان ڌرتي جي مٿاڇري تي عمود ٿئي ٿو. شڪل ۾ چنڊ ۽ ڌرتي جي وچ ۾ ڪشش زور ڏيکاريل آهي. شڪل ۾ مفاصلا ماپ اَنوسار نه ڏيکاريل آهن.

نيوتن اهو ويچار ڪيو ته جيڪڏهن اهو زور اَلڳهه اَلڳهه اوچائي تي هوندڙ صوفن تي لڳندو هوندو ته صوف کان تمام وڌيڪ اوچائي، ڌرتي کان تمام پري هوندڙ چنڊ جهڙن شين تي پڻ لڳندو هوندو ڇا؟ ساڳئي نموني سڄي گرهه جهڙن چنڊ کان به وڌيڪ پري وارن آڪاشي جسمن تي پڻ لڳندو هوندو ڇا؟

مڌيل جانڪاري ٽڪنيڪي بيان جي: اَلڳهه اَلڳهه گرهه جي ڪششي زور جي باري ۾ ڏنل ڄاڻ پيش ڪرڻ لاءِ
جمع ڪيو.

زور ۽ تحرڪ (Force and Motion)

ڪنهن جسم جي رفتار جي ماپ يا رفتار جي طرف بدلائڻ لاءِ ان تي زور لڳائڻ ضروري آهي. اهو اوهان ڏٺو آهي.

1. نيوتن جا تحرڪ بابت ٽي قاعدا ڪهڙا؟



وڳيان جي سڃاڻپ


سر آيزڪ نيوٽن (1642-1727) نئين زماني جو اڳرو وڳيانڪ مڃيو وڃي ٿو. هن جو جنم انگلنڊ ۾ ٿيو. هن تحريڪ جا قاعدا، تحريڪ جون مساوتون، کشش جو سڌانت پنهنجي principia نالي ڪتاب ۾ پيش ڪيا هئا. ان کان پهريون ڪيپلر گرهن جي دائرن جو بيان ڪندڙ ٽي قاعدا پيش ڪيا هئا. پر گرھ ان قاعدن موجب ڇو ڦرندا آهن ان پٺيان جي ڪارڻن جي ڪا به جانڪاري نه هئي. نيوٽن ڌرتي جي کشش ثقل جو سڌانت واپرائي انهن قاعدن علم رياضي نموني ثابت ڪيو.



نيوٽن روشني، آواز، گرمي ۽ علم رياضي ڪيترن ۾ به ساراھه جوڳو ڪم ڪيو. ان علم رياضي جي هڪ نئين شاخ جي ڪوچ ڪئي. ڪئلكيولس ان نالي سان سڃاڻپ ۾ ايندڙ ان شاخ جو علم رياضي ۽ علم طبعي ۾ وڏي پئماني تي اڀيو ڪيو وڃي ٿو. نيوٽن اهو موت کائيندڙ دور بيني تيار ڪندڙ پهريون وڳيانڪ هو.

گولاڪار تحريڪ (Circular motion) ۽ مرڪزي زور (Centripetal force)

ڪري ڏسو:



هڪ ڏاڳي جي هڪ پڇڙيءَ تي پٿر ٻڌو. ڏاڳي جي پٺي پڇڙي کي هٿ ۾ پڪڙي شڪل (1.2A) ۾ ڏيکاريل اَنوسار ڦيرايو جيئن پٿر هڪ گول ۾ ڦري. ان پٿر تي توهان ڪو زور لڳايو ٿا ڇا؟ ان زور جو طرف ڪهڙو آهي؟ اهو زور نه لڳي ان لاءِ توهان ڇا ڪندا؟ ۽ ائين ڪرڻ سان پٿر تي ڪهڙو اثر ٿيندو؟ جيستائين توهان ڏاڳي کي پڪڙي رکيو آهي تيستائين ان پٿر کي توهان پاڻ طرف يعني گول جي مرڪز طرف ڇڪيو ٿا، يعني پٿر تي دائري جي طرف زور لڳايو ٿا. آسان ڏاڳو ڇڏي ڏينداسين ته پٿر تي آسان وسيلي لڳايل زور ختم ٿي ويندو. ان وقت پٿر ان گول دائري جي جاءِ سان لڳندڙ ڇهڻي ليڪ جي طرف ۾ اڇلايو وڃي ٿو. ڇاڪاڻ ته ان وقت اها ان جي رفتار جو طرف ٿئي ٿو. (شڪل 1.2B)

ان کان اڳ آسان اهڙي هڪ مشغولي ڪئي هئي ان توهان کي ياد هوندي ان ۾ هڪ گول ڦرندڙ چڪري تي رکيل پنڇ رپيه جو سڪو ڇهڻي ليڪ جي طرف اڇلايو وڃي ٿو. گولاڪار دائري ۾ ڦرندڙ ڪنهن به جسم تي گول جي مرڪز جي طرف زور لڳي ٿو. ان زور کي مرڪزي زور (centripetal force) چئجي ٿو. يعني ان زور سبب جسم مرڪز طرف وڃڻ لاءِ مشغول ٿئي ٿو.

ڌرتي جو قدرتي اُڳرھه چنڊ ڌرتي جي چوڌاري هڪ خاص دائري ۾ ڦري ٿو اها توهان کي خبر آهي. يعني ان جو طرف مطلب رفتار هڪجيترا بدلجندا رهن ٿا. ته ان تي ڪو زور لڳاتار لڳندو رهندو ڇا؟ ان



زور جو طرف ڪهڙو هوندو؟ جيڪڏهن اهڙو زور نه هجي ها ته چنڊ جي تحريڪ ڪيئن هجي ها؟ آسان جي سورج منڊل جا ٻيا گرھ سڄ جي چوڌاري پڻ ساڳئي نموني ڦرن ٿا ڇا؟ انهن تي پڻ اهڙو ئي زور لڳي ٿو ڇا؟ ان جو طرف ڪهڙو؟

پنجن مشغولي مثالن ۽ سوالن جو ويچار ڪيو ته آسان جي خيال ۾ اچي ٿو ته، چنڊ کي ڌرتي جي چوڌاري ان جي دائري ۾ ڦرندڙ رهڻ لاءِ ان مٿان زور لڳڻ ضروري آهي ۽ اهو زور ڌرتي ئي لڳائيندي هوندي ۽ چنڊ کي پاڻ ڏانهن کشش ڪندي هوندي. ساڳئي نموني سڄ ڌرتي ۽ ٻين سڀني گرهن کي پاڻ ڏانهن کشش ڪندو هوندو.

ڪيپلر جا قاعدا (Kepler's Laws)

پراڻي زماني کان وٺي انسان گرهن جا جاءِ جي ڄاڻ ڪندو رهيو آهي. گئليليو کان اڳ اها ڄاڻ فقط اکين سان ڪئي ويندي هئي. سورهين صدي تائين گرهن جي جاءِ ۽ تڪرر بابت چڱي ڄاڻ مٿس ٿي هئي. يوهانس ڪيپلر نالي وڳيانڪ ان سڄي ڄاڻ جو اڀياس ڪيو. ان مان هن کي اها ڄاڻ پئي ته گرهن جي تڪرر کي خاص نيمر (قاعدا) آهن. ان گرهن جي تڪرر بابت ٽي قاعدا پيش ڪيا. ڪيپلر جا قاعدا هيٺ ڏنل آهن.

توهان کي خبر آهي ڇا؟



1.3 آنداکار دائرو

آنداکار دائرو مطلب هڪ مخروط کي هڪ مٿاڇري کان آڏو ڪپڻ سان تيار ٿيندڙ شڪل. ان کي مٿاڇري وارو آنداکار گول چوندا آهن. ان کي ٻه روشن مرڪز ٿين ٿا. انهن ٻن روشن مرڪزن کان آنداکار گهيري جي ڪنهن به ٽيڪن جي مفاصلن جي جوڙ اُپت هڪ جيتري ٿئي ٿي.

شڪل 1.3 ۾ F_1 ۽ F_2 هي ٻه روشن مرڪز آهن ۽ A, B, C هي آنداکار گهيري تي ڪي به ٽيڪا هوندا ته

$$AF_1 + AF_2 = BF_1 + BF_2 = CF_1 + CF_2$$

ڪيپلر جو پهريون قاعدو :

گرهن جو دائرو هي آنداکار ٿئي ٿو ۽ سج ان دائري جي هڪ روشن مرڪزي تي ٿئي ٿو. شڪل 1.4 ۾ گرهن جو سج جي چوڌاري ڦرڻ وارو آنداکار دائرو ڏيکاريل آهي. سج جي جاءِ S کان ڏيکاريل آهي.

ڪيپلر جو ٻيون قاعدو: گرهن کي سج سان

بنديدڻ سڌي ليڪ، اها ساڳئي وقت ۾ ساڳئي ايراضي والاري ٿي.

AB ۽ CD هي گرهن وسيلي ساڳئي وقت ۾ طئه ڪيل مفاصلا آهن. يعني ساڳئي وقت کان پوءِ A ۽ C کان گرهن جي هوندڙ جاءِ نمبر وار B ۽ D وسيلي ڏيکاريل آهي.

1.4 گرھ جو سج جي چوڌاري ڦرڻ وارو دائرو

شڪل ۾ AS ۽ CS اها سڌيون ليڪون هڪ ئي وقت ۾ هڪجيري ايراضيون والارين ٿيون. يعني ASB ۽ CSD هي ايراضيون ساڳيون آهن.

ڪيپلر جو ٽيون قاعدو:-

سج جي چوڌاري ڦرندڙ گرهن جي ڦير جي عرصي جي ٻئي سگهه اها گرھ جي سج کان سراسري مفاصلي جي ڪعب سان سڌي نسبت رکي ٿي. يعني گرهن جي ڦرڻ جو عرصو T هوندو ۽ سج کان ان گرھ جو سراسري مفاصلو r هوندو ته

$$T^2 \propto r^3 \text{ مطلب } \frac{T^2}{r^3} = \text{مقرر} = K \quad (1)$$

ڪيپلر جا اهي قاعدا فقط روزمره جي ڄاڻ ڪري ماڻي ڪيل گرهن جي جاءِ مان ڳولهي ڪڍيا. گرھ انهن قاعدن جو پالن ڇو ڪندا آهن؟ ان جا ڪارڻ هن کي پڻ خبر نه هئي ڌرتي جي ڪشش ثقل جو سڌانت پيش ڪرڻ وقت ڪيپلر جي قاعدن جي مدد ڪيئن ٿي اهو اسان اڳتي ڏسندا سين.



ٿورو مغز ڊوڙايو


شڪل 1.4 ۾ ESF اها ايراضي ASB جيتري هجي ته EF بابت ڇا چئي سگهجي ٿو؟

نيوٽن جو سرويگت ڪشش ثقل وارو قاعدو (Newton's universal law of gravitation)

مٿي ڏنل سڀ ڇاڇون ۽ ڪيپلر جا قاعدا ڪٿي نيوٽن پنهنجو سرويگت ڪشش زور وارو قاعدو پيش ڪيو. ان قاعدي موجب برهمانڊ جو هر هڪ جسم ٻئي هر هڪ جسم کي ڪنهن زو سان ڪشش ڪري ٿو. اهو زور هڪ ٻئي کي ڪشش ڪندڙ جسم جي مادن جي ضرب اُپت سان سڌي نسبت رکي ٿو. انهن جي وچواري مفاصلي جي ٻئي سگهه سان اُپتي نسبت رکي ٿو.

وگيانڪ جي جانڪاري

يوهانس ڪيپلر (1571-1630) هڪ جرمن اوڪاش وديا جو اُپياس ڪندڙ ۽ حسابن جو ڄاڻو هو. سنه 1600 ۾ هي پراڻو جي ٽايڪو براهي ان اوڪاش وديا جي اُپياس ڪندڙ جي هٿ هيٺ ڪم ڪيو. 1601 ۾ ٽايڪو براهي جي اُچانڪ موت کان پوءِ ڪيپلر کي ان جو وارث (ساهي رياضي دان) ڪري چونڊيو ويو. براهي وسيلي ڪيل گرهن جي جاءِ جي ڇاڇ واپراهي ڪيپلر گرهن جي تحريڪ جا قاعدا ڳوليا. ان اوڪاش وديا تي ڪيترا ڪتاب لکيا. ان جا ڪيل ڪم پوءِ نيوٽن ڪم آڻي ڪشش جا قاعدا کوجنا ڪرڻ ۾ مددگار ٿيا.



شڪل 1.5 ۾ m_1 ۽ m_2 مادي وارا ٻه جسم ڏيکاريل آهن. d انهن جي وچ ۾ مفاصلو آهي.

انهن ٻن جسم جي وچ ۾ لڳندڙ ڪشش زور F اهو علم رياضي جي پاشا ۾ هينري نموني لکي سگهجي ٿو.

1.5 ٻن جسم وچ ۾ ڪشش زور G

اهو مقرر آنگهه آهي ان کي سرويگت ڪششي مقرر آنگهه چئجي ٿو.

$$F \propto \frac{m_1 m_2}{d^2} \quad \text{يعني} \quad F = G \frac{m_1 m_2}{d^2} \quad \dots\dots\dots (2)$$

ٻن جسمن مان جيڪڏهن هڪ جسم جو مادو ٻيڻو ڪجي ته ان قاعدي موجب انهن جي وچ ۾ ڪشش زور ٻيڻو ٿي ويندو. ساڳئي نموني جيڪڏهن انهن ٻن جسم جي وچ ۾ مفاصلو ٻيڻو ڪيو ته ڪشش زور چوٿون حصو ٿي ويندو. ۽ ٻئي جسم گولاڪار هوندا ته انهن جي وچ ۾ ڪشش زور انهن جي مرڪزن کي ڳنڍيندڙ سڌي ليڪ ۾ ٿئي ٿو ۽ انهن مرڪزن کي ڳنڍيندڙ ان ٽڪر جي ڊيگهه اها انهن جي وچواري مفاصلو ڪري ليڪجي ٿي. ۽ جيڪڏهن اهي جسم گول ۽ مقرر آڪار جا (Regular shape) نه هوندا ته زور انهن جي مادن جي مرڪزن (Centre of mass) کي ڳنڍيندڙ ٽڪر جي، طرف ۾ ٿئي ٿو. ۽ d ان ٽڪر جي ڊيگهه ڪٿجي ٿي.



ٿورو مغز ڊوڙايو

ثابت ڪريو ته SI سرشتي ۾ G جو ايڪو Nm^2/kg^2 آهي. G جو ملهه سڀ کان پهريو هينري ڪئوينڊش ان وگيانڪ تجربو ڪري ماڻيو. SI سرشتي ۾ اهو $6.673 \times 10^{-11} \text{Nm}^2/\text{kg}^2$ آهي.

مساوت (2) مان اهو ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته G جو ملهه اهو ايڪي مادي وارن ۽ هڪ ٻئي کان ايڪي مفاصلي تي موجود ٻن جسم جي وچواري ڪشش زور کي ماپڻ سان اسان کي ملندو. يعني SI سرشتي ۾ G جو ملهه ٻن 1kg مادي وارن ۽ هڪ ٻئي کان 1m مفاصلي تي هوندڙ جسم جي ڪشش زور جي ملهه جيترو هوندو آهي.

ڪنهن جسم جي مادي جو مرڪز اهو جسم جي اندر يا ٻاهر اهو ٽپڪو ٿئي ٿو جنهن ۾ جسم جو سڄو مادو سمايل ٿئي ٿو. هڪ جيتري گهاٽائي هوندڙ گولاڪار جسم جي مادي جو مرڪز، گول جو جاميٽري واري مرڪز ٿئي ٿو. ڪنهن به ساڳئي گهاٽائي هوندڙ جسم جو مادو ان جي مرڪزڪ (Centroid) ٿئي ٿو.

ڌرتي جي ڪشش ثقل جو قاعدو ٻڌائڻ وقت زور اهو مفاصلي جي ٻئي سگهه جو ايتي نسبت ۾ هئڻ جي سمجهاڻي نيوتن ڪهڙي آڌار تي ڏني؟ ان ڪيپلر جي ٽي قاعدي جي مدد ورتي. ڪيئن اهو ڏسون ٿا.

يڪسان گولاڪار واري تحرڪ / مرڪزي زور جو اثر

(Uniform circular motion / Effect of centripetal force)

سمجهو هڪ جسم يڪسان گولاڪار رفتار سان تحرڪ ۾ آهي اهڙي نموني تحرڪ ۾ هوندڙ جسم تي مرڪز طرف مرڪزي زور لڳندو رهي ٿو اهو اسان ڏٺو آهي. ان جسم جو مادو m ان جي دائري جو نيئر قطر r سان ۽ ان جي رفتار v سان ڏيکاري ته ان زور جو ماپ $\frac{mv^2}{r}$ ايتري هوندي آهي اهو علم رياضي ڪريا وسيلي ڏيکاري سگهجي ٿو.

طئي ڪيل مفاصلو

ٿور = $\frac{\text{طئي ڪيل مفاصلو}}{\text{ان لاءِ لڳندڙ وقت}}$

هاڻي جيڪڏهن هڪ گرهه گولاڪار دائري ۾ سچ جي چوڌاري ڦري ٿو ته ان تي سچ جي طرف کان لڳندڙ مرڪزي زور $F = \frac{mv^2}{r}$ هئڻ گهرجي.

هتي m اهو گرهه جو مادو v ان جي رفتار ۽ r هي گرهه جي گولاڪار دائري

جو نيئر قطر مطلب گرهه جو سچ کان مفاصلو آهي. ان جي رفتار اسان ان جو ڦرڻ جو عرصو T مطلب سچ جي چوڌاري هڪ ڦيرو پورو ڪرڻ جو عرصو ۽ نيئر قطر واپرائي ڪڍي سگهون ٿا.

گرهه وسيلي هڪ ڦيري ۾ طئي ڪيل مفاصلو = دائري جو گهيرو $2\pi r$ سچ کان مفاصلو r

ڦيرو پورو ڪرڻ لاءِ لڳل وقت - ڦرڻ جو عرصو T

$$v = \frac{\text{دائري جو گهيرو}}{\text{ڦيري جو عرصو}} = \frac{2\pi r}{T}$$

$$F = \frac{mv^2}{r} = \frac{m \left(\frac{2\pi r}{T} \right)^2}{r} = \frac{4m\pi^2 r}{T^2}$$

ان کي r^2 سان ضرب ڪرڻ سان ۽ ونڊ ڪرڻ سان اسان کي ملندو ته

$$F = \frac{4m\pi^2}{r^2} \left(\frac{r^3}{T^2} \right) \quad \frac{T^2}{r^3} = K \quad \text{ڪيپلر جو ٽي قاعدي موجب} \quad F = \frac{4m\pi^2}{r^2 K}$$

$$\frac{4m\pi^2}{K} = F \propto \frac{1}{r^2} \quad \text{انڪري مقرر ۾}$$

مطلب سچ ۽ گرهه جو مرڪزي زور اهو گرهه جي سچ جي چوڌاري گول دائري ۾ ڦرڻ لاءِ جوابدار آهي، اهو انهن جي وچاري مفاصلي جي ٻي سگهه سان ايتي نسبت رکي ٿو. اهو هي ڪششي زور آهي اهو مفاصلي جي ٻي سگهه سان ايتي نسبت ۾ ٿئي ٿو. اهو نيوتن نتيجو ڪڍيو. ڪشش زور اهو قدرت جي ٻين زورن جي ڀيٽ ۾ تمام ڪمزور ٿئي ٿو پر اهو سچي برهمانڊ تي ظابطو ڪري ٿو. برهمانڊ جو مسطقبل مقرر ڪري ٿو. گرهه، تارا ۽ برهمانڊ جي ٻين جزن جي وڏن مادن سبب اهو ممڪن ٿي سگهيو آهي.



ٿورو مغز ڊوڙايو.

ٽيبل تي رکيل ٻن جسمن ۾ ۽ توهان ۽ توهان جي پاسي ۾ وينل توهان جي دوست جي وچ ۾ ڪشش ثقل زور هوندو آهي ڇا؟ جيڪڏهن هوندو ته توهان ٻئي هڪ ٻئي ڏانهن ڇو نٿا سرڪو؟

مثال 1:- مهيندر ۽ ورات 1m مفاصلي تي ويٺا آهن. انهن جو مادو نمبروار 75kg ۽ 80kg آهي انهن جي وچ ۾ ڪشش ثقل زور ڪيترو آهي؟

ڏنل جانڪاري:-

$$r = 1 \text{ m}, m_1 = 75 \text{ kg}, m_2 = 80 \text{ kg} \quad G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

نيوٽن جي قاعدي موجب

$$F = \frac{G m_1 m_2}{r^2}$$

$$F = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 75 \times 80}{1^2} \text{ N}$$

$$= 4.002 \times 10^{-7} \text{ N}$$

مهيندر ۽ ورات جي وچ ۾ ڪشش

زور ۱ پٽرو هوندو. $4.002 \times 10^{-7} \text{ N}$
اهو زور نه جي برابر آهي. جيڪڏهن مهيندر جنهن بئنج تي اهو ويٺو آهي انهن جي وچ ۾ ڳاٺ زور ٻڙي آهي ته ان ڪشش زور سبب مهيندر ورات طرف سرڪندو ويندو.

هن جو تيزي ۽ هن جو سرڪڻ جي رفتار آسان نيوٽن جي مساوت واپرائي ڪڍي سگهون ٿا.

مثال 2: مٿئين ڏنل مثال ۾ مهيندر جنهن بئنج تي ويٺو آهي اها بنا ڳاٺ واري هوندي ته آرام حالت کان شروع ڪرڻ کان پوءِ ا سيڪنڊ کان پوءِ مهيندر جو ورات طرف سرڪڻ جي رفتار ڪيتري هوندي؟ اها رفتار وقت انوسار بدلجندڙ ڇا؟ ۽ ڪيئن؟

ڏنل جانڪاري:-

$$= F = 4.002 \times 10^{-7} \text{ N} = F \text{ زور}$$

مهيندر جو مادو $m = 75 \text{ kg}$.

نيوٽن جو تڪرڪ جو ٻئي قاعدي موجب

مهيندر تي لڳندڙ زور سبب پٽڊا ٿيل تيزي $a =$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{4.002 \times 10^{-7}}{75} = 5.34 \times 10^{-9} \text{ m/s}^2$$

نيوٽن جي پهرين مساوت واپرائي آسان مهيندر

جي 1 سيڪنڊ کان پوءِ حاصل ڪيل رفتار ڪڍي سگهون ٿا.

ان مساوت موجب $v = u + at$ v شروعات ۾ مهيندر

بئنج تي ويٺل هو ان ڪري ان جي شروعاتي رفتار $(u=0)$ ٻڙي آهي. ان جي بئنج ڳاٺ رهندي آهي ائين خيال ۾

$$v = 0 + 5.34 \times 10^{-9} \times 1 \text{ m/s}$$

مهيندر جي 1 سيڪنڊ کان پوءِ رفتار $5.34 \times 10^{-9} \times 1 \text{ m/s}$

اها تمام گهٽ رفتار آهي اها به ڳاٺ نه هئڻ سبب

ممڪن آهي اهو توهان جي خيال ۾ آيو هوندو. اها رفتار

تيزي سبب وڌندي وڃي ٿي ۽ وقت انوسار مهيندر جي

ويرات ڏانهن سرڪڻ سبب انهن جي وچ ۾ مفاصلو

گهٽ ٿيندو ويندو. ڪشش جي قاعدي موجب ڪشش

زور وڌندو ويندو انڪري نيوٽن جي ٻئي قاعدي سبب

تيزي وڌندي ويندي.

مثال 2 ۾ مهيندر جي تيزي مقرر رکڻ سان رفتار انوسار آن ڪي ويرات طرف 1cm سرڪڻ

لاءِ ڪيترو وقت لڳندو؟

ٿورو مغز ڊوڙايو.



توهان کي خبر آهي ڇا؟



سمند

جون

چڙهندڙ

لهرون



1.6 لهندڙ ۽ چڙهندڙ لهرون

سمند ۾ مقرر عرصي کان پوءِ لهرن جي چڙهڻ ۽ لهڻ بابت توهان کي ڄاڻ هوندي سمند جي هڪ ڪناري تي سمند جي پاڻيءَ جي سطح هڪ ڏينهن ۾ مقرر وقت کان پوءِ ٻه دفعا وڌي ٿي ۽ گهٽجي ٿي. اَلڳهه اَلڳهه جابن تي لهرن جي چڙهڻ ۽ لهڻ جو عرصو اَلڳهه اَلڳهه هوندو آهي. سمند جي پاڻي جي سطح ڇنڊ جي ڪشش زور سبب بدلجي ٿي.

ڇنڊ جي ان زور سبب ڇنڊ جي طرف هڻڻ وارو پاڻي ڦٽي ٿو انڪري ان جاءِ تي لهرن جو چڙهڻ ٿئي ٿو. ۽ ان جاءِ کان شڪل 1.6 ۾ ڏيکاريل انوسار 90° کنڊ تي هڻڻ واري ڌرتي جي جاءِ تي پاڻي جي سطح گهٽ ٿئي ٿي ۽ اُتي لهرن جو لهڻ ٿئي ٿو.

جاگرافي و شيه جي ڪتابن مان لهرن مان لهن ۽ چڙهن بابت ڄاڻ حاصل ڪيو. سمنڊ جي ڪناري تي پڪنگ تي وڃڻ کان پوءِ هڪ جاءِ تي لهرن جي لهن ۽ چڙهن ڄاڻيو. فوٽو ڪڍو ۽ اُن جي پرڏرشنِي رکو.

ڌرتي جو ڪششي زور (Earth's gravitational force)

افق جي عمود جي طرف سڌو مٿي ڦٽو ڪيل پٿر جي رفتار هڪ جيتري هوندي ڇا يا اها وقت آنوسار بدلاجندي؟ ڪهڙي طرح بدلاجندي؟ اهو پٿر سڌو مٿي ڇو نٿو وڃي؟ ٿوري اوچائي تي وڃڻ کان پوءِ اهو هيٺ ڇو ٿو ڪري؟ اُن جي وڌ ۾ وڌ اوچائي ڇا تي مدار رکي ٿي؟ ڌرتي پنهنجي ويجهو وارن سڀني جسمن کي ڪشش زور سان پاڻ ڏانهن ڪشش ڪري ٿي.

ڌرتي جو مادي جو مرڪز اُن جو مرڪز وٽ ٿئي ٿو. انڪري ڪنهن به جسم جي مٿان ڪشش زور اهو ڌرتي جي مرڪز طرف ٿئي ٿو. انڪري اُن زور سبب جسم افق جي عمود طرف سڌو هيٺ ڪرڻ ٿا. ساڳئي نموني جيئن آسان ڪو پٿر افق جي عمودي رخ ۾ سڌو مٿي ڦٽو ڪيون ٿا ته اهو زور اُن کي هيٺ ڪشش ڪري ٿو. ۽ اُن جي رفتار گهٽ ڪري ٿو.

لڳاتار لڳندڙ اُن زور سبب پٿر جي رفتار ڪجهه وقت کان پوءِ ٻڙي ٿئي ٿي ۽ اُن زور سبب پٿر هيٺ، ڌرتي جي مرڪز طرف اچي ٿو.

حل ڪيل مثال

مثال 2:- آرام واري حالت مان شروع ڪري ڌرتي جي ڪشش زور سبب اوچائي کان هيٺ ڪرندي ا سيڪنڊ کان پوءِ مهيندر جي رفتار ڪيتري هوندي؟
ڏنل ڄاڻڪاري

$$\begin{aligned} u &= 0 \text{ مهيندر جي شروعاتي رفتار} \\ 733 \text{ N} &= F = \text{اُن تي لڳل ڪشش زور} \\ 75 \text{ kg} &= m = \text{مهيندر جو مادو} \\ t &= 1 \text{ s} \\ \frac{733 \text{ m/s}^2}{75} &= \frac{F}{m} = a \text{ مهيندر جي تيزي} \\ 9.77 \text{ m/s}^2 &= \end{aligned}$$

نيوٽن جي تڪرڪ جي پهرئين مساوت موجب
 $v = u + at$

مهيندر جو ا سيڪنڊ کان پوءِ واري رفتار
 $v = 0 + 9.77 \times 1 = 9.77 \text{ m/s}$

اها رفتار پيچ نمبر 6 جي مثال 2 ۾ مهيندر جي رفتار کان 1.83×10^9 دفعا آهن.

نيوٽن جي قاعدي موجب هر هڪ جسم هر هڪ ٻئي جسم کي ڪشش ڪري ٿو مطلب ڌرتي صوف کي پاڻ ڏانهن ڪشش ڪري ٿي ساڳئي وقت صوف به ڌرتي کي ساڳئي زور سان پاڻ ڏانهن ڇڪي ٿو. پوءِ صوف ڌرتي تي ڇو ٿو ڪري، ڌرتي صوف طرف ڇو نٿي سرڪي؟ ڌرتي جو ڪشش زور ڇنڊ تي لڳل سبب ڇنڊ ڌرتي جي چوڌاري ڦري ٿو.

ڌرتي جي چوڌاري ڦرندڙ هٿرادو اڳڙهه سان پڻ ائين هي ٿئي ٿو. ڇنڊ ۽ هٿرادو اڳڙهه ڌرتيءَ جي چوڌاري ڦرن ٿا. انهن کي ڌرتي پاڻ ڏانهن ڪشش ڪري ٿي. پر صوف وانگر اهي ڌرتي طرف نٿا ڪرڻ. ائين ڇو ٿئي ٿو؟ ڇنڊ ۽ هٿرادو اڳڙهن جي پنهنجي دائري جي رفتار سبب ائين ٿئي ٿو. اها رفتار نه هجي هان ته اهي ڌرتي طرف ڪرڻ هان.

مثال 1:- پٺئين مثال جي آڌار تي مهيندر تي لڳندڙ ڌرتي جي ڪشش زور جو انداز لھو.
ڏنل ڄاڻڪاري:-

$$\begin{aligned} 6 &= 10^{24} \text{ kg} = m_1 = \text{ڌرتي جو مادو} \\ 6.4 \times 10^6 \text{ m} &= R = \text{ڌرتي جو نيپر قطر} \\ 75 \text{ kg} &= m_2 = \text{مهيندر جو مادو} \\ G &= 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2 \\ \text{ڪشش زور جي قاعدي موجب مهيندر تي لڳندڙ} \\ \text{ڌرتي جو ڪشش زور} \end{aligned}$$

$$F = \frac{G m_1 m_2}{R^2}$$

$$F = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 75 \times 6 \times 10^{24}}{(6.4 \times 10^6)^2} \text{ N} = 733 \text{ N}$$

اهو زور مهيندر ۽ ورات جي وچ ۾ لڳل ڪشش زور جي 1.83×10^9 دفعا آهي.

ٿورو مغز ڊوڙايو:



ڌرتي جي ڪششي تيزي:- (Earth's gravitational acceleration)

ڌرتي اُن جي ويجهو سڀني جسمن تي ڪشش زور لڳائي ٿي. نيوٽن جي ٻئي قاعدي موجب ڪنهن جسم تي لڳندڙ زور سبب جسم ۾ تيزي پيدا ٿئي ٿي. اِن قاعدي موجب ڌرتي جي ڪشش زور سبب جسم ۾ تيزي اچي ٿي. اِن کي ڌرتي جي ڪششي تيزي چئجي ٿو. ۽ اها g اِن آکر سان ڏيکاري وڃي ٿي. تيزي اها هڪ طرفي انداز آهي. ڌرتي جي ڪشش سبب تيزي جو طرف، اُن جي ڪشش زور وانگر، ڌرتي جي مرڪز مطلب اُفق جي عمودي طرف ٿئي ٿو.

1. ڌرتي جو ڪشش زور نه هجي هاڻ ته ڇا ٿئي هاڻ؟

2. G جو ملهه ٻيڻو هجي هاڻ ته ڇا ٿئي هاڻ؟

ويچار ڪيو



ڌرتي جي مٿاڇري تي g جو ملهه:

نيوٽن جي قاعدي موجب ڌرتي جي مرڪز کان r مفاصلي تي هوندڙ m مادي واري جسم تي ڪششي زور F ۽ اُن جسم جي تيزي g هيٺ ڏيکاريل انوسار ڪڍي سگهجي ٿي.

$$F = \frac{G M m}{r^2} \dots\dots\dots (3) \quad M \text{ اهو ڌرتي جو مادو آهي}$$

$$F = m g \quad \dots\dots\dots (4) \quad \text{مساوت} \quad (3) \text{ ۽ } (4) \text{ مان } mg = \frac{G M m}{r^2}$$

$$g = \frac{G M}{r^2} \dots\dots\dots (5) \quad r=R \text{ جو نيم قطر}$$

$$g = \frac{G M}{R^2} \dots\dots\dots (6) \quad \text{SI جو ايڪو } m/s^2 \text{ آهي. ڌرتي جو مادو } 6 \times 10^{24} \text{ kg ۽ انڪري ڌرتي جي (6)}$$

$$g = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24}}{(6.4 \times 10^6)^2} = 9.77 \text{ m/s}^2 \dots\dots\dots (7) \quad \text{ڌرتيءَ جو نيم قطر } 6.4 \times 10^6 \text{ m آهي. مساوت 6 ۾ هي ملهه رکڻ سان}$$

اها تيزي فقط ڌرتي جي مادي M ۽ اُن جي نيم قطر R تي مدار رکي ٿي. انڪري اها ڌرتي جي ڪهڙي به جسم لاءِ هڪ جيتري ٿئي ٿي. جسم جي ڪنهن به خاصيت تي اها مدار نٿي رکي.

جيڪڏهن ڌرتي جو مادو ٻيڻو هجي ۽ نيم قطر اڌ هجي ته g جو ملهه ڪيترو هوندو؟

' g ' جي ملهه ۾ ٿيندڙ بدل:

ڏسان ٻڌايو:



(الف) ڌرتي جي مٿاڇري تي بدل: ڌرتي جي مٿاڇري تي سڀني جاين تي g جو ملهه هڪ جيترو هوندو ڇا؟ اُن جو جواب نه آهي. اِن جو ڪارڻ ته ڌرتي پوري طرح گول آڪار جي نه آهي انڪري اُن جي مٿاڇري جي اَڀر ۽ اَڀر ٽپڪن جو ڌرتي جي مرڪز کان مفاصلو انهن ٽپڪن جي جاءِ انوسار بدلجندو رهي ٿو. ڌرتي پنهنجي چوڌاري ڦرڻ سبب اُن جو آڪار قطب وٽ ٿورو ڇڻندو (اُندر تي ڊپل) ۽ خط استوا وٽ ٿورو ٻاهر تي نڪتل آهي. تنهن ڪري ڌرتي جو نيم قطر قطب وٽ گهٽ ۽ خط استوا وٽ وڌيڪ آهي. انڪري g جو ملهه قطبن وٽ سڀ کان وڌيڪ 9.832 m/s^2 آهي ۽ قطبن کان خط استوا طرف وڃڻ وقت گهٽجندو ويندو. خط استوا وٽ g جو ملهه سڀ کان گهٽ 9.78 m/s^2 آهي.

(ب) اوچائي انوسار بدل: ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان مٿي وڃڻ تي مرڪز کان مفاصلو وڌي ٿو ۽ مساوت (5) انوسار g جو ملهه گهٽ ٿيندو وڃي ٿو. ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان ڪنهن شيءِ جي اوچائي ڌرتي جي نيم قطر جي ڀيٽ ۾ ڏاڍي گهٽ هئڻ ڪري، اُن اوچائي ڪري g جي ملهه ۾ بدلاو تمام ٿورو ٿئي ٿو. مثال ڌرتي جو نيم قطر 6400 km آهي، ڌرتي جي مٿاڇري کان 10 km اوچائي تي اڏامندڙ جهاز جو ڌرتي جي مرڪز کان 6400 km کان 6410 km تائين مفاصلو هئڻ ڪري g جي ملهه ٿيندڙ بدلاو نه جهڙو هوندو آهي. تنهن ڪري اسان جڏهن هڪ هٿرادو اُڀگرهه جو ويچار ڪيون ٿا تڏهن ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان اُنجي اوچائي ڪري (g ۾ ٿيندڙ بدل ويچار ڪرڻو پوندو آهي. ڪنهن خاص اوچائي ڪري g ۾ ٿيندڙ بدل جو هيٺين ٽيبل ۾ ڏنل آهي:-

جڳھ	ڌرتي جي مٿاڇري کان اوچائي (ڪ.م.)	$g \text{ (m/s}^2\text{)}$
ڌرتي جو مٿاڇرو (سراسري)	0	9.81
ماڻوٽ ايورسٽ	8.8	9.8
انسان وسيلي تيار ڪيل ڦوڪڻي وسيلي حاصل ڪيل وڌ ۾ وڌ اوچائي	36.6	9.77
اوڪاش واهڻ جو دائرو	400	8.7
جاڻ جي ڏي وٺ جي اپگرهه جو دائرو	35700	0.225

1.7 'g' جي ملهه ۾ اوچائي اَنوسار ٿيندڙ بدل

(ن) اونهائي اَنوسار بدل: ڌرتي جي اونهائي تي وڃڻ وقت g جو ملهه بدلجندو رهي ٿو. مساوت (5) ۾ r جو ملهه گهٽ ٿيندو وڃي ٿو ۽ ان اَنوسار g جو ملهه وڌڻ گهرجي. پر جس ڌرتي جي مرڪز طرف وڃڻ سان هاڻي جس تي ڪششي زور لڳائڻ وارو ڌرتي جو حصو پڻ گهٽجي ٿو. تنهن ڪري مساوت (5) ۾ استعمال ڪيل M جو ملهه پڻ بدلجي ٿو. ان جو ڪل اثر اِهو آهي ته ڌرتي جي اونهائي تي وڃڻ وقت g جو ملهه گهٽجندو وڃي ٿو.

1. ڌرتي جي اندرين حصي ۾ وڃڻ وقت ڌرتي جي ڪششي زور جي طرف ۾ ڪو فرق

پوندو ڇا؟



ويچار ڪيو:-

2. ڌرتي جي مرڪز تي g جو ملهه ڪيترو ٿيندو؟

هر هڪ گرهه ۽ اپگرهه انهن جو مادو ۽ نيم قطر الڳ الڳ ٿئي ٿو ۽ مساوت (6) اَنوسار انهن جي مٿاڇري تي g جو ملهه هي الڳ الڳ ٿئي ٿو.

چنڊ جو ڪششي زور اِهو ڌرتي جي ڪششي زور کان $\frac{1}{6}$ حصو ٿئي ٿو. انڪري اسان مقرر زور لڳائي ڌرتي کان چنڊ تي 6 دفعا وڌيڪ وڏو ٿيو ڏيئي سگهون ٿا.

مادو ۽ وزن (Mass and Weight)

مادو :- ڪنهن به جس جو مادو مطلب ان ۾ سمايل مايه جو انداز. ان جو SI ايڪو ڪلوگرام آهي. مادو هڪ پئمانيدار انداز آهي. ان جو ملهه هر هنڌ ساڳيو آهي. ٻئي ڪنهن گرهه تي پڻ ان جو ملهه نٿو بدلجي. نيوتن جي پهرين قاعدي موجب مادو جسر نشچلتا جي جي ماپ آهي مطلب مادو جيترو وڌيڪ اوتري نشچلتا وڌيڪ.

وزن :- ڪنهن جس کي ڌرتي جنهن ڪششي زور سان ڪشش ڪري ٿي ان زور کي وزن چئجي ٿو.

m مادي واري جس تي ڌرتي جو ڪششي (F) زور مساوت (4) مان

$$W = F = m g \text{ (} g = \frac{GM}{R^2} \text{), وزن}$$

وزن اِهو زور هئڻ ڪري ان جو SI شرشتي ۾ ايڪو نيوتن آهي. ساڳئي نموني وزن زور هئڻ سبب هي هڪ طرفي انداز آهي. ان زور جو طرف ڌرتي جي مرڪز طرف ٿئي ٿو. g جو ملهه هر هنڌ ساڳيو نه هئڻ سبب جس جو وزن پڻ جاءِ اَنوسار بدلجي ٿو. پر ان جو مادو هر هنڌ ساڳيو رهي ٿو.

ماتر پاشا ۾ اسان وزن لفظ جو واپر وزن ۽ مادي ٻنهي لاءِ ڪيون ٿا. ۽ ڪنهن جس جو وزن kg ۾ مطلب مادي جي ايڪي ۾ ماپيندا آهيون. پر جڏهن اسان راجيو جو وزن $75 kg$ آهي وڳيان جي پاشا ۾ چئون ٿا. تڏهن اسان راجيو جو مادو ٻڌايون ٿا. $75 kg$ مادي تي جيترو ڪششي زور لڳي ٿو اُترو راجيو جو وزن آهي اهڙي اسان جي منشا آهي. راجيو جو مادو $75 kg$ هئڻ سبب ڌرتي تي ان جو وزن $F=mg=75 \times 9.8=735N$ هوندو آهي.

$1 kg$ مادي جو وزن $1 \times 9.8 = 9.8N$ هوندو آهي. اسان جا وزن ماپڻ وارا آوزار اسان کي مادو ٻڌائڻ ٿا. دڪان ۾ هئڻ واري ڪام سامهيءَ (تاراجي) ٻن وزنن جي مطلب ٻن مادن جي پيٽ ڪري ٿي.



- ٿورو دماغ هلايو: 1. ڌرتي جي مٿاڇري کان اوچائي تي وڃڻ سان توهان جو وزن مقرر رهندو ڇا؟
2. سمجھو توهان هڪ اوچائي واري ڌاڪڻ تي بيٺا آيو. ڌرتي جي مرڪز کان توهان جو مفاصلو $2R$ هئڻ تي توهان جو وزن ڪيترو ٿيندو؟

حل ڪيل مثال

مثال :- جيڪڏهن هڪ ماڻهوءَ جو وزن ڌرتي تي 750 N آهي ته ڇنڊ تي اُن جو وزن ڪيترو هوندو؟
(ڇنڊ جو مادو ڌرتي جي مادي کان $\frac{1}{81}$ دفعا آهي ته اُن جو نيم قطر ڌرتي جي نيم قطر جو $\frac{1}{3.7}$ دفعا آهي) ڏنل جانڪاري :

$$\begin{aligned} \text{ڌرتي تي وزن } 750\text{ N} \\ \text{ڌرتي جي مادي } (M_E) \text{ ۽ ڇنڊ جي مادي } (M_M) \text{ جي نسبت } \frac{M_E}{M_M} = 81 \\ \text{ڌرتي جي نيم قطر } (R_E) \text{ ۽ ڇنڊ جو نيم قطر } (R_M) \text{ جي نسبت } \frac{R_E}{R_M} = 3.7 \\ \text{سمجھو ان ماڻهوءَ جو مادو } m \text{ kg آهي.} \\ \therefore m = \frac{R_E^2}{(G M_E)} \dots\dots\dots(i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ڌرتي تي } = m g = 750 = \frac{m G M_E}{R_E^2} \\ \text{ماڻهوءَ جو ڇنڊ تي وزن} \\ = \frac{m G M_M}{R_M^2} \\ \text{مساوت 1 واپرائي:} \\ = \frac{750 R_E^2}{(G M_E)} \times \frac{G M_M}{R_M^2} = 750 \frac{R_E^2}{R_M^2} \times \frac{M_M}{M_E} = 750 \times (3.7)^2 \times \frac{1}{81} = 126.8\text{ N} \end{aligned}$$

ڇنڊ جي مٿاڇري تي وزن ڌرتي جي مٿاڇري تي وزن جو $\frac{1}{6}$ حصو آهي. جسرو جو ڇنڊ جي مٿاڇري تي وزن $m g_m$ (مطلب ڇنڊ جي مٿاڇري تي ڪشش سبب تيزي ائين لکي سگهيو ٿا). يعني ڇنڊ جي مٿاڇري تي تيزي اها ڌرتي جي مٿاڇري جو $m g_m$ حصو آهي.

توهان کي خبر آهي ڇا؟



ڪششي لهرون (Gravitational waves)

پاڻي ۾ پٿر ڦٽو ڪرڻ سان اُن تي لهرون پئدا ٿين ٿيون، ساڳئي نموني نوڙي جي ٻنهي ڇيڙن کي پڪڙي لوڏڻ سان اُن تي لهرون پئدا ٿين ٿيون، اهو توهان ڏٺو هوندو روشني پڻ هڪ قسم جي لهر آهي. اُن کي برقي مقناطيس لهر چئجي ٿو گاما ڪرڻا، ڀڪس ري ڪرڻا، الٽرا وئليٽ ڪرڻا، انفرا ريڊ ڪرڻا، مائڪرو ويو ڪرڻا، ريڊيو ڪرڻا هي سڀ برقي مقناطيسي لهرن الڳ الڳ مثال آهن اوڪاشي جسرو هي لهر آزاد ڪن ٿا. ۽ اُسان پنهنجي اوزارن سان اُن کي جذب ڪيو ٿا. سڄي سنسار جي پوري جانڪاري اُسان کي انهن لهرن وسيلي ملي ٿي.

ڪششي لهرون هي الڳ قسم جو لهر آهن. انهن کي اوڪاشي عرصي واريون لهرون ائين چئجي ٿو. انهن جي وجود جو امڪان آئينسٽائن ۾ پيش ڪيو. اهي لهرون تمام ڪمزور هئڻ سبب انهن کي ڳولڻ تمام مشڪل هوندو آهي اوڪاشي جسمن مان آزاد ٿيندڙ ڪششي لهرون ڳولڻ لاءِ وڳيانڪن تمام وڌيڪ احساس ڌار اوزار تيار ڪيا ويا آهن. ان ۾ (LIGO (Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory) اهو مکيه آهي. وڳيانڪن سنه 2016 ۾ آئينسٽائن جي اڳڪٿي جي برابر 100 سالن کان پوءِ اوڪاشي وسيلن مان ايندڙ ڪششي لهرن جي کوج ڪئي آهي.

ان کوج ۾ ڀارت جي وڳيانڪ به اهميت ڀريو يوگدان ڏنو آهي. ان کوج سبب سنسار جي جانڪاري ملڻ جو هڪ نئون رستو کوليو آهي.

آزاد ڪرڻ: (Free fall)



(ڪري ڏسو):

هڪ ننڍو پٿر هٿ ۾ جهليو. اُن تي ڪهڙا ڪهڙا زور لڳن ٿا؟ هاڻي اُهو پٿر ڌيري ڇڏي ڏيو. توهان کي ڇا ڏسڻ ۾ آيو؟ توهان جي ڇڏڻ کان پوءِ اُن پٿر تي ڪهڙو زور لڳو؟

ڌرتي جو ڪششي زور سڀني جسمن تي لڳي ٿو اها توهان کي خبر آهي. آسان پٿر هٿ ۾ جهلڻ کان پوءِ پڻ اُن تي هي زور لڳي پيو. پر آسان هٿ وسيلي اُپتي طرف ۾ لڳايل زور اُن ڪشش زور کي برابر ڪري پيو. جنهن سبب اُهو پٿر آرام واري حالت ۾ هو. پٿر کي هٿ مان ڇڏڻ وقت اُن تي فقط ڪششي زور لڳي ٿو. اُن جي اثر سبب پٿر هيٺ ڪري ٿو. جڏهن ڪو جسم فقط ڪششي زور جي اثر سبب حرڪت ۾ آهي ته اُن حرڪت کي آزاد ڪرڻ چئجي ٿو. يعني پٿر جو آزاد ڪرڻ ٿئي ٿو. آزاد ڪرڻ ۾ شروعاتي رفتار بڙي ٿئي ٿي ۽ وقت انوسار ڪششي تيزي سبب اُها وڌندي وڃي ٿي. ڌرتي تي آزاد ڪرڻ وقت هوا سبب پيدا ٿيل ٻاٺ سبب جسم جي رفتار جي رڪاوٽ ٿئي ٿي ۽ جسم تي مٿي اچڻ ڏيندڙ زور پڻ لڳي ٿو. انڪري صحيح معنيٰ ۾ آزاد ڪرڻ هوا ۾ ٿئي نٿو سگهي. اهو فقط خال ۾ ٿئي سگهي ٿو.

آزاد ڪرڻ ۾ جسم جو ڌرتيءَ تي ڪرڻ جي رفتار ۽ اُن کي لڳندڙ وقت آسان نيونٽن جون مساوتون واپرائي ڪڍي سگهيو ٿا. آزاد ڪرڻ لاءِ تيزي اها 9 هوندي آهي ۽ شروعاتي رفتار 4 بڙي ٿيندي آهي اهو خيال ۾ رکي اهي مساوتون هيٺي نموني آهن

ستو اُڀائي ۾ مٿي ڦٽو ڪيل جسمن جي حرڪت جو آپياس ڪرڻ وقت 9 جو اهو ملهه 9 بدران 9- ڪنڊو ويندو ڇاڪاڻ ته اُن حرڪت ۾ تيزي رفتار جي اُپتي طرف ۾ ٿئي ٿي. 9 جو انداز ايترو هٽڻ کان پوءِ اُن تيزي سبب پٿر جي رفتار وڌي نٿي پر گهٽ ٿيندي وڃي ٿي. ڇنڊ ۽ هٽراڻو اڳڙهه پڻ فقط ڌرتي جي ڪششي زور جي اثر سبب حرڪت ۾ رهن ٿا. انڪري اهي پڻ آزاد ڪرڻ جا مثال آهن.

$$v = g t$$

$$s = \frac{1}{2} g t^2$$

$$v^2 = 2 g s$$

توهان کي خبر آهي ڇا؟



ڌرتي جي هڪ اُستڻ تي 9 جو ملهه سڀني جسمن لاءِ ساڳيو رهي ٿو. انڪري ڪي به به جسم ساڳئي اوچائي تان ڇڏڻ تي ساڳئي وقت زمين تي پهچن ٿا. انهن جي مادي ۽ ٻئي ڪنهن به خاصيت جو اُن وقت تي اثر نٿو ٿئي. ائين چيو وڃي ٿو ته گئليلئو اندازي 1590ع ۾ اِٽلي ديش جي پيسا شهر ۾ هڪ تجربو ڪيو. ٻن الڳ الڳ مادن وارا گولا اُتان جي جهڪيل منار تان هڪ ئي وقت هيٺ ڇڏيو ته اهي ساڳئي وقت زمين تي ڪرڻ ٿا اهو ثابت ڪيو.

آسان هڪ ڳورو پٿر ۾ هڪ ڪنڊ جيڪڏهن اوچائي تان ساڳئي وقت ڇڏيو ته اهي ساڳئي وقت زمين تي پهچندا ڏسڻ ۾ نٿا اچن. ڪنڊ جو هوا سان ٿيندڙ ٻاٺ سبب مٿي اچڻ ڏيندڙ زور سبب ڪنڊ ترندو ڌيري ڌيري هيٺ ايندو ۽ زمين تي ڌير سان پهچندو. هوا سبب لڳندڙ زور پٿر جي وزن کان تمام گهٽ هوندو آهي ۽ پٿر جي رفتار تي اثر گهٽ ٿئي ٿو. پر وڳيانڪن اهو تجربو خال ۾ ڪيو آهي پٿر ۽ ڪنڊ ٻئي جسم ساڳئي وقت زمين تي پهچن ٿا اهو ثابت ڪيو آهي وڌيڪ ڄاڻ لاءِ ڏسو.

<https://www.youtube.com/watch?v=eRNC5cvINA>

مثال 2. هڪ ٽينس بال مٿي ڦٽو ڪيو ويو. ۽ اهو g اوچائي تائين پهچي هيٺ آيو. ان جي شروعاتي رفتار ڪيتري هئي؟ ان کي هيٺ آچڻ لاءِ ڪل ڪيترو وقت لڳندو؟ g جو ملهه 10 m/s^2 ڏنل جانڪاري:-

$v = 0$ مٿي وڃڻ وقت بال جي آخر رفتار
 $s = 4.05 \text{ m}$ بال وسيلي طئه ڪيل مفاصلو
 $a = -g = -10 \text{ m/s}^2$ بال جيءَ تيزي
 نيوتن جي ٽين مساوت موجب
 $v^2 = u^2 + 2 a s$
 $0 = u^2 + 2 (-10) \times 4.05$
 $\therefore u^2 = 81$
 $u = 9 \text{ m/s}$ بال جي شروعاتي رفتار 9 m/s
 هاڻي اسان بال هيٺ آچڻ جي ڪريا ڏسو ٿا. سمجهو ته بال t وقت ۾ هيٺ آچي ٿو. هاڻي بال جي شروعاتي رفتار 0 m/s ، بال وسيلي طئه ڪيل مفاصلو $s = 4.05 \text{ m}$ ۽ بال جي رفتار ۽ تيزي ساڳئي طرف هجي ٿي،
 $a = g = 10 \text{ m/s}^2$

نيوتن جي ٻئي مساوت موجب...

$$s = ut + \frac{1}{2} a t^2$$

$$4.05 = 0 + \frac{1}{2} 10 t^2$$

$$t^2 = \frac{4.05}{5} = 0.81, \quad t = 0.9 \text{ s}$$

بال کي هيٺ آچڻ لاءِ 0.9 سيڪنڊ لڳندا. ان کي مٿي وڃڻ لاءِ پڻ اوتروئي وقت لڳندو
 $2 \times 0.9 = 1.8 \text{ s}$ بال کي لڳندڙ ڪل وقت

مثال 1 : هڪ 3 kg مادي وارو لوهر جو گولو 125 m/s^2 اوچائي کان هيٺ ڪريو. g جو ملهه 10 m/s^2 آهي. ائين خيال ۾ رکندي هيٺين جا ملهه لھو.
 A. زمين تائين پهچڻ لاءِ ورتل وقت
 B. زمين تائين پهچڻ وقت رفتار
 C. اڌ وقت تي هونديون ان جي اوچائي

ڏنل جانڪاري : لوهر جي گولي جو مادو $3 \text{ kg} = m$
 ڪل طئه ڪيل مفاصلو $s = 125 \text{ m}$ ، شروعاتي رفتار $0 = u$
 $10 \text{ m/s}^2 = g = a$ تيزي
 نيوتن جي ٻئي مساوت موجب

$$s = ut + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\therefore 125 = 0 t + \frac{1}{2} \times 10 \times t^2 = 5 t^2$$

$$t^2 = \frac{125}{5} = 25$$

$$t = 5 \text{ s}$$

لوهر جو گولو 5 سيڪنڊن ۾ زمين تائين پهچندو.
 (B) نيوتن جي پهرين مساوت موجب

$$v = u + at \quad \text{آخري رفتار}$$

$$= 0 + 10 \times 5$$

$$= 50 \text{ m/s}$$

لوهر جي گولي جو زمين تي پهچڻ وقت رفتار 50 m/s ٿيندي.

$$t = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ s} \quad \text{ڪل لڳل وقت جو اڌ وقت (C)}$$

ان وقت ۾ لوهر جي گولي وسيلي طئه ڪيل مفاصلو $S =$
 (A) نيوتن جي ٻئي مساوت موجب.

$$s = ut + \frac{1}{2} a t^2$$

$$s = 0 + \frac{1}{2} 10 \times (2.5)^2 = 31.25 \text{ m.}$$

$$\text{اڌ وقت تي لوهر گولي جي اوچائي} = 125 - 31.25 = 93.75 \text{ m}$$

نيوتن جي ڪششي زور جي قاعدي موجب وڌيڪ مادي واري جسم مٿان ڌرتي جو ڪشش زور وڌيڪ لڳي ٿو. پوءِ اهو جسم گهٽ مادي واري جسم کان وڌيڪ رفتار سان هيٺ ڇو نٿو ڪري؟



کششي غير متحرک شڪتي (Gravitational potential energy)

پنٿين درجي ۾ آسان غير متحرک شڪتي بابت سکيا هئاسين. جس ۾ خاص بيهڪ يا حالت سبب ان ۾ جيڪا شڪتي سمائل ٿئي ٿي ان کي غير متحرک شڪتي چئجي ٿو.

هيءَ شڪتي نسبت ٿئي ٿي، ۽ مٿاڇري کان جس ۾ اوچائي وڌڻ تي اها وڌي ٿي. اها جانڪاري آسان کي آهي m مادي واري ۽ ڌرتي جي مٿاڇري کان h اوچائي تي هوندڙ جس ۾ غير متحرک شڪتي mgh هوندي آهي ۽ ڌرتي جي مٿاڇري تي اها ٻڙي ٿئي ٿي. آسان مڪيو هو. h جو ملهه ڌرتي جي نيٺ قطر جي پيٽ ۾ تمام گهٽ هئڻ ڪري g جو ملهه آسان مقرر ڪئي سگهيو ٿا. ۽ مٿيون فارمولا mgh واپرائي سگهون ٿا. پر g جو ملهه وڌيڪ هئڻ وقت g جو ملهه اوچائي جي آڌار تي گهٽجندو وڃي ٿو. جس ڌرتي کان تمام وڌيڪ مفاصلي تي هئڻ سبب g جو ملهه ٻڙي ٿئي ٿو ۽ جس تي ڌرتي جي کششي زور ڪم نٿو ڪري. ان ڪري اتي جس ۾ غير متحرک شڪتي ٻڙي ڪٿڻ وڌيڪ مناسب ٿيندو مطلب مفاصلو ان کان گهٽ هئڻ تي غير متحرک شڪتي ٻڙي کان به گهٽ مطلب ڪاٿو ٿئي ٿي. جس ڌرتي جي مٿاڇري کان h اوچائي تي هئڻ وقت غير متحرک شڪتي $\frac{GMm}{R+h}$ - ايتري هوندي آهي. هتي M ۽ R هي نمبر وار ڌرتي جو مادو ۽ نيٺ قطر آهي.

(مڪت) آزاد رفتار : (Escape velocity)

بال مٿي اڇلائڻ سان ان جي رفتار گهٽجندو وڃي ٿي اهو ڌرتي جي کششي زور سبب ٿئي ٿو. اهو آسان ڏٺو آهي. هڪ خاص اوچائي تي وڃي ان جي رفتار ٻڙي ٿئي ٿي ۽ اهو هيٺ ڪرڻ شروع ٿيندو. ان جي وڌ ۾ وڌ اوچائي ان جي شروعاتي رفتار تي مدار رکي ٿي. نيٺ جي ٽين مساوت موجب

$$V^2 = u^2 + 2as$$

$$v = 0 \text{ ۽ } a = -g \text{ بال جي آخري رفتار}$$

$$0 = u^2 + 2(-g)s \text{ مطلب}$$

$$s = \frac{u^2}{2g} \text{ بال جي وڌ ۾ وڌ اوچائي}$$

مطلب بال جي شروعاتي رفتار جيتري وڌيڪ اوتري بال وڌيڪ اوچائي تي ويندو. ان جو ڪارڻ يعني شروعاتي رفتار جيتري وڌيڪ هوندي اوترو وڌيڪ اهو بال ڌرتي جي ڪشش جي مخالفت ڪري سگهندو ۽ اوترو وڌيڪ مٿي وڃي سگهندو. آسان مٿي ڏٺوسين ته g جو ملهه مٿاڇري جي اوچائي آنوسار گهٽجندو وڃي ٿو. انڪري اوچائي تي وڃڻ تي بال تي ڌرتيءَ جي ڪشش گهٽجي ٿي. آسان بال جي شروعاتي رفتار وڌائيندا وينداسين ته اهو وڌ ۾ وڌ اوچائي تائين ويندو ۽ هڪ خاص شروعاتي رفتار اهڙي هوندي ڪي ان رفتار سان مٿي ڦٽو ڪيل بال ڌرتي جي ڪششي زور کي هارائي سگهندو ۽ اهو واپس ڌرتي تي نه ڪرندو. شروعاتي رفتار جي ان خاص ملهه کي آزاد (مڪت) رفتار (V_{esc}) چئجي، ڇاڪاڻ ته ان رفتار سان مٿي ڦٽو ڪيل جس ڌرتي جي ڪششي زور کان مڪت (آزاد) ٿي سگهندو. آزاد رفتار جو فارمولا آسان حفظ شڪتي جو قاعدو واپرائي هيٺ ڏنل آنوسار ڪڍي سگهون ٿا. شروعاتي رفتار آزاد رفتار جيتري هئڻ ڪري ڌرتي جي مٿاڇري کان سڌو مٿي وڃڻ وارو جس ڌرتي جي ڪششي زور کان آزاد ٿئي ٿو. ڪششي زور مفاصلي جي ٻئي سگهه سان ايتي نسبت ۾ هئڻ ڪري اهو زور بيهڪ مفاصلي تي ٿي ٻڙي ٿئي ٿو. مطلب جس کي ان زور کان آزاد ٿيڻ لاءِ بيهڪ مفاصلي تي وڃڻو پوندو.

m مادي واري جس ۾ ڌرتي جي مٿاڇري تي

بيهڪ مفاصلي تي

$$0 = \text{متحرک شڪتي}$$

$$\frac{GMm}{\infty} = 0 \text{ غير متحرک شڪتي}$$

غير متحرک شڪتي E_2 + متحرک شڪتي + ڪل شڪتي 0

ڌرتي جي مٿاڇري تي

$$\frac{1}{2} mv_{esc}^2 = \text{متحرک شڪتي}$$

$$-\frac{GMm}{R} = \text{غير متحرک شڪتي}$$

$$E_1 = \text{ڪل شڪتي}$$

$$= \frac{1}{2} mv_{esc}^2 - \frac{GMm}{R}$$

مثال:- ڇنڊ جو مادو ۽ نيم قطر نمبر وار $7.34 \times 10^{22} \text{ kg}$ ۽ $1.74 \times 10^6 \text{ m}$ آهي. ڇنڊ تي آزاد رفتار لھو.
ڏنل جانڪاري: ڇنڊ جو مادو، $M = 7.34 \times 10^{22} \text{ kg}$ ۽ $R = 1.74 \times 10^6 \text{ m}$ نيم قطر
 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

$$= \sqrt{\frac{2 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 7.34 \times 10^{22}}{1.74 \times 10^6}}$$

2.37 km/s ۽ 2.37 km/s ڇنڊ تي آزاد رفتار

حفظ شڪتي اَنوسار $E_1 = E_2$

$$\frac{1}{2} mv_{\text{esc}}^2 - \frac{GMm}{R} = 0$$

$$v_{\text{esc}}^2 = \frac{2GM}{R}$$

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

$$= \sqrt{2gR}$$

$$= \sqrt{(2 \times 9.8 \times 6.4 \times 10^6)} = 11.2 \text{ km/s}$$

ڇنڊ تي يا بئي گرهه تي ويندڙ اوڪاشي واهڻ جي شروعاتي رفتار آزاد رفتار کان وڌيڪ هئڻ ضروري آهي تنهنڪري اهو واهڻ ڌرتي جو ڪششي زور پار ڪري ٻين گرهن تي وڃي سگهندا.

توهان کي خبر آهي ڇا؟



اوڪاش جي وزن رَهِت

اوڪاش واهڻ جي ياتري ۽ جسر ترندا آهن اهو ڏسڻ ۾ اچي ٿو. اهو ڇو ٿئي ٿو؟ اوڪاش واهڻ ڌرتي کان اوچائي تي هوندو تڏهن به g جو ملهه بڙي نٿو ٿئي. اوڪاش جي جاءِ تي g جي ملهه ڌرتي جي مٿاڇري جي ملهه جي ڀيٽ ۾ 11% گهٽ ٿئي ٿو. انڪري اوڪاش واهڻ جي اوچائي اها وزن رهِت جو ڪارڻ نٿو ٿئي. ان جي وزن رهِت حالت اها ان جي ۽ اوڪاش واهڻ جي آزاد ڪرڻ جي حالت سبب ٿئي ٿي. واهڻ جي دائري جي رفتار سبب جيڪڏهن اهي ڌرتي تي نٿا ڪرڻ تڏهن به انهن تي فقط ڪششي زور ئي لڳڻ سبب اهي مڪت (آزاد) ڪرندا رهن ٿا. آزاد ڪرڻ جي رفتار جسر جي خاصيتن تي مدار نه هئڻ سبب ياتري، اوڪاش واهڻ ۽ ان جا سامان آزاد ڪرندا رهن ٿا. انڪري ڪو جسر هٿ مان ڇڏڻ سان ياترين جي نسبت ۾ اهي اِستَر رهي ٿو ۽ وزن رهِت هئڻ لڳندو آهي.

اڀياس



2. هيٺ ڏنل سوالن جا جواب لکيو.

- وزن ۽ مادي ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ ڪنهن جسر جو ڌرتي تي مادو ۽ وزن منگل گرهه تي پڻ ساڳيو رهندو ڇا؟ ڇو؟
- آزاد ڪرڻ، ڪششي تيزي، آزاد رفتار ۽ مرڪزي زور مطلب ڇا؟
- ڪيپلر جا ٽي قاعدا لکيو. انهن قاعدن سبب نيوتن کي پنهنجو ڪششي ثقل جو قاعدو پيش ڪرڻ ۾ ڪيئن مدد ٿي؟

1. هيٺ ڏنل تختي ۾ ٽنهي ڪالمن جي جانڪاري ۾ لاڳاپو خيال ۾ رکي تختو پورو ڪيو.

III	II	I
مرڪز وٽ بڙي	m/s^2	مادو
نشچلتا جي ماپ	kg	وزن
سڄي برهمانڊ ۾ هڪ جيترو	Nm^2/kg^2	ڪششي تيزي
اوچائي تي مدار رکي ٿو.	N	ڪششي مقرر انگ

d. هڪ مٿي ڦٽو ڪيل جس 500m اوچائي تائين وڃي ٿو ان جي شروعاتي رفتار ڪيتري هوندي؟ ان جس کي مٿي وڃي واپس هيٺ اچڻ لاءِ ڪيترو وقت لڳندو؟ $g = 10 \text{ m/s}^2$

(جواب : 20 s ، 100 m/s)

e. هڪ بال ٽيبل تان هيٺ ڪري ٿو 1 سيڪنڊ ۾ زمين تي پهچي ٿو $g = 10 \text{ m/s}^2$ هوندي ته ٽيبل جي اوچائي ۽ بال جو زمين تي پهچڻ وقت رفتار ڪيتري هوندي؟

(جواب: 10 m/s, 5m)

f. ڌرتي ۽ چنڊ انهن جو مادو نمبروار 6×10^{24} ۽ $7.4 \times 10^{22} \text{ kg}$ آهي ۽ ان ٻنهي ۾ مفاصلو $3.84 \times 10^5 \text{ km}$ آهي. ان ٻنهي ۾ ڪششي زور ڪيترو ٿيندو؟

$$G = 6.7 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$$

جواب : $2 \times 10^{20} \text{ N}$

g. ڌرتي جو وزن $5 \times 10^{24} \text{ kg}$ آهي ۽ ان جو سڄ کان مفاصلو 1.5×10^{11} آهي. جيڪڏهن انهن ٻنهي ۾ ڪششي زور $3.5 \times 10^{22} \text{ N}$ آهي ته سڄ جو مادو ڪيترو؟

جواب : $1.96 \times 10^{30} \text{ kg}$

عملي ڪم:

توهانجي پنجن دوستن جو وزن ڪٽو. انهن جو چنڊ ۽ منگل تي وزن ڪيترو هوندو اهو لکو.



d. هڪ پٿر u رفتار سان مٿي ڦٽو ڪرڻ سان h اوچائي تائين وڃي ٿو ۽ پوءِ هيٺ اچي ٿو. ثابت ڪريو ته ان کي مٿي وڃڻ لاءِ جيترو وقت لڳندو آهي اوترو ئي وقت هيٺ اچڻ لاءِ لڳندو آهي.

e. سمجهو ته g جو ملهه اڇانڪ ٻيٽو ٿي وڃي ته هڪ ڳوري جس کي زمين کان مٿي ڪٿي وڃڻ ٻيٽو ڏکيو ٿيندو ڇا؟ ڇو؟

3. ڌرتي جي مرڪز وٽ g جو ملهه ٻڌي ٿيندو آهي، سمجهاڻي ڏيو.

4. ثابت ڪيو ته هڪ تاري کان $2R$ مفاصلي تي گرھ جو ڦرڻ جو عرصو T آهي. جيڪڏهن ساڳيو گرھ $2R$ مفاصلي تي هوندو ته ان جو ڦرڻ جو عرصو $\sqrt{8} T$ هوندو.

5. مثال حل ڪريو.

a. جيڪڏهن هڪ گرھ تي هڪ جس 5m اوچائي تان هيٺ اچڻ لاءِ 5 سيڪنڊ وٺي ٿو ته ان گرھ تي ڪششي نيزي ڪيتري؟

(جواب: $g = 0.4 \text{ m/s}^2$)

b. A گرھ جو نيم قطر B گرھ جي نيم قطر جو آڌ آهي A جو مادو M_A آهي. جيڪڏهن B گرھ تي g جو ملهه A گرھ جي g جي ملهه جو آڌ هجي ته B گرھ جو مادو ڪيترو ٿيندو؟

(جواب: $2M_A$)

c. هڪ جس جو مادو ۽ ڌرتي تي وزن نمبر وار 5kg ۽ 49N آهي جيڪڏهن چنڊ تي g جو ملهه ڌرتي تي g جي ملهه جو $\frac{1}{6}$ حصو آهي ته ان جس جو مادو ۽ وزن چنڊ تي ڪيترو ٿيندو؟

(جواب: 5kg ۽ 8.17N)



2. بنيادي تتون جي معيادي ورهاست

- ◀ بنيادي تتو ۽ بنيادي تتون جي ورهاست ▶ دوهر نيئر جا ٽرائڊ
 ▶ نيولٽنڊ جو آئهن جو قاعدو ▶ مينڊليو جي معيادي ياداشت
 ▶ هاٿوڪي معيادي ياداشت




1. جسم جا قسم ڪهڙا؟

2. تتون جا قسم ڪهڙا؟

3. جسم جي ننڍي ۾ ننڍي ذرڙي کي ڇا چوندا آهن؟

4. تتو ۽ مرڪب انهن جي اٽن ۾ ڪهڙو فرق ٿئي ٿو؟



تتون جي ورهاست (Classification of elements)

گذريل درجي توهان اهو سڳيو ته هڪ تتو جا سڀ اٽا هڪجهڙا ٿين ٿا. اڄ تائين 118 تتون جي ڄاڻ آهي پر عيسوي سنه 1800 ۾ فقط 30 تتون جي ڄاڻ هئي. وقت گذرندي وڌيڪ تتون جي کوج ٿي. انهن تتون جي خاصيتن تي وڌ ۾ وڌ جانڪاري ملڻ لڳي. وڌيڪ تعداد ۾ هوندڙ انهن تتون جو اڀياس سولو ٿئي ان لاءِ انهن جي جيڪا تمام وڌيڪ جانڪاري آهي انهن ۾ ڪو لاڳاپو آهي ڇا؟ وڌيڪ ڄاڻ لڳا. توهان کي ڄاڻ آهي ته شروعاتي ورهاست ۾ تتون کي ڌاتو ۽ غير ڌاتو ٻن گروهن ۾ ورهايو ويو. وقت گذرڻ تي تتون جو ٽيون گروهه ڌاتوءَ جهڙا پڻ ڏيان ۾ آيا ۽ انهن جي خاصيتن بابت ڄاڻ جئين وڌڻ لڳي تيئن اَلڳ اَلڳ وڌيڪن ورهاست جا ٻيا انيڪ طريقا ڳولهن جي ڪوشش شروع ڪئي.

دوهر نيئر جا ٽرائڊس (Dobereiner's Triads)

سنه 1817 ۾ دوهر نيئر هن جرمن وڌيڪن تتون جي خاصيتن ۽ اٽو مادي (اٽو تور) ۾ لاڳاپي جي ڳالهه پيش ڪئي. ان هڪ جهڙيون ڪيميائي خاصيتون رکندڙ تتون کي ٽن جي گروهه ۾ ورهايو ان کي هن ٽرائڊس چيو هڪ ٽرائڊس ۾ ٽن تتون جي بندوبست ان وڌندڙ اٽو تور جي حساب سان ڪئي ۽ ڏيکاريو ته وچين تتو جي اٽو تور ٽرائڊس جي باقي ٻن تتون جي اٽو تور جي سراسري جيتري هوندي آهي. پر سڀني ڄاتل تتون جو ورگيڪرڻ دوهر نيئر جي ٽرائڊس ۾ نه ٿي سگهيو.

نمبر	ٽرائڊ	تتو - 1 ظاهر اٽو تور (a)	تتو - 2 سراسري = $\frac{a+c}{2}$ اٽو تور ظاهر	تتو - 3 ظاهر اٽو تور (c)
1	Li, Na, K	(Li) لٿيم 6.9	$\frac{6.9 + 39.1}{2} = 23.0$ سوڊيم	(Na) 39.1 23.0
2	Ca, Sr, Ba	(Ca) ڪئلسيم 40.1	$\frac{40.1 + 137.3}{2} = 88.7$ اِسترانشيئم	(Sr) 87.6 137.3
3	Cl, Br, I	(Cl) ڪلورين 35.5	$\frac{35.5 + 126.9}{2} = 81.2$ برومين	(Br) 79.9 126.9

2.1 دوهر نيئر جا ٽرائڊس

ساڳيون ڪيميائي خاصيتون رکندڙ تتون جي هيٺ ڏنل گروهن مان دوهر نيئر جا ٽرائڊ

1. Mg (24.3), Ca (40.1), Sr (87.6)

2. S (32.1), Se (79.0), Te (127.6)

لهو. (برٽڪيت ۾ اٽو تور)
3. Be (9.0), Mg (24.3), Ca (40.1)



توهان کي خبر آهي ڇا



ڀارت جي سنگيت ۾ (سا، ڙ، گ، م، پا ڏا ڏي) هي ست مکيه سر آهن انهن جي گروهه کي سپتڪ چوندا آهن. سا کان سرن جي دوهراوت وڌندي ڏي سُر ايندو آهي. اُن کان پوءِ مول سا جي ٻيٽي دهرات تي وري اڳلي سپتڪ جو سا ايندو آهي. مطلب سپتڪ پورو ٿيڻ کان پوءِ سرن جي دوهراوت ٿئي ٿي. مغربي سنگيت ۾ re, mi, fa, so, la, ti do, هي ست سر آهن. ائين ڄاڻ تي ٻيٽي دوهراوت ۾ do سر وري ايندو آهي. مغربي سنگيت جو انهن آهي سرن جي اَلڳ اَلڳ اُڀوگه سان سنگيت ٺهي ٿو.

نيولنڊ جي انهن جو قاعدو (Newlands Law of Octaves)

انگريزي وڳيانڪ جان نيولنڊ هڪ اَلڳ نموني اَڻو تور جو لاڳاپو تنون جي خاصيتن سان جوڙيو. سنه 1866 ۾ نيولنڊ اُن وقت ڄاڻل ٿيو، انهن جي وڌندڙ اَڻو تور جي موجب ٺاهي رکيا. ان جي شروعات سڀ کان هڪلي هٿڙوڄن ان تنون سان ته اُنت ٿوريئم سان ٿيو. اُن کي ڏسڻ ۾ آيو ته هر هڪ ائين تنون کي پهرين تنو جهڙيون خاصيتون هيون. جيئن سوڊيم اهو ليٿيم کان اَڻو تنو آهي ٻنهي جون خاصيتون هڪجهڙيون آهن. ساڳئي نموني مگنيشم جو خاصيتون بيريليئم آهن فلورين ۽ ڪلورين جون خاصيتون هڪجهڙيون آهن. نيولنڊ ان هڪجهڙائي جي ڀيٽ سنگيت جي انهن ستن سرن سان ڪئي. ان پهرئين ۽ ائين تنون جي هڪجهڙائي کي انهن جو قاعدو چيو.

سنگيت جا سر	ڊو (س)	ڊو (س)	ري (ري)	ن (م)	سو (پ)	لا (ڏ)	ٽي (ني)
	H	Li	Be	B	C	N	O
	F	Na	Mg	Al	Si	P	S
تنو	Cl	K	Ca	Cr	Ti	Mn	Fe
	Co ۽ Ni	Cu	Zn	Y	In	As	Se
	Br	Rb	Sr	Ce ۽ La	Zr		

2.2 نيولنڊ جا انهن

نيولنڊ جي انهن ۾ ڪيتريون ئي خاميون هيون. اهو قاعدو فقط ڪئلسيم تائين لاڳو ٿئي پيو نيولنڊ سڀني ڄاڻل تنون کي 7x8 اهڙي 56 خانن جي خاڪي ۾ ٺاهي رکيو. سڀني ڄاڻل تنون کي خاڪي ۾ ٺاهي رکڻ لاءِ نيولنڊ ڪن جاين تي ٻه ٻه تنو رکيا. مثال Co, Ni ۽ La ان کان سواءِ اُن ڪن اَلڳ خاصيتون رکندڙ تنون کي ساڳئي انهن جي گروهه ۾ رکيو.

مثال Co ۽ Ni ڌاتون کي نيولنڊ ڊو سر هيٺيان Cl ۽ Br ان هٿوڄن سان گڏ رکيو. ان جي ابتڙ Co ۽ Ni جهڙيون خاصيتون رکندڙ Fe کي اُن کان پري 'O' ۽ 'S' انهن غير ڌاتن سان گڏ ٿي ان سر جي هيٺيان رکيو ۽ ساڳئي نموني نئين ٻولهي لڌل تنون کي سمائڻ لاءِ نيولنڊ جي انهن ۾ ڪوبه بندوبست نه هو. ان کان پوءِ واري عرصي ۾ ٻولهي نون تنون جون خاصيتون نيولنڊ جي انهن جي قاعدي ۾ نه وڌيون.

مينڊليو جو معيادي قاعدو (Mendeleev's Periodic table)

دمتري مينڊيلو ان رشتا جي وڳيانڪ سنه 1869 کان 1872 ان وقت ۾ تنون جي معيادي ياداشت تيار ڪئي. مطلب مينڊيلو جي معيادي ياداشت هي تنون جي ورهاست جو سڀ کان بنيادي پايو آهي. اَڻو تور اها تنو جي مکيه خاصيت مڃي ڪري مينڊيلو اُن وقت تائين ڄاڻل 63 تنون کي انهن جي وڌندڙ اَڻو تور جي حساب سان ٺاهي رکيو. انهن تنون جي طبعي ۽ ڪيميائي خاصيتن جي انوسار معيادي ياداشت جي رچنا ڪئي.

تتون جي معيادي ياداشت جي رچنا ڪرڻ وقت مينڊيليو تنون جي هٽڊروجن ۽ آڪسيجن سان ٺهندڙ هائڊرائيڊ ۽ آڪسائيڊ مرڪبن جو پرمائو انشائون اهي ڪيميائي خاصيتون ۽ تنون ۽ انهن جي هائڊرائيڊ ۽ آڪسائيڊ انهن مرڪبن جو رچڻ پڌ، ٽهڪڻ پڌ ۽ گهاٽائي اهي طبعي خاصيتون خيال ۾ رکيو. مينڊيليو کي ائين ڏسڻ ۾ آيو ته مقرر وڌي کان پوءِ طبعي ۽ ڪيميائي خاصيتون جي هڪجهڙائي رکندڙ تنون جي دهرات ٿئي ٿي.

ان ڇاڇ جي آڌار تي مينڊيليو هن هيٺ ڏنل ياداشت جو قاعدو تيار ڪيو ”تنون جون خاصيتون هي سندن آڻو نور جا معيادي ڪم آهن.“ مينڊيليو جي معيادي ياداشت ۾ اڀا ڪالمن کي گروھ ۽ ليٽيل قطارن کي معياد چيو.


شروٽي ↓	I پاڻو - R ² O	II پاڻو - RO	III پاڻو - R ² O ³	IV پاڻو RH ⁴ RO ²	V پاڻو RH ³ R ² O ⁵	VI پاڻو RH ² RO ³	VII پاڻو RH R ² O ⁷	VIII پاڻو - RO ⁴
1	H=1							
2	Li=7	Be=9.4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
3	Na=23	Mg=24	Al=27.3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35.5	
4	K=39	Ca=40	- = 44	Ti= 48	V=51	Cr= 52	Mn=55	Fe=56, Co=59 Ni=59, Cu=63
5	(Cu=63)	Zn=65	- =68	- =72	As=75	Se=78	Br=80	
6	Rb=85	Sr=87	?Yt=88	Zr=90	Nb=94	Mo=96	- =100	Ru=104, Rh=104 Pd=106, Ag=108
7	(Ag=108)	Cd=112	In=113	Sn=118	Sb=122	Te=125	J=127	
8	Cs=133	Ba=137	?Di=138	?Ce=140	-	-	-	----
9	(-)	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	?Er=178	?La=180	Ta=182	W=184	-	Os=195, Ir=197 Pt=198, Au=199
11	(Au=199)	Hg=200	Ti=204	Pb=207	Bi= 208	-	-	
12	-	-	-	Th=231	-	U=240	-	---

2.3 مينڊيليو جي معيادي ياداشت

مينڊيليو جو معيادي ياداشت جي مٿين حصي ۾ مرڪبن جي پرمائو انشائون R²O, R²O³ ان طريقي سان ڏيکاريل آهن. R مطلب واسٽو رکندڙ تنو. هلندڙ طريقي ۾ هي پرمائو انشائون R₂O, R₂, O₃ اهڙي نموني لکنداسين.

وڳيانڪ جي سڃاڻپ :

دمتري (1834-1907) مينڊيليو هي سينٽ پيٽرسبرگ (هاڻي جو لينن گراڊ) يونيورسٽي ۾ پروفيسر هو. ان تنون جي اڀياس جي خيال کان هر هڪ جاتل تنو لاءِ هڪ ڪارڊ تيار ڪري ان تي لکيل تنو جي آڻو تور ۽ خاصيتون جي آڌار تي ڪارڊن کي جوڙ رکيو ۽ ان مان تنون جي معيادي ياداشت جي ڳولها ٿي.



دمتري مينڊيليو



ويچار ڪيو

1. مينڊيلو جي معيادي ياداشت ۾ ڪيتريون ئي خالي جڳهون ڇڏيل آهن ان مان ڪن جاين تي اُڻو تور جي اڳڪٿي ڪيل ڏسڻ ۾ اچي ٿي. اڳڪٿي ڪيل ٿي اُڻو تور انهن جو گروهه ۽ معياد ٻڌايو.
2. ڪجهه تتون جا نالا پڪ نه هئڻ ڪري انهن جي نشاني پٺيان سوال جي نشاني ڏيکاريل آهن. اهي نشانينون ڪهڙيون آهن؟

مينڊيلو جي معيادي ياداشت جو خاصيتون (Merits of Mendeleev's periodic table)

وڳيان ترقي ڪندڙ آهي. تجربا ڪرڻ جا وڌيڪ ترقي ڪيل سادن ۽ طريقا واپرائي پراڻي نتيجن ۾ سڌارو ڪرڻ جي سگهه وڳيان ڪي آهي. مينڊيلو جي معيادي ياداشت ۾ وڳيان جي اها خاصيت ڏسڻ ۾ اچي ٿي. تتون جون خاصيتون ان جي اُڻو تور جا معيادي ڪم آهن اهو قاعدو سڀ ڄاتل تتون لاءِ لاڳو ڪرڻ وقت مينڊيلو اڄ تائين حاصل ڪيل جانڪاري اها آخري نه آهي ان ۾ بدل ٿي سگهي ٿو اهڙن ويچار سان تتون جو بندوبست ڪيو. ان جي اثر سبب مينڊيلو جي ياداشت ۾ هيٺيان گڻ ڏسڻ ۾ اچن ٿا.

1. خاصيتن جي آڌار تي ياداشت ۾ برابر جاءِ ڏني وڃي ان لاءِ ڪجهه تتون جي اُڻو تور وري ڇاڄ ڪري نڪ ڪئي ويئي. مثال: بيريليئم جي پهرين اُڻو تور 14.09 اها بدلائي 9.4 ڪري نڪ ڪئي ويئي ۽ بيريليئم کي بوران کان پهرين جاءِ ڏني.

2. مينڊيلو جي معيادي ياداشت ۾ ان وقت تائين نه ٻولهيل تتون لاءِ مينڊيلو ڪجهه جايون خالي ڇڏيون آهن مان ٽن اُڻ لڌل تتون کي پاسي وارن لڌل تتون جي آڌار تي ايڪا بوران ايڪا ائليومينيم ۽ ايڪا سليڪان نالا ڏيئي انهن جي اُڻو تور نمبروار 44, 68 ۽ 72 هوندي ائين ڏيکاريو. ايترو ئي نه پر انهن جي خاصيتن تي اڳڪٿي ڪئي. اڳتي انهن تتون کي ٻولهي لڌو ويو انهن کي نمبروار اسڪئنڊيم (Sc)، گيليم (Ga) ۽ جرمينيم (Ge) نالا ڏنا ويا انهن تتون جون خاصيتون مينڊيلو جي اڳڪٿي ڪيل تتون جهڙيون هيون. هيٺ ڏنل تختو ڏسو. ان ڪاميابي سبب مينڊيلو جي معيادي، ياداشت جي مهتو بابت سڀني کي پڪ ٿي. ۽ تتون جي ورهاست جي ان طريقي کي جلد سويڪار ڪيو ويو.

گئليم (Ga)	(مينڊيلو جي اڳڪٿي) ايڪا ائليومينيم (E) اڳڪٿي	خاصيتون
1. اُڻو تور	68	69.7
2. گهاٽائي (g/cm^3)	5.9	5.94
3. رجڻ پد ($^{\circ}\text{C}$)	گهٽ	30.2
4. ڪلورائيڊ جي ڀرماڻو انشا	ECl_3	GaCl_3
5. آڪسائيڊ جي ڀرماڻو انشا	E_2O_3	Ga_2O_3
6. آڪسائيڊ جو روپ	آئفونٽريڪ آڪسائيڊ	آئفونٽريڪ آڪسائيڊ

2.4 گئليم جي اڳڪٿي ڪيل حقيقي خاصيتون



ٿورو مغز هلايو

Cl-37 ۽ Cl-35 اهي ڪلورين جا ٻه آئسوٽوپس آهن. انهن جي اُڻو تور 37 ۽ 35 هئڻ ڪري مينڊيلو جي معيادي ياداشت ۾ انهن کي اَلِڳ اَلِڳ جاءِ تي رکڻ نڪ رهندو يان انهن جو ڪيميائي خاصيتون هڪجهڙيون آهن ان ڪري انهن کي ساڳئي جاءِ تي رکڻ نڪ رهندو؟

3. مينڊيلو جي بنيادي معيادي ياداشت ۾ شاهائين گئسن لاءِ جاءِ نه رکيل هئي. پر اڻويهين صدي جي آخر ۾ هيليم نيٽان، آرگان جهڙيون شاهائين گئسن جي ٻولها کان پوءِ مينڊيلو جي بنيادي معيادي ياداشت ۾ بدل نه ڪري ٻڙي گروهه تيار ڪري ان ۾ شاهائين گئسون رکيون ويون.

مينڊيلو جي معيادي ياداشت جون خاميون (Demerits of Mendeleev's periodic table)

1. ڪوبالت (Co) ۽ نڪل (Ni) انهن ٽن جي آڻو تور هڪ جيتري هئڻ ڪري انهن جي سلسلو ڪيئن رکجي ان بابت مينڊيلو جي معيادي ياداشت ۾ منجهارو هو.
2. مينڊيلو جي معيادي ياداشت پيش ڪرڻ کان چڻو وقت پوءِ آئسوٽوپس جي ڳولها ٿي آئسوٽوپس ۾ ڪيميائي خاصيتون ساڳيون ٿين ٿيون پر آڻو تور الڳ الڳ هئڻ سبب انهن کي مينڊيلو معيادي ياداشت ۾ ڪيئن رکجي اهو هڪ وڏو منجهارو هو.
3. وڌندڙ آڻو تور جي حساب سان رکيل ٽن جي آڻو تور ۾ واڌ باقاعدي نموني ۾ ٿيندڙ نظر نٿي اچي ان لاءِ ٻن ڳورن ٽن جي وچ ۾ ڪيترن ٽن جي ڳولها ٿيندي اها اڳڪٿي ڪرڻ مينڊيلو جي معيادي ياداشت جي قاعدي موجب ممڪن نه هو.

Na جا مرڪب	H جا مرڪب
NaCl	HCl
Na ₂ O	H ₂ O
Na ₂ S	H ₂ S

4. هٽڊروجن جي جاءِ هٽڊروجن اهو هٽلوجن (گروھ VII) جهڙيون خاصيتون ڏيکاري ٿو جيئن هٽڊروجن جي پرمائو انشا H₂ آهي ۽ ڪلورين ۽ فلورين جي پرمائو انشا Cl₂ ۽ F₂ اهڙي آهي. ساڳئي نموني هٽڊروجن ۽ آڪلي ڌاتون (گروھ I) جي خاصيتن ۾ هڪجهڙائي نظر اچي ٿي. هٽڊروجن ۽ آڪلي ڌاتون (Na, K, وغيره) وسيلي ڪلورين ۽ آڪسيجن سان ملي ڪري تيار ڪيل مرڪبن جو پرمائو انشائون ساڳيون آهن. مٿي ڏنل خاصيتن جو ويچار ڪرڻ سان هٽڊروجن جي جاءِ آڪلي ڌاتو جي گروھ (گروھ I - I) يان هٽلوجن جي گروھ (گروھ VII) اها پڪ نٿي ڪري سگهجي.

2.5 هٽڊروجن ۽ آڪلي ڌاتون ۾ هڪجهڙائي

بنیادي تئو پرمائو انشائون	ڌاتن سان تيار ڪيل مرڪب	غير ڌاتن سان تيار ڪيل مرڪب
H ₂	NaH	CH ₄
Cl ₂	NaCl	CCl ₄

2.6 هٽڊروجن ۽ هٽلوجن ۾ هڪجهڙائي

ٿورو مغز هلايو:



1. مينڊيلو جي معيادي ياداشت جو اُپيوگ ڪري هيٺ ڏنل ٽن جي آڪسائيڊ جي پرمائو انشا ڇا ٿيندي لکو.
Na, Si, Ca, C, Rb, P, Ba, Cl, Sn
2. مينڊيلو جي معيادي ياداشت جو اُپيوگ ڪري هيٺ ڏنل ٽن جو هٽڊروجن سان ميلاپ ڪري تيار ٿيندڙ مرڪبن جون پرمائو انشائون ڇا ٿينديون لکو. C, S, Br, As, F, O, N, Cl

هاڻوڪو معيادي قاعدو (Modern Periodic law)

جنهن وقت مينڊيلو معيادي ياداشت پيش ڪئي ان وقت آڻو جي اندري حصي جي جانڪاري نه هئي. اليڪٽران جي ڳولها کان پوءِ آڻو اندر سمائل اليڪٽران جو عدد ۽ آڻو عدد انهن جي وچ ۾ جيڪو لاڳاپو آهي ان لاڳاپي جي ڳولها وڌيڪ ڪرڻ لڳا. مينڊيلو جي معيادي ياداشت ۾ آڻو عدد هي فقط تئو جو نمبر ڏيکاريندڙ عدد هو. سنه 1913 ۾ انگريز وڌيڪ هيٺري موزلي (Henry Moseley) هن ايڪس ري - نلي واپرائي ڪيل تجربن وسيلي ڏيکاريو ته ٽن جو آڻو عدد (Z) مطلب ان تئو جي نيوكليس جي واڌو ڀرتي يان ان ۾ سمائل پروٽان جو عدد هو. موزلي گهڻن ئي ٽن جو آڻو عدد تجربن سان پڪ ڪيو. انڪري آڻو تور کان تئو جو آڻو عدد وڌيڪ بنيادي خوبي آهي اها خبر پئي. انڪري مينڊيلو جي معيادي ياداشت ۾ بدل ڪري هاڻوڪي معيادي ياداشت جو قاعدو پيش ڪيو ويو. اهو اهڙي نموني آهي ”ٽن جي خاصيتون سندن آڻو عدد جا معيادي ڪم آهن.“

هاڻوڪي معيادي ياداشت جو ڊگهو روپ.

(Modern periodic table : long form of the periodic table)

بنيادي تتون کي وڌندڙ اٽو تور جي سلسلي ۾ ٺاهي رکڻ سان تتون جي اها ورهاست ملي ٿي. مطلب هاڻوڪي ”معيادي ياداشت“ اٽو عدد بنيادي جزو کڻي تيار ڪيل هاڻوڪي معيادي ياداشت سبب تتون جي خاصيتن جي اڳڪٿي وڌيڪ نز نموني ڪري سگهجي ٿي. هاڻوڪي معيادي ياداشت کي ڊگهي روپ واري معيادي ياداشت پڻ چئجي ٿو.



ٿورو مغز هلايو:

1. هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾ تتون جي جاين تان

ڪوبالٽ (^{59}Co) ۽ نڪل (^{59}Ni) انهن جي جاءِ بابت مينڊليو جي معيادي ياداشت ۾ جيڪو سوال هو اهو هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾ ڪيئن حل ٿيو.

2. $^{35}_{17}\text{Cl}$ ۽ $^{37}_{17}\text{Cl}$ انهن ائسوٽوپس جي جاءِ هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾ ڪيئن پڪ ڪئي ويئي.

3. ڪروميئم $^{52}_{24}\text{Cr}$ ۽ مئگنيٽيز $^{55}_{25}\text{Mn}$ انهن ٻن تتون جي وچ ۾ 53 ۽ 54 اٽو تور هوندڙ تتو ٿي سگهندو ڇا؟

4. هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾ هئڊروجن کي ڪٿي رکيو وڃي ان بابت توهان کي ڇا ٿو لڳي؟ هئلوجن جي گروهه 17 ۾ يا الڪلي ڌاتو جي گروهه 1 ۾؟

هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾ تتون جي بندوبست انهن جي اٽو عدد (Z) جي آڌار تي ڪيل آهي (تختو 2.7 ڏسو) انگري مينڊليو جي معيادي ياداشت ۾ ڪيتريون ئي غلطيون هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾ غائب ٿيل ڏسڻ ۾ اچن ٿيون. پر هئڊروجن جي جاءِ بابت منجهارو هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾ پڻ حل نه ٿيو آهي.

توهان گذريل درجي ۾ ڏٺو آهي ته اٽي جا اليڪٽران هي نيوڪليس چوڌاري واري دائري ۾ جيئن سمائل ٿين ٿا. اها اليڪٽران بيهڪ انهن جي ڪل عدد سان طئه ٿئي ٿي. اٽو ۾ سمائل اليڪٽران جو عدد اهو اٽو عدد جيترو ٿئي ٿو. تتون جو اٽو عدد ۽ ان جي اليڪٽران بيهڪ ۾ جيڪو لاڳاپو آهي اهو هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾ صاف نظر اچي ٿو.

هاڻوڪي معيادي ياداشت جي رचना:

(Structure of the modern periodic table)

هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾ ست سميل قطارون آهن. مطلب 1 کان 7 معياد ۽ ان معيادي ياداشت ۾ ارڙهه اڀا ڪالم آهن مطلب 1 کان 18 گروهه آهن. معياد ۽ گروهه جي رचना سان چوڪنڊا تيار ٿين ٿا. چوڪنڊي ۾ مٿين پاسي نمبروار اٽو عدد ڏيکاريل ٿين ٿا. هر هڪ چوڪنڊو اهو هڪ تتو جي جاءِ آهي.

ستن قطارن کان سواءِ معيادي ياداشت جي تري ۾ اڃا به قطارو آزاد نموني ڏيکاريل آهن. انهن کي نمبروار لئنگئينائيڊس ۽ ائڪٽينائيڊس تختا چئجي ٿو. ٻن تختن سان گڏ معيادي ياداشت ۾ 118 چوڪنڊا آهن. مطلب 118 تتون جي لاءِ جاءِ آهي. هاڻوڪي وقت ۾ ڪجهه تتون جي پيدائش تجربتي وسيلي ثابت ٿيڻ ڪري هاڻي هي معيادي ياداشت پوري پرچي چڪي آهي ۽ سڀني 118 تتون کي هاڻي ٻولي لڌو ويو آهي.

سڄي معيادي ياداشت کي S بلاڪ، P بلاڪ، d بلاڪ ۽ f بلاڪ اهڙن چئن بلاڪن ۾ ورهايو ويو آهي. S بلاڪ اهو گروهه 1 ۽ 2 جو ٺهيل آهي. گروهه 13 کان 18 هي P بلاڪ ۾ ايندا آهن. گروهه 3 کان 12 هي بلاڪ ۽ تري واريون مطلب ائڪٽينائيڊس ۽ ائڪٽينائيڊ تختا مطلب F بلاڪ. d بلاڪ جي تتون کي پروتي تتو چئجي ٿو. معيادي ياداشت ۾ P بلاڪ ۾ هڪ لهر وانگر ليڪ ڏيکاري سگهجي ٿي. هن ليڪ جي مدد سان تتون جا روايتي ٽي قسم هاڻوڪي ياداشت ۾ ڏيکاري سگهجن ٿا.

هن لهر وانگر ليڪ جي ڪنار کان ڌاتن جهڙا تتو آهن هن ليڪ جي کاٻي پاسي سڀ ڌاتو آهن ساڄي پاسي سڀ غير ڌاتو آهن.

هاڻوڪي معيادي ياداشت: تنون جي اليڪٽرانڪ بيهڪ

(Modern periodic table :

electronic configuration of the elements)

هڪ معياد ۾ آسي پاسي کان هوندي تنون جي خاصيتن ۾ ٿورو فرق ٿئي ٿو. پر پري وارن تنون جي خاصيتن ۾ تمام وڌيڪ فرق ٿئي ٿو. هڪ گروهه جي تنون ۾ هڪجهڙائي ۽ درجي به درجي ترقي ڏسڻ ۾ اچي ٿو. هاڻوڪي معيادي ياداشت جي گروهن ۽ معيادن جي اهي خاصيتون تنون جي اليڪٽرانڪ بيهڪ سبب آهن. ڪوبه تنو معيادي ياداشت ۾ ڪهڙي گروهه يا معياد ۾ رکجي اهو ان جي اليڪٽرانڪ بيهڪ جون سان ملڻ ٿئي ٿو.

معيادي ۽ گروهن جون خاصيتون

تنون جي خاصيتن جي ڀيٽ ڪرڻ تي معيادي ياداشت جي گروهن ۽ معيادن جون خاصيتون سمجهه ۾ اچن ٿيون. ڪنهن خاص گروهه جي سڀني تنون جي خاصيتن ۾ هڪجهڙائي ۽ درجي به درجي ترقي ٿئي ٿي. پر ڪنهن خاص معياد ۾ هڪ ڀڃڙي کان ٻئي ڀڃڙي ڏانهن (مثال ڪاٻي پاسي کان ساڄي پاسي) وڃڻ وقت تنون جون خاصيتون سلسلي وار ٿوريون بدلجن ٿيون.

گروهه ۽ اليڪٽرانڪ بيهڪ (Groups and electronic configuration)

1. هاڻوڪي معيادي ياداشت (تختي نمبر 2.7) جو آڀاس ڪري گروهه 1 جي تنون نالا هڪ ٻئي جي هيٺيان لکو.
2. هن گروهه جي پهرين چئن تنون جي اليڪٽرانڪ بيهڪ لکو.
3. توهان کي انهن جي اليڪٽرانڪ بيهڪ ۾ ڪهڙي هڪجهڙائي نظر آئي؟
4. انهن چئن تنون ۾ هر هڪ کي ڪيترا ڀرتي اليڪٽران آهن؟



ٻڌايو ڏسان:

توهان کي ڏسڻ ۾ ايندو ته گروهه 1 مطلب الڪلي ڌاتن واري گروهه ۾ سڀني تنون جي ڀرتي اليڪٽران جو عدد ساڳيو آهي. ساڳئي نموني ٻئي ڪنهن به هڪ گروهه جي تنون کي ڏسڻ سان ان جي ڀرتي اليڪٽران جو عدد هڪجهڙو آهي اهو توهان کي ڏسڻ ۾ ايندو. مثال بيريليئم (Be)، مگنيشيم (Mg) ۽ ڪئلسيم (Ca) هي تنو گروهه 2 ۾ مطلب الڪلي مٽي وارو ڌاتن جي گروهه ۾ آهن. انهن جي آخري دائري ۾ به اليڪٽران آهن. ساڳئي نموني 17 گروهه ۾ فلورين (F) ۽ ڪلورين (Cl) جي ٻاهرين دائري ۾ ست اليڪٽران آهن. ڪنهن به هڪ گروهه ۾ مٿيان کان هيٺ وڃڻ وقت اليڪٽران جو هڪ هڪ دائرو وڌندو وڃي ٿو. ان مان اسان ائين چئي سگهون ٿا ته آخري دائري جي اليڪٽرانڪ بيهڪ هي هاڻوڪي معيادي ياداشت جي ان گروهه جي خاصيت آهي. پر جيئن جيئن اسان ڪنهن گروهه ۾ مٿان کان هيٺ وينداسين ته دائرن جو اندازو وڌندو ويندو.

هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾

1. تنو ان جي وڌندڙ آڻو تور جي حساب سان رکيا ويا آهن.
2. اڀن ڪالمن کي گروهه چوندا آهن ڪل 18 گروهه آهن. ساڳئي گروهه ۾ سميل تنون جون ڪيميائي خاصيتون ساڳيون ۽ درجي به درجي ترقي واريون آهن.
3. ليتيل قطارن کي معياد چوندا آهن ڪل 7 معياد آهن هڪ معياد ۾ هڪ ڀڃڙي کان ٻئي ڀڃڙي تائين وڃڻ وقت خاصيتون ڌيري ڌيري بدلجن ٿيون.

ڇا توهان کي خبر آهي؟



اڻو عدد 92 هوندي يورينيم تنو کان پوءِ وارا سڀ تنو (اڻو عدد 93 کان 118) هي هٿرادو تيار ڪيل تنو آهن هي سڀ تنو ڪرڻ آزاد ڪندڙ آسٽر آهن ۽ انهن جي عمر به گهٽ آهي.

[illegible]

معیاد ۱۱ الیکٹرانک بیھک (Periods and electronic Configuration)

1. ھاڻوڪي معيادي ياداشت جو اڀياس ڪرڻ تي ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته Ne هي Li, Be, B,

C,N,O,F ٻه ٽي معياد 2 ۾ آهن. انهن سڀني جي اليڪٽرانڪ بيهڪ لکو.

2. انهن تتوجي ڀرتي اليڪٽران جو عدد هڪجهڙو آهي ڇا؟

3. ڇا انهن ۾ دائرن جو انداز هڪجيٿرو آهي ڇا؟



توهان کي ڏسڻ ۾ ايندو ته
تتو جي ڀر تي اليڪٽران جو عدد
اَلَمْ اَلَمْ آهي پر اُنهن جي
دائرن جو عدد هڪجيترو آهي
توهان کي اِهو به ڏسڻ ۾ ايندو ته
معياد ۾ ڪا به پاسي کان ساڄي
پاسي وڃڻ وقت جيئن جيئن اُڻو
عدد هڪ هڪ ڪري وڌي ٿو تيئن
تيئن ڀر تي اليڪٽران جو عدد
پڻ هڪ هڪ ڪري وڌي ٿو.

	1	2	13	14	15	16	17	18
1	H 1							He 2
2	Li 2,1	Be 2,2	B 2,3	C 2,4	N 2,5	O 2,6	F 2,7	Ne 2,8
3	Na 2,8,1	Mg 2,8,2	Al 2,8,3	Si 2,8,4	P 2,8,5	S 2,8,6	Cl 2,8,7	Ar 2,8,8
4	K 2,8,8,1	Ca 2,8,8,2						
5		Sr						
6		Ba						
7		Ra						

پوٹاشیم آٹم


آرگن آٹم

2.8 نټو معياد ۽ نټو دائرو

آسان ائين چئي سگهو ٿا ته جن تتون ۾ سمايل اليڪٽرانن جي دائرن جو عدد ساڳيو ٿئي ٿو اهي تنو ساڳئي ئي معياد ۾ ٿين ٿا. ٻئي معياد جي Li, Be, B, C, N, O, F ۽ Ne انهن تتون جي L, K ۽ VM انهن ٻن دائرن ۾ اليڪٽران ٿين ٿا. ٽي معياد ۾ هوندي انهن تتون جي L, K ۽ M انهن ٽن دائرن ۾ اليڪٽران ٿين ٿا انهن تنو جي اليڪٽرانڪ بيهڪ لکو. ۽ پڪ ڪيو. هاڻوڪي معيادي ياداشت جي هڪ معياد ۾ ڪا به پاسي کان ساڄي پاسي وڃڻ وقت ٻاهرين دائري ۾ اليڪٽرانن جو عدد وڌندو وڃي ٿو. نئين معياد شروع ٿيڻ تي نئون اليڪٽرانڪ دائرو ڀرڻ شروع ٿئي ٿو. (ڏسو تختو 2.8)

پهرين ٽن معيادن ۾ تتون جو انداز دائرن جي اليڪٽران جھلڻ (سنيپلڻ) ۽ اليڪٽران جي انهن جي نيم سان طئه ٿئي ٿو.

1. K, L, M انهن اليڪٽران دائرن لاءِ 'n' جو ملهه ڇا ٿيندو؟
2. هڪ اليڪٽرانڪ دائري ۾ وڌ ۾ وڌ ڪيترا اليڪٽران ٿين ٿا؟ قاعدو لکو؟
3. K, L ۽ M انهن دائرن ۾ وڌ ۾ وڌ ڪيترا اليڪٽران ٿين ٿا؟ اهو لھو؟



دائرو	n	$2n^2$	ڪل اليڪٽران جھلڻ جي شڪلي
K	1	2×1^2	2
L	2	2×2^2	8
M	3	2×3^2	18
N	4	2×4^2	32

دائرو ۾ سمايل اليڪٽرانن انوسار پهرئين معياد ۾ به تنو آهن ٻئي معياد ۾ 8 تنو آهن اليڪٽران انهن جي قاعدي انوسار ٽي معياد ۾ پڻ 8 تنو آهن. اڳي دائري ۾ اليڪٽران ڀرجڻ تي ظابطو رکندڙ ٻي به ڪي جزا آهن ان جو ويچار ايندڙ درجي ۾ ڪيو ويندو. تتون جي ڪيميائي ڪريا ڪرڻ جي گنجائش اها ان جي ڀرتي اليڪٽران جي عدد ۽ ڀرتي دائرو ڪهڙو ان تي مدار رکي ٿي. انهن ٻنهي ٻالھين جي جانڪاري هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾ تتون جي جاءِ ڪٿي آهي. (ڪهڙي گروهه يا ڪهڙي معياد) ان مان ملي ٿي.

2.9 ڪل اليڪٽران جھلڻ جي شڪلي دائرو

انڪري تتون جي اڀياس ۾ هاڻوڪي معيادي ياداشت ڏاڍي فائدي واري آهي.

هاڻوڪي معيادي ياداشت جو رخ (لاڙو) (Periodic trends in the modern periodic table)

هاڻوڪي معيادي ياداشت جي ڪنهن معياد ۾ يا ڪنهن گروهه جي تتون جي خاصيتن جي پيٽ ڪرڻ سان انهن ۾ ٿيندڙ بدل سبب ڪجهه باقائدي بدل ڏسڻ ۾ اچن ٿا. ان کي هاڻوڪي معيادي ياداشت جي معياد جو رخ چوندا آهن. آسان ان درجي ۾ فقط تتون جي ڀرتي، آڻو جو قد ۽ ڌاتو غير ڌاتو خاصيت انهن خاصيتن جي معيادي رخ کي خيال ۾ رکنداسين.

ڀرتي (Valency) تتون جي آڻو جي آخري دائري ۾ سمايل اليڪٽران جي مطلب ڀرتي اليڪٽرانن جي عدد مان تتون جي ڀرتي طئه ٿئي ٿي. اهو توهان گذريل درجي ۾ ڏٺو آهي.

1. تتون جي اليڪٽرانڪ بيهڪ ۽ ان جي ڀرتي انهن وچ ۾ ڪهڙو لاڳاپو آهي؟
2. بيريليئم جو آڻو عدد 4 آهي ۽ آڪسيجن جو آڻو عدد 8 آهي بنهن جي اليڪٽرانڪ بيهڪ) ورهاست لکو. ۽ انهن مان بنهي جي ڀرتي طئه ڪيو.



3. هاڻوڪي معيادي ياداشت کي بنياد مڃي ڪري تيار هيٺين تختي ۾ پهرين 20 تتون جي اليڪٽرانڪ بيهڪ (لکي ان جي نشاني هيٺان ان تتون جي ڀرتي لکو (چوڪنڊي ۾ ڏيکاريل انوسار).
4. هڪ معياد ۾ ڪا به پاسي کان ساڄي پاسي وڃڻ وقت ڀرتي جي بدلجڻ ۾ معيادي رخ ڪهڙو آهي؟ معياد 2 ۽ معياد 3 انهن کي خيال ۾ رکي توهان جو جواب سمجهايو.
5. هڪ گروهه ۾ مٿان کان هيٺ وڃڻ وقت ڀرتي جي بدلجڻ ۾ معيادي رخ ڇا آهي؟ گروهه 1 ۽ گروهه 2 ۽ گروهه 18 انهن کي خيال ۾ رکي توهان جو جواب سمجهايو.

اٽو
عدد
ايڪٽرانڪ
ورهاست ڀرتي

^{19}K
2, 8, 8, 1
1

	1						18
1		2	13	14	15	16	17
2							
3							
4							

اٽو جو قد (Atomic size)

اٽو جو قد اهو نتو جي بنيادي خاصيتن آهي. اهو توهان گذريل درجي ۾ پڙهيو آهي. اٽو جو قد انهن جي نيم قطر وسيلي ڏيکاربو آهي. اٽو جو نيم قطر مطلب نيوڪليس ۽ ٻاهري دائري جي وچ ۾ مفاصلو.

اٽو جو نيم قطر ڏيکارڻ لاءِ نئون ميٽر کان گهٽ پڪوميٽر (pm)

تتو : Li B N C B O :
نيم قطر (pm) : 152 111 74 77 88 66

اهو ايڪو واپرائيندا آهن ($1\text{pm} = 10^{-12}\text{m}$)
پاسي ۾ ڪجهه نتو ۽ انهن جو نيم قطر ڏنل آهن.

ٿورو مغز هلايو:



1. هاڻوڪي معيادي ياداشت ڏسي مٿين نتون جو معياد ٻڌايو.
2. مٿيان نتو آڻي جي نيم قطر جي گهٽجندڙ سلسلي ۾ لکو.
3. هي بندوبست هاڻوڪي معيادي ياداشت جي ٻئي معياد سان نهڪي ٿو ڇا؟
4. مٿين مان سڀ کان وڏو ۽ سڀ کان ننڍو اٽو هوندڙ نتو ڪهڙو آهي؟
5. هڪ معياد ۾ ڪا به پاسي کان ساڄي پاسي وڃڻ وقت نيم قطر جي بدلاجڻ ۾ معيادي رخ ۾ ڇا نظر اچي ٿو؟

توهان کي ڏسڻ ۾ ايندو ته معياد ۾ ڪا به پاسي کان ساڄي پاسي طرف وڃڻ وقت نيم قطر گهٽجندو وڃي ٿو. ان جو ڪارڻ هيٺ ڏنل آهي. هڪ معياد ۾ ڪا به پاسي کان ساڄي پاسي وڃڻ وقت اٽو عدد هڪ هڪ سان وڌندو وڃي ٿو. يعني نيوڪليس جي واڌو ڀرتي (پروٽان جو عدد) هڪ هڪ ڪري وڌي ٿي پر ان وانگر ٽي وڌندڙ ايڪٽران اهو ساڳئي ٽي هوندڙ وڌيل ٻاهري دائري ۾ جمع ٿئي ٿو. نيوڪليس جي واڌو ڀرتي سبب ايڪٽران نيوڪليس ڏانهن وڌيڪ انداز ۾ ڇڪجندا وڃن ٿا. انڪري آڻي جو قد گهٽ ٿئي ٿو. هيٺ ڪجهه نتون ۽ انهن جي نيم قطر ڏنل آهن.

تتو : Li Cs Rb Na K :
نيم قطر (pm) : 151 262 244 186 231

ٿورو مغز هلايو



1. هاڻوڪي معيادي ياداشت کي ڏسي مٿين نتون جا گروهه ٻڌايو.
 2. مٿيان نتو نيم قطر جي وڌندڙ سلسلي ۾ مٿان کان هيٺ ان طريقي ۾ لکو.
 3. هي بندوبست هاڻوڪي معيادي ياداشت جي گروهه 1 جي نموني سان نهڪي ٿو ڇا؟
 4. مٿين مان سڀ کان وڏو ۽ سڀ کان ننڍو اٽو هوندڙ نتو ڪهڙو آهي؟
 5. هڪ گروهه ۾ مٿيان کان هيٺ وڃڻ وقت نيم قطر جي بدلاجڻ ۾ معيادي رخ ڏسڻ ۾ اچي ٿو؟
- توهان کي ڏسڻ ۾ ايندو ته گروهه ۾ هيٺ وڃڻ وقت اٽو جو قدر وڌي ٿو. ان جو ڪارڻ گروهه ۾ هيٺ وڃڻ وقت نوان دائرا وڌن ٿا. ان لاءِ آخري دائري جي ايڪٽران ۽ نيوڪليس جي وچ ۾ مفاصلو وڌندو وڃي ٿو. يعني نيوڪليس تي واڌو ڀرتي وڌڻ کان پوءِ پڻ اٽو جو قد وڌي ٿو.

ذاتو ۽ غير ذاتو خاصيت (Metallic Nonmetallic Character)




ٿورو مغز هلايو

1. ٽي معياد جي تتو کي ڏسو انهن جي ذاتون ۽ غير ذاتن ۾ ورهاست ڪيو.
 2. ذاتو معيادي ياداشت جي ڪهڙي طرف آهن ۽ ڪاٻي يا ساڄي؟
 3. توهان کي غير ذاتو معيادي ياداشت جي ڪهڙي طرف ۾ ڏسڻ ۾ اچن ٿا؟
- اٺين ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته سوڊيم مٿنشينم ذاتو ڪاٻي پاسي ۾ آهن گندرف، ڪلورين غير ذاتو ساڄي پاسي آهن انهن ٻنهي قسمن جي وچ ۾ سليڪان هي ذاتن جهڙا تتو آهي. اهڙو نموني ٻين معيادن ۾ ڏسڻ ۾ اچي ٿو. معيادي ياداشت ۾ هڪ لهر وانگر ليڪ ذاتن کي غير ذاتن کان الڳ ڪري ٿي. اٺين ڏسڻ ۾ اچي ٿو. ان ليڪ جي ڪاٻي پاسي ذاتو ساڄي پاسي غير ذاتو ليڪ جي ڪنار وٽ ذاتن جهڙا تتو آهن. اهڙي نموني تتون جو بندوبست ڏسڻ ۾ اچي ٿو. اٺين ڇو ٿيو؟

ذاتو ۽ غير ذاتن جي خاص ڪيميائي خاصيتون جي پيٽ ڪري ڏسو. سادن آئيناڪ مرڪبن جي ڪيميائي انشا مان اٺين ڏسڻ اچي ٿو ته انهن جا واڌو آئيناڪ اهي ذاتن مان ۽ ڪاٺو آئيناڪ اهي غير ذاتن مان ٺهيل آهن. ان مان سمجهه ۾ اچي ٿو ته ذاتن جي آڻو جو لاڙو پنهنجو ڀرتي اليڪٽران وڃائي واڌو آئيناڪ ٺاهڻ جو آهي ۽ ان کي تتون جي برقي واڌو چئجي ٿو. ان جي ابتڙ غير ذاتن جي آڻي جو لاڙو ٻاهر واري ڀرتي دائري ۾ حاصل ڪري ڪاٺو آئيناڪ ٺاهڻ جو آهي اسان ان کان اڳ ڏٺو آهي ته آئيناڪ کي شهاڻين گئس جي ڦاٽر اليڪٽرانڪ بيهڪ ٿئي ٿي. ڀرتي دائري مان اليڪٽران وڃائڻ جي يا ڀرتي دائري مان اليڪٽران حاصل ڪرڻ جي آڻي جي سگهه ڪيئن مقرر ٿئي ٿي؟ ڪنهن آڻو جا سڀ اليڪٽران هي ان جي واڌو ڀرتي ٿيل نيوڪليئس سبب لڳندڙ ڪششي زور سبب آڻي ۾ جهلي رکيا ويندا آهن ڀرتي دائري جي اليڪٽران ۽ آڻي جي نيوڪليئس انهن جي وچ ۾ اندرين دائرن جي اليڪٽران جي هٿڻ سبب ڀرتي اليڪٽران تي ڪشش زور لڳائيندڙ اثرائتي نيوڪليئس ڀرتي هي بنيادي نيوڪليئس ڀرتي کان ٿورو گهٽ ٿئي ٿي. ذاتن ۾ هوندڙ ڀرتي اليڪٽران جو گهٽ عدد (1 کان 3) ۽ انهن ڀرتي اليڪٽران تي لڳندڙ اثرائتي نيوڪليئس ڀرتي گهٽ انهن ٻنهي جزن جو گڏيل اثر سبب ذاتن ۾ ڀرتي اليڪٽران وڃائي ڦاٽر سان شهاڻيون گئس جي بناوٽ رکندڙ واڌو ڀرتي آئيناڪ ٺاهڻ جو لاڙو ٿئي ٿو. تتون اهو لاڙو برقي واڌو مطلب ان تتو جي ذاتو خاصيت آهي.

1. گهٽ ٿيندو ويندڙ آڻي جو نيم قطر
2. وڌندڙ برقي ڪاٺو ڀرتي ۽ غير ذاتو خاصيتون
3. گهٽجندڙ برقي واڌو ڀرتي ۽ ذاتن خاصيتون



2.10 تتو جو معيادي رخ (لاڙو)

1. وڌندڙ آڻي جو نيم قطر
2. گهٽ ٿيندڙ برقي ڪاٺو ڀرتي ۽ غير ذاتو خاصيتون
3. وڌندڙ برقي واڌو ڀرتي ۽ ذاتو خاصيتون

هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾ تتون جي جاءِ تان تتون جو ڌاتو خاصيتون جو لاڙو صاف سمجھ ۾ اچي ٿو. پهرئين هڪ گروهه جي تتو جون ڌاتو خاصيت جو ويچار ڪيو. هڪ گروهه ۾ مٿان کان هيٺ ويندي نوان ڌاتون جي وڌڻ سبب نيوڪليس ۽ ڀرتي اليڪٽران جي وچ ۾ مفاصلو وڌندو وڃي ٿو. انڪري آٿرائٽي نيوڪليس ڀرتي گهٽجي ڪري ڀرتي اليڪٽران تي ڪششي زور گهٽجي ٿو. انڪري ڀرتي اليڪٽران وڃائڻ جي آڻو جو لاڙو وڌي ٿو. ساڳئي نموني ڀرتي اليڪٽران وڃائڻ کان پوءِ آخري کان هڪ آڳو وارو ڌاتو آخري کان هڪ آڳو وارو هٽڻ ڪري تيار ٿيل واڌو ڀرتي آڻيان کي خاص استرٽا ٿئي ٿي. انڪري اليڪٽران وڃائڻ جو آڻي جو لاڙو آڇا وڌي ٿو ڀرتي اليڪٽران وڃائڻ جو آڻي جو لاڙو مطلب ڌاتون جي خاصيت انڪري ڪنهن به گروهه ۾ مٿان کان هيٺ ويندي تتو جون ڌاتو خاصيت وڌڻ جو لاڙو نظر اچي ٿو هڪ معياد ۾ ڪاٻي پاسي کان ساڄي پاسي وڃڻ وقت آخري ڌاتو ساڳيو رهي ٿو پر نيوڪليس تي واڌو ڀرتي وڌڻ سبب ۽ آڻي جو نيم قطر گهٽ ٿيڻ سبب لڳندڙ آٿرائٽي نيوڪليس ڀرتي پڻ وڌي ٿي. انڪري ڀرتي اليڪٽران وڃائڻ جو آڻو جو لاڙو گهٽجندو وڃي ٿو. مطلب معياد ۾ ڪاٻي پاسي کان ساڄي پاسي وڃڻ وقت، تتون وڃائڻ جي ڌاتو خاصيت گهٽجندو وڃي ٿي هڪ معياد ۾ ڪاٻي پاسي کان ساڄي پاسي وڃڻ وقت وڌندڙ نيوڪليس ڀرتي ۽ گهٽجندڙ آڻو جو نيم قطر انهن ٻنهي جزن سبب ڀرتي اليڪٽران تي لڳندڙ آٿرائٽي نيوڪليس ڀرتي وڌندي وڃي ٿي ۽ ڀرتي اليڪٽران وڌڻ وڌ ڪشش زور سان جهلي رکيا وڃن ٿا. ان کي آڻي جو برقي ڪاٿو چئجي ٿو. هڪ معياد ۾ ڪاٻي پاسي کان ساڄي پاسي وڃڻ وقت وڌندڙ برقي ڪاٿو سبب ٻاهران اليڪٽران حاصل ڪري انهن کي پورو ڪري ڪاٿو آڻيان ٺهڻ جي آڻو بي سگهه وڌندي وڃي ٿي. تتون جي ڪاٿو آڻيان ٺاهڻ جي خاصيت يا برقي ڪاٿو مطلب تتون جي غير ڌاتو خاصيت آهي.

اهو هميشه ياد رکو.

1. ڪهڙي به گروهه ۾ مٿان کان هيٺ اچڻ وقت تتون جي واڌو ڀرتي وڌندي وڃي ٿي ۽ ڪاٿو ڀرتي گهٽجندو وڃي ٿي.
2. ڪهڙي به معياد ۾ ڪاٻي پاسي کان ساڄي پاسي وڃڻ وقت تتون جي ڪاٿو ڀرتي وڌندي وڃي ٿي. ۽ واڌو ڀرتي گهٽجندو وڃي ٿي.
3. تتون جي واڌو ڀرتي ۽ يا ڪاٿو ڀرتي جيتري وڌيڪ اونري انهن جي ڪيميائي ڪريا جي سگهه وڌيڪ.

ٿورو مغز ڊوڙايو

1. تتون جي غير ڌاتو واري خاصيت ڇو ٿئي ٿي؟
2. معيادي ياداشت ۾ ڪاٻي پاسي کان ساڄي پاسي وڃڻ وقت تتون جي غير ڌاتو خاصيت بدلجڻ ۾ ڪهڙو لاڙو هٽڻ گهرجي؟
3. گروهه ۾ مٿان کان هيٺ وڃڻ وقت تتون جو غير ڌاتو خاصيت بدلجڻ پٺيان ڪهڙو لاڙو هٽڻ گهرجي؟

هئلوجن ڪٽنب ۾ درجي به درجي ترقي: (Gradation in halogen family)

گروهه 17 ۾ هئلوجن ڪٽنب جا ڀاتي آهن سڀني جي عام طور پرماتو X_2 آهي گروهه ۾ مٿان کان هيٺ وڃڻ وقت انهن جي طبعي حالت ۾ درجي به درجي ترقي ڏسڻ اچي ٿي. فلورين (F_2) ۽ ڪلورين (Cl_2) گئسون آهن. برومين (Br_2) پاڻيڻي آهي ۽ آيوڊين I_2 نهرو آهي.


1. جانڪاري ڪئي ڪيو ۽ ٻين کي ميل ڪيو.
2. اڳهه اڳهه تتون جا ڪم.



انٽرنيٽ منهنجو دوست

تتون جي کوچ ۾ اڳهه اڳهه وڃائڻ جي ڪمن بابت لائبرري جي ڪتابن کي پڙهو.

1. Understanding Chemistry - C.N.R. Rao
2. The Periodic Table Book: A Visual Encyclopedia of the Elements



آلڪلي مٽي وارو ڌاتون جي پاڻي سان ڪريا ڏيکاريندڙ سادي ڪيميائي مساوت مٽي ڏنل آهي. ٻئي گروهه ۾ مٿان کان هيٺ $Be \rightarrow Mg \rightarrow Ca \rightarrow Sr \rightarrow Ba$ ائين وڃن وقت انهن آلڪلي مٽي وارن ڌاتن جي انهن ڪيميائي خاصيتن ۾ درجي به درجي ترقي ڏسڻ ۾ اچي ٿي. مٿيان کان هيٺ وڃڻ وقت آلڪلي مٽي وارن ڌاتن جي ڪيميائي ڪريا ڪرڻ جي سگهه وڌندي وڃي ٿي ۽ ان لاءِ اها ڪيميائي ڪريا ٿيڻ جي سهوليت پڻ وڌي ٿي. ۽ بيرليئم (Be) جي پاڻي سان گڏ ڪريا نٿي ٿئي مگنيشيم (Mg) جي ڪريا پاڻي جي ٻاڦ سان ٿئي ٿي. ۽ ڪئلسيم (Ca) استران شيئم (Sr) ۽ بيريم (Ba) جي پاڻي سان ڪريا رواجي گرمي پد تي وڌيڪ تيزي سان ٿئي ٿي اهو ڏسڻ ۾ اچي ٿو.



اڀياس

1. ڪالمر نمبر 1 سان ٺهڪي ان قسم سان ڪالمر نمبر 2 ۽ 3 کي وري ٺاهي لکو.

ڪالمر 1	ڪالمر 2	ڪالمر 3
ٽرائڊس	سڀني آڱن ۾ هلڪو ۽ ڪاٺو ڀرتي وارو ڌرڙو	مينڊيلو
انهن	ڪنو ٿيل آڱو تور ۽ واڌو ڀرتي	ٿامسن
آڱو عدد	پهرئين ۽ ٽيءَ آڱو تور جي سراسري	نيولنڊ
معياد	اٺين تڏو جون خاصيتون	ڊوبرنيئر
نيوڪليئس	پهرئين جهڙيون	موزلي
ايڪٽران	نيوڪليئس جي واڌو ڀرتي پرمائو انشا ۽ سلسلي وار بدل	

3. هڪ تڏو جي ايڪٽرانڪ بيهڪ 2, 8, 2 آهي ان

مان هيٺ ڏنل سوالن جا جواب لکو.

a. ان تڏو جو آڱو عدد ڪيترو؟

b. ان تڏو جو گروهه ڪهڙو؟

c. اهو تڏو ڪهڙي معيار ۾ آهي.

d. ان تڏو جي ڪيميائي خاصيتون هيٺين مان

ڪهڙي تڏو جهڙيون هونديون؟ (برٽڪيٽ ۾

آڱو عدد ڏنل آهي.)

N (7), Be (4), Ar (18), Cl (17)

4. ڏنل آڱو عدد جي آڌار تي هيٺ ڏنل تڏو جو

ايڪٽرانڪ بيهڪ لکو. ان مان هيٺ ڏنل سوالن

جا جواب سمجهاڻي لکو.

a. $Li, {}_{14}Si, {}_2He, {}_{11}Na, {}_{15}P$

انهن مان ٽين معيار ۾ ڪهڙو تڏو آهي؟

b. $H, {}_7N, {}_{20}Ca, {}_{16}S, {}_4Be, {}_{18}Ar$

انهن مان ٻئي گروهه ۾ ڪهڙا تڏو آهن؟

c. ${}_7N, {}_6C, {}_8O, {}_5B, {}_{13}Al$

انهن مان سڀ کان وڌيڪ برقي ڪاٺو ڀرتي وارو

2. برابر جواب چونڊي خال ڀريو.

a. آلڪلي ڌاتون جي ٻاهري دائري ۾ ايڪٽران جو

عدد آهي.

(i) 1 (ii) 2 (iii) 3 (iv) 7

b. آلڪلي مٽي وارن ڌاتن جي ڀرتي ۲ آهي مطلب

انهن جي هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾ جاءِ.....

۾ آهي.

(i) گروهه 2 (ii) گروهه 16

(iii) معيار 2 (iv) d بلاڪ

c. تڏو X جي ڪلورائيڊ جو پرمائو انشا XCl آهي.

اهو مرڪب وڏو رجڻ هوندڙ نهرو پڌارت آهي X

هي تڏو معيادي ياداشت جي جنهن گروهه ۾ آهن

ان گروهه ۾ هيٺين مان ڪهڙو تڏو هوندو؟

(i) Na (ii) Mg (iii) Al (iv) Si

d. هاڻوڪي معيادي ياداشت ۾ غير ڌاتو ڪهڙي

بلاڪ ۾ آهن

(i) s بلاڪ (ii) p بلاڪ

(iii) d بلاڪ (iv) f بلاڪ

تتو ڪهڙو؟

d. ${}^4\text{Be}, {}^6\text{C}, {}^8\text{O}, {}^5\text{B}, {}^{13}\text{Al}$

انهن مان سڀ کان وڌيڪ برقي واڌو ڀرتي وارو
تتو ڪهڙو؟

e. ${}^{11}\text{Na}, {}^{15}\text{P}, {}^{17}\text{Cl}, {}^{14}\text{Si}, {}^{12}\text{Mg}$

انهن مان سڀ کان وڌيڪ وڏي قد وارو آڻو ڪهڙو؟

f. ${}^{19}\text{K}, {}^3\text{Li}, {}^{11}\text{Na}, {}^4\text{Be}$

انهن مان سڀ کان گهٽ آڻو جي نيم قطر وارو
تتو ڪهڙو؟

g. ${}^{13}\text{Al}, {}^{14}\text{Si}, {}^{11}\text{Na}, {}^{12}\text{Mg}, {}^{16}\text{S}$

انهن مان سڀ کان وڌيڪ ڌاتو خاصيت رکندڙ
تتو ڪهڙو؟

h. ${}^6\text{C}, {}^3\text{Li}, {}^9\text{F}, {}^7\text{N}, {}^8\text{O}$

انهن مان سڀ کان وڌيڪ غير ڌاتو خاصيت
رکندڙ تتو ڪهڙو؟

(5) بيان مان تتو جو نالو ۽ نشان لکو.

a. سڀ کان ننڍي قد وارو آڻو.

b. سڀ کان گهٽ آڻو تور وارو آڻو.

c. سڀ کان وڌيڪ برقي ڪاٽو ڀرتي وارو آڻو.

d. سڀ کان گهٽ آڻي جي نيم قطر واري شاهائي
گئس.

e. سڀ کان وڌيڪ چست غير ڌاتو.

(6) ٿوري ڀر نوٽ لکو.

a. مينڊليو جو معيادي قاعدو

b. هاٿوڪي معيادي ياداشت جي بندوبست

c. آئسوٽوپس جي هاٿوڪي ۽ مينڊيلو معيادي
ياداشت ڀر جاء

(7) وڳيانڪ سبب لکو.

a. معيادي ياداشت ڀر ڪاٻي کان ساڄي پاسي وڃڻ
وقت آڻي جو نيم قطر گهٽجي ٿو.

b. معيادي ياداشت ڀر ڪاٻي کان ساڄي پاسي وڃڻ
وقت ڌاتو خاصيت گهٽجندي وڃي ٿي.

c. گروهه ڀر مٿان کان هيٺ وڃڻ تي آڻي جو نيم
قطر وڌي ٿو.

d. ساڳئي گروهه ڀر تتون جي ڀرتي ساڳئي ٿئي ٿي.

e. ٽين دائري جي اليڪٽران جهلڻ جي سگهه 18
هوندي آهي ته ٻه ٽين معيادي ڀر فقط اٺ تتو آهن.

(8) ڏنل جانڪاري وسيلي نالا لکو.

a. M, K, L انهن دائرن ڀر اليڪٽران هوندڙ معيادي

b. ٻڙي ڀرتي هوندڙ گروهه

c. 1 ڀرتي هوندڙ ڌاتن جو ڪٽنب.

d. 1 ڀرتي هوندڙ غير ڌاتن جو ڪٽنب

e. 2 ڀرتي هوندڙ ڌاتن جو ڪٽنب

f. 2 ۽ 3 معيادي ڀر هوندڙ ڌاتوءَ جهڙا

g. 3 معيادي ڀر غير ڌاتو

h. 4 ڀرتي هوندڙ ٻه تتو

عملي ڪم:

سڀني بي تاثير گئسي تتون جا ڪم ڳولهيو ۽ تختو

تيار ڪيو.



3. ڪيميائي ڪريائون ۽ مساوتون

- ڪیمیائی ڪریائون
- ڪیمیائی ڪریائون جا قسم
- ڪیمیائی ڪریا لکڻ ۽ ٺاهي رکڻ جا قاعدا
- ڪیمیائی مساوتن کي هم وزن ڪرڻ



1. تتون ۽ مرڪبن جي پرمائڻ جا ڪهڙا ڪهڙا قسم آهن؟

2. تتون جي ڀرتي مطلب ڇا؟



3. اَلْهَمَّ اَلْهَمَّ مرڪبن جي ڪيميائي پرمائڻو آڻڻ لکڻ لاءِ ڪهڙي ڄاڻ هئڻ ضروري آهي؟

مرڪبن جو پرمائڻو انشا ڪيئن لکجي ٿي؟ تتون جي ڪيميائي ميلاپ سان مرڪب ڪيئن تيار ٿين ٿا اهو آسان گذريل درجي ۾ ڏٺو آهي. آسان اهو پڻ سڳيو آهي ته ڪيميائي پنڌ تيار ڪرڻ پٺيان ڇيڪا شڪتي ٿئي ٿي. اها آهي پوري انهن وارو اليڪٽران بيهڪ حاصل ڪرڻ پوري انهن واري حالت حاصل ڪرڻ لاءِ اڻا هڪ ٻئي سان اليڪٽران جي ڏي وٺ يا ڀاڱيوار ڪن ٿا.

ڪيميائي ڪريا (Chemical Reaction)

18 ۽ 19 صدي جي ڪجهه وڳيانڪن ڪيميائي ڪريائون بابت ڪجهه بنيادي تجربا ڪيا هئا. انهن تجربن

مان اهو ثابت ڪري ڏيکاريو ته ڪيميائي ڪريا ٿيڻ وقت پدارت جي رچنا بدليجي ٿي ۽ اهو تبديل هميشه لاءِ ٿئي ٿي. ان جي ابتڙ طبعي تبديل ۾ فقط پدارت جي حالت بدليجي ٿي يا روپ بدليجي ٿو. اها تبديل گهڻو ڪري فقط وقتي ٿئي ٿي.

هيٺ ڏنل تختي ۾ ڏنل گهٽتائون مان طبعي ۽ ڪيميائي تبديل سڃاڻيو.

گهٽن	طبعي تبديل	ڪيميائي تبديل
1. برف جو پاڻي ۾ بدلجڻ	✓	
2. کاڌي جو پڇڻ (رڌڻ)		✓
3. ڦل جو پڇڻ		
4. کير جو ڏهي ۾ بدلجڻ		
5. پاڻي جو بخار ٿيڻ		
6. پيٽ ۾ کاڌي جو هضم ٿيڻ		
7. ڊانبر گولي هوا ۾ کولي رکڻ سان ان جو آڪار گهٽجڻ		
8. سنگمرمر جي فرش تي ڪڍڻ / فرشي تي ليمي جي رس جو داڱه پوڻ		
9. اوچائي تان ڪري شيشي جي شئي جو ٽٽڻ.		

3.1 ڪهڙي گهٽتائو

نوٽ: دوستن جو گروهه تيار ڪري هيٺ ڏنل ڪاروائي (مشغوليءَ) ڪيو. جتي ضرورت محسوس ڪيو اتي ماسٽر صاحب جي مدد وٺو.


گهربل سامان: چيني مٽي جي ڪٽوري، ٽي گهوڙي، ٿرما ميٽر، ڪيف، برنر وغيره.

ڪري ڏسو:



ڪيميائي پدارت: چن جو پاڻوڊر ٽامي جو سلفيت، ڪئلسيم ڪلورائيڊ، پوٽشيم ڪروميٽ، جست جو پورو، سوڊيم ڪاربونيٽ، ٿئليڪ انهايڊرائيڊ وغيره.

طريقيو: هيٺ ڏنل آڻوسار 1 کان 5 مشغولي ڪريو. ان مان مشغولي 2 کان 4 ۾ ٿرماميٽر جي مدد سان گرمي پد ماپي نوٽ ڪريو.



3.2 چن جي پاڻوڊر کي گرم ڪرڻ

1. چيني مٽي جي ڪتوري ۾ هڪ چمڪو چن جو پاڻوڊر (CaCO_3) کڻو ان کي وڏي نيري شهلي تي تيز گرم ڪريو.
2. ٽامي جي سلفيٽ (CuSO_4) جي ڳاري ۾ جست جا پورو (Zn) وجهو.
3. بيرير سلفيٽ (BaSO_4) جي ڳاري ۾ پوٽشيم ڪروميٽ (K_2CrO_4) جو ڳارو وجهو.
4. ڪلشيم ڪلورائيڊ (CaCl_2) جي ڳاري ۾ سوڊيم ڪاربونيٽ (Na_2CO_3) جو ڳارو وجهو.
5. هڪ چيني مٽي جي ڪتوري ۾ ٿئليڪ انهايڊرائيڊ کڻو. هڪ ڪيف ۾ ڪپهه جو ٻونو وجهي ڪتوري مٿان اُٻتي ڪري رکو. هاڻي ڪتوري کي ٽي ٽنگهي گهوڙي تي رکي برنر جي ننڍي نيري شهلي سان هلڪو گرم ڪيو گرم ٿيڻ وقت توهان کي ڪيف جي اندري پاسي ڇا ڏسڻ ۾ آيو؟
سڀني مشغولين جي ڇاچ نوت ڪريو! ڇا ڏسڻ ۾ آيو
مشغولي 1 کان 5 ڏيان ۾ رکي هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

مشغولي	رنگ ۾ بدلاڻ هجي ته	گئس آزاد ٿئي ٿي (ها / نه)	گرمي پڌ ۾ بدلاڻ هجي ته	تبديل جو قسم ڪيميائي / طبعي
1				
2				
3				
4				
5				

3.3 ڇاچ تختو

توهان جي روزمره جي زندگي ۾ اٽڪ گهٽائون ۾ توهان جيڪو ڪيميائي ۽ طبعي تبديلون محسوس ڪيو ٿا انهن جي ڇاچ ڪري نوت ڪريو.




گرمي پڌ ڊاڀ انهن جهڙن ماڻهي سگهندڙ ايڪن ۾ بدلاڻ سبب طبعي تبديل ٿئي ٿي گهڻي دفعا طبعي تبديل اها موت ڪائيندڙ (Reversible) ٿئي ٿي مطلب ان ڪري ۾ وري شروعاتي پدارت ۾ حاصل ڪري سگهجي ٿو طبعي تبديل ۾ پدارت جي رچنا جيئن آهي تيئن رهي ٿي. مثال: برف کي گرم ڪرڻ سان اهو پاڻي ۾ بدلجي ٿو. ۽ پاڻي ٿڌو ڪرڻ سان اها برف ۾ بدلجي ٿي. ان جي ابتڙ ڪنهن ڪري ۾ پدارت جي رچنا بدلجي ته ان کي ڪيميائي تبديل چئجي ٿو. جڏهن اسان چئون ٿا ته ڪا ڪري يا گهٽنا ڪيميائي تبديل آهي تڏهن واسطو رکندڙ پدارت ۾ ڪجهه ڪيميائي ڪريائون ٿيون. ڪيميائي ڪري يا اهو طريقو آهي جنهن ۾ ڪجهه پدارتن جا پنڌ ٽٽن ٿا ۽ نوان پنڌ ٺهي نوان پدارت ٺهن ٿا. ڪيميائي ڪري ۾ بهرو وٺندڙ پدارتن کي عمل ڪندڙ پدارت چئجي ٿو ۽ ڪيميائي ڪري ۾ سبب نوان پنڌ تيار ٿي ٺهيل نون پدارتن کي ٺهندڙ پدارت چئجي ٿو. مثال: ڪوئلي جي هوا ۾ برڻ سان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گئس تيار ٿئي ٿو اها ڪيميائي تبديل آهي. ان ڪري ۾ ڪوئلو (ڪاربان) ۽ آڪسيجن (هوا واري) هي عمل ڪندڙ پدارت آهن ۽ ان ڪري ۾ تيار ٿيل ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ هي ٺهندڙ پدارت آهي (ڪيميائي ڪري ڌ ڀڪارڻ لاءِ ڪيميائي مساوت لکي آهي)

ڪيميائي مساوتون (Chemical equations)

پهريون هڪ ڪيميائي ڪريان ڏسون ٿا. مشغولي 2 ۾ ٿامي جي سلفيٽ (CuSO_4) جي نيري رنگ جي ٻاري ۾ جست جو ٻورو (Zn dust) وجهڻ سان جست جو سلفيٽ (ZnSO_4) جو بي رنگ ٻارو تڻن ٻاڙهي رنگ جا ٿامي جا ڪٽا تيار ٿين ٿا. اها ڪيميائي تبديل هيٺ ڏنل آئوسار ٿوري ۾ لکي سگهجي ٿي.

(2) ٿامو + جست جي سلفيٽ جو ————— جست جو ٻورو + ٿامي جي سلفيٽ جو ٻارو
اهڙي نموني ٻارو لفظن جي ٻارو روپ ۾ ڪيميائي ڪريا کي ٺاهي لکڻ کي لفظي مساوت چئجي ٿو.
اهڙي ڪري مساوت اڃا ننڍي روپ ۾ ڪيميائي انشائون واپرائي هيٺ ڏنل آئوسار لکندا آهن.



ڪيميائي انشائون جو واپر ڪري ڪيميائي ڪريا ننڍي روپ ۾ ٺاهي لکڻ کي ڪيميائي مساوت چئجي ٿو.
مٿين مساوت ۾ ٿامي جو سلفيٽ (CuSO_4) ۽ جست (Zn) هي عمل ڪندڙ (پاڻه وندڙ) پدارت آهن ۽ انهن جو هڪ ٻئي سان ڪيميائي عمل ٿي ڪري پوري طرح سان الڳ خاصيتون رکندڙ ٿامي جا ذرڙا (Cu) ۽ بي رنگ جست جي سلفيٽ جو ٻارو (ZnSO_4) هي نهڪندڙ پدارت تيار ٿين ٿا.
ڪيميائي ڪريا وقت پاڻه وندڙ (CuSO_4) ۾ آئيناڪ ٻنڌ ٿئي ٿو ۽ ZnSO_4 نهڪندڙ پدارت ۾ آئيناڪ ٻنڌ ڪيميائي عمل وقت تيار ٿئي ٿو.

ڪيميائي مساوت لکڻ

ڪيميائي مساوت لکڻ وقت ڪجهه نشانين ۽ قاعدا ڪم آچن ٿا اهي هاڻي اسان ڏسنداسين.

1. ڪيميائي ڪريا لکڻ وقت ڪريا ۾ عمل ڪندڙ پدارت ڪا به طرف ڏيکاريا آهن ۽ نهڪندڙ پدارت ساڄي طرف ڏيکاريا آهن. عمل ڪندڙ پدارتن کان نهڪندڙ پدارتن طرف ويندڙ تير انهن جي وچ ۾ ڪڍبو آهي اهو تير ڪيميائي ڪريا جو طرف ڏيکاري ٿو.

2. جيڪڏهن به يا وڌيڪ عمل ڪندڙ پدارت يا نهڪندڙ پدارت هجن ته انهن وچ ۾ واڌو (+) نشاني ڏيکاربي آهي مثال مساوت. (CuSO_4) ۽ (Zn) هي عمل ڪندڙ پدارت آهن انهن جي وچ ۾ واڌو (+) نشاني آهي. ساڳئي نموني Cu ۽ ZnSO_4 نهڪندڙ پدارت آهن انهن جي وچ ۾ واڌو (+) نشاني آهي.

3. ڪيميائي مساوت جي وڌيڪ تر ڄاڻ ڏيکارڻ لاءِ عمل ڪندڙ ۽ نهڪندڙ پدارتن جي طبعي حالت پڻ ڪيميائي ڪريا ۾ ڏيکارجي ٿي. انهن جي گئسي، پاڻياٺ ۽ نهري حالت ڏيکارڻ لاءِ (l), (g), (s) آڪرن کي برئڪيٽ ۾ لکجي ٿو ساڳئي نموني جيڪڏهن نهڪندڙ پدارت گئسي صورت ۾ آهي ته (g) جي بدران (g) مٿين طرف ويندڙ تير ڏيکاربو آهي؟ ۽ جيڪڏهن نهڪندڙ پدارت آڻ ٻرندڙ روپ ۾ تيار ٿئي ته مطلب ترچاٽ روپ ۾ تيار ٿيو هجي ته بدران ————— هينين طرف ويندڙ تير ڏيکاريندا آهن. جيڪڏهن عمل ڪندڙ ۽ نهڪندڙ پدارت ٻارا پاڻياٺ جي روپ ۾ هجن ته انهن کي پاڻياٺي ٻارا چئجي ٿو. ۽ انهن جي آڳيان (aq) هي آڪر برئڪيٽ ۾ لکي انهن جي پاڻياٺ ٻاري جي حالت ڏيکارجي ٿي. ان طريقي سان مساوت (2) کي مساوت (3) جي روپ ۾ هينين ريت لکي سگهيو.




4. جڏهن ڪيميائي ڪريا ٿيڻ لاءِ ٻاهران گرمي ڏيئي پوي ٿي ته عمل ڪندڙ کان نهڪندڙ پدارتن طرف ويندڙ تير جي مٿين پاسي Δ جي نشاني ڪڍندا آهيون. مثال: چن جي ٽڪرن کي گرم ڪرڻ سان خشڪ چنو تيار ٿئي ٿو ان ڪريا کي هينين نموني لکنداسين.




ساڳئي نموني ٿامي جي سلفيٽ جي پاڻياٺ ٻاري ۽ جست جي ٻوري جي گرمي آزاد ٿئي ٿي اهو هيٺ ڏنل نموني ڏيکارجي ٿو. (5) گرمي $\text{CuSO}_4(\text{aq}) + \text{Zn}(\text{s}) \longrightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$

5. ڪجهه ڪريائون ڪرڻ لاءِ خاص گرمي پد، خاص دٻ، ڪيميائي مددگار وغيره شرطن جو پورو ٿيڻ ضروري آهي. اهڙا شرط عمل ڪندڙ پدارتن کان نهڪندڙ پدارتن طرف ڏيکاريل تير جي مٿان يا هينين ڏيکارجن ٿا مثال: ونسپتي تيل جي 60°C گرمي پد تي Ni ڪيميائي مددگار جي موجودگي ۾ هٿڊروجن گئس سان ڪريا ٿي ڪري ونسپتي گيهه تيار ٿئي ٿو اهو هيٺ ڏيکاريل نموني لکنداسين.




6. عمل ڪندڙ پدارتن يا نهندڙ پدارتن بابت خاص جانڪاري يا اُنهن جا نالا اُنهن جي انشائن جي هيٺيان لکندا آهن.


مثال: ٽامي ۽ گهاٽي نائٽرڪ تيزاب جو ڪيميائي عمل ڪرائڻ سان ناسي رنگ جي زهريلي نائٽروجن ڊاء آڪسائيڊ گئس تيار ٿئي ٿي.



پر ٽامي ۽ ڇڏي نائٽرڪ تيزاب جو ڪيميائي عمل ڪرائڻ سان نائٽرڪ آڪسائيڊ گئس تيار ٿئي ٿي.



گهربل سامان:- آزمائش نلي، مخروطي گهگي، تارازي وغيره.
ڪيميائي پدارت:- سوڊيم ڪلورائيڊ، چاندي جو نائٽريت جو ٻارو



هي ڪري ڏسو:

طريقو:-



1. هڪ مخروطي گهگي ۾ سوڊيم ڪلورائيڊ جو ٻارو کڻو ۽ هڪ آزمائش نلي ۾ چاندي جي نائٽريت جو ٻارو کڻو.
2. آزمائش نلي کي ڏاڳو ٻڌي ڪري سنڀالي ڪري گهگي ۾ ڇڏيو. رڳڙ جو ٻوڇ لڳائي گهگي جو منهن بند ڪيو.
3. مخروطي گهگي جو تارازي جي مدد سان وزن ڪريو.
4. هاڻي گهگي کي آڏو ڪيو جيئن آزمائش نلي جو ٻارو گهگي جي ٻاري سان ملي وڃي.
5. هاڻي گهگي جو وري هڪ دفعو وزن ڪريو. هاڻي توهان کي ڪهڙو بدل نظر آيو؟

ڪو اڻ ڳرندڙ پدارت تيار ٿيو ڇا؟ وزن ۾ ڪو بدل ٿيو ڇا؟

مٿي ڏنل مشغولي لاءِ لفظي مساوت هيٺ ڏنل نموني لکنداسي

سوڊيم نائٽريت + چاندي جو ڪلورائيڊ! → سوڊيم ڪلورائيڊ + چانديءَ جو نائٽريت

مٿين لفظي مساوت کي ڏيکارڻ لاءِ هيٺين ڪيميائي مساوت لکنداسين.



3.3 سوڊيم ڪلورائيڊ جو چاندي جي نائٽريت سان ڪريا

چاندي نائٽريت وٽنگ جي ۾ ڪم اچي ٿو.

توهان کي خبر آهي ڇا؟



روزمره جي زندگي ۾ چاندي جي نائٽريت جا ٻيا ڪهڙا اُپيڳه آهن؟

ڳولهيو:



ڪيميائي مساوت هم وزن ڪرڻ

مساوت 9 جي آڌار تي هيٺيون تڪڙو ڀريو.

ان مساوت ۾ عمل ڪندڙ پدارتن جي تنو جو انداز ٺهندڙ پدارتن جي تنون جي آڱن جي انداز ڏسڻ ۾ اچي ٿو. جيترو آهڙي مساوت کي هم وزن مساوت چئجي ٿو. جيڪڏهن مساوت جي ٻنهي پاسن کان آڱن جو عدد ساڳيو نه آهي ته آهڙي مساوت کي ان هم وزن مساوت چئجي ٿو.

تنو	ٺهندڙ پدارت (ساڄو پاسو) آڱن جو عدد	عمل ڪندڙ پدارت (کاٻو پاسو) آڱن جو عدد
	آڱن جو عدد	آڱن جو عدد
Ag		
N		
O		
Na		
Cl		

5.3 مساوت جي جانڪاري (تفصيلات)

ڪنهن به ڪيميائي ڪريا ۾ عمل ڪندڙ پدارتن ۾ هر هڪ تنو جو ڪل مادو ٺهندڙ پدارتن جي ان تنو جي ڪل مادي جيترو ٿئي ٿو توهان گذريل درجي ۾ پڙهيل حفظ مادي جو قاعدو ڄاڻو ٿا.



هردمر ياد رکڻو:

ڪيميائي مساوتون هم وزن ڪرڻ جا ڏاڪا

ڪيميائي مساوتون کي هم وزن ڏاڪي به ڏاڪي سان ڪجي ٿو. ان لاءِ آزمائش غلطي طريقو واپرائيندا آهن. مثال هيٺ ڏنل لفظي مساوت ڏسو. پاڻي + سوڊيم سلفيٽ → گندڪ جو تيزاب + سوڊيم هائيڊرو آڪسائيڊ ڏاڪو I: ڏنل لفظي مساوت مان ڪيميائي مساوت لکو.



ٺهندڙ پدارت (ساڄي پاسي)	ٺهندڙ پدارت (کاٻي پاسي)	تنو
آڱن جو عدد	آڱن جو عدد	
2	1	Na
5	5	O
2	3	H
1	1	S

ڏاڪو II: مساوت (10) اها هم وزن ٿيل


آهي يا نه اهو ڏسڻ لاءِ مساوت جي ٻنهي پاسن آڱن جي آڱن جي عدد جي پيٽ ڪرڻ سان اهو ڏسڻ ۾ اچي ٿي. ٻنهي پاسن جي سڀني تنون جي آڱن جو عدد هڪ جيترو نه آهي مطلب ته مساوت 10 هم وزن نه آهي.

ڏاڪو III: مساوت هم وزن ڪرڻ جي شروعات ان مرڪب سان ڪجي ٿي جنهن مرڪب ۾ وڌ ۾ وڌ آڱا آهن. پوءِ ان مرڪب جي جنهن تنو جا آڱا ٻنهي پاسن کان هڪ جيترا نه آهن. ان تنو جو ويچار ڀريون ڪجي.

ٺهندڙ پدارت (Na ₂ SO ₄)	پاڻي وٺندڙ پدارت (NaOH ۾)	سوڊيم آڱن جو عدد
2	1	شروعات ۾
2	1x 2	هم وزن ڪرڻ سان

(1) مساوت (10) ۾ Na₂SO₄ ۽ H₂SO₄ انهن ٻنهي مرڪبن ۾ هر هڪ ۾ وڌ ۾ وڌ آڱا آهن، 7 آڱا آهن. انهن مان Na₂SO₄ ان مرڪب کي چونڊيو ان مرڪب جي تنون مان سوڊيم آڱن جو عدد ٻنهي پاسن کان هڪ جيترو نه آهي. انڪري سوڊيم جي چونڊ ڪريو اهو خيال ۾ رکڻو ته آڱو جي عدد کي هم وزن ڪرڻ وقت مرڪب جي انشا بدلائي نٿي سگهجي.

مطلب اتي سوڊيم آڱن جو عدد '2' ڪرڻ لاءِ NaOH کي Na₂OH ۾ تبديل ڪري سگهجي ان بدلائي NaOH کي '2' اهو فرينڊز آنگهه اڳيان رکجي ٿو اهو ڪرڻ سان تيار ٿيندڙ مساوت 10 لکو.



(ii) مساوت 10 هر وزن آهي يا نه اهو ڇاچيو ٻنهي پاسن کان آڪسيجن ۽ هائڊروجن جي اٽن جو عدد هڪ جيترو نه آهي انڪري مساوت 10 هي هر وزن ٿيل نه آهي اهو ڏسڻ ۾ اچي ٿو. انهن مان هائڊروجن جي اٽن جي عدد کي هر وزن ڪرڻ لاءِ ننڍي فريبنڊز انگ جي ضرورت آهي پهريون هائڊروجن جي اٽن جي عدد کي هر وزن ڪريو.

نھندڙ پدارت (ساڄي پاسي)	نھندڙ پدارت (کاٻي پاسي)	
اٽن جو عدد	اٽن جو عدد	نتو
2	2	Na
5	6	O
2	4	H
1	1	S

(iii) مساوت 10^1 ۾ هائڊروجن اٽن جي عدد کي هر وزن ڪرڻ لاءِ H_2O ان ٺهڪندڙ پدارت جي اڳيان فريبنڊز انگ 2 لکو اهو ڪرڻ سان تيار ٿيندڙ مساوت 2 لکو.



(iv) مساوت 10^{11} هر وزن آهي يا نه اهو ڇاچيو. اهو ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته ٻنهي پاسن جي سڀني تئون جي اٽن جو عدد هڪ جيترو آهي مطلب مساوت هر وزن آهي.
ڏاڪو - IV : آخري هر وزن مساوت وري لکو.



اهڙي نموني ڏاڪي به ڏاڪي هڪ هڪ ڀاڱهه وٺندڙ ۽ ٺهڪندڙ پدارتن جي اٽن جي عدد کي ٺهڪندڙ فريبنڊز انگ لڳائي اٽ هر وزن مساوت ۾ هر وزن مساوت حاصل ڪجي ٿي.

نھندڙ پدارت H_2O ۾	ڀاڱهه وٺندڙ پدارت ($\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4$)	سودير اٽن جو عدد
2	4	شروعات ۾
2×2	4	هر وزن ڪرڻ سان

1. (a) مساوت (6) ۾ عمل ڪندڙ ۽ ٺهڪندڙ پدارت ڪهڙا اهو لکو؟
(b) $\text{N}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g})$ هيٺ ڏنل مساوت کي هر وزن ڪرڻ جا ڏاڪا لکو.



منڙ ٻوڙايو.



(2) هيٺ ڏنل مساوت لاءِ هر وزن ڪيميائي مساوت لکو.

هائڊروجن ڪلورائيڊ + ڪئلسيم سلفيٽ $\longrightarrow$ گهاٽي گندڪ جو تيزاب + ڪئلسيم ڪلورائيڊ

(3) هيٺ ڏنل ڪيميائي مساوت ۾ عمل ڪندڙ ۽ ٺهڪندڙ پدارتن جي طبعي حالت لکو.



ڪيميائي ڪريا ۾ عمل ڪندڙ پدارتن مان ٺهڪندڙ پدارت ملن ٿا اهو آسان ڏٺو آهي. اهو ٿيڻ وقت عمل ڪندڙ مرڪبن (پدارتن) ۾ ڪجهه ڪيميائي پنڌ ٽٽن ٿا ۽ ڪجهه نوان پنڌ تيار ٿي عمل ڪندڙ پدارت ٺهڪندڙ پدارتن (مرڪبن) ۾ بدلجن ٿا. ان باب ۾ آسان ڪيميائي ڪريا جي قسم جو ڳوڙهو آڀياس ڪنداسين.

ڪيميائي ڪريائن جا قسم (Types of chemical reactions)

ڪيميائي ڪريا ۾ عمل ڪندڙ ۽ ٺهڪندڙ جسمن جي قسم ۽ عدد جي انوسار ڪيميائي ڪريا جا چار قسم آهن.

ملاپ ڪريا (Combination reaction)

ٽھريل سامان :- آزمائش نلي، شيشي جي لن، بيڪر وغيره.


ڪيميائي پدارت :- هائڊرو ڪلورڪ تيزاب آمونيا ڳارو (خشڪ چنو) ڪئلسيم آڪسائيڊ وغيره.

ڪري ڏسو :



طريقو 1: آزمائش نلي پر ٿورو هٽڊرو ڪلورڪ تيزاب ڪٽو ان آزمائش نلي کي ٿوري گرمي ڏيو هڪ شيشي جي لٽ آمونيا جي ڳاري ۾ ٻوڙي اها ان آزمائش نلي جي منهن وٽ ڪٽي وڃو ڇاڄ ڪريو. توهان کي شيشي جي لٽ جي پڇڙي مان اچو دونهن ڦهلجندو نظر ايندو.
ڇا ٿيو هوندو؟


مشغولي 1: آزمائش نلي کي گرم ڪرڻ سان HCl جي باقي آزمائش نلي مان ٻاهر اچڻ شروع ڪيو ۽ شيشي جي لٽ تان NH_3 گئس ٻاهر آئي. آمونيا گئس NH_3 ۽ هٽڊروجن ڪلورايد گئس HCl انهن وچ ۾ ڪيميائي ڪريا ٿي ۽ آمونيم ڪلورايد لوڻ گئسي روپ ۾ تيار ٿيو. پر يڪدم ڪنڊينسيشن ڪريا سبب اها گئس نهري حالت ۾ بدلجي وئي ۽ اچي رنگ جو دونهن تيار ٿيل نظر آيو. ان جي ڪيميائي مساوت هيٺ ڏنل آهي.



مشغولي 2: مئگنيشم (Mg) ڌاتو جي تار چمڪي ۾ پڪڙي ان جي ٻئي پڇڙي کي ٻاريو. هوا ۾ ٻري ڪري مئگنيشم آڪسائيڊ جو اچو پاڻوڊر تيار ٿئي ٿو. مٿين ڏنل ڪريا کي مساوت جي روپ ۾ هيٺين نموني لکنداسين.

$$2\text{Mg} + \text{O} \longrightarrow 2 \text{MgO} \dots\dots\dots(13)$$

مشغولي 3: آڌ بيڪر پري ڪري پاڻي ڪٽو. ان ۾ ڪئلشيم آڪسائيڊ (CaO) خشڪ ڇن جا ڪجهه ٽڪر ڪٽو ڪئلشيم آڪسائيڊ ۽ پاڻي جي ڪريا ٿي انهن جي ميلاپ سان ڪئلشيم هٽڊرا آڪسائيڊ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ تيار ٿئي ٿو ۽ تمام وڌيڪ گرمي آزاد ٿئي ٿي.



1. مٿين مان هر هڪ ڪريا ۾ عمل ڪندڙ ڀدارتن جو عدد ڪيترو آهي؟
2. مٿين ڪريائون ۾ عمل ڪندڙ ڀدارتن جي پرمائن جو عدد ڪيترو آهي؟
3. مٿين ڪريائون ۾ هر هڪ ڪريا ۾ ٺهندڙ ڀدارتن ڪيترا آهن؟

ٿورو مغز ٻوڙايو


جڏهن ڪيميائي ڪريا ۾ ٻه يا وڌيڪ عمل ڪندڙ ڀدارتن ڪيميائي ميلاپ ڪري هڪ ئي ڀدارت ٺاهين ٿا ته ان ڪريا کي ميلاپ ڪريا چئجي ٿو.

2. تفرق ڪريا (Decomposition reaction)

گهربل سامان: برنر، چيني مٽي جي ڪٽوري وغيره.
ڪيميائي ڀدارت: ڪنڊ، گندڪ جو تيزاب وغيره.





طريقو: هڪ چيني مٽي جي ڪٽوري ۾ ٿوري ڪنڊ ڪٽو. ان چيني مٽي جي ڪٽوري کي برنر جي مدد سان گرم ڪريو ٿوري دير کان پوءِ ڪارو سڙيل ڀدارت حاصل ٿئي ٿو. ان ڪريا ۾ ڇا ٿيو هوندو؟
مٿين ڪريا ۾ هڪ ئي عمل ڪندڙ ڀدارت ڪنڊ جو تفرق ٻن ڀدارتن ۾ ٿيو $(\text{H}_2\text{O} \text{ ۽ } \text{C})$



اها ڪيميائي ڪريا جنهن ۾ هڪ ئي عمل ڪندڙ ڀدارت ٿئي ٿو ۽ ان مان ٻه يا وڌيڪ ٺهندڙ ڀدارت ملن ٿا اهڙي ڪريا کي تفرق ڪريا چئجي ٿو.


گهربل سامان: ٻه آزمائش نليون، مڙيل نلي رٻڙ جو ٻوڇ، وغيره



3.6 ڪلشيم ڪاربونيت جو تفرق ٿيڻ

ڪيميائي پڌارت : ڪلشيم ڪاربونيت تازو ٺهيل چن جو پاڻي
طريقو: هڪ آزمائش نلي ۾ ٿورو ڪلشيم ڪاربونيت ڪٽو. ان آزمائش نلي جي منهن تي هڪ مڙيل نلي لڳل رٻڙ جو ٻوڇ لڳايو ۽ مڙيل نلي جي ٻئي پيچڙي تازي ٺهيل چن جي پاڻي ڪنيل آزمائش نلي ۾ وجهيو. پهرئين آزمائش نلي ۾ رڪيل CaCO_3 کي برنر جي مدد سان تيزي سان گرم ڪريو چن جو پاڻي کير جهڙو اچو ٿي ويل نظر ايندو.


آسان مٿين مشغولي ۾ ڏٺو آهي ته ڪلشيم ڪاربونيت کي گرمي ڏيڻ سان ان جو تفرق ٿي ڪري تيار ٿيل ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گئس سبب چن جو پاڻي کير جهڙو اچو ٿي وڃي ٿو ۽ (مساوت 16) ڪلشيم آڪسائيڊ جو پاڻوڊر اهو ٻيو ٺهندڙ پڌارت آزمائش نلي ۾ باقي بچي ٿو. ساڳئي نموني هڪ ٻئي ڪيميائي ڪريا ۾ (مساوت 17) هائڊروجن پر آڪسائيڊ جو ڌيري ڌيري پنهنجو پاڻ پاڻي ۽ آڪسيجن ۾ تفرق ٿئي ٿو.



گرمي، بجلي يا روشني جي مدد سان پاڻي جو تفرق ٿي ڪري هائڊروجن گئس جو نهڻ ممڪن آهن ڇا؟



آسان گذريل درجي ۾ پڙهيو آهي ته تيزابي پاڻي مان بجلي ڌارا لنگهائڻ سان پاڻي جو تفرق ٿي ڪري هائڊروجن ۽ آڪسيجن گئس تيار ٿين ٿا. اهو تفرق بجلي شڪتي جي مدد سان ٿئي ٿو ان ڪري ان تفرق کي بجلي تفرق چئجي ٿو.





جنهن ڪيميائي ڪريا ۾ هڪ ئي عمل ڪندڙ پڌارت مان ٻه يا وڌيڪ ٺهندڙ پڌارت ملن ٿا. اها تفرق ڪريا هوندي آهي.

قدرتي ۾ آسان جي آس پاس ڪيتريون ئي تفرق ڪريائون ٿينديون رهن ٿيون جيوي خارج پڌارتن جو سوڪير ساهوارن وسيلي تفرق ٿي ڪري جيڪي جيوي پاڻ ۽ بايو گئس تيار ٿئي ٿو بايو گئس جو اُپيوگ جلائون پڌارت جي روپ ۾ ٿئي ٿو.

3. ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا (Displacement reaction)

ان باب جي شروعات ۾ اسان ڏٺو آهي ته ڪاپر سلفيٽ جي نيري ٻاري ۾ جست جا پاڻوڊر وجهڻ سان جست جي سلفيٽ جي بي رنگ ٻارو تيار ٿئي ٿو؟ گرمي آزاد ٿئي ٿي. ان ڪريا جي ڪيميائي مساوت (3) ڏسو ان مان سمجهه ۾ اچي ٿو ته ٺامي جي سلفيٽ ۾ Cu^{2+} آڻيان جي جاءِ Zn آڻن مان تيار ٿيل Zn^{2+} هي آڻيان وٺن ٿا. ۽ Cu^{2+} آڻيان مان تيار ٿيل Cu آڻو ٻاهر نڪرن ٿا. مطلب Zn سبب $CaSO_4$ جي Cu جو وسڻاڻ ٿئي ٿو. جڏهن هڪ مرڪب جي گهٽ چست تتو جي آڻيان جي جاءِ ٻيو وڌيڪ چست تتو پنهنجو آڻيان ٺاهي وٺي ٿو ان ڪيميائي ڪريا کي ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا چئجي ٿو. (گهٽ ۽ وڌيڪ چست تتون جي جانڪاري اسان ڏاتو وڃيان ان پان ۾ وڌنداسين) جست وانگر لوهه ۽ شيهو هي تتو پڻ ٺامي کي ان جي مرڪب مان هٽائڻ ٿا.



4. ٻٽو ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا (Double displacement reaction)

عمل ڪندڙ پدارثن ۾ چاندي ۽ سوڊيم آڻيان جي مٽا سٽا ٿي چاندي جي ڪلورائيڊ جي اچي ترچاٽ تيار ٿئي ٿي اهو اسان مساوت (9) ۾ ڏٺو آهي. جنهن ڪيميائي ڪريا ۾ عمل ڪندڙ پدارثن جي آڻيان جي مٽا سٽا ٿي ترچاٽ تيار ٿئي ٿي اها ٻٽو ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا هوندي آهي.

بيريئر سلفيٽ ($BaSO_4$) ٻاري ۾ توهان پوٽئشم ڪروميٽ (K_2CrO_4) ٻارو ملائڻ واري اها ڪريا (30) ياد ڪيو.

1. تيار ٿيل ترچاٽ ڪهڙي رنگ جي آهي؟

2. ترچاٽ جو نالو لکو؟

3. ڪيميائي ڪريا جي هر وزن ڪيميائي مساوت لکو؟

4. توهان ان ڪريا کي ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا يا ٻٽو ٻئي جي جاءِ وٺڻ ڪريا چوندا؟

گرمي جذب ڪندڙ ۽ گرمي آزاد ڪندڙ تبديل ۽ تبديل ۽ ڪريائون

(Endothermic and Exothermic processes and reaction)

آڻ ۽ ڪريائون ڪريائون ۾ گرمي جي ڏي وٺ ٿئي ٿي ان مطابق ڪريائون ۽ ڪيميائي ڪريائون جا ٻه قسم آهن گرمي جذب ڪندڙ ۽ گرمي آزاد ڪندڙ ڪريائون. پهرين گرمي جذب ڪندڙ ۽ گرمي آزاد ڪندڙ تبديليون ڏسون.

ان جي اُبتڙ

(1) برف جو رجڻ (2) پوٽئشم نائٽريٽ پاڻي ۾ ڳرڻ

2. برف جو رجڻ ۽ پوٽئشم نائٽريٽ پاڻي ۾ ڳرڻ اهي طبعي تبديليون آهن انهن تبديلين لاءِ ٻاهران جي گرمي

جذب ڪئي وڃي ٿي انڪري اهي گرمي جذب ڪندڙ تبديليون آهن.

ان جي اُبتڙ

1. پاڻي مان برف تيار ٿيڻ

2. سوڊيم هائڊرو آڪسائيڊ پاڻي ۾ ڳرڻ

طبعي تبديليون آهن ان ۾ گرمي ٻاهر آزاد ڪئي وڃي ٿي انڪري انهن کي گرمي آزاد ڪندڙ ڪريائون چئجي ٿو. گهائي (سليفورڪ) گندڪ جي تيزاب کي پاڻي سان ڇڏو ڪرڻ جي ڪريا ۾ تمام وڌيڪ گرمي آزاد ٿئي ٿي انڪري شيشي جي برتن ۾ گهائي گندڪ جي تيزاب ۾ پاڻي ملائجي ٿو ته پاڻي جو هڪدم بخار ٿيڻ ڪري حادثو ٿي سگهي ٿو ان کي روڪڻ لاءِ هڪ بيڪر ۾ مقرر انداز ۾ پاڻي کڻي ڪري ان ۾ ٿورو گندڪ جي تيزاب ۾ ڏيري ڏيري ڪري ملائجي ۽ شيشي جي لت سان ٻاري پاڻي کي هلائيندو رهجي ان سان تمام گهٽ گرمي آزاد ٿئي ٿي.

گرمي جذب ڪندڙ ۽ گرمي آزاد ڪندڙ تبديلون



گھريل سامان: - پلاسٽڪ جون ٻه بوتلون، ماپ گلاس، ٿرما ميٽر، ٻوچ، چمٽو وغيره.
ڪيميائي پڌارت: پوٽاشيم نائٽريٽ سوڊيم هائڊرو آڪسائيڊ پاڻي وغيره.



(سوڊيم هائڊرو آڪسائيڊ ساڙيندڙ هئڻ سبب ماسٽر جي موجودگي ۾ ان جو استعمال ڪيو.)

طريقيو: پلاسٽڪ جو ٻه بوتلون کڻو ۽ هر هڪ ۾ 100 ml پاڻي کڻو پلاسٽڪ هي گرمي جو خراب پسرائيندڙ هئڻ سبب گرمي جو زبان تاري سگھجي ٿو. بوتلن جي پاڻي جو گرمي پد ٿرماميٽر ۽ نوت ڪريو هڪ بوتل ۾ 5 گرام پوٽاشيم نائٽريٽ (KNO_3) وجهي بوتل کي هلايو ان تيار ٿيل ٻي بوتل جي ٿرماميٽر جي مدد سان نوت ڪريو. ٻئي بوتل ۾ 5 گرام سوڊيم هائڊرو آڪسائيڊ ($NaOH$) وجهو بوتل کي هلايو. تيار ٿيل ٻي بوتل جي ٿرماميٽر جي مدد سان نوت ڪريو. پهرئين بوتل ۾ پوٽاشيم نائٽريٽ جي پاڻي ۾ ٻرڻ جي تبديل ٿي ته ٻئي بوتل ۾ سوڊيم هائڊرو آڪسائيڊ جي پاڻي ۾ ٻرڻ جي تبديل ٿي توهانجي جاچ انوسار انهن مان ڪهڙي تبديل گرمي آزاد ڪندڙ آهي ۽ ڪهڙي تبديل گرمي جذب ڪندڙ آهي.

KNO_3 جي ٻرڻ جي ڪري ٻي پاس جي گرمي جذب ڪئي وڃي ٿي انڪري تيار ٿيل ٻي بوتل جي گرمي پد گھٽجي ٿو. جنهن تبديل ۾ باهراين گرمي جذب ڪئي وڃي ٿي. ان ڪري گرمي جذب ڪندڙ تبديل چئجي ٿو. جڏهن $NaOH$ نھري روپ مان پاڻي ۾ ٻري ٿو تڏهن گرمي باهر ڇڏي وڃي ٿي انڪري ٻي بوتل جي گرمي پد وڌي ٿو. جنهن ڪري ٻي گرمي باهر آزاد ڪئي وڃي ٿي ان کي گرمي آزاد ڪندڙ تبديل چئجي ٿو.


گرمي آزاد ڪندڙ ۽ گرمي جذب ڪندڙ ڪيميائي ڪريائون.

ڪيميائي ڪريا ۾ ٻڌل گرمي جي ڏي وٺ ٿئي ٿي ان انوسار ڪجهه ڪيميائي ڪريائون گرمي جذب ڪندڙ ٿين ٿيون ڪجهه گرمي جذب ڪندڙ ٿين ٿيون. گرمي آزاد ڪندڙ ڪريائون ۾ عمل ڪندڙ پڌارتن ٺهندڙ پڌارت ۾ بدلجي ٿو ۽ گرمي باهر آزاد ٿئي ٿي ۽ وري گرمي جذب ڪندڙ ڪريائون ۾ عمل ڪندڙ پڌارت ٺهندڙ پڌارت ۾ بدلجي ٿو ۽ آس پاس جي گرمي جذب ڪئي وڃي ٿي. يا باهراين گرمي لڳاتار ڏني وڃي ٿي. مثال



1. ٻرڻ جي تبديل ۽ ڪيميائي ڪريا ۾ ڇا فرق آهي؟

2. ٻاريندڙ ۾ ٻرندڙ جي ٻرڻ سان نئون پڌارت تيار ٿئي ٿو. ڇا؟



ڪيميائي ڪريا جو نرخ (Rate of chemical reaction)

هينين ڪريائون لاءِ لڳندڙ وقت خيال ۾ رکي ان جو ٻن گروهن ۾ ورگيڪرڻ ڪيو ۽ انهن گروهن کي نالو ڏيو.



1. کاڌي پچائڻ جي گئس جلائڻ سان اها ٻرڻ لڳي ٿي.
 2. لوهه جي شيون تي ڪٽ چڙهي ٿي.
 3. پٿرن جي کاڌ ٿيڻ سبب مٽي ٺهي ٿي.
 4. گلوڪوس جي ٻاري ۾ مناسب حالت ۾ ييسٽ ملائڻ سان الڪوهال تيار ٿئي ٿو.
 5. آزمائش نلي ۾ ڇڏي تيزاب ۾ ڪاٺ جي سوڍا ملائڻ سان بدبوا تيار ٿين ٿا.
 6. بيرير ڪلورائيڊ جي ٻاري ۾ ڇڏو گندڪ جو تيزاب ملائڻ سان اڇي رنگه جي ترچاٽ تيار ٿئي ٿي.
- مٿين مثالن مان توهان جي خيال ۾ اڇي ٿو ته ڪجهه ڪريائون ٿوري وقت ۾ پوريون ٿين ٿيون مطلب جلد ٿين ٿيون ته ڪجهه ڪريائون کي پورو ٿيڻ لاءِ گھڻو وقت لڳي ٿو مطلب اهي ڏيري ڏيري ٿين ٿيون ان جو مطلب آلهه آلهه ڪريائون جو نرخ آلهه آلهه ٿئي ٿو.

هڪ ٿي ڪريا شرط بدلائڻ سان الڳ الڳ نرخن سان ٿي سگهن ٿي. مثال:- سياري ۾ کير مان ڏهي نهڻ ۾ گهڻو وقت لڳي ٿو پر اونهار ۾ گهڻي گرمي پد تي کير مان ڏهي نهڻ جي رفتار تيز ٿئي ٿي ۽ جلد ڏهي ڄمي ٿي.

ڪيميائي ڪريا جي ڀاو نرخ اثر ڪندڙ جزا

(a) عمل ڪندڙ (ڀاڱه وٺندڙ) پدارتن جو قسم (Factors affecting the rate of a chemical reaction)

آلومينيم (Al) ۽ جست (Zn) انهن ڌاتن جي ڇڏي هٽڊرو ڪلورڪ تيزاب سان ڪريا ڪري ڏسو. (Al) ۽ (Zn) ٻنهي جي ڇڏي هٽڊرو ڪلورڪ تيزاب سان ڪريا ٿي H_2 گئس آزاد ٿئي ٿي ۽ انهن ڌاتن جو پاڻي ۾ ڳرندڙ لوڻ تيار ٿئي ٿو پر جست جي پيٽ ۾ آلومينيم ان ڌاتو جي تيزاب سان ڪريا تڪڙي ٿئي ٿي. ڪيميائي ڪريا ۾ ان فرق لاءِ ڌاتو جو قسم جوابدار آهي. Al ۽ Zn کان وڌيڪ چست (Reactive) آهي. انڪري هٽڊرو ڪلورڪ تيزاب سان Al جي ڪريا جو نرخ اهو Zn کان وڌيڪ آهي. عمل ڪندڙ يا (ڀاڱه وٺندڙ) پدارتن جو قسم يا چستي ڪيميائي ڪريا جي نرخ تي اثر ڪري ٿو. ڌاتن تي چستي ان بابت اسان ڌاتو وڳيان ان پان ۾ پڙهنداسين.

(b) عمل ڪندڙ پدارتن جو ذرڙن جو آڪار (قد) (Size of the Particles of Reactants)



ڪري ڏسو. گهربل سامان:- ٻه آزمائش نليون، تاراجي، ماپ گلاس وغيره.

ڪيميائي پدارت: سنگمرمر (شهاباد) جي ڦرشي جا ٽڪر، سنگمرمر جي ڦرشي جو ٻورو ڇڏو HCl وغيره.

طريقيو: ٻه آزمائش نليون کڻو هڪ ۾ سنگمرمر جي ڦرشي جا ٽڪر کڻو ۽ ٻئي آزمائش نلي ۾ ساڳئي وزن جو سنگمرمر جي ڦرشي جو ٻورو کڻو. ٻنهي ۾ 10ml ڇڏو HCl وجهو. ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گئس جا بدبدا تڪڙا تيار ٿين ٿا يا ڏيري ڏيري اها ڇاڇ ڪريو.

مٿين مشغولي ۾ توهان جي خيال ۾ آيو هوندو ته سنگمرمر جي ڦرشي جي ٽڪرن سان HCl تيزاب جي ڪريا سان بدبدا ڏيري ڏيري تيار ٿين ٿا ۽ سنگمرمر جي ڦرشي جي ٻوري سان HCl تيزاب جي ڪريا ڪرڻ سان بدبدا تيزي سان تيار ٿين ٿا.

مٿين ڪريا جي ڇاڇ سان اها خبر پوي ٿي ته ڪيميائي ڪريا جو (ڀاو) نرخ عمل ڪندڙ (ڀاڱه وٺندڙ) پدارتن جي ذرڙن جي آڪار تي مدار رکي ٿو. ڪيميائي ڪريا ۾ ڀاڱه وٺندڙ (عمل ڪندڙ) پدارتن جي ذرڙن جو آڪار جيترو ننڍو اُترو ڪيميائي ڪريا جو نرخ وڌيڪ ٿئي ٿو.

(c) عمل ڪندڙ پدارتن جي گهاٽائي (Concentration of the Reaction)

ڇڏي ۽ گهاٽي هٽڊرو ڪلورڪ تيزاب جو $CaCO_3$ جي پاڻڊر سان ٿيندڙ ڪيميائي عمل ڪريا خيال ۾ رکو. ڇڏي هٽڊرو ڪلورڪ تيزاب سان $CaCO_3$ جي ڪريا ڏيري ڏيري ٿئي ٿي ۽ $CaCO_3$ ڏيري ڏيري غائب ٿي وڃي ٿو ۽ CO_2 گئس ڏيري ڏيري آزاد ٿئي ٿي ۽ گهاٽي HCl تيزاب سان جي ڪريا تڪڙي ٿئي ٿي ۽ $CaCO_3$ تڪڙو غائب ٿي وڃي ٿو.

ڇڏي تيزاب جي پيٽ ۾ گهاٽي تيزاب سان ڪريا تڪڙي ٿئي ٿي مطلب ڪريا جو رخ اهو ڀاڱه وٺندڙ (عمل ڪندڙ) پدارتن جي گهاٽائي تي مدار رکي ٿو.

(d) ڪيميائي ڪريا جو گرمي پد (Temperature of the Reaction)

تفرق ڪريا جو آپاس ڪرڻ وقت چن جي ٽڪرن جي تفرق جي ڪريا توهان ڪئي آهي. ان ڪريا ۾ برنر سان گرمي ڏيڻ کان پهريون چن جو پاڻي کير جهڙو اڇو نٿو ٿئي ڇاڪاڻ ته ان وقت ڪريا جو نرخ ٻڙي ٿئي ٿو. گرم ڪرڻ سان ڪريا جو رخ وڌي ٿو ۽ CO_2 اها گئس نه ٿي ان مان اهو خيال ۾ اچي ٿو. ڪريا جو رخ اهو گرمي پد تي مدار رکي ٿو. گرمي پد وڌائڻ سان ڪريا جو رخ وڌي ٿو.

(e) ڪيميائي مددگار (Catalyst)

پوٽشيم ڪلوريٽ (KClO_3) گرم ڪرڻ سان ان جو تفرق ڌيري ڌيري ٿئي ٿو.

ڌرڙن جو آڪار ننڍو ڪري ۽ ڪريا جو گرمي پد وڌائي پڻ ان ڪيميائي ڪريا جو نرخ ننڍو وڌي پر مئگنيز ڊاءِ آڪسائيڊ (MnO_2) جي موجودگي ۾ KClO_3 جو تيزي سان تفرق ٿئي ٿو ۽ O_2 گئس آزاد ٿئي ٿي. ان ڪريا ۾ MnO_2 ڪوبه ڪيميائي بدل نٿو ٿئي.

جنهن پڌارٽ جي فقط موجودگي ۾ ڪيميائي ڪريا جو نرخ وڌي ٿو، پر ان پڌارٽ ۾ ڪوبه ڪيميائي بدل نٿو ٿئي اهڙن پڌارتن کي ڪيميائي مددگار چئجي ٿو.

هٽڊروجن پر آڪسائيڊ جو تفرق ٿي ڪري پاڻي ۽ آڪسيجن تيار ٿيڻ جي هي ڪريا (مساوت 17) رواجي گرمي پد تي تمام ڌيري ڌيري ٿئي ٿي پر ساڳئي ڪريا مئگنيز ڊاءِ آڪسائيڊ (MnO_2) جو پاڻوڊر وجهڻ سان تيزي سان ٿئي ٿي.


توهان کي خبر آهي ڇا؟



- هر هڪ ڪيميائي تبديل ۾ هڪ يا وڌيڪ ڪيميائي ڪريائون ٿين ٿيون.
- ڪجهه ڪيميائي ڪريائون ٽڪڙيون ته ڪجهه ڌيري ڌيري ٿين ٿيون.
- گهاٽي تيزاب ۽ گهاٽي ڪار ۾ ڪريا ٽڪڙي ٿئي ٿي.
- آسان جي شير ۾ جوش (Enzymes) شارريڪ ڪريائون جو رخ وڌائڻ ٿا. ۽ شير جي گرم پد تي ئي اهي ڪريائون ڪن ٿا.
- پاڻي جي پيٽ ۾ تيل تي پاڇي جلد سجي ٿي.
- جلد خراب ٿيندڙ کاڌي جا پڌارٽ ٿڌن گهرن ۾ وڌيڪ وقت ٽڪن ٿا. کاڌي جي پڌارتن جي تفرق جو نرخ گهٽ گرمي پد تي گهٽجي ٿو ۽ ٽڪي رهي ٿو.
- جيڪڏهن ڪريا جو رخ تيز هجي ته ڪيميائي ڪارخاني ۾ ڪيميائي طريقو اهميت وارو ٿئي ٿو.
- ڪريا جو نرخ اهو وائاورڻ جي خيال کان به مهتو وارو آهي.
- ڌرتي جي وائاورڻ وارو اوزون جو تهه سڄ مان ايندڙ آلتراووليٽ ڪرڻ اوتروئي کان آسان جي ڌرتي جي ساهوارن کي بچاءُ ڏئي ٿو ان تهه جي گهٽجڻ يا اوتروئي رهڻ اها ڪريا اوزون پرمائي جي نهڻ جي ناس ٿيڻ جي نرخ تي مدار رکي ٿو.

آڪسيجن ۽ تخفيف (Oxidation and Reduction)




گهڻن قسمن جا پڌارٽ آڪسيجن ۽ تخفيف هن قسم جو ڪريائون ڏين ٿا. ان ڪريائون بابت هاڻي وڌيڪ جانڪاري حاصل ڪنداسين.



جنهن ڪيميائي ڪريا ۾ پاڻي وڻندڙ (عمل ڪندڙ) جو آڪسيجن سان ڪيميائي ميلاپ ٿئي ٿو يا اها ڪريا جنهن ۾ پاڻي وڻندڙ (عمل ڪندڙ) هٽڊروجن وڃائي ٿو ۽ نهٺڙ پڌارٽ ملي ٿو اهڙين ڪريا کي آڪسيجن ڪريا چئجي ٿو.


$$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH} \xrightarrow[\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4]{[\text{O}]} \text{CH}_3 - \text{COOH} \dots\dots(24) \quad \text{مثال :}$$

ايتيل الكوهال اكستيك تيزاب




$$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4, \text{KMnO}_4/\text{H}_2\text{SO}_4$$
$$O_3 \rightarrow O_2 + [O]$$


ٿورو مغز ڊوڙايو:


پوٽئشيم پر مٿئين اهو هڪ ڪيميائي اڪسيڊنٽ (آڪسيڊائيزن) آهي اهو آسان هاڻي ڏنوسي هاڻي هيٺ



ان ڪريا ۾ تيزاب جي موجودگي ۾ KMnO_4 ڪنهن جو آڪسيجن ڪيو؟ بلڪل FeSO_4 جو هتي FeSO_4 جو بدلاءُ $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ۾ ٿيو اهو بدلاءُ آڪسيجن ڪري ڪيئن اهو ڏسو.



٤ ٥ ٤
 مٲٲٲن ڪرڻا ۾ جڳو شذ بدلاءُ ٿئي ٿو اهو هيٺين نموني آهي. مڪيہ اٽيانڪ ڪرڻا وسيلي ڏيکاري سگهجي ٿو.




42



مساوت 6 ڏسو ونسپتي تيل مان ونسپتي گيهه تيار ڪرڻ هي ڪهڙي قسم جي ڪريا آهي
ائين توهان کي لڳي ٿو.

جنهن ڪيميائي ڪريا ۾ عمل ڪندڙ هٿڊروجن حاصل ڪري ٿو اُن ڪريائڻ کي تخفيف ڪريا چئجي ٿو.
ساڳئي نموني جنهن ڪريا ۾ عمل ڪندڙ آڪسيجن وڃائي ٿو ۽ ٺهندڙ پدارت تيار ٿئي ٿو. اهڙي ڪريا کي
تخفيف ڪريا چئجي ٿو جيڪي پدارت اها ڪريا ڪرائڻ ٿا انهن کي تخفيف آڻيندڙ پدارت چئجي ٿو. جڏهن
ڪاري ڪاپر آڪسائيڊ مان هٿڊروجن گئس لنگهائجي ٿي ته ناسي رنگ جو ٿامو ملي ٿو.



ان ڪريا ۾ تخفيف آڻيندڙ پدارت ڪهڙو؟ (عمل ڪندڙ) پاڻ وٺندڙ پدارت جي تخفيف ٿي. ان

ڪريا جي وقت CuO (ڪاپر آڪسائيڊ) مان آڪسيجن اُڻو ٻاهر نڪري ٿو ۽ ڪاپر آڪسائيڊ جي تخفيف ٿئي ٿي.
۽ هائڊروجن ۾ ماڻو آڪسيجن اُڻو سان عمل ڪري پاڻي (H_2O) تيار ٿئي ٿو. مطلب هٿڊروجن جو آڪسيجن ٿئي
ٿو. اهڙي نموني آڪسيجن ۽ تخفيف ڪريا هڪ ئي وقت ٿين ٿيون. آڪسيجائيندڙ سبب تخفيف آڻيندڙ جو
آڪسيجن ٿئي ٿو ۽ تخفيف آڻيندڙ سبب آڪسيجائيندڙ جو تخفيف ٿئي ٿي انهن ٻن آڪسيجن ۽ تخفيف
ڪريائڻ جي خاصيت سبب انهن ٻنهي پدن جي جاءِ تي هڪ ٻي ريڊاڪس (Redox) ريڊاڪس ڪريا واپرائجي ٿو.
آڪسيجن - تخفيف - ريڊاڪس ڪريا



1. ريڊاڪس ڪريائون جا ڪجهه مثال هيٺ ڏنل آهن. انهن مان تخفيف آڻيندڙ ۽
آڪسيجائيندڙ آڻيندڙ پدارت ڪهڙو اهو سڃاڻيو.



2. آڪسيجن مطلب اليڪٽران وڃائڻ ۽ تخفيف مطلب ڇا؟

3. Fe^{3+} جو تخفيف ٿي Fe^{2+} تيار ٿئي ٿو اها تخفيف ڪريا (e^-) ان نشان جو استعمال ڪري لکو.




گهر جي آليومينيم جي پاسٽن تي چمڪ ڪجهه ڏينهن کان پوءِ گهٽ ٿي وڃي ٿي
اهي ڇو ٿي وڃن ٿا.

توهان کي خبر آهي ڇا:




آڻڻ تي يا آڻيائڻ تي واڌو ڀرتي وڌي ٿي ۽ ڪاٿو
ڀرتي گهٽجي ٿي تڏهن اُن کي آڪسيجن چئجي ٿو ۽
جڏهن واڌو ڀرتي گهٽجي ٿي يا ڪاٿو ڀرتي وڌي ٿي
ته اُن کي تخفيف چئجي ٿو.




توهان کي خبر آهي ڇا ساهه کڻڻ وقت
جزي ۾ ريڊاڪس ڪريا ٿئي ٿي اتي سائو
ڪروم سي آڪسيڊز اهو جوش جو ڀر ماڻو
اليڪٽران کڻي هي ڪريا ڪن ٿا.
وڌيڪ جانڪاري لاءِ ساهوارن جي حياتيءَ
جو ڪريائون جو آڀياس ڪيو.

ڪٽ چڙهڻ (Corrosion)



گهربل سامان: چار آزمائش نليون چار لوهه جا ڪوڪا ربڙ جو ٻوچ وغيره.
ڪيميائي پڌارت :- خشڪ ڪلشيم ڪلورائيڊ، تهڪايل پاڻي وغيره.

طريقيو:-



چار آزمائش نليون ڪٽي هڪ آزمائش نلي جي استغناء ۾ لکو. هڪ آزمائش نلي ۾ ٿورو تهڪايل پاڻي ڪٽوڻ مٿان ٿورو تيل وجهو ٻئين آزمائش نلي ۾ ٿورو لوڻ جو ٻارو ڪٽو. ٽئين آزمائش نلي ۾ فقط هوا هوندي ۽ چوٿين آزمائش نلي ۾ خشڪ ڪلشيم ڪلورائيڊ ڪٽو. هاڻي هر هڪ آزمائش نلي ۾ هڪ هڪ ننڍو ڪوڪو وجهو چوٿين آزمائش نلي جو منهن ربڙ جي ٻوچ سان بند ڪريو. چارئي آزمائش نليون ڪجهه ڏينهن ائين رکو.


3.7 ڪٽ چڙهڻ جو آڀاس ڪرڻ

ڪجهه ڏينهن کان پوءِ چٽي آزمائش نلين جي ڪوڪن جي جاچ ڪريو توهان کي ڇا ڏسڻ ۾ آيو هوندو؟ ڪهڙي آزمائش نلي ۾ ڪوڪي تي ڪٽ چڙهي آهي. ڪٽ چڙهڻ لاءِ پاڻي ۽ هوا جي ضرورت آهي لوڻ جي لاڳاپي ۽ ڪٽ چڙهڻ جي ڪري ٿئي ٿي.


توهان روزمره جي زندگي ۾ ريڊاڪس ڪريا جا اثر ڏٺا آهن ڇا؟ نوان ٻن ڦيٽن وارا واهڻ يا چٽن ڦيٽن وارا واهڻ توهان کي چمڪندا نظر ايندا هوندا. پر جڏهن توهان پراڻا واهڻ ڏسو ٿا ته توهان کي انهن جي ڌاتن جي مٿاڇري تي هڪ قسم جو ناسي رنگ جو نهرو تهه جمع ٿيل نظر ايندو. ان تهه کي ڪٽ چڙجي ٿو. ان پرماتو انشا $Fe_2O_3 \cdot X H_2O$ هي آهي.

لوهه تي چڙهيل ڪٽ سڌو آڪسيجن جي لوهه جي مٿاڇري سان ڪريا ڪرڻ ڪري تيار ٿئي ٿي. اها ڪٽ بجلي ڪيميائي ڪريا سان تيار ٿئي ٿي. لوهه جي مٿاڇري جا الڳ الڳ حصا اڻنڊ ۽ ڪٽنڊ نهن ٿا.

1. اڻنڊ حصي ۾ Fe جو آڪسيجن ٿي Fe^{2+} ٺهي ٿو.




2. ڪٽنڊ حصي ۾ O_2 جي تخفيف ٿي پاڻي ٺهي ٿو.




جڏهن Fe^{3+} آڻيان اڻنڊ حصي مان ٻئي هنڌ وڃن ٿا ته اُهي پاڻي سان ڪريا ڪري وري انهن جو آڪسيجن ٿئي ٿو ۽ - آڻيان نهن ٿا.

Fe^{3+} آڻيان سان ناسي رنگ جي گهميل آڪسائيڊ ٺهي ٿو. ان کي ڪٽ چڙجي ٿو اها مٿاڇري تي جمع ٿئي ٿي.



واتارڻ جي الڳ الڳ جڙن سبب ڌاتن جو آڪسيجن ٿئي ٿو جنهن سبب انهن جو نقصان ٿئي ٿو ان کي ڪٽ چڙهڻ چئجي ٿو لوهه تي ڪٽ چڙهي ٿي ۽ ٻاڙهي انگ جو تهه ان تي جمع ٿئي ٿو. ان کي لوهه تي ڪٽ چڙهڻ چئجي ٿو اها خطرناڪ مسئلو آهي. ان جو آڀاس آسان ڌاتو وڃيان باب ۾ ڪندا سين.

ڪاري ٿيل چاندي ساوا ٿيل پتل جا برتن ڪيئن صاف ڪندا آهن.



ڪٽائي (Rancidity)

جڏهن پراڻو باقي بچيل تيل آسان کاڌو تيار ڪرڻ لاءِ واپرايو ٿا ته ان مان ڪٽي بدبوءِ نڪري ٿي جيڪڏهن اهڙي تيل ۾ کاڌو تيار ڪجي ٿو ته کاڌي جو سواد به بدلجي ٿو جڏهن تيل يا گيهه گهڻو وقت رکيو آهي ته تريل پدارت گهڻو وقت رکجن ٿا ته هوا سبب انهن جو آڪسيجن ٿي ڪري اهي ڪٽا ٿي پون ٿا. جنهن کاڌي جي پدارت ۾ تيل جو واهيو ڪجي ٿو ان جي ڪٽائي کي روڪڻ لاءِ آئنٽي آڪسيڊنٽ (آڪسيجن وروڌي) واپرائيندا آهن. هوا بند دٻن ۾ کاڌو بند ڪري رکڻ سان به انهنجو آڪسيجن گهٽائي سگهجي ٿو.

اڀياس

1. هيٺ ڏنل جملن ۾ ڏنگين مان ڏنل متبادل

جوابن مان صحيح جواب چونڊي ڄملا پورا ڪريو.

(آڪسيجن، تفرق، بئي جي جاءِ وٺڻ، بجلي تفرق، ڪٽ چڙهڻ، جست، ٿامو، پٽو بئي جي جاءِ وٺڻ)

a. لوهه جي پٽرن تي ڪٽ نه چڙهي ان لاءِ انهن تي جو تھ چاڙهجي ٿو.

b. فبرس سلفيت جو فيرڪ سلفيت ۾ بدلجڻ اها ڪريا آهي.

c. تيزابي پاڻي مان بجلي ڌارا لنگهائڻ سان پاڻي جو ٿئي ٿو.

d. $BaCl_2$ جي پاڻيائت ٻاري ۾ $ZnSO_4$ جو پاڻيائت ٻارو ملائڻ سبب اچو ترچاٽ تيار ٿيڻ اهو ڪريا جو مثال آهي.

2. هيٺ ڏنل سوالن جا جواب لکو.

a. ڏنل ڪريا ۾ جڏهن آڪسيجن ۽ تخفيف هڪ ئي وقت ٿين ٿيون تڏهن ان ڪريا کي ڇا چوندا آهن؟ هڪ مثال لکي سمجهايو.

b. هائڊروجن پر آڪسائيڊ جو تفرق ڪيميائي ڪريا جو نرخ ڪيئن وڌائي سگهجي ٿو.

c. آڪسيجن ۽ هائڊروجن انهن سان لاڳاپو رکندڙ ڪريائن جا قسم ڪهڙا آهن. مٿي لکي سمجهايو.

d. عمل ڪندڙ ۽ نهڪندڙ پدارت مطلب ڇا؟ مثال ڏيئي سمجهايو. $BaCl_2$ پاڻي ۾ ملائڻ ۽ $ZnSO_4$ پاڻي ۾ ملائڻ انهن ٻن گهٽنائن ۾ فرق ۽ هڪجهڙائي لکو.

2. هيٺ ڏنل جو مثال لکي سمجهايو.

a. گرمي جذب ڪندڙ ڪريائون.

b. ميلاپ ڪريائون

c. هم وزن مساوت

d. بئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪري

3. وڳيانڪ سبب لکو.


a. چن جي ٽڪرن کي گرم ڪرڻ سان تيار ٿيل گئس کي تازي نهيل چن جي پاڻي مان لنگهائڻ سان پاڻي کير جهڙو اچو ٿي وڃي ٿو.

b. سنگمرمر جي قرشي جي ٽڪرن کي هائڊرو ڪلورڪ تيزاب HCl ۾ غايب ٿيڻ ۾ وقت لڳي ٿو پر سنگمرمر جي قرشي جي پاڻوڊر - - ۾ جلد غايب ٿي وڃي ٿو.




c. گهاٽي گندڪ جي تيزاب مان ڇڏو گندڪ جو تيزاب تجربتي خاني ۾ ٺاهڻ وقت گهاٽي گندڪ جي تيزاب کي ڏيري ڏيري ڪري پاڻي ۾ وجهجي ٿو ۽ ٻاري کي شيشي جي لن سان هلائيندو رهجي ٿو.

d. کاڌي جي تيل کي گهڻو وقت سانڍي رکڻ لاءِ هوا بند دٻا واپرائڻ ضروري آهن.





5. هيٺ ڏنل چتر ڏسي ڪيميائي مساوت لکي سمجهايو.







6. هيٺ ڏنل مساوتن کي ڏسي عمل ڪندڙ (پاڻي وٺندڙ) پدارت ڳولهيو جن جو آڪسيجن ۽ تخفيف



7. هيٺ ڏنل مساوت کي ڏاڪي به ڏاڪي هر وزن ڪريو.



8. هيٺين ڪيميائي ڪريائن مان ڪهڙيون گرمي جذب ڪندڙ آهن ۽ ڪهڙيون گرمي آزاد ڪندڙ آهن



9. هيٺ ڏنل ٽيبل ۾ جوڙا ملايو.

ڪيميائي ڪريا جو قسم	نھندڙ عمل ڪندڙ	پاڻي وٺندڙ پدارت
ٻئي جا جاءِ وٺڻ	$\text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq})$	$\text{BaCl}_2(\text{aq}) + \text{ZnSO}_4(\text{aq})$
مبادل ڪريا	$\text{FeSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$	$2\text{AgCl}(\text{s})$
تغرف ڪريا	$\text{BaSO}_4 \downarrow + \text{ZnCl}_2(\text{aq})$	$\text{CuSO}_4(\text{aq}) + \text{Fe}(\text{s})$
ٻٽو ٻئي جي جاءِ وٺڻ	$2\text{Ag}(\text{s}) + \text{Cl}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$

عملي ڪريو:

تجربي خاني ۾ موجود سيني آلبم آلبر نهرن لوڻن جو پاڻيائ ٻارو تيار ڪيو. ڇا ڪريو ته ڇا ٿيندو جڏهن سوڊيم هائڊرو آڪسائيڊ جو پاڻيائي ٻارو انهن ۾ ملائجي ٿو. ان ڇا ٿي مدار ڪندڙ ٻٽو ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا تي مدار ڪندڙ چارٽ تيار ڪريو.



4. بجلي ڌارا جا اثر

- ◀ بجلي دوري ۾ شڪتيءَ جو هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ وهڻ
- ◀ بجلي ڌارا جا گرميءَ وارا اثر
- ◀ بجلي ڌارا جا مقناطيسي اثر



1. آسان ڪيئن سمجهون ٿا ته ڏنل شيءِ بجليءَ جي سٺي پسنائيندڙ آهي يا ناپرواهڪ؟
2. لوهه بجليءَ جو سٺو پسنائيندڙ آهي پر جڏهن اسان ڌرتيءَ تان هڪ لوهه جو ٽڪر کڻون ٿا ته اسان کي بجلي جو ڇاڪ ڇو نه ٿو اچي؟




اسان پننڀين درجي ۾ اسٽيٽ بجلي جي باري ۾ سڳيو آهي. اسان واڌو ڀرتيءَ (+) ۽ ڪاٺو ڀرتيءَ (-) وارن جسمن سان واسطو رکندڙ ڪيترائي تجربا ڪيا آهن. ڪنهن به جسم تي واڌو ڀرتي يا ڪاٺو ڀرتي ٿيڻ جو ڪارڻ ڪاٺو ڀرتي وارن ڌرڙن جو هڪ جسم تان ٻئي جسم تي وڃڻ آهي. آسان پننڀين درجي ۾ بجلي ڌارا جو اڀياس ڪيو آهي.

هن باب ۾ اسان بجلي ڌارا جو پسنائيندڙ تار مان وهڻ، بجلي ڌارا جو هڪ رنڊڪ مان وهڻ، برقي مقناطيس جو پٽڊا ٿيڻ، بجليءَ موٽر بجليءَ جنريٽر جو اڀياس ڪندا سين.

1. هيٺين شڪلين ۾ توهان ڇا حصو ٿا ڏسو؟
2. بجلي ڌارا جو ڪهڙو اثر ڏسو ٿا؟

ڇاچيو ۽ بحث ڪيو:-



4.1 بجلي ڌارا جا اثر


برقيءَ دؤري ۾ شڪتيءَ جو هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ وڃڻ : (Energy transfer in an electric circuit)

سامان: ڳنڍيندڙ تارون، بجلي ڪولا بجلي رنڊڪ، وولٽ ميٽر، اي ميٽر، ڪنجي

هي ڪوشش ڪيو:



طريقو: شڪل 4.2 ۾ ڏيکاريل انوسار مناسب ملهه وارا اوزار ڪٿي دؤري انوسار جوڙيو دوري مان وهندڙ بجلي ڌارا (I) ماپيو. برقي سنوت ۾ تفاوت (V_{AB}) رنڊڪ وهندڙ جي ٻن پيڙين (A ۽ B) ۾ ماپيو. برقي سنوت - وٽ، برقي سنوت (V_{AB}) وٽ کان وڌيڪ آهي جيئن ته A پيڙي بجلي ڪولي جي واڌو اليڪٽروڊ ۽ پيڙي B ڪاٺو اليڪٽروڊ سان ڳنڍيل آهي.



4.2 برقي دؤرو

جيڪڏهن A کان B پچڙيءَ ڏانهن Q بجلي ڀرتي وڃي ٿي، ته ڪم $V_{AB}Q$ بجلي ڀرتي (Q جي A کان B طرف وهڻ سبب ٿيو آهي). (حوالو درجي 9 جو باب 3) اهو ڪم ڪرڻ لاءِ شڪتي ڪيڏانهن ٿي اچي؟ شڪتيءَ جو وسيلو بجلي ڪولو آهي. بجلي ڪولو رنڊڪ کي بجلي ڀرتي Q جي دوارا ڏيئي ٿو جنهن ڪري ڪم $V_{AB}Q$ ٿئي ٿو. جيڪڏهن بجلي ڀرتي Q، A کان B ڏانهن t وقت ۾ وڃي ٿي يعني ڪم وقت t ۾ ٿئي ٿو، تڏهن ان وقت ۾ شڪتي $V_{AB}Q$ رنڊڪ کي ڏني ويندي آهي.

ان شڪتي جو ڇا ٿيندو؟ اها شڪتي رنڊڪ دوارا حاصل ٿيندي آهي ۽ گرمي شڪتيءَ ۾ بدلاجندي آهي، رنڊڪ جو گرمي پد وڌي ويندو آهي.



ٿورو منزل ڊوڙايو:

جيڪڏهن، برقي دؤري ۾ رنڊڪ جي بدران موٽر لڳائي وڃي ته بجلي ڪولي دوارا ڏنل شڪتي ڪهڙي شڪتي ۾ بدلاجندي؟

$$P = \frac{\text{شڪتي}}{\text{لڳل وقت}} = \frac{V_{AB}Q}{t} = V_{AB}I \dots\dots\dots (1) \quad \because \frac{Q}{t} = I$$

شڪتي جو وسيلو، بجلي ڪولو رنڊڪ کي وقت t ۾ شڪتي $P \times t$ ڏئي ٿو. جيڪڏهن بجلي ڌارا I لڳاتار برقي دؤري ۾ وڃي ٿي ته 1 وقت ۾ رنڊڪ ۾ پيدا ٿيل گرمي ٿيندي.

$$H = P \times t = V_{AB} \times I \times t \dots\dots\dots (2)$$

اوهر جي قاعدي موجب

$$V_{AB} = I \times R \dots\dots\dots (3)$$

$$H = V_{AB}^2 \times \frac{t}{R} \dots\dots\dots (4)$$

يا 2 مان

$$H = I \times I \times R \times t = I^2 \times R \times t \dots\dots\dots (5)$$

ڪي جائول جو گرمي جو قاعدو چئجي ٿو. $H = I^2 \times R \times t$



ان باري سوچيو:-

اسان ڪل واري سگهه بجلي جي سگهه وانگر ڪيئن لکي سگهنداسين؟

$$P = V_{AB} \times I = \text{Volt} \times \text{Amp} \dots\dots\dots (6)$$

$$1 \text{ Volt} \times 1 \text{ Amp} = \frac{1\text{J}}{1\text{C}} \times \frac{1\text{C}}{1\text{s}} \dots\dots\dots (7)$$

$$\frac{1\text{J}}{\text{s}} = \text{W (watt)} \dots\dots\dots (8)$$

تنهن ڪري بجليءَ جي سگهه جو ايڪو 1W (1 واٽ)

بجليءَ ڌارا جو گرميءَ وارو اثر : (Heating effects of electric current)

جڏهن هڪ رنڊڪ برقي دؤري ۾ ٻنڊيو وڃي ٿو ته ان ۾ بجلي ڌارا جي ڪري گرمي پيدا ٿئي ٿي. ان کي بجلي ڌارا جو گرمي وارو اثر چئجي ٿو.



ويڙهو




ويڙهو



چله جو ويڙهو

هيتر جو ويڙهو

سولينائيڊ وانگر



4.3 ويڙهي جا استعمال

ڳولهيو:



بجلي وٽرڻ ڪمپني پاران مهني وارا ايندڙ بجليءَ بل ڄاڻيو. ڏنل تفصيلوار ڏسو ۽ ان جن باري ۾ جانڪاري حاصل ڪيو. بجلي جو بل واپرائيل يونٽ ڏيکاري ٿو. هڪ يونٽ ڇا آهن؟ جڏهن kWh بجلي شڪتي استعمال ڪيون ٿا ته انکي 1 يونٽ شڪتيءَ جو چئجي ٿو.

اوزار جيئن ته پاڻي ٽهڪائيندڙ، بجلي چله، بجلي بلب بجلي ڌارا جي گرمي واري اثر تي ڪم ڪن ٿا. بجليءَ جا پسرانيندڙ جن کي رنڊڪتا تمام وڌيڪ آهي هتي ڪم آندا وڃن ٿا. مثال، بجلي چله ۽ بجلي هيتر ۾ نائڪروم من جو ويڙهو استعمال ڪيو وڃي ٿو. پر بجلي بلب ۾ ٽنگسٽن جي تار جو استعمال ٿئي ٿو ڇاڪاڻ جو بجلي ڌارا جي ڪري، اها تار گرم ٿئي ٿو (لڳ ڀڳ 3400°C) ۽ روشني ڪڍي ٿي.

هردمر ياد رکو.



بجليءَ جي سگهه جو ايڪو 1W ڏاڍو ننڍو آهي. تنهن ڪري 1000W يا 1KW ايڪو بجلي جي سگهه کي ماپڻ ۾ اڀيوگه ڪيو وڃي ٿو. جيڪڏهن 1KW سگهه جو 1 ڪلاڪ لاءِ اڀيوگه ڪيو وڃي ٿو يعني $1\text{kw} \times 1\text{hr}$ بجلي شڪتيءَ جو اڀيوگه ڪيو وڃي ٿو (ڏسو مساوت 1)
 $1\text{kw} = 1 \text{ kilowatt hour} = 1000 \text{ W} \times 3600\text{s}$
 $= 3.6 \times 10^6 \text{ Ws} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$

اسان ڪيترائي دفعا شارٽ سرڪٽ سبب عمارتن ۾ باهه لڳڻ جي باري ۾ ٻڌو آهي يا پڙهيو آهي. ڪڏهن ڪڏهن اسان ڪنهن ساڌن جو بٽل (سوچ) چالو ڪيون ٿا ته ڳارو تار ۰۰ رجي وڃي ٿي ۽ بجلي رسد بند ٿي وڃي ٿي. اچو ته اسان ان جي ڪارڻ تي ٿوري ۾ بحث ڪيون. گهرو بجلي دورا بجلي ڪنڊڙ (Live) نرپڪش (Neutral) ۽ ارٿنگ تارن جو ٺهيل ٿين ٿا. بجلي ڪنڊڙ ۽ نرپڪش تارن ۾ برقي سنوت ۾ تفاوت (Earth) ٿئي ٿو. ارٿنگ تار زمين سان ڳنڍيل ٿئي ٿي. ڪنهن ساڌن ۾ خرابي ڪري يا جيڪڏهن بجلي ڪنڊڙ ۽ نرپڪش تارن جو ناپرواهه ڪيو وڃي ٿو ته اهي اهي تارون پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي چهن ٿيون جنهن ڪري وڏي انداز ۾ انهن مان بجلي ڌارا وهي ٿي ۽ اها گرمي پيدا ڪري ٿي. جيڪڏهن جهٽ بري پونڊڙ جسر (جهڙوڪ لڪڙي، ڪپڙو پلاسٽڪ وغيره) انهن تارن جي ويجهو آهن ته اهي جسر باهه جهڙي سگهن ٿا. تنهن ڪري ڳارو تار جو استعمال سنڀال جي خيال طور ڪجي ٿو. اسان پنهنجن درجي جو ڳارو تار بابت اڀياس ڪيو آهي. جيئن ئي وڏي انداز ۾ بجلي ڌارا دؤري ۾ وهي ٿي ته ڳارو تار رجي وڃي ٿي ۽ دؤرو ٽٽي پوي ٿو ۽ ڪابه درگهت ٺاهڻ کان ٿري وڃي ٿي.

ڪيترائي دفعا خاص ڪري اونھاري جي موسم ۾، وڏي انداز گھرن ۾ شام جي وقت لائيت، پنڪا، ايئر ڪنڊيشنر دوڪانن ۾ بجلي جو استعمال ڪيو وڃي ٿو. جنھن ڪري وڏي انداز ۾ بجلي ڌارا بجلي جي رسد ڪندڙ ٽرانسفارمر مان ڪڍي وڃي ٿي. ۽ جيڪڏھن ٽرانسفارمر جي سگھ ڪارگر نه آھي ته ان جي ٻارو تار 3400°C رجي وڃي ٿي ۽ بجليءَ جي رسد بند ٿي وڃي ٿي. اھڙي گھٽنا اوور لوڊنگ ڪري ٿي ٿي.



ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



اڇڪلھ ايم. سي. بي. (MCB Miniature Circuit Breaker) سوچنا جو گھرن ۾ استعمال ڪيو وڃي ٿو جڏھن وڏي انداز ۾ بجلي ڌارا دؤري مان وھي ٿي ته سوچ کلي پوي ٿو ۽ بجلي وھڻ بند ٿي وڃي ٿي. باقي سڄي گھر ۾ جيتوڻيڪ عام ٻارو تار جو استعمال ڪيو وڃي ٿو.



4.4 الڳ الڳ قسمن جي ٻارو تارن جو اڀيوڱ

حل ڪيل مثال

2. هڪ بجلي ڪولي کي 9Ω رنڊڪ سان ڳنڍيو وڃي ٿو جنھن ڪري ان مان وھندڙ بجلي ڌارا ڪري في سيڪنڊ ۾ 400 J گرمي شڪتي پيدا ٿئي ٿي. رنڊڪ جي ٻن ڇيڙن وچ ۾ برقي سنوت ۾ تفاوت لھو. ڏنل:-

گرمي شڪتي 400 J هي سيڪنڊ معنيٰ

$$P = \frac{400\text{ J}}{1\text{ s}}$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$400 = \frac{V^2}{9}$$

$$400 \times 9 = V^2$$

$$\therefore V = \sqrt{(400 \times 9)} = 20 \times 3 = 60\text{ V}$$

حل ڪيل مثال: ڄاڻوڻ جو گرمي وارو قاعدو، بجليءَ جي سگھ هڪ 6m نائڪروم مٺ مان ٺهيل تار ۾ گرمي پيدا ڪرڻ لاءِ ويڙهي جو آڪار ڏنو وڃي ٿو. ان کي رنڊڪ 22Ω آهي. ڇا اسان وڌيڪ گرمي حاصل ڪري سگھون ٿا جيڪڏھن تار کي اصلوڪي ڊيگھ جي اڌ تي ڪٽي ويڙهي جو آڪار ڏنو وڃي؟ شڪتي حاصل ڪرڻ لاءِ، تار جي ٻنهي ڇيڙن کي 220 V برقي سنوت ۾ تفاوت واري وسيلي سان ڳنڍيو وڃي ٿو.

ڏنل 220V برقي سنوت 22Ω ۾ تفاوت

$$a. \text{ پوري تار جو ويڙهو ۾ رنڊڪ } P = \frac{V^2}{R} = \frac{(220)^2}{22} = 2200\text{ watts}$$

b. اڌ تار جو ويڙهو

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(220)^2}{11} = 4400\text{ watts}$$

ان جو مطلب ته تار جو اڌ ڪرڻ تي گرمي وڌيڪ پيدا ٿيندي.

4. هڪ ٽنگسٽن جي بجلي بلب کي گھريلو دؤري ۾ لڳايو ويو. گھر جي بجلي رسد جي برقي سنوت ۾ تفاوت 220 V آهي. جڏهن بلب چالو ڪيو وڃي تو تہ ان مان 0.45 A بجلي ڌارا وهي ٿي. بجلي بلب جي سگھ ڪيتري هئڻ گھرجي؟ جيڪڏهن ان کي 10 ڪلاڪن تائين چالو رکيو وڃي تہ بجلي جا ڪيترا يونٽ واپرجن ٿا؟

ڏنل : 220 V = برقي سنوت ۾ تفاوت

0.45 A = بجلي ڌارا

$$\begin{aligned} \text{بجلي (I) x ڌارا برقي سنوت ۾ تفاوت} &= \text{سگھ} \\ &= 220 \times 0.45 \text{ W} \\ &= 99 \text{ W} \end{aligned}$$

بلب جي سگھ 99 W = هئڻ گھرجي

$$\begin{aligned} &10 \text{ ڪلاڪن ۾} \\ &99 \text{ W} \times 10 \text{ h} \\ &= 0.99 \text{ kWh} \end{aligned}$$

0.99 = يونٽ ايتري بجلي واپرجي ٿي

3. هڪ بجلي پريس جي سگھ 1100W آهي جڏهن اها وڏي گرمي پد تي واپرائجي ٿي جيڪڏهن ان کي گھٽ گرمي پد تي واپرائجي ٿو ان جي سگھ 330W آهي. ٻنهي حالتن ۾ لاڳاپو رکندڙ بجلي ڌارا ۽ رنڊڪ لھو. پريس کي 220V برقي سنوت ۾ تفاوت سان جوڙيو وڃي ٿو.

ڏنل : 220 V برقي سنوت ۾ تفاوت

330W (ب) 1100W (الف) P = سگھ

$$P = V \times I; P = 1100 \text{ W (الف)}$$

$$I_1 = \frac{P}{V} = \frac{1100}{220} = 5 \text{ A}$$

(ب) P = 330W


$$I_2 = \frac{P}{V} = \frac{330}{220} = 1.5 \text{ A}$$

$$\text{رنڊڪ} \quad R_1 = \frac{V}{I_1} = \frac{220}{5} = 44 \Omega$$

$$\text{رنڊڪ} \quad R_2 = \frac{V}{I_2} = \frac{220}{1.5} = 146 \Omega$$

بجلي ڌارا جو مقناطيسي اثر: (Magnetic effect of electric current)

اسان بجلي ڌارا جي گرمي واري اثر بابت پڙهيو. پٺين درجن ۾ مقناطيس ۽ مقناطيس زرو واريون ليڪن بابت آڀياس ڪيو آهي. پر بجلي ڌارا ۽ مقناطيسي مٿدان هڪ ٻئي سان واسطو رکن ٿا. اهو ڏسڻ مزيدار ٿيندو.



شڪل ۴.۵ انوسار برقي دؤرو جوڙيو. پسراڻيندڙ تارن جي پيٽ ۾ هڪ ٿلهي ٽامي جي تار A ۽ B وچ ۾ جوڙيو. هڪ مقناطيسي سئي ان تار جي ڀر ۾ رکيو. پلڻ ڪنجي دؤري ۾ کليل رکيو ۽ سئي جو طرف ڇاپيو. پلڻ ڪنجي بند ڪيو ۽ سئي جو طرف ڇاپيو. توهان ڇا ڏٺو؟ هاڻي بجلي کولي سان جڙيل تارن جي ڇيڙن جي مٿا سٽا ڪيو ۽ مقناطيسي سئي جو طرف ڇاپيو. ڇا بجلي ڌارا جي طرف ۽ سئي جي بيهڪ ۾ ڪوئي لاڳاپو ڏسو ٿا؟

4.5 بجلي ڌارا جو مقناطيسي اثر

وگيانڪ جي سڃاڻپ:-

19 صدي ۾ اڳرو وگيانڪ


هئنس ڪرسچن اور سٽيڊ برقي مقناطيسي ڪي سمجھڻ ۾ هڪ اهم ڀاڱو ادا ڪيو. 1820 ۾ هن ڏٺو ته ڌاتو جي تار مان بجلي ڌارا لنگهڻ سان، تار جي ڀرسان رکيل مقناطيسي سئي ڪنهن خاص ڪنڊ تان مڙي ٿي. هن بجلي شڪتيءَ ۽ مقناطيسي شڪتي وچ ۾ لاڳاپو ٻڌايو. اڄ جي ٽيڪنيڪي وڪاس ان جو نتيجو آهي. هن جي عزت ۾ مقناطيسي تيڪر (Oersted) جو ايڪو اورسٽيڊ چئجي ٿو.



هئنس ڪرسچن اورسٽيڊ
(1777 - 1851)

ان تجربي مان توهان ڇا سڳيو؟ مقناطيسي اثر بجلي ڌارا جي ڪري ڏسڻ آچي ٿو ان جو مطلب ته بجلي شڪتي ۽ مقناطيسي شڪتي ۾ گهرو لاڳاپو آهي. ان جي ابتڙ جيڪڏهن مقناطيس ڪي ڦيرايو وڃي ٿو اهو ڦرندو رهي، ته ڇا توهان تار ۾ ڪو بجلي ڌارا جو اثر ڏسو ٿا؟ ڇا اهو مزيدار نه آهي؟ تنهن ڪري اسان مقناطيسي مٽا ۽ برقي مقناطيسي اثر جو اڀياس ڪنداسين. آخر ۾ اسان بجلي اڀادڪ (جنريٽر) ۽ بجلي موٽر جي سڌانت، بناوت ۽ ڪم ڪرڻ جي ريت جو اڀياس ڪنداسين.

ڪري ڏسو:-



شڪل 4.6 انوسار دؤرو جوڙيو؟ جڏهن وڏي بجلي ڌارا (لڳ ڀڳ 1 يا مٿي پاني مان لنگهندڙ تلهي ٽامي جي تار مان وهي ٿي ته پاني تي تار جي چوڌاري الڳ الڳ ٽپڪن تي رکيل مقناطيسي سئي الڳ الڳ طرف ڏيکاري ٿي. پينسل جي مدد سان اُهي طرف نشان ڪريو. (پنهنجي دوستن ۽ ماسترن سان بجلي ڌارا، ڪولن جو انداز (Cells) ڪولن جو برقي سنوت ۾ تفاوت تار جي ٽولهم وغيره لڳندڙ سامان بابت بحث ڪيو ۽ پوءِ تجربو ڪري ڏسو) بجلي ڌارا جو طرف دؤري ۾ ڏيکاريل انوسار ان روائتي طرف ۾ ٿئي ٿو. بجلي ڌارا کي گهٽائڻ يا وڌائڻ سان ڪهڙا بدلاو ٿين ٿا؟ توهان ڇا ٿا ڏسو جڏهن تار جي ڀرسان رکيل مقناطيسي سئي ٿوري پري رکجي ٿي؟ هاڻي مقناطيسي سئي جي بدران لوھ جو ٻورو پاني تي ڦهلايو ۽ ڏسو. لوھ جو ٻورو پنهنجو پاڻ تي تار جي چوڌاري گول آڪارن ۾ واري بندوبست ۾ بيھندو. ائين ڇو ٿو ٿئي؟

4.6 پسرائيندڙ تار جي چوڌاري پٽا ٿيل مقناطيسي مٽا


هردم ياد رکؤ:-



مقناطيسي مٽا سڌي بجلي ڌار لنگهندڙ تار جي چوڌاري پٽا ٿئي ٿو. جيڪڏهن بجلي ڌارا ۾ بدلاؤ ٿئي ٿو ته مقناطيسي مٽا گهٽجندو وڃي ٿو جيئن تار کان مفاصلو وڌي ٿو. تنهن ڪري مقناطيسي زور واريون ليڪون ڏيکاريندڙ مرڪز گول وڌا ۽ ڇڏا ٿين ٿا. جيڪڏهن تار مان لنگهندڙ بجلي ڌارا وڌي ٿي ته مقناطيسي مٽا جو تيزي پڻ وڌي ٿو.

توهان پٺين درجن ۾ مقناطيسي شڪتي ۽ مقناطيسي مٽا بابت پڙهيو آهي. لوھ جو ٻورو مقناطيسي زور وارين ليڪن سان ڦهلجي وڃن ٿا.

ساڄي هٿ واري آڱوٺي وارو قاعدو:- (Right hand thumb rule)



پسراڻيندڙ تار مان وهندڙ بجلي ڌارا پاران پيدا ٿيل مقناطيسي ميدان جو طرف ڳولهڻ لاءِ مناسب قاعدو آهي سمجهيو ته توهان پسراڻيندڙ تار کي اهڙي طرح جهليو آهي جيئن آڱوٺو بجلي ڌارا جو طرف ڏيکاري ٿو. پوءِ پسراڻيندڙ جي چوڌاري آڱريون موڙيو (وڙهيو) ته آڱريون طرف مقناطيسي زور وارين ليڪن جو طرف آهي. (شڪل 4.7)

ڳولهيو:




ساڄي هٿ واري آڱوٺي جي قاعدي کي ميڪس ويل جو ڪارڪ اسڪرو قاعدو به چئبو آهي. ڪارڪ اسڪرو قاعدو ڇا آهي؟

4.7 ساڄي هٿ واري آڱوٺي جو قاعدو

پسراڻيندڙ تار جي گولاڪار ويڙهي (Loop) مان لنگهندڙ بجلي ڌارا پاران پيدا ٿيل مقناطيس ميدان:-

اسان پسراڻيندڙ تار مان لنگهندڙ بجلي ڌارا پاران مقناطيسي ميدان واريون زور وارين ليڪن بابت سکيو. ڇا ٿيندو مقناطيسي زور وارين ليڪن تي جڏهن بجلي ڌارا کي سڌي پسراڻيندڙ تار مان موڙي ڪري تيار ٿيل گولاڪار ويڙهي (Loop) مان وهائينداسين؟



هڪ دؤر ۾ الڳ الڳ اوزارن شڪل 4.8 انوسار جوڙي پورو ڪيو. جيڪڏهن بجلي ڌارا کي گولاڪار ويڙهي مان لنگهايو وڃي ته ويڙهي جي هر هڪ ٽپڪي وٽ مقناطيسي زور واريون ليڪون پيدا ٿينديون. جيئن اسان تار کان پري وينداسين مقناطيسي زور وارين ليڪن پاران پيش ٿيندڙ هر مرڪز گول وڏا ۽ وڏا ٿيندا ويندا. جيئن اسان ويڙهي جي مرڪز جي ويجهو وينداسين گول ايترا وڏا ٿيندا، اهي ڪمان سڌي ليڪ وانگر ڏيکاري سگهجي ٿي.


4.8 پسراڻيندڙ تار جو گولاڪار ويڙهي مان لنگهندڙ

بجلي ڌارا پاران پيدا ٿيل مقناطيسي ميدان

شڪل 4.8 ۾ فقط ٽپڪن P ۽ Q جي ويجهو مقناطيسي زور واريون ليڪون ڏيکاريل آهن، اهي گولاڪار، ويڙهي جي هر هڪ ٽپڪي وٽ پيدا ٿينديون آهن ساڳئي طرح هر هڪ ٽپڪو گولاڪار ويڙهي جي مرڪز وٽ مقناطيسي ميدان پيدا ڪندو.

ساڄي هٿ واري آڱوٺي وارو قاعدو جو استعمال ڪري ڇاپو ته گولاڪار ويڙهي جو هر هڪ ٽپڪو مقناطيسي زور واريون ليڪون ويڙهي جي مرڪز وٽ يوگدان ڏئي ٿو ۽ اهي زور واريون ليڪون ويڙهي جي مرڪز وٽ ۾ ساڳئي طرف ۾ آهن.

تار مان وهندڙ بجلي ڌارا پاران ڪنهن به ٽپڪي وٽ پٽڊا ٿيل مقناطيسي مٽڊان جو تيزي (Intencits) اُن بجلي ڌارا تي آڌار رکي ٿو جيئن اسان تجربِي ۾ ڏٺوسين (شڪل 4.6 ڪري ڏسو). ان جي معنيٰ ته جيڪڏهن ڳولاڪار ويڙهي ۾ n ويڙهن جو انداز آهي ته هڪ ويڙهن پاران پٽڊا ٿيل مقناطيسي مٽڊان جي n دفعا ٿيندو آهي. پنهنجي ماستر صاحب سان بحث ڪري ۽ انهن جي رهبري سان ڏسو ته توهان سڀ اؤزار گڏ ڪري تجربو ڪري سگهو ٿا ڇا؟ مقناطيسي مٽڊان جو طرف مقناطيسي سئي جي مدد سان ڳولهي سگهجي ٿو.



4.9 سولينائيڊ مان لنگهندڙ بجلي ڌارا پاران پٽڊا ٿيل مقناطيسي مٽڊان جون مقناطيسي زور واريون لڪيون

سولينائيڊ مان بجلي ڌارا ڪري مقناطيسي مٽڊان:- (Magnetic field due to a current in a solenoid)

جڏهن ناپرواهه تهه چڙهيل ٽامي جي تار کي زنجيري نموني هڪ ڳولاڪار ويڙهي (سپرنگ وانگر) ويڙهجي ٿو ته ان کي سولينائيڊ چئجي ٿو.

جڏهن بجلي ڌارا کي سولينائيڊ مان لنگهائجي ٿو ته شڪل 4.9 انوسار مقناطيسي مٽڊان واريون لڪيون پٽڊا ٿين ٿيون.

توهان کي لٽ مقناطيسي پاران مقناطيسي زور وارين لڪين بابت ڄاڻ آهي. سولينائيڊ جون مقناطيسي مٽڊان جون خاصيتون لٽ مقناطيس پاران پٽڊا ٿيل مقناطيسي مٽڊان جهڙيون آهن.

سولينائيڊ جو هڪ کليل حصو اُتر قطب ۽ ٻيو کليل حصو ڏکڻ قطب ٿي ڪم ڪري ٿو. سولينائيڊ جي اندر مقناطيسي زور واريون لڪيون پاڻ ۾ پوروچوٽ آهن. ان جا معنيٰ ڇا آهي؟ ان جي معنيٰ ته سولينائيڊ جي اندر هر هنڌ مقناطيسي مٽڊان جو تيزي هڪ جيترو آهي يعني سولينائيڊ ۾ مقناطيسي مٽڊان هڪ جيترو آهي.


مقناطيسي مٽڊان ۾ بجلي ڌارا ڪڍندڙ پسرانيندڙ تار تي لڳندڙ زور:- (Force acting on a current carrying conductor in a magnetic field)



سامان:- مڙندڙ ٽامي جي تار، اسٽنڊ، بجلي (cell) ڪولو مضبوط مقناطيسي مٽڊان وارو نعل مقناطيس طريقو:- شڪل 4.10 انوسار اسٽنڊ جي مدد سان ٽامي جي تار اهڙي طرح ڦاسايو جيئن اها نعل مقناطيس جي قطبن وچ ۾ لنگهي. دؤر سني طرح جوڙيو. توهان ڇا ٿا ڏسو.


جڏهن تار مان بجلي ڌارا نٿي لنگهي ته اها سڌي (بيهڪ A) رهي ٿي. جڏهن تار مان بجلي ڌارا مٿان کان هيٺ لنگهائجي ٿي ته تار مڙي ٿي ۽ بيهڪ C ۾ اچي ٿي.

جيڪڏهن بجلي ڌارا جو طرف اُبتڙ ڪجي ٿو يعني ته هيٺان کان مٿي. ته تار مڙي ٿي پر بيهڪ B ۾ اچي ٿي. ان جي معنيٰ ته تار تي لڳندڙ زور جو طرف مقناطيسي مٽڊان ۽ بجلي ڌارا جي طرف ٻنهي سان عمود آهن. هتي مقناطيسي مٽڊان جو طرف N کان S ڏانهن آهي. ان تجربِي ۾ اهو ڏٺو ويو آهي ته جڏهن مقناطيسي مٽڊان جي موجودگي ۾ پسرانيندڙ تار مان بجلي ڌارا وهي ٿي ته تار تي هڪ زور لڳي ٿو. جيڪڏهن بجلي ڌارا جو طرف اُبتڙ ڪجي ٿو ته لڳندڙ زور جو طرف پڻ اُبتڙ ٿئي ٿو. جيڪڏهن مقناطيس کي اُبتڙ رکيو وڃي يعني ته ڏکڻ قطب کي اُتر قطب جي بيهڪ تي آندو وڃي ۽ اُتر قطب کي ڏکڻ قطب جي بيهڪ تي آندو وڃي ته ڇا ٿيندو؟




مٿئين تجربو صاف صاف ڏيکاري ٿو ته بجلي ڌارا ڪنڊڙ پسرائيندڙ تار تي زور لڳي ٿو. لڳندڙ زور جو طرف بجلي ڌارا جي طرف ۽ مقناطيسي ميدان جي طرف تي آڌر رکي ٿو.

تجربي وسيلي، اهو ڏيکارڻ ممڪن آهي ته لڳندڙ زور وڌ ۾ وڌ هوندو جڏهن بجلي ڌارا جو طرف ۽ مقناطيسي ميدان جي طرف سان عمود آهي. اهو ڪيئن ڪندا؟




4.10 مقناطيسي ميدان ۾ بجلي ڪنڊڙ پسرائيندڙ تار تي لڳندڙ زور



فلمينگ جو کاٻي هٿ وارو قاعدو:-

مٿئين تجرب ۾، اسان بجلي ڌارا جو طرف ۽ مقناطيسي ميدان جو طرف خيال ۾ رکي ڏٺو ته لڳندڙ زور جو طرف ٻنهي سان عمود آهي. انهن ٽنهي جي طرفن سان لاڳاپو رکندڙ هڪ سادو قاعدو آهي. ان قاعدي کي فلمينگ جو کاٻي هٿ وارو قاعدو چئبو آهي. قاعدي مطابق، کاٻي هٿ جو آڱوڻو ڏسڻي آڱر وچين آڱر اهڙي طرح سڌو ڪيو جيئن هڪ ٻئي سان عمود هجن. جيڪڏهن ڏسڻي آڱر مقناطيسي ميدان جي طرف ۾ آهي ۽ وچين آڱر بجلي ڌارا جي طرف ۾ آهي ته پوءِ آڱوڻي جو طرف پسرائيندڙ تار تي لڳندڙ زور جي طرف آهي.



4.11 فلمينگ جو کاٻي هٿ وارو قاعدو




4.12 روزمره ۾ ڪم ايندڙ بجلي موٽر

مٿئين تجرب ۾ تار تي لڳندڙ زور جي طرف جو پتو لڳايو ۽ پتو لڳايل رواجي طرف کي ڄاڻيو.

بجلي موٽر:- (Electric Motor)

توهان کي شڪتيءَ جي الڳ الڳ روپن جي ڄاڻ آهي. توهان کي اها پڻ ڄاڻ آهي ته شڪتي پنهنجا روپ بدلائي سگهي ٿي. هڪ ساڌن جيڪو بجلي شڪتيءَ کي ڪل شڪتيءَ ۾ بدلائي ان کي بجلي موٽر چئبو آهي. اسان جي اردگرد، روزمره جي زندگي ۾ بجلي موٽر هڪ تخمت (وردان) آهي. ان جو استعمال پنڪن، فريج، مڪسير، واشنگ مشين، ڪمپيوٽر پاڻي جي مشين ڪمپيوٽر وغيره ۾ ڪجي ٿو. اها ڪيئن ڪم ڪري ٿي؟



4.13 بجلي موٽر: متو ۽ ڪم ڪرڻ جي ريت

برقي (بجلي) موٽر ناپرواهڪ تهه ڇڙهيل ٽامي جي تار جي مستطيل آڪار جي ويڙهي مان ٺهيل ٿئي ٿي شڪل ۾ ڏيکاريل انوسار، اها مقناطيس جي اُتر قطب ۽ ڏکڻ قطب ۾ (جيئن ته نڪل مقناطيس) اهڙي طرح رکيل ٿئي ٿي جيئن ان جون شاخون AB ۽ CD مقناطيسي مٿدان سان عمود آهن. ويڙهي جون ٻه پڇڙيون ٽٽل چلي (splitting) جي ٻن اُڌن (X ۽ Y) سان ٻنڊيل ٿين ٿيون. ٽٽل چلي جي ٻن اُڌن جي اندرين پاسي ناپرواهڪ تهه ٿئي ٿو ۽ محوري لٽ سان مضبوطي سان لڳل رهي ٿو. ٽٽل چلي جي ٻن اُڌن X ۽ Y جو ٻاهريون پسرائيندڙ مٿاڇرو سلسليوار 1 اسٽر ڪاربان جي پرشن (F ۽ E) ڇههءَ ۾ ٿئي ٿو.

جڏهن برقي دؤري شڪل ۾ ڏيکاريل انوسار مڪمل ٿئي ٿو ته بجلي ڌارا ويڙهي جي شاخ AB مان A کان B ڏانهن ڪاربان برشن E ۽ F پاران وهي ٿي. جيئن ته مقناطيسي مٿدان جو طرف اتر قطب کان ڏکڻ قطب ٿئي ٿو، فلمينگ جي ڪاٻي هٿ واري قاعدي موجب شاخ AB تي زور لڳي ٿو ۽ اهو ان کي هيٺ ڏکي ٿو. شاخ CD مان وهندڙ بجلي ڌارا جو طرف شاخ AB جي اُبتڙ طرف ٿئي ٿو ۽ تنهن ڪري شاخ CD تي زور مٿئين طرح لڳي ٿو. جنهن ڪري ويڙهو ۽ محوري لٽ گهڙيال جي اُبتڙ رخ ۾ گول ڦرڻ شروع ڪن ٿا. اڌ ڦيري کان پوءِ ٽٽل چلي جا اُڌ X ۽ Y سلسليوار ڪاربان برشن E ۽ F سان ڇههءَ ۾ اچن ٿا ۽ بجلي ڌارا ويڙهي DCBA طرف ۾ وهڻ شروع ڪري ٿي. تنهن ڪري شاخ DC تي زور هيٺئين طرف ۽ شاخ BA تي زور مٿئين طرف لڳي ٿو ۽ ويڙهو لڳاتار گهڙيال جي اُبتڙ رخ ۾ گول ڦري ٿو. اهڙيءَ طرح، هر اڌ ڦيري کان پوءِ ويڙهي مان وهندڙ بجلي ڌارا جو طرف اُبتڙ ٿئي ٿو ۽ ويڙهو ۽ محوري لٽ لڳاتار گهڙيال جي اُبتڙ رخ ۾ گول ڦرن ٿا. تجارتي (واپاري) موٽرون ساڳئي مٿي تي ڪم ڪن ٿيون پر انهن جي بناوت ۾ عملي بدلاو ڪيا وڃن ٿا، توهان اهو اڳتي پڙهندا.

ڪاربان برشن جو استعمال ڇو ڪيل آهي؟ اهي ڪيئن ڪم ڪن ٿا؟ انهن سوالن جا جواب ڳولھڻ لاءِ ويجهي ورڪشاپ ۾ ملاقات ڪري بجلي موٽر جي بناوت سمجھڻ جي ڪوشش ڪريو.



برقي مقناطيسي اُپادن (Electromagnetic Induction)

اسان باب جي پنئين ڀاڱي ۾ ڏٺو آهي ته ڇوڪر جيڪڏهن اسان پسرائيندڙ تار کي مقناطيسي مٿدان ۾ اهڙي طرح رکجي ٿو جيئن پسرائيندڙ تار مان وهندڙ بجلي ڌارا مقناطيسي مٿدان سان عمود آهي ته پسرائيندڙ تار تي زور لڳي ٿو. انڪري پسرائيندڙ تار چرپر ڪري ٿي. پر جيڪڏهن هڪ پسرائيندڙ تار کي مقناطيسي مٿدان ۾ گهمايو وڃي يا اسٽر پسرائيندڙ تار جي چوڌاري مقناطيسي مٿدان بدلجندڙ هجي ته ڇا ٿيندو؟ ان سوال جو جواب ڳولھڻ لاءِ مهان وگيانڪ مائڪل فيراڊي پاران کوجنا ڪئي ويئي. سنه 1831ع فيراڊي ڏيکاريو ته پسرائيندڙ تار مان چرپر ڪندڙ (گهمندڙ) مقناطيس جي مدد سان بجلي ڌارا پيدا ڪري سگهجي ٿي.




4.14 گئلوئنو ميٽر

گئلوئنو ميٽر گئلوئنر ميٽر حساس اوزار (electrical) آهي جيڪو ساڳئي مٽي تي ڪم ڪري ٿو جنهن تي بجلي موٽر، جيڪا اسان اڳ ۾ پڙهي آهي. اسان ان سان ڪجهه بجلي سان لاڳاپو رکندڙ ماپون لهي سگهون ٿا. تار جو ويڙهو ٻن مقناطيسن جي قطبن ۾ اهڙي طرح رکيل هوندو آهي جيئن گئلوئنو ميٽر جي انگيل چڪري 1 تي هوند ڏسڻي سڻي ان ويڙهي سان ٻنڌيل ٿئي ٿي. جڏهن ويڙهي مان ٿوري بجلي ڌارا (مثال 1mA) وهي ٿي ته ويڙهو ڦيري ٿو. ويڙهي جو ڦرڻ بجلي ڌارا سان سڌي نسبت ۾ ٿئي ٿو. وولٽ ميٽر ۽ ايميٽر پڻ ساڳئي مٽي تي ڪم ڪن ٿا. گئلوئنوميٽر ۾ ڏسڻي سڻي ٻڙي نشان جي ٻنهي طرف مڙي (ڦري) ٿي. (بجلي ڌارا جي طرف جي آڌار تي)

شڪل 4.15 انوسار سامان گڏ ڪريو گئلوئنو ميٽر جوڙي برقي دڙو مڪمل ڪيو لٽ مقناطيس کي اهڙي طرح اڻيو ڪيو جيئن ان جو اثر يا ڏکڻ قطب ٿامي جي تار هيٺيان هجي هاڻي تار کي A کان B کان ڏانهن چرپر ڪرائيندا ته جيڪڏهن گئلوئنوميٽر جي ڏسڻي سڻي مڙندي. ان کي فيراڊي جو برقي مقناطيسي اُڀادن چئبو آهي. هاڻي تار کي استر رکي مقناطيس کي چرپر ڪرايو. گئلوئنوميٽر جي ڏسڻي سڻي اڃا به مڙندي.


تار جو ويڙهو تار جو ويڙهو



گئلوئنو ميٽر

بئٽري


جڏهن بئٽري سولينائيڊ مان بجلي ڌارا بند يا ڇالو ڪجي ٿي.



گئلوئنو ميٽر

بئٽري

4.16 جڏهن سولينائيڊ مان بئٽري بجلي ڌارا وهي ٿي ۽ گئلوئنوميٽر سولينائيڊ ويڙهي کي ويڙهي جي نسبت ۾ آسي پاسي چرپر ڪرائجي ٿي.



4.15 جيڪڏهن پسرايندڙ تار مقناطيسي مٿان ۾ چرپر ڪندي رهي ته ان مان بجلي ڌارا پيدا ٿئي ٿي.




شڪل 4.16 ڏيکاريل انوسار مڪمل ڪيو. لڳندڙ سامان بابت بحث ڪيو ۽ چونڊيو. ان تجربي ۾ جيڪڏهن اسان پلگه ڪنجي ڪوليون ٿا ۽ ويڙهي مان وهندڙ بجلي ڌارا ٻڙي ڪيون ٿا ته گئلوئنر ميٽر جي ڏسڻي سڻي هڪ پاسي مڙي ۽ هڪدم ٻڙي واري جاءِ تي واپس اچي ٿي.

جيڪڏهن ويڙهي مان وري بجلي ڌارا ڇالو ڪجي ٿي، ته ڏسڻي سڻي وري ٻئي پاسي مڙي ٿي ۽ وري هڪدم ٻڙي واري جاءِ واپس اچي ٿي.

هاڻي جڏهن سولينائيڊ ويڙهي مان بجلي ڌارا وهي ٿي ۽ سولينائيڊ ويڙهي کي ويڙهي جي نسبت ۾ آسي پاسي چرپر ڪرائجي ٿي ته تڏهن به ويڙهي ۾ بجلي ڌارا پيدا ٿئي ٿي.

ان تجربن مان ڇا نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو؟




انهيءَ نموني جيڪڏهن سولينائيڊ ويڙهي کي اسٽر رڪي، سولينائيڊ ويڙهي مان بجلي ڌارا کي بدلائڻ سان به ويڙهي ۾ بجلي ڌارا پيدا ٿئي ٿي. جيڪڏهن سولينائيڊ ويڙهي کي ويڙهي اڳتي پٺي چرپر ڪرائجي ٿي ته اسان گالونوميٽر ڏسڻي ۾ موڙ ڏسون ٿا (شڪل 4.16) اهڙيءَ طرح جيتري سولينائيڊ ويڙهي جي چرپر ٿئي ٿي، اوترو گالونوميٽر جي ڏسڻي سڻي ۾ وڌيڪ موڙ جيڪڏهن سولينائيڊ ويڙهي مان بجلي ڌارا بدلائي ٿي. ته ويڙهي ۾ بجلي ڌارا پيدا ٿئي ٿي يا جيڪڏهن سولينائيڊ ويڙهي کي ويڙهي جي ويجهو چرپر ڪرائجي ٿي ته ويڙهي ۾ بجلي ڌارا پيدا ٿئي ٿي.

فيراڊي جو اُپادن جو قاعدو:


4.16 جڏهن سولينائيڊ ويڙهي مان بجلي ڌارا وهي ٿي ۽ سولينائيڊ ويڙهي کي ويڙهي جي نسبت ۾ اڳتي پٺي چرپر ڪرائجي ٿي

جيڪڏهن سولينائيڊ ويڙهي مان بجلي ڌارا ڇالو يا بند ڪجي ٿي ته ويڙهي ۾ بجلي ڌارا پيدا (بجلي اُپادن) ٿئي ٿي. اهڙيءَ طرح جو بجلي اُپادن جڏهن سولينائيڊ ويڙهي مان بجلي ڌارا گهٽائڻ ۽ وڌائڻ تي ڏسجي ٿو. جڏهن ويڙهي کي سولينائيڊ ويڙهي مان بجلي ڌارا گهٽائڻ ۽ وڌائڻ تي ڏسجي ٿو. جڏهن ويڙهي کي سولينائيڊ جي اڳيان پاسيرو چرپر ڪرائجي ٿو. ته ويڙهي ۾ بجلي ڌارا پيدا ٿئي ٿي. انهن تجربن مان اهو سمجهه ۾ اچي ٿو ته جڏهن ويڙهي منجهان لنگهندڙ مقناطيسي زور وارين ليڪن جو انداز بدلجي ٿو ته ويڙهي مان بجلي ڌارا پيدا ٿئي ٿي. ان کي فيراڊي جو اُپادن جو قاعدو چئجي ٿو ۽ ويڙهي ۾ پيدا ٿيل بجلي ڌارا کي اُپادن بجلي ڌارا چئجي ٿو.

فلمنگ جو ساڄي هٿ جو قاعدو:




تار (ويڙهي) ۾ اُپادت بجلي ڌارا وڌ ۾ وڌ ڪڏهن ٿيندي آهي؟ اها تڏهن وڌ ۾ وڌ ٿيندي آهي جڏهن پسرايندڙ تار جي چرپر، مقناطيسي ميدان سان عمود ٿئي ٿي. اُپادت بجلي ڌارا جو طرف ڏيکارڻ لاءِ فلمنگ جو ساڄي هٿ جو قاعدو ڏاڍو ڪارگر آهي. ساڄي هٿ جو آڱو، ڏسڻي آڱر ۽ وچين آڱر کي اهڙي نموني سڌو ڪيو جيئن اُهي هڪ ٻئي سان عمودي رخ ۾ هجن. ان بيهڪ ۾، آڱو پسرايندڙ تار جو طرف ڏيکاري ٿو. ڏسڻي آڱر مقناطيسي ميدان جو طرف ڏيکاري ٿي ته وچين آڱر اُپادت بجلي ڌارا جو طرف ڏيکاري ٿي. ان قاعدي کي فلمنگ جو ساڄي هٿ جو قاعدو چئبو آهي.




4.17 فلمنگ جو ساڄي هٿ جو قاعدو



مائيڪل فيراڊي (1791-1867) تجربن کي ڪار وڳيانڪ هئو. هو مڪيخ طور تي تعليم يافت نه هو. نوجوان مائيڪل ڪتاب بائينڊنگ جي دڪان ۾ ڪم ڪرڻ شروع ڪيو. هتي ڪتاب پڙهندي، هن جو وڳيان ۾ شوق پيدا ٿيو. سر همفري ڊيوئي کيس ريل سنسٽا، لنڊن ۾ تجرببگاني جو سهيوگي ڪري مقرر ڪيو. هتي هن برقي مقناطيسي اُپادن جي قاعدن ۽ برقي فرق جي قاعدن جي کوجنا ڪئي ڪيترن ئي يونيورسٽين کيس عزت ڏيڻ جي پيش ڪئي. پر فيراڊي اهڙي عزت قبول ڪرڻ کان انڪار ڪيو.

وڳيانڪ جي سڃاڻپ:





4.18 AC بجلي ڌارا ۽ DC بجلي ڌارا



4.19 واري وٽي واري بجلي ڌارا ۽ سڌي بجلي ڌارا


ڀارت ۾ پاور اسٽيشن (بجلي گهرن) ۾ پڻا ٿيندڙ بجليءَ هڪ چڪر $1/50$ سيڪنڊ ۾ بدلجي ٿي يعني نه واري وٽي واري بجلي ڌارا جي لرزشي تيزي 50 Hz چڪر في سيڪنڊ آهي. جڏهن بجلي شڪتي کي وڏي مفاصلي تائين موڪليو وڃي ٿو ته ان جو واري وٽي واري روپ ۾ هئڻ فائديمند آهي جيئن نتيجي طور بجلي شڪتيءَ کي موڪلڻ ۾ گهٽ ۾ گهٽ نقصان ٿئي ٿو.

گهرن ۾ بجلي جي رسد واري وٽي واري روپ ۾ ٿئي. اسان پنئين درجي ۾ بجلي ڪم آڻڻ وقت سلامتيءَ وارا اپائڻ بابت پڙهيو آهي.

بجلي اُپادڪ (Electric Generator)

اسان برقي مقناطيسي اُپادن تي آڌارت تجربا ڏٺاسين. انهن تجربن ۾ پڻا ٿيل بجلي ڌارا جي ماپ تمام ننڍي هئي. پر ساڳئي مٽي جو استعمال ماڻهن لاءِ وڏي انداز ۾ بجلي ڌارا پڻا ڪرڻ ۾ ڪجي ٿو. هتي ڪل شڪتي جو استعمال ڪري بجلي ڪنڊڙ ويڙهي کي هڪ مڪوري لن جي چوڌاري مقناطيسي مٿان ۾ گول ڦيرايو وڃي ٿو اهڙي طرح بجلي پڻا ٿئي ٿو.

شڪل 4.20 ۾ ٽامي جي تار جو ويڙهو ABCD مقناطيس جي ٻن قطبن وچ ۾ رکيل ڏيکاريل آهي. ويڙهي جو ٻه پچڙيون پسرايندڙ چلن R_1 ۽ R_2 ڪاربان برشن جي مدد سان ٻنڊيل آهن. ٻئي چلا مڪوري لن ABCD تي جڙيل آهن، پر چلي ۽ مڪوري لن جي وچ ۾ ناپرواهه تهن ٿئي ٿو.



4.20 بجلي اپادڪ

ٿي. جيڪڏهن هڪ تار جي ويڙهي بدران ڪيترن ئي تارن جي ويڙهي جو استعمال ڪبو ته اوتري وڌيڪ ماپ جي بجلي ڌارا وهندي. اڌ چڪر کان پوءِ. شاخ AB شاخ CD جي جاءِ وٺي ٿي ۽ شاخ CD شاخ AB جي جاءِ وٺي ٿي. تنهن ڪري اپادڪ بجلي ڌارا $D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ وڃي ٿي.

پر شاخ BA هر دم برش B_1 ڇههءَ ۾ وهي ٿي ۽ شاخ DC برش B_2 سان ڇههءَ ۾ رهي ٿي. تنهنڪري ٻاهرين ڌوري ۾ بجلي ڌارا B_1 کان B_2 برش ڏانهن وهي ٿي يعني ته پوئين اڌ چڪر جي ابتڙ اهو هر اڌ چڪر ۾ دهرائجي ٿو ۽ واري وٺيءَ واري بجلي ڌارا پيدا ٿئي ٿي. انهيءَ کي ئي واري وٺي واري بجلي وارو اپادڪ (AC جنريٽر) چئبو آهي.

DC جنريٽر کي تيار ڪرڻ لاءِ ڇا ڇا ضرورت ٿيندي؟ سڌي بجلي ڌارا ٻاهرين ڌوري ۾ طرف نٿي بدلائي. ان کي حاصل ڪرڻ تڏهن چلو مڪوري لٽ سان جڙيل ٿئي ٿو جيئن تڏهن چلو بجلي موٽر ۾ استعمال ڪجي ٿو. ان بندوبست ڪري، ويڙهي جي مٿي ويندڙ شاخ هر دم هڪ ئي برش سان ڇههءَ ۾ رهي ٿي ۽ هيٺ ويندڙ شاخ هر دم ٻئي برش سان ڇههءَ ۾ رهي ٿي. تنهن ڪري ٻاهرين ڌوري ۾ بجلي ڌارا هڪ طرف ۾ وهي ٿي. تنهن ڪري ان اپادڪ کي سڌي بجلي وارو اپادڪ (DC جنريٽر) چئجي ٿو.

سڌي بجلي واري اپادڪ (جنريٽر) جي شڪل ڪڍو ۽ پوءِ سمجهايو ته سڌي


بجلي ڌار ڪيئن تيار ٿئي ٿي؟ پنهنجو مغز واپرائو:



اپياس

- اڻهنڪندڙ لفظ ٻڌايو ۽ مناسب سمجهاڻي ڏيو:-
 - ڳارو تار، خراب پسرائيندڙ، رٻڙ، دستانا اپادڪ
 - وولٽ ميٽر، ائميٽر، گئلوئنوميٽر، ٿرماميٽر
 - لاڻڊ سپيڪر، مائڪروفون، بجلي موٽر، مقناطيس
- ڪهڙو اوزار بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪجي ٿو؟ صاف شڪل جي مدد سان بيان ڪيو.
 - بجلي موٽر
 - بجلي اپادڪ (AC)
- برقي مقناطيسي اپادن معنيٰ
 - بجلي پسرائيندڙ تي ڀرتي آڻڻ
 - ويڙهي مان وهندڙ بجلي ڌارا سبب پيدا ٿيندڙ
- مقناطيسي مٽدان
 - ويڙهي ۽ مقناطيس وچ ۾ نسبتي چرپر سبب ويڙهي ۾ پيدا ٿيندڙ بجلي ڌارا.
 - بجلي موٽر ۾ مڪوري لٽ جي چوڌاري ويڙهي جي چرپر
 - فرق سمجهايو: واري وٺي بجلي وارو اپادڪ (AC) جنريٽر ۽ سڌي بجلي وارو اپادڪ (DC جنريٽر)
 - ڪهڙو اوزار بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪجي ٿو؟ صاف شڪل جي مدد سان بيان ڪيو.

11. شڪلين کي سڃاڻيو ۽ انهن جا اُپيڻو سمجهايو.



12. هيٺين مثالن کي حل ڪريو:-

a. هڪ دؤري ۾ هڪ رنڊڪ ۾ $100W$ جي نرخ سان گرمي شڪتي پيدا ٿئي ٿي. دوري مان وهندڙ بجلي ڌارا $3A$ آهي ته رنڊڪ جو ملهه ڇا هئڻ Ω گهرجي؟ (جواب: 11Ω)

a. ٻه ٽنگستن بجلي بلب $220V$ ۽ $100W$ سگهه وارا $60W$ برقي سنوت ۾ تفاوت تي ڪم ڪن ٿا. جيڪڏهن انهن کي پوروچوٽ نموني ٻنڊيو وڃي ته مکيه پسرائيندڙ تار مان ڪيتري بجلي ڌارا وهندي؟

(جواب $0.72A$)

c. ڪير بجلي شڪتي وڌيڪ خرچ ڪندو؟ $500W$ وارو ٽي وي سيٽ 30 منٽن ۾ يا $600W$ وارو هيٽر 20 منٽن ۾.

(جواب: ٽي وي سيٽ)

d. هڪ $1100W$ واري بجلي پريس هر روز 2 ڪلاڪ واپرائجي ٿي. انجي بجلي شڪتي جي واپر جو اپريل مهني ۾ ڪيترو خرچ ايندو؟ (بجلي ڪمپني 5 رپيه في يونٽ بجلي شڪتي تي لڳائي ٿي.)

(جواب 330)

عملي ڪم:

عملي ڪم:- پنهنجي ماستر صاحب جي رهبر ۾ هڪ آزاد شڪتي اُپادڪ تيار ڪريو.



a. بجلي موٽر b. گئلوئنو ميٽر

c. بجلي اُپادڪ d. وولٽ ميٽر

6. شارٽ سرڪٽ ڪيئن ٿئي ٿو؟ ان جو ڪهڙو اثر آهن؟

7. وڃيانڪ سبب ڏيو:-

a. ٽنگستن ڌاتو جو سولينائيڊ وانگر ويڙهو بجلي بلب ۾ استعمال ڪجي ٿو.

b. بجلي ساڌن جيئن ته پريس، هيٽر، بوئلر، ٽوسٽر وغيره ۾ شدت ڌاتو نه واپرائي، من جهڙوڪ نائڪروم واپرائجي ٿو.

c. بجلي شڪتي کي هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ پهچائڻ لاءِ ٽامي يا اليوميٽر جو استعمال ڪجي ٿو.

d. عام طور بجلي شڪتي کي ماپڻ لاءِ جوڙ جي بدران KWh ايڪو استعمال ڪجي ٿو.

8. هيٺ ڏنل بيانن مان ڪهڙو هڪ سڌي، ڊگهي بجلي ڪنڊڙ پسرائيندڙ تار جو ويجهو مقناطيسي مٽدان صحيح طرح سان بيان ڪري ٿو.

a. مقناطيسي زور واريون ليڪون هڪ سطح ۾ آهن جيڪي پسرائيندڙ تار تي سڌي ليڪن جي روپ ۾ عمود آهن.



b. مقناطيسي زور واريون ليڪون پسرائيندڙ تار جي سڀني پاسن پوروچوٽ آهن.

c. مقناطيسي زور واريون ليڪون نيم قطر سان ٻاهر ايندڙ پسرائيندڙ سان عمود آهن.

d. مقناطيسي زور واريون ليڪون پسرائيندڙ تار مرڪز تي هوندي هڪ مرڪزي گولن ۾ ۽ هڪ سطح ۾ پسرائيندڙ سان عمود آهن.

9. سولينائيڊ ويڙهو ڇا آهي؟ سولينائيڊ پاران پيدا ٿيل مقناطيس مٽدان جي لٽ مقناطيس پاران مقناطيسي مٽدان سان پيٽ ڪيو؟ صاف شڪل ڪڍي $\vec{B}$ ۽ $\vec{I}$ ڀاڱن کي نالا ڏيو.

10. هيٺين شڪلين کي نالا ڏيو ۽ انهن جي پٺيان ويچار سمجهايو.



5. گرمي

- ◀ ٻڃهي گرمي
- ◀ وري ڄمڻ
- ◀ پاڻي جي نياري هلت
- ◀ گهر ۽ ماک پد
- ◀ مخصوص گرمي لاءِ گنجائش



ٿورو ياد ڪريو:



1. گرمي ۽ گرمي پد ۾ ڇا فرق آهي؟

2. گرمي جي چال جا ڪهڙا نمونا آهن؟

گذريل درجي ۾ اسان گرمي ۽ گرمي جي چال جا نمونا پڙهيا آهن اسان نهري پاڻي ۽ گئسي جسمن جي واڌ ۽ سوس سان واسطو رکندڙ ڪجهه تجربا ڪيا آهن.

اسان گرمي ۽ گرمي پد ۾ فرق کان واقف آهيون اسان اهو به ڏٺو آهي ته ٿرما ميٽر ۾ گرمي پد ڪيئن ماپجي. صورت ۾ بدلائي جي ٻڃهي گرمي، پاڻي جي نياري هلت، گهر ۽ ماک پد، مخصوص گرمي لاءِ گنجائش جهڙن ويچارن جو اسان جي روزمره جي زندگي ۾ استعمال ٿئي ٿو. اچو ته انهن ويچارن جو وڌيڪ آڀياس ڪبو.

ٻڃهي گرمي (latent heat)

اهو ڪري ڏسو:



5.1 ٻڃهي گرمي

1. هڪ بيڪر ۾ برف جا ڪجهه ٽڪر کڻو جيئن شڪل 5.1 ۾ ڏيکاريل آهي.

2. ٿرما ميٽر جو بلب برف ۾ پوريءَ طرح هڃي اهڙيءَ طرح وجهو ۽ ان جو گرمي پد ماپيون.

3. بيڪر کي ٽي ٽنگهي گهوڙي مٿان رکي برنر سان گرم ڪريو.

4. ٿرما ميٽر جي مدد سان هڪ هڪ منت کان پوءِ گرمي پد نوٽ ڪريو.


5. جيئن برف کي گرم ڪجي ٿو برف رجڻ شروع ڪري ٿي برف ۽ پاڻي جي ملاوت کي ساندھه گھمائيندا رهو.

6. برف جي رجڻ شروع ٿيڻ کان پوءِ به گرمي ڏيندا رهو ملاوت کي گرم ڪندا رهو.

7. گرمي پد ۽ وقت جو لاڳاپو ڏيکاريندڙ گراف تيار ڪريو.

توهان کي نظر ايندو جيستائين پوري برف رجي پاڻي ۾ نٿي بدلجي تيستائين ٻاري جو گرمي پد 0°C رهندو. جيڪڏهن اسان اڃا گرمي ڏيڻ شروع رکي ته پوري برف جي رجڻ کان پوءِ پاڻيءَ جو گرمي پد وڌندي ۽ 100°C تائين پهچندو هن گرمي پد تي پاڻي ٽهڪڻ شروع ڪري ٿو ۽ باقي ۾ بدلجڻ شروع ڪري ٿو پاڻي جو گرمي پد 100°C تي مقرر رهي ٿو. جيستائين اهو پاڻي باقي ۾ نٿو بدلجي گرمي پد ٿيندڙ بدل ۽ وقت جو لاڳاپو شڪل 5.2 ۾ ڏيکاريل آهي. گراف ۾ ليڪ AB مقرر گرمي پد تي برف جو پاڻي ۾ بدلجڻ ڏيکاري ٿو.

جڏهن برف کي گرم ڪجي ٿو ته AB تي برف رجڻ شروع ڪري ٿي ۽ ان مقرر گرمي پد تي سڄي برف پاڻي ۾ بدلجي ٿي. ان بدل وقت برف گرمي شڪتي جذب ڪري ٿي ۽ اهو گرمي شڪتي جو جذب ٿيڻ تيستائين چالو رهي ٿو جيستائين پوري برف پاڻي ۾ نٿي بدلجي.



5.2 گرمي پد ۽ وقت جو گراف

ان بدل وقت گرمي پد مقرر رهي ٿي. اهو مقرر گرمي پد جنهن تي برف پاڻي ۾ بدلجي ٿي تنهن کي برف جو رجڻ چئجي ٿو. اهڙي نموني نهري حالت مان پاڻيائي حالت ۾ بدلي ٿيڻ وقت جسر گرمي جذب ڪري ٿو. پرسندس گرمي پد نٿو بدلجي. اها جذب ڪيل گرمي نهري جسر جي آڻن يا پرمائن ۽ جي وچواري بندن کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ ڪم آچي ٿي ۽ نهري جسر کي پاڻيائي حالت ۾ بدلائي ٿي. نهري حالت مان پاڻيائي حالت بدلجڻ وقت مقرر گرمي پد تي جيڪا گرمي جذب ڪئي وڃي ٿي ان کي رجڻ جي ڳجهي گرمي چئجي ٿو.

گرمي جو اهو انداز جيڪو جسر جو اڳو مادو پنهنجي رجڻ پد تي نهري حالت مان سمورو ٿي پاڻيائي حالت ۾ بدلجڻ لاءِ جذب ڪري، تنهن کي ان جسر جي رجڻ جي ڳجهي گرمي چئجي ٿو. جڏهن سموري برف پاڻي بدلجي ٿي. تڏهن ئي گرمي پد 0°C کان وڌڻ شروع ڪيو. اهو 100°C تائين ساندهه وڌندو رهي ٿو. گراف ۾ ليڪ 0°C پاڻي جي گرمي پد ۾ 100°C کان تائين واڌ ڏيکاري ٿو. ان کان پوءِ جيتوڻيڪ گرمي شڪتي پاڻي ڏيڻ چالو ٿي رهي ٿي. تڏهن به ان جو گرمي پد نٿو وڌي. ان گرمي پد تي اها گرمي شڪتي پاڻي وسيلي جذب ٿئي ٿي ۽ ان گرمي شڪتي جو اڳوڻو پاڻي جي آڻن ۽ پرمائن جي وچواري بندن کي ٽوڙڻ لاءِ ڪم ڪري ٿو ۽ پاڻي باق ۾ بدلجي ٿو. مطلب جسر جي پاڻيائي حالت مان گئسي حالت ۾ بدلجڻ واري عرصي ۾ پاڻيائي گرمي جذب ڪري ٿي پر ان جو گرمي پد نٿو وڌي. اهو مقرر گرمي پد جنهن تي جسر پاڻيائي حالت مان گئسي حالت ۾ بدلجي ٿو ان کي پاڻيائي جو ٽھڪڻ پد چئجي ٿو. انڪري پاڻيائي حالت کان گئسي حالت ۾ بدلجڻ وقت مقرر گرمي پد تي جذب ڪيل گرمي کي بخار ٿيڻ جي ڳجهي گرمي چئجي ٿو. گرمي جو اهو انداز جيڪو اڳو مادو پنهنجي ٽھڪڻ پد تي پاڻيائي حالت مان سمورو ٿي گئسي حالت ۾ بدلجڻ لاءِ جذب ڪري تنهن کي ان جي بخار ٿيڻ جي ڳجهي گرمي چئجي ٿو. اڳو اڳو جسم جو ٽھڪڻ پد ۽ رجڻ پد اڳو اڳو ٿين ٿا. رجڻ پد ٽھڪڻ پد ۽ ڳجهي گرمي جا ملهه وٽائون جي داب تي مدار رکن ٿا.

پدارت	رجڻ پد $^{\circ}\text{C}$	ٽھڪڻ پد $^{\circ}\text{C}$	رجڻ جي ڳجهي گرمي		بخار ٿيڻ جي ڳجهي گرمي	
			cal/g	kJ/kg	cal/g	kJ/kg
پاڻي - برف	0	100	80	333	540	2256
ٽامو	1083	2562	49	134	1212	5060
ايتيل الڪوھال	-117	78	26	104	200	8540
سون	1063	2700	15.3	144	392	1580
چاندي	962	2162	25	88.2	564	2330
شيهو	327.5	1749	5.9	26.2	207	859

1. گئسي حالت مان پاڻيائي حالت ۽ پاڻيائي حالت مان نهري حالت ۾ بدلجڻ وقت ڇا ڳجهي

گرمي جو ويچار لاڳو ٿئي ٿو؟

2. گئسي حالت سان پاڻيائي حالت ۽ پاڻيائي حالت مان نهري حالت ۾ بدلجڻ وقت اها ڳجهي

گرمي ڪيڏانهن وڃي ٿي؟

مغز هلايو



وري جمڻ (Regelation)

برف جو گولو تيار ڪرڻ وقت توهان ڏٺو هوندو ته پهريون برف کي ذرو ذرو ڪري ۽ ان ذرو ذرو ڪيل برف کي ڪاٺي جي پچڙي تي دٻائي ڪري لڳايو وڃي ٿو؟ گولو تيار ڪجي ٿو. اهو ذرو ذرو ڪيل برف وري نهرو گولو ڪيئن بڻجي ٿو. برف جا ٻه ٽڪر ڪٿي گڏي دٻايو داب هٽائڻ کان پوءِ ٻئي ٽڪر هڪ ٻئي سان ڳنڍجي وڃن ٿا. اهو ڇو ٿيو؟


سامان :- هڪ برف جا سِر هڪ سنهي تار ۽ هڪ جيترا وٽ

ڪري ڏسو:



1. شڪل 5.3 ۾ ڏيکاريل انوسار برف کي ٻن آڌار ڏيندڙن بلاڪن تي رکيو.

2. هڪ ڌاتو تار جي ٻنهي ڇيڙن کي ساڳئي مادي وارا ٻورا وٽ لٽڪايو. ان تار کي برف جي سر مٿان رکيو. جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.



5.3 وري جمڻ

توهان ڇا ڏسندا

توهان ڏسندا ته تار ڏيري ڏيري برف جي سرمان لنگهي ٿي ۽ ڪجهه وقت کان پوءِ تار برف جي سرمان لنگهي ويندي پر برف جي سر ٻن ٽڪرن ۾ نه ڇڏيندي. اها قدرتي اسرار جنهن ۾ برف مٿان داب لڳائڻ سان برف پاڻي ۾ بدلجي ٿي ۽ داب هٽائڻ سان اهو پاڻي وري جمجي برف ٿي پوي ٿو. ان کي وري جمڻ چئجي ٿو.

داب لڳائڻ سان برف جو رچڻ پد 0°C کان گهٽجي ٿو. ان جو مطلب 0°C تي برف پاڻي ۾ بدلجي ٿي جيئن ئي داب هٽائجي ٿو رچڻ پد واپس 0°C ٿي وڃي ٿو ۽ پاڻي جمجي برف ٿي وڃي ٿو.

مغز هلايو



1. مٿين تجربي ۾ تار برف جي سرمان لنگهي وڃي ٿي پر برف جي سر ٻن ٽڪرن ۾ ڇو نه ٿي ڇڏي؟
2. ڇا ٻجھي گرمي ۽ وري جمڻ وچ ۾ ڪجهه ناتو آهي؟
3. توهان کي خبر آهي ته سمنڊ جي سطح کان مٿي وينداسين ته پاڻي جو ٽهڪڻ پد گهٽجي ٿو. ان حالت ۾ نهري جسر جي رچڻ پد تي ڪهڙو اثر ٿئي ٿو؟

آسان کي ڪجهه جسر گرم ۽ ڪجهه جسر ٿڌا لڳن ٿا. ڇا اهو احساس آسان جي شير جي گرمي پد سان واسطو رکي ٿو؟


ڇا توهان ٻڌائي سگهندا؟



پاڻي جي نيارِي هلت: (Anomalous behaviour of water)

رواجي طرح جڏهن پاڻيان کي خاص گرمي پد تائين گرم ڪجي ٿو ته اها واڌ ڪائي ٿي ۽ ٿڌو ڪرڻ سان سوس ڪائي ٿي. پر پاڻي خاص ۽ الڳ هلت ڏيکاري ٿو. جيڪڏهن آسان 0°C گرمي پد واري پاڻي کي گرم ڪنداسين ته 4°C گرمي پد تي پهچڻ تائين اهو پاڻي واڌ ڪائڻ بدران سوس ڪائيندو ۽ 4°C تي پاڻي مقدار ۾ سوس ڪائڻ ڪري سڀ کان گهٽ هوندو آهي ۽ 4°C گرمي پد کان وڌيڪ گرم ڪرڻ تي اهو واڌ ڪائي ٿو ۽ ان جو مقدار وڌي ٿو. 0°C کان 4°C گرمي پد جي وچ ۾ پاڻي جي جڳا هلت آهي ان کي پاڻي جي نيارِي هلت چئجي ٿو.

هڪ 0°C مادي واري پاڻي کي 0°C گرمي پد کان گرمي ڏيئي گرم ڪيو ۽ گرمي پد ۽ مقدار ۾ ٿيندڙ تبديل نوٽ ڪري ان جو گراف ڪڍڻ تي شڪل 5.4 ۾ ڏيکاريل گراف جهڙو ملندو. 4°C تي پاڻي جو مقدار سڀ کان گهٽ آهي مطلب 4°C تي پاڻي جي گهٽتائي سڀ کان وڌيڪ آهي. 5.4




5.4 پاڻي جو مقدار ۽ گرمي پد جو گراف

هوپ جي آواز جي مدد سان پاڻي جي نباري هلت جو آڀياس ڪرڻ:-

پاڻي جي نباري هلت جو آڀياس هوپ جي آواز جي مدد سان ڪري سگهجي ٿو. هوپ جي آواز ۾ هڪ سيلنڊر شڪل جو برتن ٿئي ٿو جنهن ٻاهران هڪ منهن پيالو لڳل ٿئي ٿو. سيلنڊر شڪل جي برتن ۾ ٻه ٿرماميٽر داخل ڪري سگهجن ٿا، جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. پيالي جي مٿين پاسي داخل ڪيل ٿرماميٽر (T_2) گرمي پد ماپڻ لاءِ ۽ پيالي جي هيٺين پاسي داخل ڪيل ٿرماميٽر (T_1) گرمي پد ماپڻ لاءِ ٿئي ٿو سيلنڊر آڪار جي برتن ۾ پاڻي ڀرجي ٿو؟ سنئين پيالي ۾ برف ۽ لوڻ جي چمائيندڙ ملاوت ڀرجي ٿي.



هوپ جي آواز سان پاڻي جي نباري هلت جو آڀياس ڪرڻ وقت هر 30 سيڪنڊن کان پوءِ گرمي پد T_1 ۽ T_2 ماپجي ٿو.

Y محور تي گرمي پد ڏيکارجي ٿو ۽ وقت (منٽن ۾) X محور تي ڏيکارجي ٿو. 5.6 شڪل ۾ گراف ڏيکاريل آهي گراف ڏيکاري ٿو ته شروعات ۾ ٻئي گرمي پد T_1 ۽ T_2 هڪ جيترا آهن. ٿوري وقت کان پوءِ هيٺين حصي ۾ رکيل پاڻي جو گرمي پد ٿرماميٽر ۾ مٿين حصي ۾ رکيل پاڻي جو گرمي پد T_1 ڏيري ڏيري گهٽجي ٿو. جيتوڻيڪ سيلنڊر جي هيٺين حصي ۾ رکيل پاڻي جو گرمي پد 4°C تي پهچي ٿو ته اهو ساڳئي گرمي پد 4°C تي ئي لڳ ڀڳ مقرر رهي ٿو. (T_2) آهستي آهستي -- تائين گهٽجي ٿو. ان کان پوءِ گرمي پد T_2 تڪڙو بدلجي ٿو ۽ اهو پهريون 0°C تي پهچي ٿو. ان کان پوءِ هيٺيون ٿرماميٽر 0°C تي ٿوري وقت تائين رهي ٿو. گراف تي ٻنهي ورن جو چنڊ ٽڪو وڌ ۾ وڌ گهٽائڻي جو گرمي پد ڏيکاري ٿو.



5.5 هوپ جو آواز

آسان هي ڇاچون ڪيئن سمجهاڻي سگهو ٿا؟ شروعات ۾ سيلنڊر جي وچين حصي واري پاڻي جو گرمي پد ان جي چوڌاري رکيل پيالي جي چمائيندڙ ملاوت سبب گهٽجي ٿو. جيئن ته پاڻي جو گرمي پد گهٽجي ٿو ان جو مقدار گهٽجي ٿو ۽ ان جي گهٽائڻ وڌي ٿي. وڌيڪ گهٽائڻ واري پاڻي هيٺ وڃي ٿو ۽ سيلنڊر جو ترو وٺي ٿو. انڪري هيٺيون ٿرماميٽر گرمي پد T_1 جو تڪڙو گهٽجڻ ڏيکاري ٿو ۽ اهو گرمي پد جو گهٽجڻ تيستائين ٿئي ٿو جيستائين گرمي پد 4°C جي برابر نٿو ٿئي. جڏهن پاڻي جو گرمي پد T_2 کان گهٽجي ٿو مٿين حصي ۾ پاڻي جو گرمي پد 0°C تائين تڪڙو گهٽجي ٿو. هيٺين حصي ۾ پاڻي جو گرمي پد T_1 جيتوڻيڪ ٿورو وقت تائين 4°C تي قابو رهي ٿو ۽ پوءِ ڏيري ڏيري (T_1) گرمي پد 0°C تائين گهٽجي ٿو.



5.7 ٿڌن هنڌن ۾ پاڻي جا جانور (جلوس)



مغز هلايو.

توهان پاڻي جي نيارِي هلت جي آڌار تي هيٺيان بيان ڪيئن سمجھائيندا؟

1. ٿڌن ڀاڱن ۾ جيتوڻيڪ وائاورٽ جو گرمي پد 0°C يا ان کان گھٽجي وڃي ٿو تڏهن به پاڻي ۾ رهندڙ جانور ۽ ٻوٽا ڪيئن زندهه رهي سگھن ٿا. (شڪل 5.7 ڏسو)
2. ٿڌن ڀاڱن ۾ سياري ۾ پاڻي ڪٿندڙ پائپ ڦاٽي پون ٿا ۽ ٽڪرن ۾ چير پون ٿا.

گھم ۽ ماڪ پد (Due point and Humidity)

ڌرتيءَ جي مٿاڇري جو اٽڪل 71% مٿاڇرو پاڻي سان ڍڪيل آهي سمند وغيره سان پاڻي جي لڳاتار بخار ٿيڻ سبب واپو منڊل ۾ هميشه پاڻي جو بخار موجود آهي. هوا ۾ پاڻي جي بخار جي موجودگي جو انداز آسان ڪي روزمره جي آبهوا جو انداز لڳائڻ ۾ مدد ڪري ٿو. هوا ۾ پاڻي جي بخار جي موجودگي سبب هوا آلي ٿئي ٿي. هوا جي ان آلال ڪي گھم چئجي ٿو.

ڪنهن خاص گرمي پد تي، هوا جو مليل مقدار ڪنهن مقرر حد تائين پاڻي جي بخار جي انداز ڪي سمائي سگھي ٿو. جيڪڏهن پاڻي جو بخار ان حد کان وڌيڪ سمايل آهي ته اهو پاڻي جو بخار پاڻي جي ڦڙن ۾ بدلجي ٿو. جڏهن هوا ۾ وڌ ۾ وڌ سمائي سگھجندڙ پاڻي جو بخار موجود آهي ته چئجي ٿو ته ان گرمي پد تي هوا پاڻي جي بخار سان تر آهي هوا ڪي تر ٿيڻ لاءِ گهربل پاڻي جي بخار جو انداز هوا جي گرمي پد تي مدار رکي ٿو.


جيڪڏهن گرمي پد گھٽ آهي ته هوا ڪي تر ڪرڻ لاءِ گھٽ انداز ۾ پاڻي جو بخار گھرجي ٿو. مثال جيڪڏهن هوا جو گرمي پد 40°C آهي ته هر هڪ ڪلو گرام خشڪ هوا ۾ وڌ ۾ وڌ 49 گرام پاڻي جو بخار ڪنڊينشن بنا سمائي سگھجي ٿو ۽ اها هوا پاڻي جي بخار سان تر ٿئي ٿي. جيڪڏهن ان حد کان وڌيڪ پاڻي جي بخار جو انداز آهي ته ان وڌيڪ پاڻي جي بخار جو انداز آهي ته ان وڌيل پاڻي جو بخار جو ڪنڊينشن ٿئي ٿو ۽ پر جيڪڏهن هوا جو گرمي پد 20°C آهي ته هر هڪ ڪلو گرام خشڪ هوا ۾ وڌ ۾ وڌ 14 گرام پاڻي جو بخار ڪنڊينشن کان سواءِ بنا سمائي سگھجي ٿو. جيڪڏهن هوا ۾ پاڻي جو بخار جو انداز وڌ ۾ وڌ مقرر حد کان گھٽ سمايل آهي ته ان هوا ڪي پاڻي جي بخار سان اڻ تر ٿيل هوا چئجي ٿو. جيڪڏهن ڪنهن خاص گرمي پد تي اڻ تر ٿيل هوا ڪڍجي ٿي ۽ ان جو گرمي پد گھٽائيندو وڃي ٿو ته گرمي پد گھٽائڻ سان اهڙو گرمي پد ملي ٿو. جنهن تي اڻ تر ٿيل هوا پاڻي جي بخار سان تر ٿي وڃي ٿي. ان گرمي پد ڪي ماڪ پد چئجي ٿو. هوا ۾ سمايل پاڻي جي بخار جو انداز جنهن طبعي انداز وسيلي ماپيو وڃي ٿو ان ڪي سوتنتر گھم (Absolute humidity) چئجي ٿو.

هوا جي ايڪي مقدار ۾ سمايل پاڻي جي بخار جي مادي ڪي سوتنتر گھم چئجي ٿو. گھڻو ڪري سوتنتر گھم ۾ ماپجي ٿي.

گھميل يا خشڪ هوا محسوس ڪرڻ جو آڌار نه فقط ان ۾ سمايل پاڻي جي بخار جي انداز تي آهي پر هوا جي تر ٿيڻ لاءِ گهربل پاڻي جي بخار جي انداز تي آهي مطلب اهو هوا جي گرمي پد تي پڻ مدار رکي ٿو. هوا ۾ مليل مقدار ۽ گرمي پد تي سمايل پاڻي جي بخار جي حقيقي مادي ۽ ساڳئي گرمي پد ۽ ساڳئي مقدار واري هوا ڪي تر ٿيڻ لاءِ گهربل پاڻي جي بخار جي مادي جي نسبت ڪي نسبتتي گھم چئجي ٿو.

نسبتتي گھم = $\frac{\text{هوا جي مليل مقدار ۾ سمايل پاڻي جي بخار جو حقيقي مادو}}{100 \times \text{ساڳئي گرمي پد تي ساڳئي مقدار واري هوا ڪي تر ٿيڻ لاءِ گهربل پاڻي جي بخار جو مادو}}$

ماڪ پڌ تي نسبتتي گهم 100% آهي. جيڪڏهن نسبتتي گهم 60% کان وڌيڪ آهي ته اسان محسوس ڪيون ٿا ته هوا گهميل آهي جيڪڏهن نسبتتي گهم 60% کان گهٽ آهي ته اسان محسوس ڪيون ٿا ته هوا خشڪ آهي. سياري جي صاف آڪاش ۾ اڏامندڙ هوائي جهازن جي پٺيان تيار ٿيندڙ اڇو پتو توهان ڏٺو هوندو جڏهن هوائي جهاز اڏامي ٿو. هوائي جهاز جي انجني وسيلي ڇڏيل ٻاڦ جو ڪنڊسيشن ٿيڻ سبب بادل تيار ٿين ٿا. جيڪڏهن آسي پاسي واري هوا جي نسبتتي گهم وڌيڪ آهي ڪنڊسيشن سبب تيار ٿيل اڇو پتو گهڻي وقت کان پوءِ غايب ٿئي ٿو. جيڪڏهن آس پاسي جي هوا جي نسبتتي گهم گهٽ آهي ته يا ته ننڍو اڇو پتو تيار ٿئي ٿو يا تيار ٿي نٿو ٿئي.



1. فرج مان هڪ ٿڌي پاڻي جي بوتل کڻو ۽ ان کي ڪجهه وقت لاءِ ٻاهر رکو. ان بوتل جي ٻاهرين مٿاڇري کي چاڄيو.
2. بوتل جي ٻاهرين مٿاڇري تي پاڻي جا ڦڙا ڏسجن ٿا.

ساڳئي نموني سياري جي مند ۾ جيڪڏهن اسان صبح جو سوير وڻن جا پن گاهه يا واهڻن جي درين جي شيشي کي ڏسنداسين ته انهن جي مٿاڇري تي پاڻي جا ڦڙا جمع ٿيندا نظر ايندا. هن پن جاچن مان اسان کي واپس ٿيڻ ۾ موجود پاڻي جي بخار جي موجودگي جي ڄاڻ پوي ٿي. جڏهن گرمي پد جي گهٽجڻ سبب هوا ٿڌي ٿئي ٿي ته اها پاڻي جي بخار سان تر ٿئي ٿي. جنهن سبب وڌيڪ پاڻي جو بخار پاڻي جي ننڍن ڦڙن ۾ بدلجي ٿو ماڪ پڌ هوا ۾ موجود پاڻي جي بخار جي انداز سان طئه ٿئي ٿو.

گرمي جو ايڪو (Unit of heat)

SI سرشتي ۾ گرمي جو ايڪو جول (J) آهي ۽ Cgs سرشتي ۾ گرمي جو ايڪو (cal) ڪئوري آهي. پاڻي جي 1 گرام جو گرمي پد 1°C کان 14.5°C (تائين) وڌائڻ لاءِ گهربل گرمي جي انداز کي هڪ ڪئوري گرمي چئجي ٿو ساڳئي نموني پاڻي جي 1 kg (1 ڪلو گرام) جو گرمي پد 1°C کان 14.5°C (تائين) وڌائڻ لاءِ گهربل گرمي جي انداز کي هڪ ڪئوري گرمي چئجي ٿو. وڏي پئماني تي گرمي ماپڻ لاءِ ڪلو ڪئوري ايڪو واپرائجي ٿو. (1 ڪلو ڪئوري 10^3 ڪئوري).


هميشه ياد رکو.



جيڪڏهن 1 ڪلو گرام پاڻي جو گرمي پد 1°C وڌائڻ لاءِ اسان پاڻي کي 14.5°C کان 15.5°C ان گرمي پد کان سواءِ ٻين گرمي پدن تي گرم ڪنداسين ته 1°C گرمي پد وڌائڻ لاءِ گهربل گرمي جو انداز هڪ ڪئوري کان ٿورو الڳ ٿيندو. انڪري گرمي جو ايڪو بيان ڪرڻ لاءِ اسان گرمي پد جي خاص وڌي 14.5°C کان 15.5°C بيان ڪرڻ ضروري آهي. (1 ڪئوري = 4.18 ڄاڻو)


وڳيان جي سڃاڻپ

جيمس پريسڪاٽ ڄاڻو (1818-1889) هي پهريون انسان هو جنهن ڊيڪاريو ته مايه جي ننڍي ذرڙي جي متحرڪ شڪتي گرمي شڪتي جي روپ ۾ ٻاهر اچي ٿي ۽ ان شڪتي کي هڪ روپ مان ٻئي روپ ۾ بدلائي سگهجي ٿو. گرمي شڪتي جو ڪم ۾ بدلجڻ ترموڊائنامڪ جو پهريون قاعدو ڏنو ان جي نالي تي گرمي جو ايڪو ڄاڻو ڪري سڏيو ويو.




مخصوص گرمي لاء گنجائش (Specific Heat Capacity)

گهريل سامان:- مين جو ٿلهو تھ لڳل هڪ ٿالھ، لوھ، شيهي ۽ ٽامي جا ساڳئي مادي وارا نھرا بال، برنر، وڏو بيڪر



طريقو:



5.8 ڌاتو جي مخصوص گرمي لاء گنجائش

1. ٽامي، شيهي ۽ لوھ جا ساڳئي مادي وارا بال ڪٽو، (شڪل 5.8)
2. هڪ بيڪر ڪٽو ان ۾ ٽھڪندڙ پاڻي ڪٽو: ٽيئي بال بيڪر ۾ رکيل گرم پاڻي ۾ ڪجهه وقت لاء وجهو.
3. ٽيئي بال پاڻي مان ٻاهر ڪڍو. ٽيئي بال 100°C گرمي پد وارا هوندا. سيني کي يڪدم ٿالھ ۾ رکيل مين جي ٿلهي تھ تي رکو.
- سيني گولن جو گرمي پد ٽھڪندڙ پاڻي جي گرمي پد جيترو 100°C هوندو.
4. هر هڪ گولو مين ۾ ڪيترو اونھو ويو اھو نوٽ ڪريو.

جيڪو گولو ٽھڪايل پاڻي سان وڌيڪ گرمي جذب ڪندو اھو مين کي وڌيڪ گرمي ڏيندو ۽ وڌيڪ مين رجندي ۽ اھو گولو مين ۾ وڌيڪ اونھو ويندو اھو ڏسڻ ۾ ايندو تھ لوھ جو گولو مين ۾ وڌيڪ اونھو ويندو شيهي جو گولو مين بہ سڀ کان گھٽ اونھو ويندو ۽ ٽامي جو گولو ٻنھي جي وچواري اونھائي تائين مين ۾ اونھو ويندو اھو ڏيکاري ٿو تھ ٽنھي گولن جو ساڳئي انداز ۾ گرمي پد وڌائڻ لاء ٽنھي گولن وسيلي جذب ڪيل گرمي جو آندر الڳ الڳ آھي ان خاصيت کي مخصوص گرمي لاء گنجائش چئجي ٿو.

ايڪي مادي واري جسمر جو گرمي پد 1°C وڌائڻ لاء گهريل گرمي جي انداز کي جسمر جي مخصوص گرمي لاء گنجائش (Specific heat capacity) چئجي ٿو.


مخصوص گرمي لاء گنجائش 'c' آکر سان ڏيکارجي ٿي گرمي لاء گنجائش جو SI سرشتي ۾ $\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$ آھي ۽ CGS سرشتي ۾ $\text{cal/g}^{\circ}\text{C}$ آھي.

نمبر	جسمر	مخصوص گرمي لاء گنجائش ($\text{cal/g}^{\circ}\text{C}$)	نمبر	جسمر	مخصوص گرمي لاء گنجائش ($\text{cal/g}^{\circ}\text{C}$)
1.	پاڻي	1.0	5.	لوھ	0.110
2.	پٿرافن	0.54	6.	ٽامو	0.095
3.	گاسليت	0.52	7.	چاندي	0.056
4.	آلومينئم	0.215	8.	پارو	0.033

5.9 مخصوص گرمي لاء گنجائش

جيڪڏھن جسمر جي مخصوص 'c' آھي.

جسمر جو مادو 'm' آھي جيڪڏھن جسمر جو گرمي پد $\Delta T^{\circ}\text{C}$ وڌائجي ٿو تھ ان جسمر وسيلي جذب ڪيل گرمي $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ساڳئي نموني جسمر جي مخصوص گرمي 'c' آھي جسمر جو مادو $\Delta T^{\circ}\text{C}$ آھي؟ ان جسمر جو گرمي پد گھٽائجي ٿو تھ جسمر وسيلي آزاد ڪيل گرمي شڪتي $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ آھي.



5.10 گرمي آڻ پسرائيندڙ جسم جي ڀيٽي

گرمي ۾ بدل سڌل : جيڪڏهن گرم ۾ ٿڌي جسم جي وچ ۾

گرمي جي بدل سڌل ٿئي ٿي ته شڪتي ملڻ سبب ٿڌي جسم جو گرمي پد وڌندو وڃي ٿو ۽ شڪتي وڃائڻ سبب گرم جسم جو گرمي پد گهٽجندو وڃي ٿو گرمي پد ۾ اهو بدل ٿيسن ٿاين جاري رهي ٿو جيستائين ٻنهي جسمن جو گرمي پد هڪ جيترو نٿو ٿئي ان ڪري ۾ ٿڌو جسم گرمي شڪتي حاصل ڪري ٿو ۽ گرم جسم گرمي شڪتي وڃائي ٿو.

جيڪڏهن ٻنهي جسمن جي مٿس (سنگهنن) کي وائونڊ کان الڳ ڪجي ٿو ۽ انهن کي گرمي جي آڻ پسرائيندڙ ڀيٽي به رکجي (جيئن شڪتي جو بدل سڌل فقط ٻنهي جسمن جي وچ ۾ ئي ٿئي) ته ڀيٽي مان نه ٿي شڪتي ٻاهر ويندي نه ٿي اندر ايندي (شڪل 5.10) اهڙي حالت مان آسان کي هينڊيون قاعدو (متو) ملي ٿو.

گرم جسم وسيلي وڃايل گرمي شڪتي ٿڌي جسم وسيلي حاصل ڪيل گرمي ان کي گرمي ۾ بدل سڌل جو متو (قاعدو) چئجي ٿو.

مخصوص گرمي لهڻ جو ملاوت وارو طريقو ۽ ڪئلري ميٽر :- جسم جي مخصوص گرمي لاءِ گنجائش ملاوت جي طريقي سان لهي سگهجي ٿي. ان لاءِ ڪئلري ميٽر ڪم اچي ٿو. توهان گذريل درجي تي ڪئلري ميٽر بابت پڙهيو آهي.

جڏهن گرم جسم کي ڪئلري ميٽر جي پاڻي ۾ داخل ڪجي ٿو ته ڪئلري ميٽر ۾ پاڻي ۽ گرم جسم وچ ۾ گرمي جي بدل سڌل شروع ٿئي ٿي. اها تسناتين ٿيندي رهي ٿي جيستائين گرم جسم پاڻي ۽ ڪئلري ميٽر جو گرمي پد هڪ جيترو نٿو ٿئي.

نھري جسم وسيلي وڃايل گرمي = ڪئلري ميٽر وسيلي حاصل ڪيل گرمي + پاڻي وسيلي حاصل ڪيل گرمي
هتي

نھري جسم وسيلي وڃايل گرمي $Q =$ نھري جسم جو مادو + ان جي مخصوص گرمي لاءِ گنجائش X گرمي پد ۾ ڪوٽ ساڳئي نموني

پاڻي وسيلي حاصل ڪيل گرمي $(Q_1) =$ پاڻي جو مادو X مخصوص گرمي لاءِ گنجائش X گرمي پد ۾ واڌ
ڪئلري ميٽر وسيلي حاصل ڪيل گرمي $(Q_2) =$ ڪئلري ميٽر جو مادو X مخصوص گرمي لاءِ گنجائش X گرمي پد ۾ واڌ
گرمي $Q = Q_1 + Q_2$ انهن مساوتن جو استعمال ڪري جيڪڏهن پاڻي ۽ ڪئلري ميٽر جي مخصوص گرمي لاءِ گنجائش خبر آهي ته نھري جسم جي گرم لاءِ گنجائش لهي سگهجي ٿي.

ڄاڻ ۽ ٽڪنيڪ گيان جي ساڌنن جهڙوڪ ويڊيو، فوٽو، آڊيو، گراف جو اُڀيوڱه ڪري پريزينٽيشن تيار ڪري ان پاڻ جو ٻالھين جون سمجھايو آھڙيون سڀ جانڪاريون انٽرنيٽ تان هٿ ڪيو ۽ (پيشڪش) تيار ڪريو، ماسٽر جي نظرداري ۾ آھڙين پيشڪشين جي چٽاڀيٽي ڪرايو.

حل ڪيل مثال

مثال: 5 kg مادي واري پاڻي جو گرمي پد 20°C کان 100°C تائين وڌائڻ لاءِ گهربل گرمي جو انداز لھو.
مليل $m = 5 \text{ kg}$; $c = 1 \text{ kcal / kg } ^\circ\text{C}$

گرمي پد ۾ بدل $\Delta T = 100 - 20 = 80^\circ\text{C}$

پاڻي کي ڏنل گرمي = پاڻي وسيلي حاصل ڪيل گرمي = پاڻي جو مادو X باقي جي مخصوص گرمي لاءِ گنجائش X پاڻي جي گرمي پد

$$= m \times c \times \Delta T$$

$$= 5 \times 1 \times 80$$

$$= 400 \text{ kcal}$$

(2) 100 g واري ٽامي جي بال کي 100°C تائين گرم ڪري ڪئلري ميٽر ۾ 195 تي رکيل 20°C گرام پاڻي ۾ داخل ڪجي ٿو جيڪڏهن ڪئلري ميٽر جو مادو 50 گرام آهي ته ملاوت (پاڻي) جو وڌ ۾ وڌ گرمي پد ڪيترو؟

مليل :- ٽامي جي مخصوص گرمي لاءِ گنجائش $T^{\circ}\text{C}$ ڪئلري ميٽر جي مخصوص گرمي لاءِ گنجائش $0.1 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ سمجهو ته ٽامي جي بال، پاڻي ۽ ڪئلري ميٽر جي ملاوت جو وڌ ۾ وڌ گرمي پد $T^{\circ}\text{C}$ آهي. نھري جسم وسيلي وڃايل گرمي = ڪئلري ميٽر وسيلي حاصل ڪيل گرمي + پاڻي وسيلي حاصل ڪيل گرمي (Q) = ٽامي جي بال وسيلي وڃايل گرمي = ٽامو جو مادو + ٽامي جي مخصوص گرمي لاءِ گنجائش $\times$ ٽامي جي بال جي گرمي پد ۾ آيل ڪوٽ

پاڻي به وڌ ۾ وڌ گرمي پد 23.80°C ٿيندو.

ساڳئي نموني = پاڻي جي حاصل ڪيل گرمي پاڻي جو مادو

$$= 50 \times 0.1 \times (T - 20)$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$100 \times 0.1 \times (100 - T) = 195 \times 1 \times (T - 20) + 50 \times 0.1 \times (T - 20)$$

$$10(100 - T) = 195(T - 20) + 5(T - 20)$$

$$1000 - 10T = 200(T - 20)$$

$$210T = 5000$$

$$T = 23.80^{\circ}\text{C}$$

پاڻي جو وڌ ۾ وڌ گرمي پد 23.80°C ٿيندو.

3. 0°C گرمي پد جي برف جي سر تي 97°C گرمي پد واري 80g پاڻي جي باق چڙهي وئي ته ڪيتري برف رجندي؟ باق جو پاڻي ۾ بدلجڻ وقت ڪيتري گرمي برف کي ڏني ويندي؟

$$= m_{\text{باق}} \times L_{\text{بخار ٿيڻ}}$$

$$= 80 \times 540$$

مليل :- برف جي رجڻ جي ڳجهي گرمي

پاڻي جي بخار ٿيڻ جي ڳجهي گرمي بخار ٿيڻ (1).....

$$= 97^{\circ}\text{C} \quad \text{حل باق جو مادو} =$$

$$= m_{\text{باق}} = 80 \text{ g} \quad \text{باق جو گرمي پد}$$

$$= T_{\text{برف}} = 0^{\circ}\text{C} \quad \text{برف جو گرمي پد}$$

97°C گرمي پد واري باق جو 97°C گرمي پد واري پاڻي ۾ بدلي ٿيڻ وقت آزاد ٿيندو گرمي

$$= m_{\text{باق}} \times L_{\text{بخار ٿيڻ}}$$

$$= 80 \times 540 \quad \text{.....(1)}$$

97°C واري پاڻي جو 0°C واري پاڻي ۾ بدل ٿيڻ وقت آزاد ٿيندڙ گرمي

$$= m_{\text{باق}} \times \Delta T \times c$$

$$= 80 \times (97 - 0) \times 1 \quad \text{.....(2)}$$

مساوت 1 ۽ 2 مان برف وسيلي حاصل ڪيل گرمي (1) $(80 \times 540) + (80 \times (97 - 0) \times 1)$

$$= 80(540 + 97)$$

$$= 80 \times 637 = 50960 \text{ cal}$$

مادي واري برف وسيلي حاصل ڪيل گرمي سبب اُن جو 0°C گرمي پد واري ۾ بدل ٿيڻ وقت برف وسيلي حاصل ڪيل گرمي - باق وسيلي وڃايل گرمي

$$x 80 = 80 \times 637 \text{ m باق}$$

گرمي پد واري $0^{\circ}\text{C} = 637 \text{ g}$ برف رجندي 637 g ۽ باق جو پاڻي ۾ بدل ٿيڻ وقت 50960 cal ڪئوري گرمي برف کي ڏني ويندي.

ڪتاب منهنجا دوست وڌيڪ ڄاڻ لاءِ پڙهو.


1. A Textbook of heat – J.B. Rajam
2. Heat – V.N Kelkar
3. A Treatise on Heat – Saha and Srivastava

اڀياس



4. مخصوص گرمي جو اڻڪو بيان ڪرڻ وقت آسان گرمي پد جي ڪهڙي خاص وڻي چونڊيو ٿا؟ ڇو؟

5. هيٺيون گرمي پد وقت جو گراف سمجهايو.



6. هيٺين کي سمجهاڻي ڏيو.

- a. ٿڌن ڀاڱن ۾ پاڻي جي نباري هلت پاڻي ۾ رهندڙ جانورن ۽ ٻوٽن جي زندهه رهڻ لاءِ ڪهڙو ڀارت اڏا ڪري ٿي؟
- b. فرج مان ٻاهر ڪڍيل ٿڌي پاڻي جي بوتل جي مٿاڇري تي پاڻي جا ڦڙا گڏ ٿيل نظر اچن ٿا ان کي ماڪ پد سان سمجهايو.
- c. ٿڌن ملڪن ۾ سياري ۾ پاڻي جي نباري هلت سبب ٽڪرن ۾ چير پون ٿا سمجهايو.

7. هيٺيان جا جواب لکو.


- a. ڳجهي گرمي جو مطلب ڇا آهي؟ ڳجهي گرمي وڃائڻ سان ڀدارت جي حالت ڪيئن بدلي ٿي ٿي؟

1. خال پوري ڄملا وري لکو.

- a. هوا ۾ پاڻي جو انداز جنهن پد سان طم ٿئي ٿو اُن پد کي ----- چئجي ٿو.
- b. جيڪڏهن ساڳئي مادي وارن الڳ الڳ جسمن کي ساڳئي گرمي ڏني وڃي ته انهن جي گرمي پد ۾ آيل واڌ انهن جي خاصيت سبب الڳ الڳ ٿئي ٿي.
- c. جس ۾ پاڻي کان نوري حالت ۾ بدلجڻ وقت جس ۾ ڳجهي گرمي

2. هيٺ ڏنل گراف کي ڇاپيو پاڻي جو گرمي پد 0°C کان وڌائڻ شروع ڪرڻ تي اُن جي مقدار ۾ ٿيندڙ بدل خيال ۾ رکي پاڻي ۽ ٻين ڀدارتن جي هلت ۾ ڪهڙو فرق آهي پاڻي جي هن هلت کي ڇا چئبو آهي؟

3. مخصوص گرمي لاءِ گنجائش مطلب ڇا؟ الڳ الڳ جسمن لاءِ مخصوص گرمي پد گنجائش الڳ الڳ ٿئي ٿي اهو تجربي وسيلي ڪيئن ثابت ڪندا.



ٿو جيڪڏهن 20°C گرمي پد وارو پاڻي 0°C گرمي پد واري 2kg برف ۾ بدلائڻو آهي ته ڪيترا گرام آمونيا جي ٻاڦ ڪرڻي پوندي. (ڏنل - 1 آمونيا جي بخار ٿيڻ جي ٻڄهي گرمي $(= 341 \text{ cal/g})$)

(جواب: 586.4g)

c. هڪ گرمي اڻ پسرائيندڙ برتن ۾ تي 150g برف رکيل آهي. ان برف ۾ 0°C گرمي پد واري ڪيتري ٻاڦ ملائجي ٿو 100°C گرمي پد وارو پاڻي حاصل ٿئي؟

مليل : برف جي رجڻ جي ٻڄهي گرمي $\text{g}/80\text{cal}$

پاڻي جي بخار ٿيڻ جي ٻڄهي گرمي $= 540$ پاڻي جي مخصوص گرمي (1 cal/g) (جواب 33g)

d. هڪ ڪئوري ميٽر جو مادو آهي؟ ۽ مخصوص گرمي لاءِ گنجائش 100g آهي. ان ۾ $1\text{cal/g}^{\circ}\text{C}$ 0.1 پاڻي 30°C تي رکيل آهي ان پاڻي جي مخصوص گرمي لاءِ گنجائش 10g آهي جيڪڏهن آسان ان ۾ 0°C مادي وارو ۽ - - گرمي پد وارو بدن جو ٽڪر وجهنداسين ته ملاوت جو گرمي پد ڪيترو ٿيندو (جواب 20.8°C)

عملي ڪر:

ماسٽر جي مدد سان هوپ جي اوزار جو ماڊل تيار ڪيو ۽ ان اوزار سان تجربو ڪري حاصل ڪيل نتيجو ڄاڇي ڏسو.



- b. جسم جي مخصوص گرمي لاءِ گنجائش لھڻ لاءِ ڪهڙو متو ڪم آچي ٿو؟
- c. جسم جي حالت جي بدلجڻ ۾ ٻڄهي گرمي ڪهڙو ڀارت آڏا ڪري ٿي؟
- d. هوا پاڻي جي بخار سان تر ٿيل آهي يا نه اهو توهان ڪيئن ۽ ڪهڙي آڌار تي طئه ڪندا؟

8. هيٺيون ٽڪر پڙهو ۽ سوالن جا جواب لکو.

جڏهن گرم ۽ ٿڌي جسم جي وچ ۾ گرمي جي بدل سڌل ٿئي ٿي ته شڪتي ملڻ سبب ٿڌي جسم جو گرمي پد وڌندو وڃي ٿو ۽ شڪتي وڃائڻ سبب گرم جسم جو گرمي پد گهٽجندو وڃي ٿو گرمي پد ۾ اهو بدل تيسنائين چالو رهي ٿو جيستائين ٻنهي جسمن جو گرمي پد هڪ جيترو نٿو ٿئي. ان ڪري ۾ ٿڌو جسم گرم شڪتي حاصل ڪري ٿو ۽ گرم جسم گرمي شڪتي وڃائي ٿو جيڪڏهن ٻنهي جسمن جي سنگھڻن کي وائاورڻ کان الڳ ڪجي ٿو انهن کي گرمي جي اڻ پسرائيندڙ پيٽي ۾ رکجي ٿو جيئن شڪتي جو بدل سڌل فقط ٻنهي جسمن جي وچ ۾ ئي ٿي ته پيٽي مان نه ئي شڪتي ٻاهر ويندي نه ئي اندر ايندي.

- a. گرمي ڪهڙي هنڌ کان ڪهڙي هنڌ ڏانهن وهي ٿي؟
- b. مٿي مشغولي مان آسان کي ڪهڙو متو خبر پوي ٿو؟
- c. اهو متو ٿوري ۾ ڪيئن ٻڌائي سگهجي ٿو؟
- d. ان مٿي جو اڀيوگه ڪري ڀدارت جي ڪهڙي خاصيت ماڻجي ٿي؟

9. مثال حل ڪريو.

a. 1g مادي وارن ٻن جسمن (a ۽ b) کي هڪ جيتري گرمي ڏني وئي. جسم 3°C جو گرم پد 5°C وڌي ويو ۽ جسم a جو گرمي پد b وڌي ويو ڪهڙي جسم کي وڌيڪ مخصوص گرمي آهي؟ ڪيترا دفعا وڌيڪ؟ (جواب $5/3$)

b. پاڻي جو گرمي پد گهٽ ڪري ان مان برف ٺاهڻ واري ڪارخاني ۾ پاڻيان آمونيا جو واپر ڪجي

6. روشني جو موڙ

- روشني جو موڙ   موڙ جا قاعدا
 موڙانڪ   روشني جي ورڇ



1. روشني جي موت جو مطلب ڇا آهي؟
 2. روشني جي موت جا قاعدا ڪهڙا آهن؟



آسان ڏٺو آهي ته روشني سڌي ليڪ ۾ هلي ٿي. ان سبب جيڪڏهن هڪ غير شفاف جسم روشني جي رستي ۾ اچي ٿو ته ان جسم جو پاڇو ٺهي ٿو. آسان اهو پڻ گذريل درجي ۾ ڏٺو آهي ته اهو تيار ٿيل پاڇو نسبتي روشني جي وسيلي ۽ جسم جي جاءِ ۾ بدل سبب ڪيئن بدلجي ٿو. پر ڪجهه خاص حالتن ۾ روشني جا ترورا موڙ پڻ کائي سگهن ٿا. اهو آسان ڏسندا سي.

روشني جي موڙ (Refraction of light)

گهربل سامان:- ڪانچ جو گلاس، ۵ روپيه جو سڪو، پينسل، هڪ ڌاتو جو برتن وغيره.



مشغولي 2:


- هڪ پنچ روپيه جو سڪو ڌاتو جي برتن ۾ رکو.
 - ڌيري ڌيري برتن کان پري وڃو.
 - ان جاءِ تي بيهو جتي توهان کي سڪو نظر نه اچي.
 - سڪي جي طرف ڏسندا رهو.
 - پنهنجي دوست کي برتن ۾ ڌيري ڌيري پاڻي ڀرڻ لاءِ چئو.
- جڏهن پاڻي جي سنوت هڪ خاص اوچائي تائين ايندي ته توهان کي سڪو نظر ايندو ۽ ائين ڇو ٿيو.

مشغولي 1:

- هڪ ڪانچ جو گلاس کڻو ان کي پاڻي سان ڀريو.
 - ان ۾ آڌ تائين اڀي نموني هڪ پينسل ٻوڙيو ۽ ان جي ٽولھ جي ڇاڇ ڪريو. (پاڻي ۾ ٻڌل پينسل جي حصي جي)
 - هاڻي پينسل کي پاڻ سان ڀريل گلاس ۾ پاسيري (ترجي) نموني رکو. ۽ پاڻي ۾ ٻڌل پينسل جي حصي جي ٽولھ جي ڇاڇ ڪريو. ٻنهي مشغولين ۾ پاڻي ۾ ٻڌل پينسل جو حصو ٽولھو نظر ايندو بنسبت ٻاهري حصي کان ٻئي مشغولي ۾ پينسل پاڻي جي مٿاڇري جي ويجهو ٿيل نظر ايندي ائين ڇو ٿيو.
- مٿين ٻنهي مشغولين ۾ ڏسڻ ۾ ايندڙ اثر پاڻي مان ٻاهر ايندڙ روشني جي طرف جي بدلائي سبب پئدا ٿيو. روشني هڪ شفاف مادي ۾ ٻئي شفاف مادي ۾ وڃڻ وقت پنهنجو طرف بدلائي ٿي ان کي روشني جي موڙ چئجي ٿو.

مشغولي 3:

- هڪ اڇي پني تي وچ ۾ هڪ مستطيل شيشي جي سر رکو. پينسل جي مدد سان شيشي جي سر جو ٻاهريون مٿاڇرو ٺاهيو ۽ ان کي PQRS نالو ڏيو. جيئن شڪل 6.1 ۾ ڏيکاريل آهي.
- شيشي جي سر جي PQ پاسي هڪ آڌي ليڪ ٺاهيو جيئن اها ليڪ PQ پاسي کي N ٽپڪي وٽ ڪپي. ان ليڪ تي ڪهڙي به جاءِ تي به ٽانچيون B ۽ A لڳايو.
- شيشي جي سر جي جنهن طرف ۾ ٽانچيون لڳل آهن ان جي اُٻتڙ طرف واري پاسي کان ٽانچين A ۽ B جو عڪس ڏسو ۽ ٻه ٽانچيون C ۽ D اهڙي نموني لڳايو جيئن ٽانچين جي عڪس جي سڌائي ۾ نظر اچن.
- ٽانچين ۽ سر کي هٽايو ٽانچين C ۽ D جي نشانن کي ملائيندڙ ليڪ SR پاسي وڌايو SR ٽپڪي M وٽ ملي ٿي.
- M ۽ N کي پاڻ ۾ ملايو. اصلوڪي تروري AN ۽ ٻاهر نڪرندڙ تروري MD کي ڇاڇيو.



6.1 شيشي جي سر مان ٿيندڙ روشني جي موڙ

1. روشني جنهن رفتار سان هوا مان لنگهي ٿي ڇا ساڳئي رفتار سان سر مان لنگهي ٿي؟
2. ڇا روشني جي رفتار سڀني ماديمن ۾ ساڳئي آهي؟

مغز هلايو.



روشنيءَ جي موڙ جا قاعدا (Laws of Refraction)

اچو ته شڪل 6.2 ۾ ڏيکاريل انوسار هوا مان سر ۾ ويندڙ روشني جي ڪرڻي جو آپياس ڪيون. هتي AN اصلوڪو ڪرڻو ۽ NB موڙ ڪرڻو آهي.


1. اصلوڪو ترورو، موڙ ترورو سر جي مٿاڇري تي داخل ٿيندڙ ٽپڪي -- وٽ عمود جي اُبتڙ طرف ۾ ٿين ٿا. ۽ ٽپڪي يعني اصلوڪو ترورو موڙ ترورو ۽ عمودو ساڳئي سطح تي ٿين ٿا.
2. ڏنل ماديمن جي جوڙي لاءِ (هتي هوا ۽ ڪاڇ) $\sin i$ ۽ $\sin r$ جي نسبت مقرر ٿيندو آهي. هتي اصلوڪي ڪنڊ i ۽ موڙ ڪنڊ r آهي.

موڙ انڪ (Refractive index)

روشني جي تروري جو ڌار ڌار ماديمن مان لنگهڻ وقت ان جو طرف بدلائڻ جو انداز الڳ الڳ ٿيندو آهي. اهو ان ماديمن جي موڙانڪ سان لاڳاپو رکندڙ ٿيندو آهي. الڳ الڳ ماديمن جو موڙانڪ به الڳ الڳ ٿيندو آهي. ۽ الڳ الڳ رنگن جي روشني لاءِ ساڳئي ماديمن ۾ موڙانڪ الڳ الڳ ٿيندو آهي.

ڪن ماديمن جو خال جي پيٽ موڙانڪ هيٺ ياداشت ۾ ڏنل آهن. خال جي نسبت ۾ ماديمن جي موڙانڪ کي ان جو اصلي موڙانڪ چئجي ٿو.

موڙانڪ روشني جي الڳ الڳ ماديمن ۾ رفتار تي مدار رکي ٿو.




6.2 هوا مان شيشي ۾ ويندڙ ڪرڻو

$$n = \frac{\sin i}{\sin r} = \text{مقرر انگ}$$

n کي پهرين ماديمن جي پيٽ ۾ ٻئي ماديمن جو موڙانڪ چئبو آهي. ان روشني جو موڙ جي بئين قاعدي کي سنڀل جو قاعدو ($i=0$) پڻ چئجي ٿو. ٻن ماديمن جي مٿاڇرن جي عمود تي ٺهندڙ اصلوڪي ڪنڊ ($r=0$) ساڳئي ليڪ ۾ اڳتي وڃي ٿي.

جسماني مادي	موڙانڪ	جسماني	موڙانڪ	جسم	موڙانڪ
هوا	1.0003	فيوزڊ ڪوارٽز	1.46	جسماني مادي موڙانڪ	1.63
برف	1.31	ٽرپين ٽائين	1.47	ڪاربان ڊاءِ سلفائيڊ	1.66
پاڻي	1.33	بينزين	1.50	گهاٽو فلنٽ شيشو لعل (ماڻڪ)	1.76
الڪوهال	1.36	ڪراٽون شيشو	1.52	نيلر	1.76
گاسليت	1.39	سينڊو لوڻ	1.54	هيرو	1.76

ڪجهه ماديمن جا موڙانڪ



سمجھو ته مادي 1 ۾ روشني جي رفتار v_1 آهي ۽ مادي 2 ۾ روشني جي رفتار v_2 آهي پهرين v_1 مادي جي پيٽ ۾ ٻئين مادي جو موڙانڪ مطلب پهرين مادي ۾ روشنيءَ جي رفتار جي ٻئي مادي ۾ روشنيءَ جي رفتار جي نسبت آهي. ان کي n_2 سان ڏيکارجي ٿو.





$$n_2 = \frac{\text{پهرين مادي ۾ روشني جي رفتار } (v_1)}{\text{ٻئين مادي ۾ روشني جي رفتار } (v_2)}$$

6.3 مادي 1 مان مادي 2 ۾ ويندڙ روشني جا ڪرڻا

ساڳئي نموني تي ٻئي - مادي جي پيٽ ۾ پهرين (1) مادي جو موڙانڪ $n_1 = \frac{v_1}{v_2}$

جيڪڏهن پهريون مادي خال يا هوا آهي ته ٻئي مادي جو موڙانڪ کي اصلي موڙانڪ چئجي ٿو. ان کي n سان ڏيکارجي ٿو.

- جيڪڏهن پهرين مادي جي پيٽ ۾ ٻئي مادي جو موڙانڪ n_2 آهي ۽ ٻئين مادي جي پيٽ ۾ ٽئين مادي جو موڙانڪ n_3 ته n_3 جو ملهه ڇا ۽ ڪيئن ٿيندو؟
- جيڪڏهن پهرئين مادي جي پيٽ مادي جو موڙانڪ - - آهي ته ٻئي مادي جي پيٽ ۾ پهرين مادي جو موڙانڪ ڪيترو؟



6.4 آئيه ماديمن مان روشني جي موڙ

جڏهن روشني جا ترورا
ٻن ماديمن جي مٿاڇرن تي
عمودي رخ ۾ هڻڻ سان سڌو
وڃن ٿا ۽ موڙن ٿا ڪائن.

جڏهن روشني جا ترورا
گهاٽي مادي کان چڊي
مادي ۾ وڃن ٿا ته عمود کان
پري موڙ کائڻ ٿا.

جڏهن روشني جا ترورا
چڊي مادي مان گهاٽي مادي
۾ وڃن ٿا ته عمود طرف موڙ
کائڻ ٿا.

تارن جو ٽمڪڻ (Twinkling of stars)




1. ڇا توهان ڪڏهن مرڱهه ترشنا ڏٺي آهي اهو آهي گرم ٿيل رستي جي مٿان يا بيابان

۾ پاڻي جو هئڻ جو فريب (وَهْم)؟

2. ڇا توهان ٻرندڙ هولي جي باهه جي ٻئي طرف لڏندڙ جسر ڏٺو آهي؟

مڪاني وِٽاورڻ جو حالتون ڪجهه حد تائين روشني جي موڙ تي اثر ڪن ٿيون. ٻنهي مٿين مثالن ۾ گرم رستي يا بيابان جي مٿاڇري جي ويجهو واري هوا ۽ ٻرندڙ هولي جي باهه جي مٿاڇري جي ويجهو واري هوا گرم ٿئي ٿي. اِٺڪري اها گرم هوا مٿي واري هوا کان ڇڏي (هلڪي) ٿئي ٿي. اِٺڪري گرم رستي جي مٿاڇري واري هوا ۽ ٻرندڙ هولي جي باهه جي مٿاڇري جي ويجهو واري هوا جو موڙانڪ گهٽ ٿئي ٿو. ۽ جيئن جيئن مٿي وڃجي ٿو تيئن تيئن موڙانڪ وڌي ٿو.

پهرين مثال: پرين کان ايندڙ روشني جي ترورن جو طرف روشني جي قاعدن موجب بدلجندو رهي ٿو.



6.5 مرڱهه ترشنا

شڪل 6.5 ۾ ڏيکاريل اَنوسار بيڪڊ پري

وارن جسمن مان ايندڙ روشني جا ترورا اُن جسر جي زمين اندر واري ٺهيل عڪس مان ايندڙ نظر اچن ٿا. اِن کي مرڱهه ترشنا چئجي ٿو.

ٻئي مثال ۾ هولي جي باهه جي ٻئي طرف

رڪيل جسر مان ايندڙ روشني جي ترورن جو طرف

باهه جي مٿاڇري واري هوا جي بدلجندڙ موڙ

انڪ سبب بدلجندو رهي ٿو. اِٺڪري جسر لڏندڙ

نظر اچي ٿو.

وِٽاورڻ جي حالتن جو روشني جي موڙ تي اثر تارن جي ٽمڪڻ رستي ڏسي سگهجي ٿو.



تارا پاڻ پنهنجي روشني ڇڏين ٿا. اُهي رات جي وقت سج جي غير موجودگي ۾ ڏسي سگهجن ٿا. تارا بيڪڊ

پري مفاصلي تي هئڻ سبب اُهي روشني جي ٽپڪي وسيلي جي روپ ۾ آهن. وِٽاورڻ ۾ اوچائي کان هيٺ زمين

طرف اچڻ تي هوا جي گهاٽائي وڌي ٿي ٿو اِٺڪري هوا جو موڙانڪ پڻ وڌي ٿو. تارن جي روشني آسان وٽ ڇڏي

ماڏير کان گهاٽي ماڏير ٿيندي پهچي ٿي. ۽ لڳاتار عمود طرف موڙ کائي ٿي. اِن سبب تارا پنهنجي اصلوڪي

جاءِ کان ٿورو مٿي نظر اچن ٿا. جيئن شڪل 6.6 ۾ ڏيکاريل آهي.



6.6 تارن جي ظاهري حالت

6.7 وِٽاورڻ ۾ روشني جي موڙ جو اثر

تارن جي ظاهري حالت بدلجندي رهي ٿي ڇاڪاڻ ته هوا جي لڳاتار ٿيندڙ تحرڪ ۽ هوا جي گهاٽائي ۽

گرمي پد ۾ بدل ٿيندو رهي ٿو. اِٺڪري هوا جو موڙان بدلجندو رهي ٿو. اِٺڪري تارن جي ظاهري حالت ۽ چمڪ

لڳاتار بدلجندي رهي ٿي. ۽ تارا ٽمڪندا نظر اچن ٿا.

آسان گرهن کي ٽمڪندا نٿا ڏسو. ڇاڪاڻ ته تارن جي پيٽ ۾ گرهم ڌرتي جي ويجهو آهي. اِٺڪري گرهم جڻ

تہ روشنی جي گھٹڻ ٿي ٽپڪن وسيلن جو ميڙ سمجھي سگھجي ٿو. جيئن تہ وائاورڻ جي موڙانگ ۾ بدل سبب ڪنھن ٽپڪي وسيلي جي ظاھري حالت ۽ چمڪ بدلجي ٿي. پر گرھن جي سراسري ظاھري حالت ۽ ڪل سراسري چمڪ نٿي بدلجي انڪري اُھي نٿا ٿمڪن.

سج جو اُڀرڻ مطلب سج جو اُفق جي مٿان پھچڻ پر اُفق تي پھچڻ کان اڳ ٿي جڏھن سج اُفق کي ٿورو ھيٺ ھوندو آھي ان جي روشني جا ترورا انھن جي ڌرتي جي وائاورڻ ۾ ٿيندڙ موڙ سبب مڙيل رستي سان اسان تائين پھچن ٿا. جيئن شڪل 6.7 ۾ ڏيکاريل آھي. انڪري اصل ۾ سج افق تي پھچڻ کان اڳ اتي نظر اچي ٿو. ساڳئي نموني سج جي لھڻ وقت پڻ ٿئي ٿو اسان سج جي لھڻ وقت سج جي اُفق کان ھيٺ پھچڻ کان پوءِ پڻ ڪجھ وقت پڻ سج ڏسي سگھون ٿا.


روشنی جي ورڇ (Dispersion of light)

ھڪ پلاسٽڪ جي شفاف پٽي کڻي اکين جي سامھون رکو ۽ ڏيري ڏيري ان کي آڏو ڪري ڏسو توهان کي پٽي مان روشني جي ڪرڻن جو الڳ الڳ رنگن ۾ ورھائجڻ نظر ايندو. ورھائجڻ کان پوءِ الڳ الڳ رنگن جو سلسلو واڻڻائي، نيرو، آسماني، ساڻو، پيلو نارنگي ۽ ڳاڙھو ان نموني آھي. توهان کي خبر آھي تہ روشني برقي مقناطيسي لھرون آھن. ان لھرن جي مکيه خاصيت آھي لھر جي ڊيگھ اسان جو اکيون جن روشني جي ترورن جي 400nm-700nm لھري ڊيگھ لاءِ احساس ٿي ٿو. ان وٽي ۾ الڳ الڳ لھري ڊيگھ وارن ورھائجڻ جي ترورن کي الڳ الڳ رنگ ھئڻ ظاھر ٿئي ٿو.

ڳاڙھي رنگ جي روشني جي لھري ڊيگھ وڌ ۾ وڌ آھي جيڪا 700nm جي ويجهو آھي ۽ نيرو رنگ جي روشني جي لھري ڊيگھ گھٽ ۾ گھٽ آھي 400nm جي ويجهو آھي. ياد رکو. $(1\text{nm}=10^{-9}\text{m})$

خال ۾ سڀني لرزشي تيزيءَ واري روشني جي ترورن جي رفتار ساڳئي ٿئي ٿي مادير ۾ روشني جي رفتار روشني جي لرزشي تيزيءَ تي مدار رکي ٿي. ۽ انڪري الڳ الڳ رنگ جي روشني الڳ الڳ رفتار سان مادير مان لنگھن ٿا. انڪري الڳ الڳ رنگن لاءِ مادير جو موڙانگ الڳ الڳ آھي.

انڪري جڏھن اچي روشني ھڪ مادير جھڙو شيشي مان لنگھي ٿي تہ الڳ الڳ رنگن ۾ موڙ ڪندڙ الڳ الڳ آھي انڪري جڏھن سج مان نڪرندڙ اچي روشني ھوا مان لنگھي ڪنھن موڙ ڪارائيندڙ مادير ۾ اچي ٿي تہ اھا سندن رنگا رنگي پٽي جي روپ ۾ ٻاھر اچي ٿي. ڪنھن مادير مان لنگھڻ تي روشني ۾ موجود رنگن جو پنھنجي رنگن ۾ ڌار ٿيڻ واري ڪريا کي روشني جي ورڇ چئجي ٿو.




6.8 روشني جي ورڇ

سر آئزڪ نيوٽن ھن سڀني کان پھريون سج جي روشنيءَ مان رنگا رنگي پتو حاصل ڪرڻ لاءِ شيشي جو منشور ڪم آندو. جڏھن اچي روشني منشور تي ٽڪرائي ٿي تہ منشور جي مدد سان ست رنگن ۾ ورڇ ٿئي ٿي. ۽ اصلوڪي ترورن جي پيٽ ۾ الڳ الڳ رنگن وارا ترورا جدا جدا ڪنڊن تان مڙن ٿا. انھن ستن رنگن مان ڳاڙھي روشني گھٽ ۾ گھٽ ۽ واڻڻ ٿي روشني وڌ ۾ وڌ موڙ کائي ٿي. جيئن شڪل 6.8 ۾ ڏيکاريل آھي. جدا جدا رنگن جا ترورا منشور مان جدا جدا طرفن ۾ نڪرن ٿا ۽ ھڪ ٻئي کان الڳ ٿين ٿا ان ڪري اسان کي ستن رنگن جو رنگا رنگي پتو حاصل ٿئي ٿو.

1. ٻن منشورن جي مدد سان اچي رنگ جي روشني جي داخل ٿيڻ ڪري ٻئي منشور جي

ٻئي پاسي کان ٻاھر نڪرندڙ اچي روشني ڪيئن حاصل ڪندا؟




2. توهان ڪانچ جي منشورن وارو جھومر ڏٺو ھوندو. ٽنگستن جي بلب مان نڪرندڙ

روشنی انھن منشورن مان لنگھڻ وقت ورھائجي ٿي ۽ اسان کي ستن رنگن جو رنگارنگي پتو ملي ٿو. جيڪڏھن

اسان ٽنگستن جي بلب بدران LED بلب استعمال ڪيون تہ ڇا اسان کي اھو ڏسڻ ۾ ايندو؟

ٿورو ۽ پورو اندريون موڙ (Partial total internal reflection)


جڏهن روشني گهاٽي ماڌير کان ڇڏي ماڌير ۾ وڃي ٿي ته اها ٿورو موڙ کائي ٿي يعني روشني جو ڪجهه حصو موڙ کائي ٿو ۽ گهاٽي ماڌير ۾ واپس اچي ٿو.



6.9 پوري ۽ اڌوري اندري موڙ

وڌائينداسين سنڀل جي قاعدي موجب ته موڙ ڪنڊ r پڻ وڌندي ڇاڪاڻ ته موڙانگ مقرر آهي. i جي ڪنهن خاص ملهه لاءِ r جو ملهه 90° ٿيندو. ان (Critical angle) جي ملهه کي نازڪ ڪنڊ 90° چئجي ٿو. نازڪ ڪنڊ کان وڌي اصلوڪي ڪنڊ لاءِ موڙ ڪنڊ 90° کان وڌي آهي. اهڙا ڪرڻا واپس گهاٽي ماڌير ۾ اچن ٿا. جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. اهڙي نموني سڄي روشني موڙ کائي گهاٽي ماڌير ۾ واپس اچي ٿي. ان کي پوري اندريون موڙ چئجي ٿو. اسان نازڪ ڪنڊ جي ماپ هيٺين نموني لهي سگهون ٿا.

$${}_1n_2 = \frac{\sin i}{\sin r} \quad \text{پوري اندريون موڙ} \quad i = \text{نازڪ ڪنڊ} \quad r = 90^\circ \quad {}_1n_2 = \frac{\sin i}{\sin 90^\circ} = \sin i \quad (\because \sin 90^\circ = 1)$$



6.10 انڊلٽ جو ٺهڻ

انڊلٽ اهو هڪ سهڻو قدرتي اسرار آهي جنهن ۾ روشني جي ورڇ، موڙ ۽ موت جون ڪريائون شامل آهن برساتا ڀوڻ کان پوءِ آسمان ۾ انڊلٽ ڏسڻ اچي ٿي. هن ۾ پاڻيءَ جو ننڍو ڦڙو هڪ منشور وانگر ڪم ڪري ٿو. جڏهن واتا ورڻ ۾ موجود پاڻي جي ڦڙن مان سڄ جي روشني داخل ٿئي ٿي، تڏهن اهي سڄ جي روشني کي موڙن ۽ ورڇ ڪن ٿا. پوءِ ڦڙي جي اندر اندرين موت ٿئي ٿي آخر ۾ وري اها موڙ کائي ٿي. انهن سڀني قدرتي ڪريائون جي گڏيل نتيجي سبب ستن رنگن واري انڊلٽ ٺهي ٿي.

ڪتاب منهنجا دوست -

1. Why the Sky is Blue – Dr. C.V. Raman talks about science: C.V. Raman and Chandralekha
2. Optics :Principles and Applications : K.K. Sharma
3. Theoretical concepts in Physics : M.S. Longair

ٿورو مزو

پلاسٽڪ جو دٻو، آرسِي ۽ پاڻي واپرائي روشني جي ورڇ ڏسڻ جي ڪوشش ڪيو.

2. هڪ ماديءَ مان روشني $1.5 \times 10^8 \text{ m/s}$ جي رفتار سان لنگهي ٿي ٻئي ماديءَ ۾ وڃڻ سان ان جي رفتار $0.75 \times 10^8 \text{ m/s}$ ٿئي ٿي به پهرين ماديءَ جي پيٽ ۾ ٻئي ماديءَ جو موڙانڪ ڪيترو ٿيندو ڏنل جانڪاري

$$V_1 = 1.5 \times 10^8 \text{ m/s}, V_2 = 0.75 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$${}_2n_1 = ? \quad {}_2n_1 = \frac{1.5 \times 10^8}{0.75 \times 10^8} = 2$$

1. پاڻي جو شدت موڙانڪ 1.36 آهي. ته روشني جي پاڻي ۾ رفتار لھو؟

روشني جي خال ۾ رفتار $(3 \times 10^8 \text{ m/s})$

ڏنل جانڪاري:-

$$V_1 = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$n = 1.36$$

$$n = \frac{V_1}{V_2} \quad 1.36 = \frac{3 \times 10^8}{V_2}$$

$$V_2 = \frac{3 \times 10^8}{1.36} = 2.21 \times 10^8 \text{ m/s}$$

اپياس

2. روشني جو موڙ
3. روشني جي وڇ
4. روشنيءَ جو جذب ٿيڻ
- c. شيشي جو هوا جي پيٽ ۾ موڙانڪ $3/2$ آهي ته هوا جي پيٽ ۾ شيشي جو موڙانڪ ڪيترو؟

$$(1) \frac{1}{2} \quad (2) 3 \quad (3) \frac{1}{3} \quad (4) \frac{2}{3}$$

4. هيٺيان مثال حل ڪريو.

- a. جيڪڏهن هڪ ماديءَ ۾ روشني جي رفتار $1.5 \times 10^8 \text{ m/s}$ آهي ته ان ماديءَ جو اصلي موڙانڪ ڪيترو ٿيندو؟

جواب 2

- b. جيڪڏهن شيشي ۾ پاڻي جو اصلي نمبر وار $3/2$ ۽ $4/3$ آهي ته شيشي جو پاڻي جي پيٽ ۾ موڙانڪ ڪيترو ٿيندو؟

$$(\frac{9}{8} \text{ جواب})$$

عملي ڪم:

ليزر لائيت ۽ صابن جي پاڻي جي مدد سان روشني پروجيڪٽ:- توهان جي ماسٽر جي رهبري ۾ جي موڙ جو اپياس ڪيو.



1. خال پوري ڄملا پوري ڪريو.

- a. روشني جي ---- تي موڙانڪ مدار رکي ٿو.
- b. روشني جي هڪ شفاف ماديءَ مان ٻئي شفاف مادي ۾ وڃڻ وقت روشني جي بدلتجي جي قدرتي ڪريا ڪي روشني جو موڙ چئجي ٿو.

2. هيٺين بيانن جي ثابتي لکو.

- a. جيڪڏهن شيشي جي سر ۾ داخل ٿيندڙ روشني جي ترورن جي اصلوڪي ڪنڊ ۽ ٻاهر نڪرندڙ موڙ ڪنڊ نمبر وار i ۽ e آهي ته ثابت ڪيو. $i=e$.
- b. انڊلٽ روشني جو مڙ، وڇ، پوري اندرين موت جو گڏيل اثر آهي.

3. هيٺ ڏنل سوال جو برابر جواب ان هيٺيان

ڏنل متبادل جوابن مان ڪهڙو آهي اهو لکو.

- a. تارن جي ٽمڪڻ جو ڪارڻ ڇا آهي؟
1. تارن ۾ وقت بي وقت ٿيندڙ ڌماڪو.
2. تارن جي روشني جو ڌرتي جي وايو منڊل ۾ جذب ٿيڻ
3. تارن جي تحرڪ
4. وايو منڊل (واتاورڻ) جي گئسن جو بدلتجندڙ موڙانڪ
- b. سڄي آفاق کان ٿورو هيٺ هڪ ڪاٺي کان پوءِ به اسان کي ڏسڻ ۾ اچي ٿو ان جو ڪارڻ
1. روشني جي موت

7. بلور ۽ انجا ڪم

- ▶ بلور
- ▶ موڙ ترورن جي شڪل
- ▶ روايتي نشانينون
- ▶ انساني اک ۽ بلور جي ڪم ڪرڻ جو طريقو
- ▶ نظر جا عيب ۽ انجا اُپاءُ
- ▶ بلورن جا ڪم




1. گولائين آرسين سان لاڳاپو رکندڙ پڊ جيئن ته قطب، گولائيءَ جو مرڪزي گولائي جو
2. لڪي آرسين ۽ اُپيتي آرسين کي ڪيئن تيار ڪيو وڃي ٿو؟

ٿورو ياد ڪريو:




بلور (Lenses)



روزمره جي زندگيءَ ۾ ڪم ايندڙ بلور توهان ڏٺا هوندا ٻڍن ماڻهون کي پڙهڻ وقت ڪم ايندڙ بلور، گهر جي مڪب درواجي تي ٻاهر نهارڻ لاءِ لڳل اک بلور، گهڙين جي درستي لاءِ گهڙي ساز اکين تي جيڪو اوڙار لڳائڻ ٿا ان ۾ ڪم ايندڙ بلور اهي مثال آهن. بلوڪ عينڪ ۾ ڪم آچن ٿا. ان کان سواءِ بلور دروبيني ۾ پڻ ڪم آچن ٿا جيئن ته توهان گذريل درجي ۾ پڙهيو آهي.


7.1 گول آرسِي

بلور ٻن مٿاڇرن وارو شفاف مادي ۾ آهي. جنهن بلور جا ٻئي مٿاڇرا گول ۽ ٻاهر تي نڪتل ڪپ وارا آهن ان کي اُپيتو بلور يا ٻٽو اُپيتو بلور چئجي ٿو. اُپيتو بلور وچ تي ڪنارن جي پيٽ ۾ ٿلهو ٿئي ٿو. جنهن بلور جا ٻئي مٿاڇرا اندر تي وريل آهن ان کي لڪو بلور يا ٻٽو لڪو بلور چئجي ٿو. اهو ڪناري وٽ وچ جي پيٽ ۾ ٿلهو ٿئي ٿو.




بلور جا قسم شڪل 7.2 ۾ ڏيکاريل آهن. بلور مان لنگهڻ وقت روشني ٻه دفعا موڙ ڪائي ٿي پهرين دفعو بلور جي اندر وڃڻ وقت ۽ ٻيو دفعو بلور سان ٻاهر نڪرڻ وقت. انهن ٻن موڙ ڪائڻ سبب روشني جو طرف بدليجي ٿو. هر هڪ بلور جا ٻه گول مٿاڇرا ٿين ٿا. بلور جو هر هڪ مٿاڇرو پوري گول جو حصو آهي.

7.2 بلور جا قسم



7.1 اُپيتي بلور ۽ لڪي بلور جو آڌا حصا

شڪل 7.3 ۾ اُپيتي بلور ۽ لڪي بلور جي آڌا حصا ڏيکاريل آهن ان ۾ مٿاڇرو 1 اهو ۽ S_1 گول جو حصو آهي ۽ مٿاڇرو 2 اهو S_2 گول جو حصو آهي.




7.4 بلور جو آپٽيڪل مرڪز

تي هڪ ٽپڪي وٽ سوڙها ٿين ٿا يا سوڙها ٿيندا نظر اچن ٿا. اُن ٽپڪي کي اُپٽيڪل بلور جو روشن مرڪز چئجي ٿو. (شڪل 7.4) ۾ F_1 ۽ F_2 هي ٻه اُپٽيڪل بلور جا روشن مرڪز آهن شڪل 7.5 ۾ ڏيکاريل اَنوسار اُپٽيڪل بلور ۾ مکيه محور جي پوروچوت ڪيترائي روشني جا ڪرڻا اُپٽيڪل بلور تي پون ٿا ۽ موڙ کائڻ کان پوءِ مکيه محور تي سوڙها ٿين ٿا. مکيه محور تي هڪ ٽپڪي وٽ اچي ملن ٿا. اِنڪري اُپٽيڪل بلور کي سوڙهو ڪندڙ بلور چئجي ٿو.

شڪل 7.5 ۾ ڏيکاريل اَنوسار لڪي بلور ۾ مکيه محور جي پوروچوت روشني جا ڪرڻا لڪي بلور تي پون ٿا ۽ هڪ ٻئي کان پري اهڙي نموني پکڙجن ٿا جو مکيه محور تي هڪ ٽپڪي مان ايندا نظر اچن ٿا اِن ٽپڪي کي لڪي بلور جو روشن مرڪز چئجي ٿو ۽ جيئن شڪل 7.5 ۾ ڏيکاريل آهي F_1 ۽ F_2 لڪي بلور جا روشن مرڪز آهن. لڪي بلور کي (پڪيڙيندڙ) ويڪرو ڪندڙ بلور چئجي ٿو.

روشن مرڪز مفاصلو (Focal length : f) : بلور جي روشن مرڪز ۽ اُپٽيڪل مرڪز جي وچ واري مفاصلي کي بلور جو روشني مرڪز مفاصلو چئجي ٿو.



7.5 بلور جو روشن مرڪز

گهربل سامان:- اُپٽو بلور، پردو، کاغذ، ميٽر پٽي بلور لڳائڻ جي اِستند وغيره.

هي ڪري ڏسو:






طريقي:- پردو اِستر رکي بلور جي مدد سان دور مفاصلي واري جسم مثال وڻ يا عمارت جو صاف عڪس پردي تي حاصل ڪيو. ميٽر پٽي جي مدد سان پردي ۽ بلور جي وچوارو مفاصلو ماپيو هاڻي بلور جو ٻيو مٿاڇرو پردي طرف ڪيو وري بلور اڳتي پوئتي ڪري دور مفاصلي واري جسم جو صاف عڪس پردي تي حاصل ڪيو. ميٽر پٽي جي مدد سان بلور ۽ پردي وچ ۾ مفاصلو ماپيو.

بلور ۽ پردي جي وچواري مفاصلي کي ڇا چئجي ٿو. ان مفاصلي مان اُڀي ٿي بلور جي گولاڻي واري نير قطر بابت ماسٽر سان چرچا ڪيو. دور مفاصلي واري جسر جو عڪس بلور جي روشن مرڪز جي ويجهو ٺهندو. انڪري مٿين مشغولي مان ملي ٿو ته پردي ۽ بلور جي وچ وارو مفاصلو بلور جي روشن مرڪز مفاصلو آهي. مٿين مشغولي ۾ جيڪڏهن لکو بلور واپرائيو وڃي ته ڇا ٿيندو؟

اڀي ٿي بلور موڙ لاءِ ترورن جي شڪل : گول آرسِي وسيلي ملندڙ عڪس جو اُڀياس ڪرڻ لاءِ ترورن جي شڪل ڪڍڻ جا قاعدا توهان پڙهيا آهن. ساڳئي نموني بلور وسيلي ملندڙ عڪس جو اُڀياس ترورن جي شڪل جي مدد سان ڪري سگهجي ٿو ترورن واري شڪلين جي مدد سان عڪس جي بيهڪ نسبتتي قد ۽ قسم جو اُڀياس ڪرڻ ۾ مدد ملي ٿي.

اڀي ٿي بلور وسيلي ٺاهيل عڪس :-

هيٺين ٽن قاعدن جو اُڀيو ڪري اڀي ٿي بلور وسيلي ٺاهيل عڪس جي ترورن جي شڪل ڪڍي سگهجي ٿي.




قاعدا 1: جيڪڏهن اصلوڪو ترورو مڪي محور جي پوروچوٽ آهي ته موڙ ترورو روشن مرڪز مان لنگهي ٿو.

قاعدا 2: جيڪڏهن اصلوڪو ترورو روشن مرڪز مان لنگهي ٿو ته موڙ ترورو مڪي محور جي پوروچوٽ ٿئي ٿو.


قاعدا 3: جيڪڏهن اصلوڪو ڪرڻو آپٽيڪل مرڪز مان لنگهي ٿو ته اهو ڪرڻو بنا موڙ ڪاٺڻ جي آپٽيڪل مرڪز مان لنگهي وڃي ٿو.

گهريل سامان : هڪ اُڀيو بلور، پردو ميٽر پٽي، بلور لڳائڻ جي اسٽئنڊ، چاڪ، ميٽر بٽي وغيره.



طريقو:

پردو



7.6 تجربي لاءِ بندوبست


- هڪ ڊگهي ٽيبل جي بلڪل وچ تي چاڪ جي مدد سان هڪ وڏي سڌي ليڪ ڪڍو.
- اُن ليڪ جي وچ ۾ (ٽڪي O وٽ) بلور اسٽئنڊ ۾ لڳل هڪ اُڀيو بلور رکو.
- بلور جي هڪ پاسي هڪ پردو رکو ۽ پردي کي اڳتي پوئتي سرڪائي هڪ پري جسر جو صاف عڪس پردي تي حاصل ڪيو. اُن جي جاءِ کي F_1 نشان ڪيو.
- 'O' ۽ F_1 جي وچ وارو مفاصلو ماپيو 'O' جي پاسي واري طرف $2F_1$ کان F_1 مفاصلو ماپي اُن کي $2F_1$ نشان ڪريو.

- 3 ۽ 4 نمبر ڪريا وري دهرائي بلور جي ٻئي پاسي کان F_2 ۽ $2F_2$ لھو ۽ سڌي ليڪ تي نشان F_2 ۽ $2F_2$ ڏيکاريو.
- هاڻي هڪ برندنڙ ميٽر بٽي $2F_1$ جي پاسي (طرف) کان تمام گھڻي مفاصلي تي $2F_2$ کان پري رکو. بلور جي ٻئي پاسي پردو رکو پردي کي ليڪ تي اڳتي پوئتي ڪري ميٽر بٽي جو چٽو عڪس حاصل ڪيو. ٺهندڙ عڪس جي بيهڪ، قد ۽ قسم جو اُڀياس ڪيو.
- ڪريا 6 کي ميٽر بٽيءَ جي جاءِ $2F_1$ جي پٺيان $2F_1$ وٽ F_1 ۽ $2F_1$ جي وچ ۾ روشن مرڪز F_1 وٽ، روشن مرڪز O جي وچ ۾ رکي وري دهرايو ۽ ڇاچ نوت ڪريو.

خيالي ۽ سچو عڪس ڇا آهي؟ ڪو عڪس سچو عڪس آهي يا خيالي اهو توهان ڪيئن پڪ ڪندا؟ ڇا خيالي عڪس پردي تي حاصل ڪري سگهجي ٿو؟

ٿورو ياد ڪيو؟






7.7 اُپيتي بلور وسيلي تيار ڪيل سچو عڪس

شڪل 7.7 ۾ ڏيکاريل اَنوسار AB هي جسر $2F_1$ جي پني ان رکيل آهي. B مان نڪرندڙ ۽ مکيه محور جي پوروچوٽو اصلوڪو ترورو BC اُپيتي بلور مان موڙ کائڻ کان پوءِ بلور جي ٻئي پاسي F_2 مان رستي لنگهي ٿو. B مان نڪرندڙ اصلوڪو ڪرڻو بلور BO بلور جي اُپتيڪل مرڪز مان لنگهڻ کان پوءِ موڙ کائڻ کان سواءِ OS رستي لنگهي ٿو ۽ اُهو CT ان ڪرڻي کي B^1 ٽپڪي وٽ ڪپي ٿو مطلب B وٽ ان ٽپڪي جو عڪس ٺهي ٿو.

A اهو ٽپڪو مکيه محور تي هئڻ سبب ان جو عڪس پڻ مکيه محور تي تيار ٿيندو. B^1 جي سڌو مٿان مکيه محور تي A^1 وٽ ٽپڪي جو عڪس تيار ٿئي ٿو مطلب A^1B^1 اهو AB جسر جو بلور وسيلي ٺاهيل عڪس آهي انڪري آسان سکياسِي ته جيڪڏهن جسر کي $2F_1$ کان پري رکجي ته ان جو عڪس $2F_2$ ۽ F_2 جي وچ ۾ ٺهي ٿو ۽ عڪس سچو، اُٻتو ۽ جسر جو قد جسر کان ننڍو ٿئي ٿو.

جاچيو:-




7.8 جسر جي بيهڪ سبب تيار عڪس

شڪل 7.8 کي جاچيو ڪرڻ جي شڪلن جي مدد سان جسر جي اَلَبَ اَلَبَ بيهڪن لاءِ ٺهندڙ عڪس جي بيهڪ، قد ۽ قسم لھو. توهان جو جاچون ۽ نتيجا هيٺ ڏنل ٽيبل جي آڌار تي پڪ ڪيو.

نمبر	جسر جي بيهڪ	عڪس جي بيهڪ	عڪس جو نسبتِي قد	عڪس جو قسم
1.	بيڪڊ پري	روشن مرڪز وٽ	ٽپڪي جي قد جيترو	سچو ۽ اُٻتو
2.	$2F_1$ جي پٺيان	F_1 ۽ $2F_2$ جي وچ ۾	ننڍو	سچو ۽ اُٻتو
3.	$2F_1$ وٽ	$2F_1$ وٽ	جسر جي قد جيترو	سچو ۽ اُٻتو
4.	F_1 ۽ $2F_1$ جي وچ ۾	$2F_2$ جي پٺيان	وڏو	سچو ۽ اُٻتو
5.	روشن مرڪز F_1 وٽ	بيڪڊ پري	بيڪڊ وڏو	سچو ۽ اُٻتو
6.	روشن مرڪز F_1 ۽ O جي وچ ۾	بلور جي جنهن طرف جسر آهي اُن طرف ۾	وڏا ڪيل (بيڪڊ وڏو)	خيالي ۽ سبتو

لکي بلور وسيلي ٺاهيل عڪس:

- لکي بلور وسيلي ٺاهيل عڪس آسان هيٺين قاعدي جي مدد سان لھي سگھو ٿا.
- لکي بلور جي مکيه محور جي پوروچوٽو اصلوڪو ڪرڻو لکي بلور جي مان موڙ کائڻ کان پوءِ پٺتي وڌائڻ سان ۽ بلور جي ساڳئي پاسي واري روشن مرڪز مان شروع ٿيندڙ نظر اچي ٿو.
- جڏهن اصلوڪو ترورو روشن مرڪز مان لنگهي ٿو ته موڙ ترورو مکيه محور جي پوروچوٽ وڃي ٿو.




7.9 لکي بلور وسيلي تيار ڪيل عڪس

جيئن شڪل 7.9 ۾ ڏيکاريل آهي جسر PQ جي $2F_1$ ۽ F_1 جي وچ ۾ لکي آرسجي سامهون رکيل آهي P ٽپڪي مان نڪرندڙ ۽ مکيه محور جي پوروچوٽ اصلوڪو ترورو PA لکي بلور مان موڙ کائڻ کان پوءِ بلور جي ٻئي پاسي AD ان رستي لنگهي ٿو. جيڪڏهن AD کي پنٿي وڌايو وڃي ته اهو F_1 مان نڪرندو نظر اچي ٿو. ٽپڪي P مان شروع ٿئي لکي بلور جي آپٽيڪل مرڪز O مان لنگهڻ کان پوءِ ڪرڻو PO موڙ کائڻ کان


سواءِ سڌو لنگهي ٿو. PO اهو وڌايل ڪرڻي AF_1 کي P^1 وٽ ڪپي ٿو مطلب P ٽپڪي جو P^1 اهو جو عڪس آهي. جيئن ته ٽپڪو Q اهو مکيه محور تي آهي ان ڪري ان جو عڪس پڻ مکيه P جي سڌو محور جي هيٺيان Q^1 تي تيار ٿيندو مطلب PQ^1 اهو جسر جو لکي بلور وسيلي ٺاهيل عڪس آهي. انڪري لکي بلور وسيلي تيار ڪيل عڪس هميشه سڄو سبتو ۽ جسر کان ننڍو ٿئي ٿو.

نمبر	جسر جي جاء	عڪس جي جاء	عڪس جو نسبتي قد	عڪس جو قسم
1.	بيحد مفاصلي تي	روشن مرڪز F_1 وٽ	بيحد ننڍو (ٽپڪي جو روپ)	سڌو ۽ خيالي
2.	آپٽيڪل مرڪز O ۽ بيحد مفاصلي وچ ۾ ڪٿي به.	آپٽيڪل مرڪز O ۽ F_1 جي وچ ۾	ننڍو	سڌو ۽ خيال جي

گول آرسين ۾ استعمال ڪيل ڪارٽيشن روايتي نشانيون ڪهڙيون آهن؟



بلور لاءِ روايتي نشانيون



7.10 ڪارٽيشن روايتي نشانيون

بلورن لاءِ فارمولا (Lens formula)

جسر مفاصلي (u) عڪس مفاصلي (v) ۽ روشن مرڪز مفاصلي (f) جي وچ ۾ لاڳاپي کي بلور جو فارمولا سڏجي ٿو.

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

بلور فارمولا ڪنهن به گولائي بلور لاءِ سڀني جسر مفاصلن لاءِ لاڳو آهي. هتي مفاصلا روايتي نشانيون موجب ماپيا آهن.

1. هڪ جسر اُڀي تي بلور کان 20 cm مفاصلي تي بلور جي مکيه مڪور سان عمودي رخ ۾ رکيو وڃي ٿو. جيڪڏهن جسر جي اوچائي 5 cm ۽ بلور جو روشن مرڪز مفاصلو 10 cm آهي ته جسر جي بيهڪ قد ۽ قسر ٻڌايو ۽ عڪس جو قد جسر جي قد کان ڪيترو وڏو ٿيندو؟

مليل : جسر جي اوچائي $(h_1) = 5 \text{ cm}$

بلور جو روشن مرڪز مفاصلو $(f) = 10 \text{ cm}$

جسر مفاصلو $(u) = -20 \text{ m}$

عڪس مفاصلو $(v) = ?$

عڪس جي اوچائي $(h_2) = ?$

وڌاءُ $M = ?$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{u} + \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{-20} + \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{-1+2}{20} \quad \frac{1}{v} = \frac{1}{20}, \quad v = 20 \text{ cm}$$

عڪس جو مفاصلو ڪاٿو ڏيکاري ٿي عڪس

20 cm مفاصلي تي بلور جي ٻئي پاسي تيار ٿيو آهي.

$$M = \frac{h_2}{h_1} = \frac{v}{u}$$

$$h_2 = \frac{v}{u} \times h_1$$

$$h_2 = \frac{20}{-20} \times 5$$

$$h_2 = (-1) \times 5$$

$$h_2 = -5 \text{ cm}$$

$$M = \frac{v}{u} = \frac{20}{-20} = -1$$

عڪس جي اوچائي ۽ وڌاءُ جي ڪاٿو نشاني ڏيکاري

ٿي ته عڪس اُٻو ۽ سڄو آهي عڪس مکيه مڪور جي

هيٺان نهيو آهي ۽ اهو جسر جي قد جيترو آهي.

2. هڪ اُڀي تي بلور جو روشن مرڪزي مفاصلو 20cm

آهي. ان جي سگهه ڪيتري ٿيندي؟

مليل :

روشن مرڪز مفاصلو $f = 20 \text{ cm}$

بلور جي سگهه $p = ?$

$$P = \frac{1}{f \text{ (m)}} = \frac{1}{0.2} = 5 \text{ D}$$

بلور جي سگهه 5D آهي


ماسٽر جي مدد سان انساني آڪر جي رچنا ڏيکاريندڙ ماڊل جو آڀياس ڪيو.

جاڇيو ۽ چرچا ڪريو.




انساني آڪر ۽ ان جي بلور جو ڪم (Human eye and working of its lens)

انساني آڪر تي سنهو پردو ٿيندو آهي جنهن کي ڪارنیا سڏبو آهي (شڪل 7.11 ڏسو) آڪر اندر روشني ڪارنیا معرفت داخل ٿيندي آهي آڪر اندر داخل ٿيندڙ روشنيءَ جي ترورون ۾ وڌ ۾ وڌ موڙ ڪارنیا وسيلي ٿئي ٿو. ڪارنیا جي پٺيان هڪ ڪارو مشڪائين پردو آهي. جنهن کي تارو سڏجي ٿو. جدا جدا ماڻهن جي تاري جا رنگ علحددا ٿين ٿا. تاري جي وچ ۾ بدلجندڙ قطر وارو هڪ ننڍو سوراخ آهي جنهن کي ماڻڪي سڏجي ٿو ماڻڪي روشني جي انداز کي اختيار ڪرڻ سان گهٽ وڌ ڪري آڪر اندر داخل ڪرڻ ۾ مددگار آهي. جيڪڏهن تمام گهڻي روشني آهي ته ماڻڪي سُسي ٿي ۽ اڻ پوري روشنيءَ ۾ ماڻڪي ڦٽي ٿي. روشني جي نيڪ ناک داخلا لاءِ ماڻڪيءَ جي ان خاصيت کي ٺهڪائڻ سڏجي ٿو. ماڻڪي آڪر جي گولي جي مٿاڇري تي شفاف ڪب ٺاهي ٿي. ماڻڪي جي پٺيان هڪ شفاف ٻٽو اُڀي ٿو قلمي جسر رکيل آهي اهو هڪ بلور آهي. اهو قلمي عڪس ٺهڻ ۾ تمام ننڍي ۾ ننڍو ٺهڪاءُ ڏئي ٿو. ان ٺهڪاءو جي مدد سان آڪر جي تن تي پردي تي سڄو اُٻو عڪس ٺهي ٿو. تن تي پردو روشنيءَ لاءِ احساس ڪري ٿو. اهو هڪ نازڪ پردو آهي اهو تمام وڏي انداز ۾ روشنيءَ جي احساس ڪري ٿو. اهي جزا تجلو پوڻ تي ڦڙت ٿين ٿا. اهي برقي نياپو سگنل پڻ ڪن ٿا. اهي نياپا نظر تنن سان لنگهي مغز تائين پهچن ٿا. مغز انهن نياپن جو ترجمو ڪري ٿو. ۽ ڄاڻ کي اهڙيءَ ريت ترتيب ۾ آڻي ٿو جيئن اسان انهن کي جيئن اهي جسر آهن ان روپ ۾ اسان ڏسي سگهون.




ڏوراهين مفاصلي تي رکيل جسمن کي ڏسڻ وقت بلور سنهو ٿئي ٿو ۽ اُن جو روشن مرڪز مفاصلو وڌي ٿو جيئن شڪل (A) 7.12 ۾ ڏيکاريل آهي. ويجهي جسر ڏسڻ وقت بلور ٿلهو ٿئي ٿو ۽ آڪ بلور جو روشن مرڪز مفاصلو گهٽجي ٿو جيئن شڪل (B) 7.12 ۾ ڏيکاريل آهي. اهڙي نموني آسان جدا جدا مفاصلي وارن جسمن کي چٽي طرف ڏسي سگهيو ٿا.



آڪ بلور جي روشن مرڪز مفاصلي کي ٺهڪائڻ جي ان قابليت کي نظر جي اورچائي سڏجي ٿو. آڪ کي جدا جدا مفاصلن تي ڪيندرت ڪرڻ جي طريقي کي اورچائي سڏجي ٿو. اهو لچڪيدار بلور جي گولائيءَ کي سنهيرو يا ٿلهيرو بڻائي ڪري سگهجي ٿو. پر آڪ بلور جي روشن مرڪز مفاصلو ڪنهن مقرر حد کان هيٺ گهٽائي نٿو سگهجي.

7.11 انساني آڪ جي بناوت



7.12 ويجهي ۽ ڏوراهين جسر کي ڏسڻ وقت آڪ جو بلور جو آڪار بدلجڻ

نيڪ آڪ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ مفاصلو جنهن تان جسر آڪ تي بنا چڪ پوڻ جي صاف ۽ چٽو ڏسي سگهجي ٿو اُن کي چٽي نظر جو گهٽ ۾ گهٽ مفاصلو چئجي ٿو. ان مفاصلي تي جسر جي بيهڪ کي آڪ جو ويجهو ٽيڪو چئجي ٿو. نيڪ انساني آڪ لاءِ اهو ويجهو ٽيڪو 25 cm مفاصلي تي آهي نيڪ انساني آڪ لاءِ وڌ ۾ وڌ مفاصلو: جنهن تان جسر آڪ تي بنا چڪ پوڻ جي صاف ۽ چٽو ڏسي سگهجي ٿو اُن کي چٽي نظر جو وڌ ۾ وڌ مفاصلو چئجي ٿو ان مفاصلي تي جسر جي بيهڪ کي آڪ جو پريون ٽيڪو چئجي ٿو نيڪ آڪ ماءِ اهو پريون ٽيڪو بيحد پري آهي.

ڇا توهان کي خبر آهي



آڪ جو گولو گولائي آڪار وارو آهي جنهن جو قطر 2.4 cm آهي. الڳ الڳ مفاصلي وارا جسر ڏسڻ لاءِ آڪ جو بلور پنهنجو روشن مرڪز مفاصلو بدلائي سگهي ٿو آرام واري حالت ۾ نيڪ آڪ جو روشن مرڪز مفاصلو 2cm آهي آڪ جو ٻيو روشن مرڪز تاري تي آهي.



اهو ڪري ڏسو

1. اک کان تمام پري ڪتاب رکي پڙهڻ جي ڪوشش ڪيو.
2. اک جي تمام ويجهو ڪتاب رکي پڙهڻ جي ڪوشش ڪيو.
3. اک کان 25 cm مفاصلي تي ڪتاب رکي پڙهڻ جي ڪوشش ڪيو. ڪهڙي مفاصلي تي اکر صاف نظر ايندا ۽ ڇو؟

نظر جا عيب ڪهڙي ۽ انجا علاج. (Defects of vision and their corrections)


ڪجهه شخص اک جي نظر جي اورچائي وڃائڻ سبب جسر صاف ڏسي نٿا سگهن. اک جي موڙانڪ جي عيبن سبب نظر جهڪي ٿي پوي ٿي نظر جي موڙانڪ جا عام ٽي عيب آهن.

1. مٿيوپيا يا ويجهو نظر جو عيب :

(Nearsightedness / Myopia) ان عيب ۾ انساني

اک ويجهو جسر چٽا ڏسي سگهي ٿي پر ڏورانهن جسمن کي صاف ڏسڻ جي قابل نه آهي. ان جو مطلب آهي جو پرين ٽڪو تمام پري نه آهي پر اک جي طرف سرڪي آيو آهي مٿيوپيا عيب ۾ ڏورانهن جسر جو عڪس تنهنجي پردي جي اڳيان ٺهي ٿو. (شڪل 7.13 ڏسو) مٿيو پيا جا ٻه ممڪن ڪارڻ آهن.

- (1) سليري مشڪون (اک جي بلور جي ويجهو واريون مشڪون) جوڳي ريت آرام واري حالت ۾ نٿيون اچن انڪري بلور جي سوڙهي ٿيڻ جي سگهه تمام وڏي ٿي.
- (2) جيئن ته اک جو گولو ڊگهو ٿئي ٿو تيئن اک بلور ۽ تنهنجي پردي وچ ۾ مفاصلو وڌي ٿو.



7.13 ويجهي نظر جو عيب

مناسب لکو بلور ان عيب کي دور ڪري ٿو. مطلب مناسب لکي بلور واري عينڪ پائڻ سان اهو عيب دور ٿئي ٿو اهو بلور روشني جي ترورن کي اک جي بلور تي پوڻ کان اڳ پڪيڙي ٿو. ۽ اک بلور انهن ڪرڻن کي سوڙهي ڪري ٿو ۽ عڪس پردي تي ٺهي ٿو. لکي بلور جو روشن مرڪز مفاصلو ڪاٺو آهي انڪري ميوپيا عيب هوندڙ اک لاءِ عينڪ جي سگهه ڪاٺو آهي. عيب جي درجي (حد) جي آڌار تي جدا جدا اک لاءِ لکي بلور جي سگهه علحدگي آهي.


2. ماٿر ميٿروپيا يا پرين نظر جو عيب

(Farsightedness / Hypermetropia)

ان عيب ۾ انساني اک ڏورانهان جسر چٽا ڏسي سگهي ٿي پر ويجهو جسر صاف ڏسڻ جي قابل نه آهي. مطلب نظر جو ويجهو ٽڪو 25cm مفاصلي تي نه هوندي پري رهي ٿو ويجهو رکيل جسر جو عڪس تنهنجي پردي پٺيان ٺهي ٿو. (شڪل 7.14 ڏسو)

هاڻي ميٿروپيا جا ٻه ممڪن ڪارڻ آهن

- (1) اک جي بلور جي ويجهي وارين مشڪن (سليري مشڪن) جي ڪمزور پوڻ ڪري اک بلور جي سوڙهي ڪرڻ جي سگهه ٿئي ٿي.
- (2) اک جي گولي جي سوڙهي ٿيڻ ڪري اک بلور ۽ تنهنجي پردي وچ ۾ مفاصلو گهٽجي ٿو.



7.14 پرين نظر جو عيب

ان حالت ۾ اڪه بلور جو روشن مرڪز مفاصلو تمام وڏو آهي. اهو عيب برابر روشن مرڪز مفاصلي وارو آپٽر بلور ڪم آڻي دور ڪجي ٿو. ويجهو رکيل جسم تان ايندڙ روشنيءَ جا ترورا آپٽو بلور پهريائين سوڙها ڪري ٿو ۽ پوءِ اڪه بلور وسيلي سوڙها ٿي ننڍي پردي تي پون ٿا.

آپٽي بلور جو روشن مرڪز مفاصلو وڏو آهي انڪري هائپر ميٽروپيا عيب هوندڙ اڪه لاءِ عينڪ جي سگهه وڏو آهي اڪه جي عيب جي درجي (حد) جي آڌار تي جدا جدا اڪه لاءِ آپٽي بلور جي سگهه علحدگي آهي.

3. پريسبيوپيا (پڊاڀي جو عيب) (Presbyopia)

عمر وڌڻ ڪري اڪه جي نظر جي اورچائي گهٽجي ٿي (اڪه جي بلور جي ويجهو واريون) سليري مشڪون اڪه بلور جي روشن مرڪز مفاصلي کي بدلائڻ جي قابليت وڃائن ٿيون. وڏي عمر وارا شخص ويجهن جسمن کي عينڪ بنا آرام سان صاف ڏسڻ ڏکيو محسوس ڪن ٿا.

ڪڏهن ڪڏهن شخص مٽروپيا ۽ هائپر ميٽروپيا ٻنهي عيبن کي پوڳي ٿو پوءِ انهن شخصن کي ٻئي روشني مرڪز واري بلور جي ضرورت ٿئي ٿي ٻئي روشن مرڪز واري بلور جو مٿيون حصو مٽروپيا کي نڪ ڪرڻ لاءِ لکو بلور جو آهي هيٺيون حصو هائپر ميٽروپيا کي نڪ ڪرڻ لاءِ آپٽي بلور جو آهي.



انٽرنيٽ منهنجو دوست

هيٺ ڏنل ويب سائيٽ وسيلي وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪريو.


www.physics.org
www.britannica.com

اهو ڪري ڏسو



1. توهان جي ڪلاس ۾ انهن وديارئين جي يادي تياري ڪيو جيڪي عينڪ واپراهن ٿا.
2. انهن جي عينڪ جي بلور جي سگهه ڇاپيو. ان مان پتو لڳايو ته اڪه جي نظر جو ڪهڙو عيب انهن ۾ آهي. نظر جو ڪهڙو عيب وديارئين ۾ عام آهي؟

جسم جو خيالي قد (Apparant size of object)



7.15 جسم ظاهري قد

7.15 شڪل ۾ ڏيکاريل انوسار اڪه کان الڳهه مفاصلي تي سائڻي آڪار وارا ٻه جسم PQ ۽ P1Q1 ڏيان ۾ رکو. PQ جسم دواران اڪه تي ٺاهيل ڪنڊ P1Q1 جسم دواران اڪه تي ٺاهيل ڪنڊ ۾ ڏي وڏي آهي PQ جسم P1Q1 جي پيٽ ۾ وڏو نظر اچي ٿو ان مان اسان اهو نتيجو ڪڍي سگهون ٿا ته جسم جو نظر ايندڙ قد جسم دواران اڪه تي ٺاهيل ڪنڊ تي مدار رکي ٿو.

1. ننڍي جسم کي صاف ڏسڻ لاءِ اسان ان کي اڪه جي ويجهو ڇو ٿا آڻيو (رکو)
2. جيڪڏهن اسان جسم کي اڪه جي ويجهو 25 cm کان گهٽ مفاصلي تي رکنداسين ته جيتوڻيڪ جسم دواران اڪه تي ٺاهيل ڪنڊ وڏي ڪرڻ سان به جسم اسان کي صاف نظر نٿو اچي؟

مغز هلايو




لڪي بلور جا ڪم : (Use of concave lenses)

- a. ڊاڪٽري آوزارن، اسڪئنر، سي ڊي، پليئر، انهن آوزارن ۾ ليذر ڪرڻن جو استعمال وڌيڪ انداز ۾ ڪيو وڃي ٿو. انهن آوزارن جو استعمال برابر نموني سان ٿئي ان لاءِ انهن ۾ لڪو بلور ڪم اچي ٿو.
- b. درواجي مان لڳل بلور درواجي مان ٻاهر نهارڻ لاءِ سوراخ ۾ لڳل بلور اهو ننڍو بچاءُ وارو آوزار آهي جيڪو اسان سوراخ ۾ ڪي گهر جي اندر ٻاهري جي وڏي ايراضي درواجي جي سوراخ رستي ڏسڻ ۾ مدد ڪري ٿو ان ۾ هڪ يا وڌيڪ لڪو بلور ڪم اچي ٿو.
- c. عينڪ :- ويجهي نظر جو عيب دور ڪرڻ لاءِ مناسب لڪو بلور عينڪ ۾ ڪم اچي ٿو.
- d. ٽارچ :- ٽارچ ۾ لڳل ننڍي بلب وسيلي پٽڊا ڪيل روشني کي وستار سان ڦهلائڻ لاءِ لڪو بلور ڪم اچي ٿو.
- e. ڪئميرا، دور بيني، خورد بيني :- انهن آوزارن ۾ خاص ڪري آپٽو بلور ڪم اچي ٿو. صاف عڪس ڏسڻ لاءِ اڪه بلور جي اڳيان يا اندر لڪو بلور ڪم اچي ٿو.


اُپيتي بلور جا ڪم (Use of convex lenses)

(a) سادي خوردبيني (Simple Microscope)

ننڍي روشن مرڪز مفاصلي وارو اُپيتو بلور خيالي، سبتو ۽ جسر جو وڏو عڪس تيار ڪري ٿو. جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي اهڙي بلور کي سادي خوردبيني چئجي ٿو. يا وڏو ڪندڙ (وڌاءُ ڪندڙ) بلور چئجي ٿو. سادي خوردبيني وسيلي اٽڪل 20 دفعا وڏو وڌاءُ حاصل ڪري سگهجي ٿو. مطلب جسر جو 20 دفعا وڏو عڪس حاصل ڪري سگهجي ٿو. هي گهڙي ساز گهڙي ٺاهڻ لاءِ جواهري قيمتي هيرن جا چنڊ لاءِ ۽ نقص ٻولهڻ لاءِ ڪم آڻين ٿا.




(a) جسر بلور جي ويجهو هٿڻ وقت



(b) جسر بلور جي روشن مرڪز تي هٿڻ وقت

7.16 مرڪب خوردبيني

(b) مرڪب خوردبيني (Compound Microscope)



7.17 مرڪب خوردبيني

سادي خوردبيني ننڍن جسمن کي ڇاڇڻ لاءِ ڪم آچي ٿي پر اها تمام باريڪ جسمن جهڙوڪ رت جي جزن، ٻوٽن ۽ جانورن جي جزن، بيڪڊ سوڪيم پراڻين جهڙوڪ بئڪٽيريا جا ڪافي وڏا عڪس ٺاهي سگهي. اهڙن بيڪڊ ننڍن جسمن کي ڇاڇڻ لاءِ اسين مرڪب خوردبيني ڪم آڻيندا آهيون. مرڪب خوردبيني ۾ ٻه اُپيتا بلور ٿين ٿا. جن کي جسر بلور ۽ اڪر بلور چئجي ٿو. جسر بلور جو روشن مرڪز مفاصلو ننڍو ٿئي ٿو ۽ انجو قد (قطر) پڻ ننڍو ٿئي ٿو اڪر بلور جو روشن مرڪز مفاصلو جسر بلور جي روشن مرڪز مفاصلي کان ٿورو وڏو ٿئي ٿو ۽ انجو قد ننڍو ٿئي ٿو.

انهن ٻنهي بلور جي ميلاپ جي اثر سبب جسر جو وڏو وڌاءُ حاصل ڪري سگهجي ٿو.

جيئن شڪل 7.17 ۾ ڏيکاريل آهي وڌاءُ ٻن ڌاڪن ۾ ٿئي ٿو پهرين بلور سبب عڪس ٻئي بلور لاءِ جسر ٿي ڪم ڪري ٿو. ٻنهي بلورن جو محور ساڳيو ٿئي ٿو. بلور هڪ ڌاتو جي نلي اندر اهڙي طرح رکيل آهي جيئن انهن جي وچ ۾ مفاصلو بدلائي سگهجي.


(c) آڪاشي دوربيني: (Telescope)

پرين جسمن کي چٽي طرف ۽ وڌايل روپ ۾ ڏسڻ لاءِ اسين دوربيني ڪم آڻيون ٿا. آڪاشي جسر جهڙوڪ تارا گرھ وغيره ڇاڇڻ لاءِ ڪم ايندڙ دوربيني کي آڪاش دوربيني چئجي ٿو. آڪاش دوربينيون ٻن قسمن جون ٿين ٿيون.

(1) موڙيندڙ دوربيني جنهن ۾ بلور ڪم آچن ٿا.

(2) موٽائيندڙ دوربيني جنهن ۾ بلور ۽ آرسيون ٻئي ڪم آچن ٿا. ان ٻنهي دوربينين ۾ جسر بلور وسيلي تيار

ڪيل عڪس اڪر بلور لاءِ جسر ٿي ڪم آچي ٿو ۽ اڪر بلور آخري عڪس تيار ڪري ٿو. جسر بلور جو روشن مرڪز مفاصلو وڏو ٿئي ٿو ۽ انجو قد (قطر) پڻ وڏو ٿئي ٿو جيئن جسر مان ايندڙ وڏ ۾ وڏ روشني گڏ ڪري سگهجي.



بئي پاسي آڪر بلور جو روشن مرڪز مفاصلو ننڍو ٿئي ٿو ۽ اُنجو قدر (قطر) جڻ ننڍو ٿئي ٿو بيئي بلور هڪ ڌاتو جي نلي ۾ رکيل ٿين ٿا. جيئن اُنهن جي وچ ۾ مفاصلو گهٽ وڌ ڪري سگهجي ٿو. بيئي بلور ساڳئي محور تي رکيل ٿين ٿا. گهڻو ڪري ساڳيو جسمر بلور ڪم آڻي ۽ اَلَه اَلَه آڪر بلور ڪم آڻي اَلَه اَلَه وڌاءُ حاصل ڪري سگهجن ٿا.

7.18 موڙائيندڙ دور بيني

(d) **اڪين جا آواز** :- جدا جدا روشني جي آوازن جهڙوڪ پروجيڪٽر ڪئميرا اسپيڪٽرو گراف ۾ اُڀيٽا بلور ڪم آچن ٿا.

(e) **عينڪون** : هائپر ميٽروپيا جهڙا عيب نڪ ڪرڻ لاءِ اُڀيٽ بلور ڪم آچن ٿا.



1. هڪ ٻرندڙ آگر بتي کڻو ۽ اُن کي هٿ ۾ کڻي زور سان گول گهمايو.

2. هڪ پاني جي ٽڪر جي هڪ پاسي خالي پڪري جي شڪل ڪڍو ۽ بيئي پاسي طوطي جي شڪل ڪڍو. پاني کي ڏاڳي جي ننڍي ٽڪر سان لٽڪايو. پاني جي پنهنجي هٿ ۾ جهلي ڦيرائيندا وڃو جيستائين ڏاڳي ۾ ڪيترائي وڪڙ پئجي وڃن. پوءِ پاني کي ڇڏيو توهان ڇا ڏسندا؟ ڇو؟

نظر جو گڏيل اثر (Persistence of vision)

اسين ڪوبه جسمر تڏهن ڏسي سگهون ٿا. جڏهن اُنجو عڪس آڪر بلور وسيلي تنهنجي ڀردي تي ٺهي ٿو. جيتوڻيڪ جسمر جي هٽي وڃڻ کان پوءِ يڪدم عڪس غائب ٿي وڃي ٿو پر تنهن هوندي به تنهنجي ڀردي تي اُن عڪس جو اثر جسمر جي هٽي وڃڻ کان پوءِ سيڪنڊ جي 1/16 حصي تائين رهي ٿو. اُن اثر کي نظر جو گڏيل اثر چئجي ٿو. روزمره جي زندگي ۾ اُن سان واسطو رکندڙ ڪهڙا مثال آهن؟



ڇا توهان ٻڌائي سگهو ٿا. اسان کي رنگن جي ڄاڻ ڪيئن پوي ٿي؟

انساني آڪر جي تنهنجي ڀردي ۾ ڪيترائي روشني جو احساس ڪندڙ جزا ٿين ٿا. اُهي جزا لٽ آڪار ۽ مخروط آڪار جا ٿين ٿا. لٽ آڪار جا جزا روشني جي تيزي ڏانهن رد عمل ڪن ٿا. مغز کي روشني جي تيزي جي درجي جي ڄاڻ پهچائين ٿا مخروط آڪار جا جزا رنگن ڏانهن رد عمل ٿين ٿا ۽ تنهنجي ڀردي تي ٺهيل عڪس جي رنگن جي بابت ڄاڻ مغز کي پهچائين ٿا. مغز اُها حاصل ڪيل ڄاڻ سمجهي ٿو ۽ اسان جسمر جي صحيح تصوير کي ڏسي سگهون ٿا. لٽ آڪار جا جزا جهڪي روشني ڏانهن ڀڄڻ رد عمل ڏين ٿا پر مخروطي جزا جهڪي روشني ڏانهن رد عمل نٿا ڏين. انڪري اسان تيز روشني ۾ رنگ جي ڄاڻ پوي ٿي. مخروطي جزن کي ٻاڙهي، سائي ۽ نيرن رنگن لاءِ اَلَه اَلَه رد عمل ڏين ٿا. جڏهن ٻاڙهو رنگ اڪين تي پوي ٿو تڏهن ٻاڙهو رنگ کي رد عمل ڏيندڙ جزا ٻين رنگن کي رد عمل ڏيندڙ جزن جي پيٽ ۾ وڌيڪ چست ٿين ٿا تنهن ڪري اسان کي ٻاڙهي رنگ جي ڄاڻ پوي ٿي. ڪن ماڻهن جي اڪين جي تنهنجي ڀردي ۾ ڪجهه رنگن ڏانهن رد عمل ڏيندڙ مخروط - آڪار جا جزا نٿا ٿين انهن کي رنگ اندا (Colour blind) چئبو آهي جدا جدا رنگن ۾ فرق سڃاڻي نٿا سگهن اَلَه اَلَه رنگ نه سڃاڻڻ کان سواءِ انهن جي نظر باقي نڪ ٿئي ٿي.



1. هيٺ ڏنل ياداشت جي ڪالمن کي ٺهڪائي لکو ۽ سمجهايو.

ڪالمر ۱	ڪالمر ۲	ڪالمر ۳
پرين نظر جو عيب	ويجهي جسر صاف ڏسڻ ۾ اچن ٿا.	بتي روشن مرڪز وارو بلور
پريسبئوپيا	ڏورانهان جسر صاف ڏسڻ ۾ اچن ٿا.	لکو بلور
ويجهي نظر جو عيب	ٻڌائي جو عيب	اڀيتو بلور

2. بلور سان لاڳاپو رکندڙ پڌ سمجھائڻ لاءِ شڪل ڪڍو.

3. اڀيتي بلور جي سامهون ڪهڙي بيهڪ تي جسر کي رکندا جيئن آسان کي اُن جسر جو سڃو ۽ جسر جيترو عڪس ملي شڪل ڪڍو.

4. وڌيڪ سبب ڏيو.

a. گهڙي ساز سادي خوردبيني ڪم آڻن ٿا.

b. رنگن جي سمجھ ۽ جان فقط تيز روشني ۾ ٿئي ٿي.

c. نڪ آڪر کان 25 cm کان گهٽ مفاصلي تي رکيل جسر صاف نٿا ڏسجن.

5. آڪاشي دوربيني جي ڪم ڪرڻ جي ريت روشني جي موڙ جي مدد سان ڪيئن سمجھائيندا.

6. هيٺين وچ ۾ تفاوت لکو.

1. مئوپيا ۽ هائپر ميٽروپيا

2. اڀيتو بلور ۽ لڪو بلور

7. آڪر جي ماڻڪي ۽ بلور سان جڙيل مشڪن جا ڪهڙا ڪم آهن.

8. حل ڪريو

a. ڊاڪٽر آڪر جي نظر جي عيب کي دور ڪرڻ لاءِ +1.5 سگھ جو بلور واپرائڻ جي صلاح ڏني. اُن بلور جو روشن مرڪز مفاصلو ڪيترو ٿيندو؟ بلور جو قسم سڃاڻي نظر جو ڪهڙو عيب هوندو اُهو لکو.

جواب: +0.67 m, پرين نظر جو عيب (هائپر ميٽروپيا)

b. 5 cm اوچائي وارو جسر 10 cm روشن مرڪز مفاصلي واري سوڙهو ڪندڙ بلور کان 25 cm پري رکيل آهي ٺهيل عڪس جي بيهڪ، قدم قسم لھو.

جواب: 3.3 cm, 16.7 cm سڃو

c. 2, 2.5 ۽ 1.7 D سگھن وارا ٽي بلور هڪ ٻئي سان گڏ رکجن ٿا ته انهن جي ميلاپ جي ڪل سگھ ڇا ٿيندي؟

جواب: 6.2 D

d. هڪ بلور کان 60 cm پري هڪ جسر رکڻ سان اُن جسر جو خيالي عڪس بلور جي سامهون 20 cm مفاصلي تي ٺهي ٿو. بلور جو روشن مرڪز مفاصلو لھو. ڇا اهو سوڙهو ڪندڙ بلور آهي يا ويڪرو ڪندڙ بلور.

جواب: -30 cm, بلور ويڪرو ڪندڙ آهي.

عملي ڪم:

ٻه آڪي دوربينيءَ جي بناوت ۽ ڪمن جي ڪمپيوٽر جي مدد سان presentation Powerpoint تيار ڪريو.



8. ذاتو وگيان

- ▶ ذاتن جون طبعي خاصيتون
- ▶ غير ذاتن جون طبعي خاصيتون
- ▶ ذاتن جون ڪيميائي خاصيتون
- ▶ غير ذاتن جون ڪيميائي خاصيتون
- ▶ ذاتو وگيا : اَلَم اَلَم (سنڪلپنا يا خيال)
- ▶ آئيانڪ مرڪب
- ▶ ذاتن جي چسنيءَ جو سلسلو



ڌرتيءَ جو جنم لڳ ڀڳ 4.5 ارب سال اڳ ٿيو هو. ڪيتريون جوڙجڪي ڪاروايون ڌرتيءَ جي پٽي (core) ۽ اُن جي آس پاس ٿينديون هونديون اُن جي جنم کان اڄ تائين. انهن جي نتيجي طور اَلَم اَلَم ڪچا ذاتو (cores) پاڻيان ۽ گئسن جي پٽڏاڻش ٿي.

اسان ڪهڙو طريقو استعمال ٿا ڪيون جڏهن اسان ڪيترن ئي شين جو هڪ ئي وقت تي اڀياس ڪيون ٿا؟



اسان جي آس پاس پڌارت ڪنهن نه ڪنهن تتو جي روپ ٿين ٿا يا ان مان تيار ٿيل مرڪب ٿين ٿا. شروعات ۾ تتون ڪي انهن جي ڪيميائي ۽ طبعي خاصيتن جي آڌار تي ذاتو، غير ذاتو، ذاتو سمان ۾ ورهيو ويو هو ۽ اهو اڄ تائين اڀيو ۾ آهي. توهان انهن خاصيتن جو پختي درجي ۾ اڀياس ڪيو آهي. هن باب اسان انهن جي باري ۾ وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪنداسين.

ذاتن ۽ غير ذاتن جي طبعي خاصيتون ڪهڙيون آهن؟



ذاتن جون طبعي خاصيتون : (Physical Properties of metals)

ذاتو مکيه روپ سان نهري حالت ۾ ٿين ٿا. پارو ۽ گيليم ذاتو رواجي گرمي پد تي پاڻيني حالت ۾ آهن. ذاتن کي چمڪ ٿئي ٿي. ذاتن جي چمڪ واريو منڊل جي آڪسيجن ۽ گهر ۽ ڪجهه چست گئسن سبب گهٽجندڙ وڃي ٿي.

اسان کي ڄاڻ آهي ته ذاتن کي لڇڪيداري ۽ ملايمنا جهڙيون خاصيتون ٿين ٿيون. ساڳئي طرح سڀ ذاتو بجليءَ ۽ گرميءَ جا سنا پسرانيندڙ ٿين ٿا. عام طور ذاتو سخت ٿين ٿا ته به الڪي ذاتو (پهرين گروپ مان) جيئن ليٿيم، سوڊيم، پوٽشيم اپواد آهن. انهن ذاتن کي چاڪوڻ سان ڪپي سگهجي ٿو جيئن ته اُهي ڏاڍا نرم ٿين ٿا. ذاتن جو رجڻ پد ۽ ٽهڪڻ پد ڏاڍا وڏا ٿين ٿا. مثال طور ٽنگسٽن ذاتو کي سيني وڌيڪ رجڻ پد (3422°C) ٿئي ٿو ٻئي طرف سوڊيم، پوٽشيم، پارو گيليم ذاتن کي رجڻ پد ۽ ٽهڪڻ پد تمام گهٽ ٿين ٿا. جڏهن ڪنهن ذاتو کي ڪنهن جسم سان ٽڪرائجي ٿو ته ان مان آواز پيدا ٿئي ٿو. ان کي وڇڻ چئجي ٿو. انهن ذاتن کي وڇندڙ چئجي ٿو.

غير ذاتن جو طبعي خاصيتون (Physical Properties of non - metals)

جڏهن غير ذاتن جي خاصيتن کي مڃون ٿا ته اهو ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته ڪجهه ذاتو نهري حالت ۽ ڪجهه گئسي حالت ۾ آهن غير ذاتو برومين جيڪو پاڻيني حالت ۾ ٿئي ٿو هڪ اپواد آهي. غير ذاتن کي چمڪ نٿي ٿئي، پر ايوڊين هڪ اپواد آهي جيئن ته ان جا قلم چڪدار ٿين ٿا غير ذاتو سخت نٿا ٿين. هيرو جيڪو ڪاربان جو پهروپڪ آهي هڪ اپواد آهي. هيرو سيني کان وڌيڪ سخت قدرتي پڌارت آهي. غير ذاتن جو رجڻ پد ۽ ٽهڪڻ پد گهٽ ٿين ٿا. غير ذاتو بجليءَ ۽ گرميءَ جا خراب پسرانيندڙ ٿين ٿا. گريفاٿيت ڪاربان جو هڪ پهروپڪ اپواد آهي جيئن ته اهو بجليءَ جو سٺو پسرانيندڙ آهي.

ڌاتن جون ڪيميائي خاصيتون: (Chemical properties of metals)

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



جيڪي پڌارت گرمي جا سٺا پسرائيندڙ آهن عام طور بجلي جا سٺا پسرائيندڙ ٿين ٿا. ساڳئي طرح گرميءَ جا خراب پسرائيندڙ پڻ بجلي جا خراب پسرائيندڙ ٿين ٿا. هيرو هڪ آپواڊ آهي جيڪو بجليءَ جو خراب پسرائيندڙ آهي پر گرميءَ جو سٺو پسرائيندڙ آهي.

ڪري ڏسو:



سامان: پڪڙ، ڇاڪون، برنر وغيره.

ڪيميائي شبنون: اليومينيم، ٿامو لوہ، شيهو، مئگنيشيم، جست ۽ سوڊيم ڌاتن جا نمونا.

(نوٽ:- سوڊيم جو استعمال سنڀال سان ماسٽر صاحب جي موجودگي ڪيو.)

طريقو:- مٿين ڌاتن جي نموني مان هر هڪ کي پڪڙ جي مدد سان برنر جي سعلي مٿان جهليو.

1. ڪهڙو ڌاتو يڪدم سان باهه پڪڙي ٿو؟

2. ڌاتو جو مٿاڇرو باهه پڪڙڻ تي ڪيئن ڏسڻ ۾ اچي ٿو؟

3. جڏهن ڌاتو بري ٿو ته شعلو ڪهڙي رنگ جو ٿئي ٿو؟



8.1 ڌاتن جو جلت

ڌاتن جي ڪيميائي ڪريائون:

(a) ڌاتن جو آڪسيجن سان عمل.


ڌاتو گرم ڪرڻ تي هوا واري آڪسيجن سان ميلاپ ڪن ٿا. ۽ ڌاتن جا آڪسائيڊ ٺهن ٿا. سوڊيم ۽ پوٽاشيم ڌاتو جست ڌاتو ٿين ٿا. سوڊيم ڌاتو هوا واري آڪسيجن سان ميلاپ ڪري ٿو ۽ سوڊيم آڪسائيڊ ٺهي ٿو.



سوڊيم هوا ۾ کولي رکڻ سان يڪدم باهه پڪڙي ٿو. تنهن ڪري تجربي خاني يا ٻئي هنڌ حادثن کي روڪڻ لاءِ ان کي گاسليٽ ۾ رکجي ٿو. ڪجهه ڌاتن جا آڪسائيڊ پاڻي ۾ ڳرندڙ ٿين ٿا. اُهي پاڻيءَ سان عمل ڪري الڪلي ٺاهن ٿا.



اسان کي ڄاڻ آهي ته مئگنيشيم ڌاتو هوا ۾ ٻرڻ سان مئگنيشيم آڪسائيڊ ٺهي ٿو. مئگنيشيم آڪسائيڊ پاڻيءَ سان عمل ڪري ٿو ۽ مئگنيشيم هائڊروآڪسائيڊ الڪلي ٺهي ٿي.



b. ڌاتن جو پاڻيءَ سان ميلاپ:

سامان :- بيڪر

ڪيميائي پڌارت :- الڳ الڳ ڌاتن جا نمونا (اهميت واري سوچنا:- سوڊيم ڌاتو نه کڻڻ گهرجي.) پاڻي طريقو:- هر هڪ ڌاتوءَ جو ٽڪر الڳ الڳ ٿڌي پاڻيءَ سان ڀريل بيڪر ۾ وجهو.

1. ڪهڙو ڌاتو پاڻي سان عمل ڪيو؟

2. ڪهڙو ڌاتو پاڻي ۾ تري ٿو؟ ڇو؟ مٿين طريقي سان لاڳاپو رکندڙ خاڪو - - تياري ڪريو ۽ ان ۾ توهان پاران ٿيل ڇاچ درج ڪيو.




سوڊيس ۽ پوئيشم ڏاتو تڪڙو ۽ تيزيءَ سان پاڻيءَ سان عمل ڪن ٿا ۽ هئڊروجن گئس آزاد ٿئي ٿي.



ٻئي طرف، ڪئلسيم پاڻي سان آهستي ۽ گهٽ تيزيءَ سان عمل ڪري ٿو. آزاد تيندڙ هئڊروجن گئس ڌاتوءَ جي مٿاڇري تي بد بدن جي روپ ۾ جمع ٿئي ۽ ڌاتو پاڻي ۾ ترپي ٿو.



اليومينہ، لوہ ۽ جست ذاتو ٿڌي يا گرم پاڻيءَ سان عمل نٿا ڪن، پر باق سان عمل ڪري پنهنجا آڪسائيڊ
 ٺاهن ٿا. ان عمل ۾ هٿڊروجن گئس آزاد ٿئي ٿي.



8.2 ذاتن جو پاڻيءَ سان عمل


آزمائش ڪيو ته سون، چاندي ۽ ٽامو ڌاتو پاڻي سان عمل ڪن ٿا ۽ حاصل ٿيل جان تي سوچيو.




c. ذاتن جو تيزابن سان عمل

اسان ڏاتن جي تيزابن سان عمل ڏٺو آهي. جا سڀ ڏاتو هڪ جيترا جست ٿين ٿا؟

جڏهن اليومينر مٿڱنيشپر، لوھ ۽
جست ڌاتن جي نمونن کي ڪي ڇڊي
گندڪ جي تيزاب يا هٿڊرو ڪلورڪ تيزاب
سان عمل ڪرائجي ٿو ته ڌاتن جا سلفيٽ
يا ڪلورائيڊ لوڻ ٺهن ٿا. ان عمل ۾
هٿڊروجن گئس آزاد ٿئي ٿي. انهن ڌاتن
جي چستي هيٺين سلسلي سان ڏيکاري
سگهجي ٿو.





8.3 ذاتن جو ڇڏڻ تيزابن سان عمل



e. ڌاتن جو نائٽرڪ تيزاب (شوري جو تيزاب) سان عمل:

ڌاتن جي نائٽرڪ تيزاب سان عمل ڪرڻ تي ڌاتن جا نائٽريٽ جا لوڻ ٺهن ٿا. نائٽرڪ تيزاب جي گهٽائي مطابق نائٽروجن جا الڳ الڳ آڪسائيڊ (N_2O , NO , NO_2) پڻ ٺهن ٿا.



شاهائي پاڻيٺ (Aqua Regia)

شاهائي پاڻيٺ هڪ بيحد تيز عمل ڪندڙ ۽ ڏونهن ڪينڊڻ پاڻيٺ آهي. اها عمل ڪندڙ پاڻيٺ (Reagent) مان هڪ آهي جيڪا سون ۽ پليٽينم جهڙن شاهائين ڌاتن کي ٻاري سگهي ٿي. شاهائي پاڻيٺ گهٽي هٿڊرو ڪلورڪ تيزاب ۽ گهٽي نائٽرڪ تيزاب جي 3:1 نسبت ۾ ملائي تازي ٺاهجي ٿي.

ڌاتن جو ٻين ڌاتن جي لوڻن جي ٻارن سان عمل:


سامان:- ٽامي جي تار، لوهه جا ڪوڪا، بيڪر يا وڏي آزمائش نلي وغيره.

ڪيميائي پڌارت:- پاڻيائي لوهه جي سلفيٽ ۽ ٽامي جي سلفيٽ جا ٻارا

ڪوشش ڪيو:



طريقو:



8.4 ڌاتن جو ٻين ڌاتن جي لوڻن جي ٻارن تي عمل

1. هڪ صاف ٽامي جي تار ۽ صاف لوهه جو ڪوڪو ڪڍو.

2. ٽامي تار لوهه جي سلفيٽ ۽ لوهه جو ڪوڪو ٽامي جي سلفيٽ جي ٻاري ۾ ٻوڙيو.

3. لڳاتار مقرر وقت جي وٽي ڪان پوءِ ڇاپيندار رهو.

a. ڪهڙي آزمائشي نلي ۾ ڪيميائي عمل ٿيندي ڏسو ٿا.

b. توهان ڪيئن سڃاڻيندا ته ڪيميائي عمل ٿيو آهي؟


c. ڪهڙي قسم جو ڪيميائي عمل (ڪريا) آهي؟

ڌاتن جي چستِي جو سلسلو (Reactivity series of metals)

اسان ڏٺوسين ته سڀني ڌاتن جي چستِي ساڳئي نٿي ٿي. پر سڀ ڌاتو آڪسيجن، پاڻي ۽ تيزابن سان عمل نٿا ڪن. تنهن ڪري، اهي عمل ڪندڙ ڌاتن جي نسبتِي چستِي جو پتو لڳائڻ ۾ اڀيوڳي نه آهن. ٻين ڌاتن جي لوڻن جي ٻارن سان ڌاتن جي ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا انلاءِ اڀيوڳي آهي. جيڪڏهن A ڌاتو، B ڌاتوءَ کي ان جي لوڻ جي ٻاري مان ڌڪي ٿو ته ان جو مطلب آهي A ڌاتو، B ڌاتوءَ کان وڌيڪ چست آهي.

ذاتو A+B ذاتوء جو ڳارو → ذاتوء B جي ڳارو + ذاتو A

مٿئين مشغولي 8.4 ۾ ڄاڻ جي آڌار تي ٻڌايو ته ڪير وڌيڪ چست آهي، ٽامو يا لوھ. مٿئين مشغولي ۾ ٽامي جي سلفيت مان لوھ، ٽامي کي ڏکيو آهي. ان جو مطلب ته لوھ ذاتو، ٽامي ذاتوءَ کان وڌيڪ چست آهي.



ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا جا ڪيترائي تجربا ڪري وڃيان ڪن چستي جي سلسلي کي تيار ڪيو آهي. ذاتن جي وڌندڙ ۽ گھٽجندڙ چستي جي آڌار تي بندوبست ڪي چستي جو سلسلو ڄڻجي ٿو. ذاتن کي چستي جي آڌار تي هيٺين گروپن ۾ ورهايو ويو آهي.

1. وڌيڪ چستيءَ وارو ذاتو
2. وچولي چستيءَ وارا ذاتو
3. گھٽ چستيءَ وارا ذاتو


ذاتن جو غير ذاتن سان عمل:

شاهائون گئسون (جيئن ته هيليم، نيٽان، آرگان)، ڪيميائي ڪريا ۾ ڀاڱهه نٿيون وٺن. هن مهل تائين اسان ذاتن جي عملن (ڪريان) مان ڏٺو آهي ته ذاتن جي آڪسيجن سان ذاتو ڪيٽان (واڌو ڀرتي آڻيان) ناهن ٿا. جيدڪڏهن اسان ڪجهه ذاتن ۽ غير ذاتن جي اليڪٽرانڪ بيهڪ ڏسنداسين ته، اهو ڏسڻ ۾ ايندو ته ڪيميائي عمل (ڪريا) ڀٽيان لڳندڙ زور اهو ويجهي شاهائي گئس جي اليڪٽرانڪ بيهڪ حاصل ڪري پورو آهن وارو دائرو حاصل ڪرڻ ۾ لڳي ٿو. ذاتو ائين ڪرڻ لاءِ اليڪٽران وڃائن ٿا. غير ذاتو ائين ڪرڻ لاءِ اليڪٽران حاصل ڪن ٿا. شاهائين گئسن جو آخري دائرو مڪمل هئڻ ڪري، اهي ڪيميائي طور غير چست آهن. اسان پنجن درجي ۾ ڏٺوسين ته آڻيانڪ مرڪب سوڊيم ڪلورائيڊ سوڊيم ذاتو جي هڪ اليڪٽران ڏيڻ ۽ غير ذاتو ڪلورين جي هڪ اليڪٽران وٺڻ سان ٺهي ٿو.



غير ذاتن جي ڪيميائي خاصيتون: (Chemical properties of non - metals)

غير ذاتو، تنهن جو اهو ميٽر آهي جن کي طبعي ۽ ڪيميائي خاصيتن ۾ گھٽ هڪ جهڙائي آهي. غير ذاتو برقي ڪاٺو تنهن آهي جيئن ته اهي اليڪٽران حاصل ڪري ڪاٺو ڀرتي وارا آڻيان ناهن ٿا. غير ذاتن جي ڪيميائي عملن جا مثال هيٺين ريت آهن:-



1. غير ذاتن جو آڪسيجن سان عمل:

عام طور غير ذاتو آڪسيجن سان ميلاپ ڪري تيزابي آڪسائيڊ ناهن ٿا. ڪجهه حالتن ۾، نرپڪس آڪسائيڊ پڻ ناهن ٿا.

2. غير ڌاتن جو پاڻيءَ سان عمل:

هئلوجن کي ڇڏي ڪري عام طور غير ڌاتو پاڻيءَ سان عمل نٿا ڪن. مثال طور ڪلورين پاڻيءَ ۾ ڳري هينين ڪريا ڏيئي ٿي.




3. غير ڌاتن جو ڇڏن تيزابن سان عمل:

عام طور غير ڌاتو ڇڏن تيزابن سان عمل نٿا ڪن. ان لاءِ هئلوجن اپواد آهن. مثال طور ڪلورين ڇڏي هئڊرو بروهڪ تيزاب سان عمل ڪري هينين ڪريا ڏيئي ٿي.



4. غير ڌاتن جو هئڊروجن سان عمل: غير ڌاتو هئڊروجن سان
ڪجهه خاص حالتن هيٺ عمل ڪن ٿا (جيئن ته صڪيچ گرمي
پڌ، ڊاٻ، ڪيميائي مددگار استعمال وغيره.)



ڪلورين ۽ HBr ۾ عمل ۾ HBr، Br₂ ۾ بدلجي ٿو. ڇا ان بدلاو کي آڪسيڊن ڪريا چئي سگهجي ٿو؟ ڪهڙو پڌارت آڪسيڊائيزيشن آهي جيڪو آڪسيڊن آڻي ٿو.



پنهنجو منزل ڊوڙايو:-

آئيانڪ مرڪب (Ionic compounds)

ڪئٽائن ۽ ائنائين ٻنهي جزن (ايڪن) مان ٺهيل مرڪب کي آئيانڪ مرڪب چئبو آهي. ڪئٽائن ۽ ائنائين ابتڙ بجلي پرتي هئڻ ڪري، انهن جي وچ ۾ اسٽت بجلي واري ڪششي زور لڳي ٿو. توهان کي ڄاڻ آهي ته اهو ڪئٽائن ۽ ائنائين وچ ۾ لڳندڙ ڪششي زور کي آئيانڪ بند چئبو آهي.

مرڪب ۾ ڪئٽائن ۽ ائنائين جو انداز ۽ انهن تي بجلي پرتي جي ملهه اهڙي طرح ٿين ٿا جيئن واڌو پرتيون ۽ ڪاٿو پرتيون گڏجي برابر ٿين نتيجي طور آئيانڪ مرڪب بجلي پرتي طور نرپڪش ٿين ٿا.

آئيانڪ مرڪب قلمن جي روپن ۾ ٿين ٿا. قلمي پڌارتن جي ڌڙن جا مٿاڇرا مقرر آڪار وارا ۽ لسا ۽ چمڪدار ٿين ٿا. نهري آئيانڪ مرڪب ۾ آئيانن جو مقرر بندوبست قلمي واري روپ لاءِ جوابدار آهي. الڳ الڳ آئيانڪ مرڪبن ۾ آئيانن جو الڳ الڳ بندوبست ٿئي ٿو ۽ تنهن ڪري قلمن جو آڪار الڳ الڳ ٿئي ٿو. مکيه ڪارڻ جيڪو قلمن ۾ آئيانن جو بندوبست ڄاڻائي ٿو اهو آهي ابتڙ پرتي وارن آئيانن ۾ ڪششي زور ۽ پري ڌڪڻ وارو زور ۽ آئيانن جي ماپ ٿئي ٿي ساڳئي پرتي وارن آئيانن وچ ۾ انڪري عام طور قلمن واري بناوت ۾، ڪاٿو آئيانن وارن جو بندوبست واڌو آئيانن جي چوڌاري ٿئي ٿو ۽ واڌو پرتي آئيانن جو بندوبست ڪاٿو آئيانن جي چوڌاري ٿئي ٿو. خاص قلمن واري بناوت جي لاءِ ٻه مکيه ڪارڻ هينين ريت آهن. 1. واڌو ۽ ڪاٿو بجلي پرتي واري آئيانن جو قد 2. آئيانن تي هوندڙ بجلي پرتي جي ماپ

پروارن ابتڙ پرتي وارن آئيانن ۾ وچ ۾ اسٽت بجليوارو ڪشش زور مضبوط ٿئي ٿو تنهن ڪري آئيانڪ مرڪبن جو رجڻ پڌ تمام وڌيڪ ٿئي ٿو. آئيانڪ مرڪب سخت ۽ ٽاڪائون ٿين ٿا.

گهربل سامان: ڌاتو جو چمڪو، برنر، ڪاربان جا اليڪٽروڊ، بيڪر، بجلي ڪولو ٺيڻ ڪنجي بلب بجلي جو تارون وغيره.



ڪري ڏسو

ڪيميائي پڌارت:- سوڊيم ڪلوراٽڊ پوٽئشيم آيوڊائيڊ ۽ بيريم ڪلوراٽڊ ۽ لوڻن جا نمونا ۽ پاڻي. طريقو:- مٿين نمونن کي ڇاڇيو. مٿين نمونن مان هڪ لوڻ کي چمڪي ۾ رکو ۽ برنر جي شعلي تي گرم ڪيو. اهو طريقو ٻين لوڻن سان پڻ ڏوهرايو. شڪل ۾ ڏيکاريل انوسار ڪاٿو ۽ واڌو چيڙن کي ڪاربان اليڪٽروڊ سان ڳنڍي ۽ بيڪر جي استعمال ڪري برقي تفرق ڪولو تيار ڪريو. اليڪٽروڊن کي ڪنهن به هڪ لوڻ جي ڳاري ۾ ٻوڙيو. ڇا توهان کي بلب ٻرندي نظر آيو؟ ٻين سڀني لوڻن سان پڻ چڪاس ڪريو.

آئيانڪ مرڪبن جو عام خاصيتون:-



1. اُبتز بجلي ڀرتي هوندڙ آئيانن وچ ڪششي زور تمام مضبوط ٿئي ٿو تنهن ڪري آئيانڪ مرڪب نهري حالت وارا ۽ سخت ٿين ٿا.

2. آئيانڪ مرڪب ٽاڪنئون ٿين ٿا ۽ زور لڳائڻ سان ننڍن ٽڪرن ۾ ڀڄي سگهجن ٿا.

3. آئيانڪ مرڪبن ۾ آنتر پرمائو ڪششي زور وڌيڪ هئڻ سبب ان کي غالب ڀوڻ لاءِ وڏي انداز ۾ شڪتي جي ضرورت پوي ٿي. تنهن ڪري آئيانڪ مرڪبن جو رجڻ پڌ ۾ تهڪڻ پڌ وڌيڪ ٿئي ٿو. (خاڪو ڏسو)

4. آئيانڪ مرڪب پاڻي ۾ ڳرندڙ ٿين ٿا. اهو انڪري جو ڌار ٿيڻ ڪري پاران آزاد ٿيل آئيان جي چوڌاري پاڻي جا پرمائو خاص طريقي سان اُڀرن ٿا. ان جي نتيجي طور پُراڻي آنتر پرمائو زور کي هٽائي، آئيان ۽ چوڌاري پاڻي جي پرمائون جي وچ ۾ نئون ڪششي زور استاپن ٿئي ٿو.

آئيانڪ مرڪبن جي پاڻيني ڳارو نه ٿو. پر آئيانڪ چيٽن ڳارن جيئن ته گاسليٽ ۽ پيٽرول ۾ ان ڳرندڙ آهن. اهو انڪري جو پاڻي وانگر انهن ڳارن ۾ نوان ڪششي زور استاپن ٿين ٿا.



(b) لوڻ جي ڳاري مان پسرڻ کي ڇاڇڻ

8.6 آئيانڪ مرڪبن جي خاصيتن کي ڇاڇڻ

مرڪب	آئيانڪ ۽ غير آئيانڪ	رجڻ پڌ °C	تهڪڻ پڌ °C
H ₂ O	غير آئيانڪ	0	100
ZnCl ₂	آئيانڪ	290	732
MgCl ₂	آئيانڪ	714	1412
NaCl	آئيانڪ	801	1465
NaBr	آئيانڪ	747	1390
KCl	آئيانڪ	772	1407
MgO	آئيانڪ	2852	3600

8.7 ڪجهه آئيانڪ مرڪبن جو رجڻ پڌ ۽ تهڪڻ پڌ.

ڌاتو وڳيان (Metallurgy)

ڪڇن ڌاتن مان ڌاتو هٿ ڪرڻ لاءِ اڀيوگه لاءِ شد ڪرڻ جي وڳيان ۽ ٽڪنيڪي گيان کي ڌاتو وڳيان چئبو آهي.

ڌاتن جو ليڄڻ (Occurrence of metals)

ڪيترائي ڌاتو چست هئڻ سبب آزاد حالتن ۾ نٿا ملن پر اهي انهنجي آڪسائيڊ، ڪاربونيٽ، سلفائيڊ، نائٽريٽ جي لوڻن ۾ گڏيل حالت ۾ ملن ٿا صرف سڀ کان غير چست ڌاتو جنهن تي هوا پاڻي ۽ ٻين قدرتي جزن جو اثر نٿو ٿئي مثال چاندي، سون، پليٽينم ڌاتو عام طور آزاد حالت ۾ ملن ٿا. ڌاتن جا مرڪب جيڪي قدرتي غلاطن (گندگي) سان ملن ٿا انهن کي معدني پدارت چئجي ٿو.

جن معدني پدارتن مان سولائي سان ۽ آرٽڪ فائڊي سان ڌاتو ڌار ڪري سگهن ٿا انهن کي ڪچا ڌاتو (ores) چئبو آهي. ڪچن ڌاتن ۾ ڌاتن جي مرڪبن سان گڏ مٽي، ريتي، پٿر اهڙن ڪيترن ئي قسمن جون غلاظتون ٿين ٿيون. انهن غلاظتن کي گڻنگه چئبو آهي. ڌاتن کي انهن جي ڪچن ڌاتن مان الڳ الڳ ڌار ڪرڻ طريقن سان هٿ ڪري سگهجي ٿو. ڪچن ڌاتن مان شڌ ڌاتو هٿ ڪرڻ جي ڪريا کي ڌاتو وڳيان ۾ شامل ڪيو ويو آهي. معدني پدارتن کي ڪچن ڌاتن جي ڪاٺين مان ڪڍيو وڃي ٿو ۽ هتي ئي انهن ۾ هوندڙ گڻنگه کي الڳ الڳ طريقن سان ڪچن ڌاتن مان ڌار ڪيو وڃي ٿو. هتي ئي ڌاتن کي شڌ حالت ۾ هٿ ڪيو وڃي ٿو. پوءِ ڌاتن الڳ الڳ شڌ ڪرڻ طريقن سان وڌيڪ شڌ ڪيو وڃي ٿو. انهن سڀني طريقن کي ڌاتو وڳيان چئجي ٿو.


ڌاتو وڳيان جا بنيادي سڌانت:

ڪچن ڌاتن مان شڌ ڌاتو هٿ ڪرڻ جا هيٺيان ڏاڪا آهن:-

1. **ڪچن ڌاتن جو انداز وڌائڻ (Concentration of ores):** ڪچن ڌاتن مان گڻنگه غلاظتن کي ڌار ڪرڻ جي ڪريا کي ڪچن ڌاتن جو انداز وڌائڻ چئجي ٿو. هن ڪريا ۾ گهربل ڌاتوءَ جي مرڪب جو انداز وڌايو وڃي ٿو. ڌار ڌار طريقا ان مقصد لاءِ استعمال ڪجن ٿا. ۾ مناسب طريقو، ڪچن ڌاتن ۾ موجود ڌاتو جي طبعي خاصيتن ۽ غلاظتن تي آڌار رکي ٿو. اهو ڌاتوءَ جي چستي ۽ شڌ ڪرڻ جي سهوليتن تي آڌار رکي ٿو. پسگردائي جي گندگي لاءِ جوابدار الڳ الڳ جن جو مکيه طور ويچار ڪجي ٿو. ڪچن ڌاتن جو انداز وڌائڻ جا ڪجهه عام طريقا هيٺيان ريت آهن:-

a. ڪش جي آڌار تي ڌار ڪرڻ:-

ڳوڙا ڪچن ڌاتن جا ڌرڙا غلاظتن جي هلڪن ڌرڙن کان سولائي سان ڪشي طريقي سان ڌار ڪري سگهجن ٿا. ائين ڌار ڪرڻ لاءِ هيٺيان طريقا آهن:-




8.7 ولفلي ٽيبل طريقو.

i. ولفلي ٽيبل طريقو (Wilfley table method)

ان ڌار ڪرڻ جي طريقي ۾، لڪڙيءَ جو سنهيون پٽيون گهٽ لاهه واري مٿاڇري تي لڳائي ولفلي ٽيبل تيار ڪجي ٿي. ٽيبل لاڳيتي لرزش ڪندو رکجي ٿو. ڪچن ڌاتن جي ڳوڙهن مان گولاڪار چڪي (Ball mill) جي مدد سان پاؤڊر روپ ۾ آڻي ان ڌاتن جي پاؤڊر کي ٽيبل تي وڌو وڃي ٿو ۽ مٿان پاڻيءَ جو وهڪرو پڻ ڇڏيو وڃي ٿو. نتيجي طور، غلاظتن جا هلڪا ڌرڙا وهندڙ پاڻي پاڻ سان گڏ وهائي وڃي ٿو پر جنهن ۾ ڪچن ڌاتن جو انداز وڌيڪ ۽ غلاظتن جو انداز گهٽ هوندو آهي اهڙا ڳوڙا ڌرڙا ننڍين پٽين پٺيان روڪيل رهن ٿا ۽ پٽين وچ ۾ هوندڙ سوراخن ۾ جمع ٿين ٿا.

ii. پاڻي جي شڪتيءَ جي آڌار تي ڌار ڪرڻ جو طريقو (Hydraulic separation method):


پاڻيءَ جي شڪتيءَ تي آڌار تي ڌار ڪرڻ جو طريقو چڪي ڪم ڪرڻ جي ريت تي آڌار تي آهي. هن چڪي وانگر مخروط (سوڙهو ٿيندڙ) برتن جو استعمال ٿئي ٿو. اهو برتن هيٺيان سوڙهو ٿيندي ٽانڪي وانگر برتن ۾ کلي ٿو. ٽانڪي کي مٿين پاسي پاڻي جي نيڪال لاءِ رستو ٿئي ٿو. ۽ هيٺين پاسي پاڻي داخل ٿيڻ جو رستو ٿئي ٿو.



باريڪ پيسيل ڪچي ڌاتوءَ کي ٽانڪي ۾ ڇڏيو وڃي ٿو. ٽانڪي هينين پاسي هوندڙ تيز وهندڙ پاڻي جو وهڪرو مٿين پاسي ۾ ڇڏيو وڃي ٿو. غلاظتون جا ڌرڙا هلڪا هئڻ ڪري پاڻيءَ جي وهڪري سان ٽانڪي جي مٿين پاسي هوندڙ نيڪال مان وهي اچن ٿا ۽ الڳ جمع ٿين ٿا. ساڳئي وقت ڪچي ڌاتوءَ جا ڌرڙا ٽانڪي جي تري ۾ جمع ٿين ٿا. ٿوري ۾ اهو طريقو ڪشش ثقل جي قاعدي تي آڌار آهي جنهن ساڳئي ماپ هوندڙ ڌرڙن کي انهن جي خاص وزن جي ڪري پاڻي مدد سان ڌار ڪجن ٿا.

8.9 پاڻي جي شڪتي تي آڌار ڌار ڪرڻ

مقناطيسي ڌار ڪرڻ جو طريقو (Magnetic separation method): هن طريقي ۾ برقي مقناطيسي مشين جي ضرورت ٿئي ٿي. هن مشين جا ٻه مکيه حصا آهن ٻن قسمن جا لوهه جا چڪر (Roller) ۽ انهن جي چوڌاري لاڳيتو ڦرندڙ پٽو (Conveyer belt) هڪ چڪرو مقناطيسي ۽ ٻيو غير مقناطيسي ٿئي ٿو. چڪرن جي چوڌاري ڦرندڙ پٽو چمڙي يا پتل (غير مقناطيسي) جو ٺهيل ٿئي ٿو. پاڻوڊر ٿيل ڪچو ڌاتو غير مقناطيسي چڪري طرف هوندڙ ڦرندڙ پٽي تي وڌو وڃي ٿو. ٻه ڪنو ڪندڙ برتن مقناطيسي چڪري هيٺيان رکيل ٿين ٿا.



ڪچي ڌاتو جا غير مقناطيسي ڌرڙا مقناطيسي چڪري ڏانهن نٿا ڪشش ٿين. تنهن ڪري ڦرندڙ پٽي تان وهندي ڪنو ڪندڙ برتن ۾ ڪرڻ ٿا جيڪو مقناطيسي چڪرن کان پري آهي. ساڳئي وقت ڪچي ڌاتو جا مقناطيسي ڌرڙا مقناطيسي چڪري تي چپڪيل هئڻ ڪري ڦرندڙ پٽي جي ويجهو ڪنو ڪندڙ برتن ۾ ڪرڻ ٿا.

8.10 مقناطيسي ڌار ڪرڻ

اهڙي طريقي مقناطيسي خاصيت جي ڪري ڪچي ڌاتو ۾ هوندڙ مقناطيسي ۽ مکيه غير مقناطيسي ڌرڙا ڌار ڪري سگهجن ٿا مثال طور ڪسٽرائيٽ قلمي ڌاتو جو ڪچو ڌاتو آهن ان ڪچي ڌاتو ۾ مکيه غير مقناطيسي اسٽينڪ آڪسائيڊ (SnO_2) ۽ مقناطيسي فيرس ٽنگسٽيٽ (FeWO_4) ٿئي ٿو. انهن کي برقي مقناطيسي طريقي ڌار ڪيو وڃي ٿو.




انٽرنيٽ منهنجو دوست

ڌاتو هٿ ڪرڻ جي الڳ الڳ ڌاڪن جي جاڻ حاصل ڪري ڪلاس ۾ سمجهايو. ان تي آڌار وڌيو پڻ ڪنا ڪريو.

C. گچ جي ترڻ ورو طريقو (Froth floatation method)

گچ جي ترڻ وارو طريقو ٻن ابتر خاصيتن پاڻي پسند ڪندڙ (Hydrophilic) ۽ پاڻي ناپسند ڪندڙ (Hydrophobic) ڌرڙن تي آڌار آهي. هن ۾ ڌاتن جا سلفائيڊ پاڻي ناپسند هئڻ ڪري تيل ۾ ملي وڃن ٿا پر غلاظتون پاڻي پسند هئڻ ڪري پاڻيءَ ۾ ملي وڃن ٿيون. انهن خاصيتن جو اڀيوڳ ڪري ڪچن ڌاتن جو انداز هن طريقي سان وڌايو وڃي ٿو.



8.11 گچ جي ترڻ وارو طريقو

ان طريقي ۾ باريڪ پيسيل ڪچي ڌاتو کي هڪ وڏي پاڻي سان ٽمٽار پريل ٽانڪي ۾ وڌو وڃي ٿو. ڪجهه ونسپتي تيل جيئن ته پائين تيل. نيلگيري تيل پاڻي ۾ وڌو وڃي ٿو. جيئن گچ ٺهي. وڏي دٻ وارو هوا کي پاڻي ۾ ڦوڪجي ٿو. ترڻ واري ٽانڪي جي وچ ۾ پنهنجي محور جي چوڌاري ملائيندڙ چڪرو ٿئي ٿو. ملائيندڙ چڪري جو استعمال ضرورت موجب ڪيو وڃي ٿو. هوا کي ڦوڪڻ ڪري بُڊا ٺهن ٿا، ملائيندڙ چڪري ڪري تيل، پاڻي ۽ هوا جي بُڊ ٻڌن مان ملي ڪري گچ تيار ٿئي ٿي گچ پاڻي جي مٿاڇري تي اچي نير ٿي تنهن ڪري هن طريقي گچ جي ترڻ وارو طريقو چئجي ٿو.

خاص سلفائيڊ جي ڪچن ڌاتن جي ذرڙا بهتري جي آڌار تي تيل ۾ ملڻ تي گچ سان پاڻي تي ترن ٿا. مثال طور زنڪ بلنڊ (ZnS) ۽ ڪاپر پائرائيٽ ($CuFeS_2$) جي انداز کي وڌائڻ لاءِ ان طريقي جو اپيوڱ ڪجي ٿو.

d. سَمِڻ (Leaching)

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



ڪچالو جي پنن تي پاڻي نٿو چپڪي ساڳئي طرح ميڻ تي پڻ پاڻي نٿو چپڪي. ان جي ابتڙ لوڻ ۽ صابن تي پاڻي چپڪي ٿو يعني اهي پاڻي ۾ آلا ٿين ٿا.

اليومينر، سون ۽ چاندي ڌاتن کي ڪچن ڌاتن مان هٽ ڪرڻ جو پهريون ڏاڪو سمهڻ جو طريقو آهي. ان طريقي ۾ ڪچو ڌاتو کي خاص ٻاري ۾ چڱي وقت تائين ٻوڙيو وڃي ٿو. ڪچو ڌاتو اُن ٻاري ۾ خاص ڪيميائي ڪريا سبب ٻري ٿو. پر غلاطتون ٻاري سان ڪيميائي ڪريا نٿيون ڪن ۽ تنهن ڪري ٻاري ۾ نٿيون ٻرن. تنهن ڪري ان کي ڌار ڪري سگهجي ٿو. مثال طور اليومينر جو ڪچو ڌاتو باڪسائيٽ جو اندازو وڌائڻ لاءِ سمڻ وارو طريقو استعمال ڪجي ٿو. هن ۾ پاڻي Na_2CO_3 يا پاڻي ۾ باڪسائيٽ کي ٻوڙجي ٿو. ان جو اليومينا مکيه شي $NaOH$ (جزو) ٻري ٿو.

اليڪٽران جي پاشا ۾ آڪسيجن ۽ تخفيف مطلب ڇا؟ ڪچن ڌاتن مان ڌاتو حاصل ڪرڻ وقت ڌاتون جي واڌو آڻيان مان ڌاتو حاصل ڪجن ٿا ان ڪري ڌاتن جي واڌو آڻيان جي تخفيف ڪرڻي پوي ٿي. تخفيف ڪيئن ڪجي اهو ڌاتو جي چستي تي مدار رکي ٿو اسان چستي جو سلسلو ان کان پهريون ڏٺو آهي.

ٿورو ياد ڪيو:



2. ڌاتن کي هٽ ڪرڻ (Extraction of metals)

a. چست ڌاتن کي هٽ ڪرڻ: چستي واري سلسلي ۾ سڀ کان مٿي چست ڌاتو ٿين ٿا. سلسلي ۾ هيٺين طرف چستي گهٽجندي وڃي ٿي. مثال طور پوٽش، سوڊيم اليومينر وڌيڪ چست آهن. وڌيڪ چست ڌاتن کي آخري دائري مان اليڪٽران وڃائي ڪٽائين ٺاهڻ جي وڏي سگهه ٿئي ٿي. مثال طور چست ڌاتو نيزي سان ڇڏن تيزابن سان عمل ڪري هٽروجن گئس ٺاهن ٿا. وڌيڪ چستي وارا ڌاتو رواجي گرمي پد تي هوا واري آڪسيجن سان عمل ڪري ٻري پون ٿا انهن ڌاتن کي هٽ ڪرڻ لاءِ برقي تعلق ذريعي ڪجي ٿو. مثال طور، سوڊيم ڪلشر ۽ مگنيشم ڌاتو انهن جي رجيل ڪلورائيڊ جي لوڻن جي برقي تعلق ڪريا وسيلي هٽ ڪجن ٿا. ان ڪري ڌاتو ڪٽوڊ وٽ جمع ٿئي ٿو ۽ ڪلورين گئس ائوڊ وٽ آزاد ٿئي ٿي رجيل سوڊيم ڪلورائيڊ جي برقي تعلق مان سوڊيم ڌاتو حاصل ڪرڻ وقت اليڪٽروڊن وٽ ٿيندڙ ڪريائون هيٺين ريت آهن:-

ڪٽوڊ وٽ ڪريا: - (تخفيف ڪريا) $\text{Na}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Na}$

اٽوڊ وٽ ڪريا: - (آڪسيجن ڪريا) $2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$



ٿورو مغز ڊوڙايو:-

مٿينيشمر ڪلورائيڊ ۽ ڪلشم ڪلورائيڊ جي رجيل حالت جي برقي تفرق ڪريا وقت اليڪٽرو ڊز وٽ ٿيندڙ ڪريائون لکو.

ساڳئيءَ طرح اليوميئر آڪسائيڊ (باڪسائيٽ) جي برقي تفرق تخفيف ڪريا جي مدد سان اليوميئر ڪيئن ملي اهو اسان اڳتي ڏسنداسين.

اليوميئر هٿ ڪرڻ:

اليوميئر جي نشاني: Al	رنگ: - چاندي جهڙو اڇو
اٽو عدد: 13	اليڪٽرانڪ بيهڪ: 2, 8, 3
	پرٽي: 3

اليوميئر چست ڌاتو هئڻ سبب قدرتي ۾ آزاد حالت ۾ نٿو ملي. آڪسيجن ۽ سليڪان کان پوءِ اليوميئر ٽيون مکيه تٽو آهي جيڪو ڌرتي کُل ۾ جهجهي انداز ۾ ملي ٿو. اليوميئر ان جي مکيه ڪچي ڌاتوءَ باڪسائيٽ ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) مان هٿ ڪجي ٿو. باڪسائيٽ ۾ 30% کان 70% اليوميئر Al_2O_3 ۽ بچيل حصو غلاظتون ٿين ٿيون. ان ۾ واري (ريتي) سليڪا، لوھ جو آڪسائيڊ ٿين ٿا. اليوميئر هٿ ڪرڻ جا ٻه ڏاڪا آهن.


I باڪسائيٽ ڪچي ڌاتو جو اندازو وڌائڻ (Concentration of bauxite ore): ان ۾ باڪسائيٽ کي

اليوميئر ۾ بيئر جي طريقي يا هال جي طريقي بدلايو وڃي ٿو.

II برقي تفرق تخفيف ڪريا:-

ڏاڪو I:- باڪسائيٽ جو انداز وڌائڻ:-


باڪسائيٽ اليوميئر جو مکيه ڪچو ڌاتو آهي. باڪسائيٽ سليڪا (SiO_2) فيرڪ (لوھ جو) آڪسائيڊ (Fe_2O_3) ۽ ٽيٽنر آڪسائيڊ (TiO_2) غلاظتون ٿين ٿيون. انهن غلاظتن کي بيئر جو طريقو يا هال جو طريقو استعمال ڪري سمن جي ذريعي ڌار ڪجي ٿو. ٻنهي طريقن ۾ اليوميئر جو وڌيل انداز ڪنٽرول ڊز ۾ حاصل ڪجي ٿو. بيئر جي طريقي ۾ ڪچي ڌاتو کي پهريون گولاڪار چڪي ۾ پيسيو وڃي ٿو. پوءِ ان کي گهاٽي ڪاسٽڪ سوڊا (NaOH) سان 140° کان 150° گرمي پد تي گرم ڪري ٿو. 2 کان 8 ڪلاڪ وڏي ڊاٻ هيٺ هڪ ڊائجيسٽر ۾ سمايو وڃي ٿو. اليوميئر آڪسائيڊ ائمفوٽيرط هئڻ ڪري پاڻيني سوڊيم هائڊراڪسائيڊ ۾ ڳري پاڻي ۾ ڳرندڙ سوڊيم اليوميئر ٺاهي ٿو. ان جو مطلب ته باڪسائيٽ سوڊيم هائڊراڪسائيڊ ۾ سمي ٿو.



غلاظتن مان لوھ جو آڪسائيڊ پاڻيني سوڊيم هائڊراڪسائيڊ ۾ نٿو ڳري. ان کي ڇاڻڻ ذريعي ڌار ڪجي ٿو. پر غلاظتن ۾ سليڪا پاڻيني سوڊيم هائڊراڪسائيڊ ۾ ڳري، پاڻي ۾ ڳرندڙ سوڊيم سليڪيٽ تيار ڪري ٿو. پاڻيني سوڊيم اليوميئر کي پاڻي ۾ ڇڏو ڪجي ٿو ۽ پوءِ 50°C تائين ٿڌو ڪجي ٿو. نتيجي طور اليوميئر هائڊراڪسائيڊ جي ترچاٽ ٺهي ٿي.



هال جي طريقي ۾ ڪچي ڌاتوءَ جو پاڻوڊر ڪيو وڃي ٿو ۽ پوءِ پاڻيني سوڊيم ڪاربونيٽ سان گڏ ڊائجيسٽر گرم ڪري پاڻي ۾ ڳرندڙ سوڊيم اليوميئر ٺهي ٿو ۽ ان کي سمائجي ٿو ۽ پوءِ نه ڳرندڙ غلاظتون ڇاڻي الڳ ڪجن ٿيون. ڇاڻ کي گرم ڪر، ان مان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گئس لنگهائي نريڪش ڪجي. ان مان انڪري اليوميئر هائڊراڪسائيڊ جي ترچاٽ ٺهي ٿي.




ٻنهي طريقن ۾ ترچاٽ $\text{Al}(\text{OH})_3$ کي ڇاڻي، ڌوئي ۽ سڪاڻجي ٿو ۽ پوءِ بنا هوا جي 1000°C تي تپائي الومينا حاصل ڪجي ٿو.



ڏاڪو (ii) الومينا جو برقي

تفرقي تخفيف ڪريا:-
(Electrolytic reduction of alumina)





ان طريقي ۾ اسٽيل جي ٽانڪي ۾ الومينا جي رجيل ملاوت (رجڻ پد $< 2000^\circ\text{C}$) برقي تفرق ڪيو وڃي ٿو. ٽانڪي جي اندرين پاسي گرفائيت لڳل ٿئي ٿي. گرفائيت جو تھ ڪٺود وانگر ڪم ڪري ٿو. رجيل

8.13 الومينا هٽ ڪرڻ

اليڪٽرو لائيت ۾ گرفائيت جون لٽين جو پيل سيٽ اٺنود وانگر ڪم ڪري ٿو. ڪرايو لائيت (NaAlF_6) ۽ فلورسپار (CaF_2) کي ملاوت وڌو وڃي ٿو جيئن ملاوت جو رجڻ (1000°C) تائين ٿئي ٿو.

b. بجلي لنگهائڻ سان الومينا ڪٺود وٽ ڪنو ٿئي ٿو. رجيل الومينا اليڪٽرو لائيت کان ٻورو هٽڻ ڪري ٽانڪي جي تري ۾ ڪنو ٿئي ٿو. اهو وقت انوسار ٻاهر ڪڍيو وڃي ٿو، آڪسيجن گئس اٺنود وٽ آزاد ٿئي ٿي.



آزاد ٿيل آڪسيجن جي اٺنود سان عمل ڪري ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ٺهي ٿي الومينا جي برقي تفرق وقت اٺنودن جو آڪسيجن ٿيڻ سبب انهن کي وقت انوسار بدلائجي ٿو.

b. وچولي چستيءَ وارن ڌاتن کي هٽ ڪرڻ:-

1. وچولي چستيءَ وارا ڌاتو ڪهڙا آهن.

2. وچولي چستيءَ وارا ڌاتو قدرت ۾ ڪهڙي روپ ۾ ملن ٿا؟



چستي واري سلسلي جي وچ ۾ لوھ، جست، شيهو، ٽامو اهي ڌاتو وچولي چستيءَ وارا ٿين ٿا. عام طور اهي ڌاتو انهن جي سلفائيڊ يا ڪاربونيٽ جي لوڻن جي روپ ۾ ملن ٿا. ڌاتن جي سلفائيڊ يا ڪاربونيٽ جي پيٽ ۾ انهن آڪسائيڊ مان ڌاتو حاصر ڪرڻ سولو آهي.

تنهن ڪري سلفائيڊ وارن ڪچن ڌاتن کي هوا ۾ تيز گرم ڪري آڪسائيڊن ۾ بدلايو وڃي ٿو. ان ڪري کي پچائڻ (Roasting) چئجي ٿو. ڪاربونيٽ وارن ڪچن ڌاتن گهٽ هوا جي موجودگي ۾ تيز گرم ڪري آڪسائيڊن ۾ بدلايو وڃي ٿو ان ڪري ڪئلسينيشن چئجي ٿو. جست جي ڪچن ڌاتن کي پچائڻ لاءِ ڪئلسينيشن جون ڪريائون هيٺين ريت ٿين ٿيون.




$$\text{ZnO} + \text{C} \longrightarrow \text{Zn} + \text{CO} \uparrow$$
$$3 \text{ MnO}_2 + 4 \text{ Al} \longrightarrow 3 \text{ Mn} + 2 \text{ Al}_2\text{O}_3 + \text{گرمی}$$

متعين ڪريا ۾ ايترو وڌيڪ گرمي آزاد ٿئي ٿي جو ڌاتو رجيئل حالت ۾ ملن ٿا. ساڳئي طرح ٻيو مثال ٿرمت ڪريا آهي. هن ۾ لوهه جو آڪسائيڊ اليوميئم سان ڪريا ڪري لوهه ۽ اليوميئم آڪسائيڊ ٺهن ٿا.



چا توہان کی جاٹ آھی؟



8.14 ثرمت ڳنڍڻ

ڌاتن جي چستِي واري سلسلي جي تري ۾ گهٽ چستِي وارا ڌاتو ٿين ٿا. تنهن ڪري قدرت ۾ اهي آزاد حالت ۾ ملن ٿا. مثال طور سون چاندي، پليٽينم آزاد حالت ۾ ملندڙ ڌامي جا پندار چڱو وقت اڳ ۾ ئي ختم ٿي ويا آهن. اڄ ڌامو Cu_2S (ڌامي جو سلفائيڊ) روپ ۾ ملي ٿو. ڌامو، ان جي ڪڇي ڌاتو فقط Cu_2S کي گرم ڪرڻ سان حاصل ٿئي ٿو.



چاڻ ڪني ڪيو

مٿين آڳڻ تخفيف ڪريا وسيلي حاصل ٿيل ڌاتو (شد) نج حالت ۾ نٿا ٿين. انهن ۾ غلاظتون ٿين ٿيون. انهن غلاظتن کي هٽائي ڪري شد ڌاتو حاصل ڪجي ٿو. برقي تفرق طريقي سان اشد ڌاتوءَ مان شد ڌاتو حاصل ڪجي ٿو.

ڏاتن جو ڪٽجڻ (Corrosion of metals)

توهان ياد ڪريو



1. ڪٽجڻ معنيٰ ڇا آهي؟

2. ڇا توهان هيٺين شين کي ڏٺو آهي؟

عمارتن جون جهونيون شيون، گهڻي وقت کان نه صاف ڪيل ٽامي جو برتن، چانديءَ جا زيور يا مورتون جيڪي وڏي وقت تائين هوا ۾ کليل جهونا بيڪار واهن.

1. هوا ۾ ڇڏي وقت تائين کولي رکڻ چانديءَ جون شيون ڪار سريون اڇيون ۽ ٽامي جا برتن ساوا ڇو ٿا ٿين؟

ان بابت سوچيو:-



2. سڌ سون ۽ پليٽينم هر دم ڇمڪندڙ ڇو ٿا ٿين اهو ڏٺو ويو آهي ته هر سال دنيا ۾ نيون تيار ٿيل لوھ جون شين مان 25% لوھ رنگجي ٿو ۽ وڏي پئماني تي آرٽڪ نقصان ٿئي ٿو. تنهنڪري لوھ جو ڪٽجڻ يعني رنگ لڳڻ وڏو مسئلو آهي.

1. لوھ گھميل هوا سان عمل ڪري ان تي ٻاڙهيسرو پدارت جو ته $(Fe_2O_3 \cdot H_2O)$ ڪنو ٿئي ٿو. ان پدارت کي رنگ ڇڏيو آهي.

2. ٽامي جي برتنن جو مٽاڇرو گھميل هوا مان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ سان عمل ڪري ٿو. ان عمل سبب ٽامي جي برتن تي ڪاپر ڪاربونيٽ $(CuCO_2)$ سائي رنگ جو ته جمع ٿيڻ ڪري ٽامي جي ڇمڪ غائب ٿئي ٿي. ان کي ٽامي جي ساڻو ٿيڻ چئجي ٿو.

3. چاندي جو شيون هوا ۾ کولي رکڻ سان ڪاريون ٿين ٿيون، ڇاڪاڻ ته هوا واري هئڊروجن سلفائيڊ سان چاندي عمل ڪري چانديءَ جي سلفائيڊ (Ag_2S) جو ته ٺاهي ٿي.

4. اليومينر جي آڪسيجن سان ان تي اليومينر آڪسائيڊ جو سنهو ته تيار ٿئي ٿو.



ڪارو ٿيل برتن



300 سال اڳ

ٽامي مان ٺهيل آزاديءَ جي ديوي جي پٽلي جو رنگ ساڻو ٿيو آهي.



زنڱيل زنجير

8.15 ڪٽجڻ جا اثر

ڪٽجڻ تي روڪ (Prevention of corrosion)

1. ڏاتن مان ٺهيل شين جي ڪٽجڻ کان روڪڻ يا ڪٽجڻ ڪريا کي پوري طرح شروع نه ٿيڻ لاءِ توهان ڪهڙا اپاءُ ٻڌائيندا؟


ڇا توهان ٻڌائي سگهندا؟



2. توهان جي گهر ۾ لوھ جو دريون، لوھ جا درواجا اهڙين بين شين کي رنگ نه لڳي ان لاءِ ڇا ڪبو آهي؟ ڏاتن کي ڪٽجڻ کان روڪڻ لاءِ الڳ الڳ طريقن جو اپيوگه ڪجي ٿو. لڳ ڀڳ سڀني طريقن ۾ لوھ کي رنگ نه لڳي ان ڳالهه ڏانهن خاص ڌيان ڏنو وڃي ٿو. اسان لوھ جي رنگجڻ جو نرخ گهٽائي سگهون ٿا. ڏاتن جو هوا سان لاڳاپو روڪڻ سان ڏاتن جو ڪٽجڻ روڪي سگهجي ٿو. ان ڪٽجڻ تي روڪ ڌار ڌار رستن ذريعي ڪري سگهجي ٿو. انهن مان ڪجهه طريقا هيٺين ريت آهن:-

1. ڏاتن جي مٽاڇرن کي ڪنهن اهڙي پدارت جو ته لڳائجي جنهنڪري هوا واري گهر ۽ آڪسيجن جو ڏاتن سان لاڳاپو روڪي سگهجي ۽ انهن وچ ۾ عمل (ڪريا) نه ٿي سگهي.

2. ڏاتن ۾ مٽاڇري تي رنگ، تيل، گرمي يا وارنش جو ته لڳائي ڏاتن جو ڪٽجڻ روڪجي ٿو. مثال طور جو لوھ جو ڪٽجڻ ان طريقي سان روڪجي ٿو.



8.18 برقي ملمعو ڇاڙهڻ



8.19 الڳ الڳ منن مان ٺهيل سڪا

چست ڌاتو مٿان تھم ڇاڙھيو وڃي ٿو. هن برقي ملمعو ڇاڙهڻ جي ڪريا ۾ وڌيڪ چست ڌاتوءَ واري شيءِ کي ڪٽوڊ طور اڀيوگ ڪجي ٿو ۽ گھٽ چست ڌاتوءَ جي لٽ کي اٽنڊ طور اڀيوگ ڪجي ٿو. گھٽ چستي واري ڌاتوءَ جو لوڻ جو اليڪٽرو لائيٽ ڳارو ٿئي ٿو. چانديءَ جو ملمعو ڇڙهيل ڇمڇا، سون جو ملمعو ڇڙهيل زيور برقي ملمعي ڇاڙهڻ جا مثال آهن.

5. مٺ ٺاھڻ (Alloying)

اڄڪلھ واپر ۾ ايندڙ ڪيترائي ڌاتن وارا پڌارٽ مٺ جي روپ ۾ هوندا آهن. انجي پٺيان مکيه مقصد آهي ته ڌاتن جي ڪٽجڻ جي تيزي گھٽ ڪرڻ. هڪ ڌاتوءَ ۾ مقرر انداز ۾ ٻئي ڌاتو يا غير ڌاتو ملائي تيار ٿيندڙ هڪ سريڪي ملاوت مٺ چئبو آهي. مثال برانز (ڪنسو) 90% ٽامي ۽ قلعي مان ٺهيل ٿئي ٿو. برانز جا پٽلا سڄ جي روشني توڙي برسات ۾ سٺا رهن ٿا. بي داغ رُڪ (اسٽئنليس اسٽيل) تي هوا يا پاڻيءَ سان داغ نٿا لڳن ۽ نه ئي رنگه لڳي ٿي، اهو هڪ مٺ 74% لوھ ڪرومير 8% ۽ ڪاربان مان ٺهيل ٿئي ٿو. ويجهڙائيءَ ۾ سڪا ٺاھڻ لاءِ هڪ مٺ اسٽئنليس اسٽيل جو اڀيوگ ڪيو ويو جيڪو لوھ ۽ 18% ڪرومير مان ٺهيل ٿئي ٿو. ڪٽجڻ کي روڪڻ کان سواءِ مٺ سختي وڌائڻ لاءِ پڻ تيار ڪجن ٿا. روزمره جي زندگي ۾ ڪم ايندڙ ڪٽڻ جا تڪا اوزار هٿيار وغيره الڳ الڳ منن مان ٺهن ٿا.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



جيڪڏهن مٺ ۾ هڪ ڌاتو پارو آهي ته ان مٺ کي ميل چئبو آهي مثال سوڊير جو ميل، چست جو ميل وغيره. چاندي جو ميل مکيه طور ڏندن جا ڊاڪٽر استعمال ڪن ٿا. سون جو ميل سول ڪيڊر ۾ استعمال ڪجي ٿو.

1. روزمره جي زندگي ۾ استعمال ٿيندڙ مٺ ڪهڙا آهن؟ اُهي ڪٿي استعمال ٿين ٿا؟

2. سڪا ٺاھڻ لاءِ ڪم ايندڙ مٺ ۾ ڪهڙيون خاصيتون هئڻ ضروري آهي؟

ڄاڻ ڪني ڪيو:-



2. پڌارٽ ۽ سندن خاصيتن جا جوڙا ملايو.

پڌارٽ خاصيت

- | | |
|--------------------|---------|
| a. پوٽشمر برومائيد | a. ڪنڊر |
| b. سون | b. ڪنڊر |
| c. گندرف | c. ڪنڊر |
| d. نيئان | d. ڪنڊر |

1. نالا لکو:-

- سوڊير ۽ چاندي جو مٺ
- اليومينر جي عام ڪچي ڌاتوءَ جي پرمائو انشا.
- تيزاب ۽ ڪار ٻنهي سان عمل ڪري لوڻ ۽ پاڻي تيار ڪندڙ آڪسائيڊ.
- ڪچي ڌاتو کي پيسڻ لاءِ ڪم ايندڙ سادن
- بجليءَ جو سٺو پسرائيندڙ غير ڌاتو.
- شاهڻ ڌاتن کي ڳاريندڙ پاڻيٺ.

3. هيٺ ڏنل ڌاتن ۽ انهن جي ڪچن ڌاتن جو جوڙا سڃاڻيو.

گروپ ۱ گروپ ۲

- a. باڪسائيٽ 1. پارو
- b. ڪئسٽرائيٽ 2. اليومينيم
- c. سناپار 3. قلعي

4. پيد سمجهايو.

- a. ڌاتو وگيان 1. ڪچا ڌاتو
- b. معدني پدريٽ 2. گئنگ (غلاظتون)

5. وگيانڪ سبب لکو:-

- a. ساڻي ٿيل ڌامي جي برتنن کي صاف ڪرڻ لاءِ ليمو يا گدامڙي استعمال ڪجي ٿي.
- b. عام طور آڻيانڪ مرڪبن جي پدريٽ وڏو ٿئي ٿو.
- c. سوڊيم کي هردم گاسليٽ ۾ رکجي ٿو.
- d. گچ جي ترڻ واري طريقي ۾ پائين تيل استعمال ڪجي ٿو.
- e. اليومينا جي برقي تفرق وقت اٿنڊن کي وقت انوسار بدلائجي ٿو.

6. جڏهن ڌامي جا سڪا چانديءَ جي نائٽريٽ جي ٻاري ۾ ٻوڙجن ٿا ته ٿوري وقت کان پوءِ سڪن تي چمڪ اچي ٿي. ائين ڇو ٿو ٿئي؟ ڪيميائي مساوت لکو.

7. ڌاتو A جي اليڪٽرانڪ بيهڪ 1, 8, 2 ۽ ڌاتو B جي 2, 8, 8, 2 آهي؟ ٻنهي ڌاتن مان ڪهڙو ڌاتو وڌيڪ چست آهي؟ انهن جي ڇڏي هٿڊرو ڪلورڪ تيزاب سان ڪيميائي ڪريا لکو.

8. نالا ڏنل صاف شڪليون ڪڍو؟

- a. مقناطيسي ڌار ڪرڻ جو طريقو
- b. گچ جي ترڻ وارو طريقو
- c. اليومينا جو برقي تفرقي تخفيف ڪريا.
- d. پاڻيءَ جي شڪتيءَ تي آڌار ڌار ڪرڻ.

9. هيٺين گهٽتائين لاءِ ڪيميائي مساوتون لکو.

- a. اليومينيم جو هوا سان لاڳاپي ۾ اچي ٿو.
- b. لوھ جي ٻوري کي ڪاپرسلفيٽ جي ٻاري ۾ وجهجي ٿو.
- c. فيرڪ (لوھ) جي آڪسائيڊ ۽ اليومينيم جو عمل ڪرايو ويو.
- d. اليومينا جو برقي تفرق ڪجي ٿو.
- e. جست جي آڪسائيڊ کي ڇڏي هٿڊرو ڪلورڪ تيزاب ۾ ٻاريو وڃي ٿو.

10. هيٺيون بيان سڀ وڌان متبادل واپرائي پورو ڪيو. اليومينيم هٿ ڪرڻ وقت...

- a. باڪسائيٽ ۾ شيون ۽ غلاظتون
- b. ڪچيءَ ڌاتوءَ جو انداز وڌائڻ وقت سمائڻ.
- c. حال جي طريقي وسيلي يا ڪسائيٽ کي اليومينا ۾ بدلائڻ جي ڪيميائي ڪريا.
- d. اليومينيم جي ڪچي ڌاتو کي گهاٽي ڪاسٽڪ سوڊا سان گرم ڪرڻ.

11. $Li, Na, Fe, Mg, Ca, Zn, Cu$ ڌاتن کي وڌيڪ چستي وارا ڌاتو وچولي چستي وارا ڌاتو، گهٽ چستي وارا ڌاتو ٿن گروهن ۾ ورهايو.

عملي ڪم:

پراڻي زماني جا سڪا، ڌاتن جا برتن ۽ ڌاتن جي الڳ الڳ شين کي گڏ ڪيو. تجربي خاني ۾ ماسٽر صاحب جي رهبري ۾ انهن سڪن کي ڪيئن چمڪدار بڻائي سگهجي ٿو ان باري ڪاروائي (طريقو) لکو.



9. کاربان جا مرکب

- ◀ کاربان مرکبن ۾ ٻنڌ
- ◀ هٽڊرو کاربان عملي گروهه ۽
- ◀ هم جنسي سلسو
- ◀ کاربان مرکب جون ڪيميائي
- ◀ کاربان هڪ ڦرڻو گهرڻو تنو
- ◀ کاربان مرکبن جو نالو رکڻ
- ◀ مها پرمائو ۽ پاليمر



1. مرکبن جا ڪهڙا قسم آهن.

2. کاڌي جا پدارت، ڏاڳو، ڪاغذ، دوائون، ڪاٺ جلائون پدارت هي روزمره جي زندگي ۾ ڪم ايندڙ ڪيترن ئي مرکبن جا ٺهيل آهن. انهن مرکبن ۾ ڪهڙو بنيادي تنو ساڳيو آهي؟

3. کاربان اهو تنو مهياڊي ياداشت ۾ ڪهڙي گروهه ۾ آهي؟ کاربان جي اليڪٽران بيهڪ لکي کاربان جي ڀرتي ڪيتري اهو ٻڌايو.



آسان گذريل درجي ۾ اهو ڏٺوسين ته چيٽن ۽ آڻ چيٽن مرکب هي مرکبن جا ٻه مکيه قسم آهن. ڏانو، ڪانچ ۽ مٽي مان ٺهيل پدارتن کي چڙهي ڪري کاڌي جي پدارتن کان جلائون پدارتن تائين الڳ الڳ شيون چيٽن مرکب جون ٺهيل آهن. سڀني چيٽن مرکبن جو ضروري ۽ بنيادي تنو کاربان آهي. ۲۰۰ سال اڳ تائين اهو مڃيو ويندو هو ته چيٽن مرکب سڌي يا آڻ سڌي نموني ساهوارن (ٻوٽن جا جانورن) مان ملن ٿا. پر تجربي خاني ۾ آڻ چيٽن مرکبن مان يورپا ان چيٽن مرکب جي ٺهڻ کان پوءِ چيٽن مرکبن کي کاربان جا مرکب سڃاڻپ ملي جن مرکبن ۾ کاربان اهو بنيادي تنو هوندو آهي انهن مرکبن کي کاربان جا مرکب چئجي ٿو. پر ڪجهه اهڙا مرکب آهن جن ۾ کاربان بنيادي تنو آهي جهڙوڪ کاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، کاربان مونو آڪسائيڊ، ڪاربائيڊ لوڻ، ڪاربونيٽ لوڻ ۽ باءِ ڪاربونيٽ لوڻ انهن کي آڻ چيٽن مرکب چئجي ٿو.

کاربان مرکبن ۾ ٻنڌ (Bonds in Carbon compounds)

پنهنجي باب ۾ توهان آئينڪ مرکبن بابت سمجهو آهي. توهان ڏٺو آهي ته آئينڪ مرکبن جو رچڻ ڀڄ ۽ ٽهڪڻ ڀڄ وڌو آهي ۽ رچيل (پاڻيان) حالت ۾ آئينڪ مرکب بجلي پسرائين ٿا. آئينڪ مرکبن جو هي خاصيتون انهن جي آئينڪ ٻنڌن جي آڌار تي سمجهائي سگهجن ٿيون. اهو توهان ڏٺو آهي. تختو 9.1 ۾ کاربان جي ڪجهه مرکبن جو رچڻ ڀڄ ۽ ٽهڪڻ ڀڄ ڏيکاري ٿو. ڇا تختي ۾ ڏنل ملهه آئينڪ مرکبن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ آهن يا گهٽ؟

مرکب	$^{\circ}\text{C}$ ۾ رچڻ ڀڄ	$^{\circ}\text{C}$ ۾ ٽهڪڻ ڀڄ
مٿيبن (CH_4)	- 183	- 162
ايٿنڊ ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)	- 117	78
ڪلورفارم (CHCl_3)	- 64	61
آڪسٽيڪ تيزاب (CH_3COOH)	17	118

9.1 ڪجهه کاربان جي مرکبن جو رچڻ ڀڄ ۽ ٽهڪڻ ڀڄ

ٻڌايو ڏسان!



1. ڪيميائي ٻنڌ مطلب ڇا؟
2. تنو جو هڪ اڻو جيترا ڪيميائي ٻنڌ تيار ڪري ٿو ان عدد کي ڇا چئجي ٿو؟
3. ڪيميائي ٻنڌن جا مکيه ڪهڙا ٻه قسم آهن؟

گهڻو ڪري کاربان جي مرکبن جو رچڻ ۽ ٽهڪڻ ڀڄ 300°C کان گهٽ ٿئي ٿو. ان مان اهو سمجهي سگهجي ٿو. ته کاربان جي مرکبن ۾ آنتر پرمائو ڪششي زور گهٽ يان ڪمزور آهي.

گذريل درجي ۾ آسان الڳ الڳ ٻارن سان بجلي پسرائڻ جي ڇاڇ ڪرڻ تي توهان اهو ڏٺو ته گلوڪس ۽ يورپا انهن کاربان جي مرکبن مان بجلي نٿي وهي. گهڻو ڪري کاربان جا ڪيترائي مرکب بجلي جا خراب پسرائيندڙ هوندا آهن اهو نظر اچي ٿو ان مان اهو سمجهه ۾ اچي ٿو ته گهڻن ئي کاربان جي مرکبن ۾ آئينڪ ٻنڌ موجود نه آهي.

ان جو مطلب کاربان جي مرکبن ۾ ڪيميائي ٻنڌ، آئينڪ نٿا آهن.

گذريل درجي ۾ اوهان تنهن جي اليڪٽرانڪ ورهاست ۽ ڀرتي انهن جي وچ ۾ لاڳاپي جو آڀاس ڪيو آهي ۽ توهان آڻيانڪ ۽ ڪوئلنٽ ٻنڌن بابت پڻ آڀاس ڪيو آهي. آڇو ته هاڻي ڪاربان آڻي جي اليڪٽرانڪ بيهڪ ۽ تيار ٿيندڙ ڪلوئلنٽ ٻنڌ جو آڀاس ڪيو. (تختو 9.2 ڏسو)

ڪاربان آڻو	اليڪٽرانڪ بيهڪ	ڀرتي دائري ۾ اليڪٽرانن جو عدد	سڀني کان ويجھي بي تاثير گئس ۽ ان جي اليڪٽرانڪ بيهڪ	
			He	Ne
${}^6\text{C}$	2, 4	4	2	2, 8

9.2 ڪاربان جي ٻنڌ جو تيار ٿيڻ

توهان اهو ڏٺو آهي ته ڪنهن آڻو کي ٻنڌ تيار ڪرڻ لاءِ سڀني کان ويجھي واري بي تاثير گئس جهڙي اليڪٽرانڪ بيهڪ حاصل ڪري استرٽا حاصل ڪرڻ جي شڪتي ٿئي ٿي. جيئن ته ڪاربان آڻي جي ڀرتي دائري ۾ اليڪٽران موجود آهن ان ڪري ڪاربان آڻو لاءِ ويجھي واري بي تاثير گئس جهڙي اليڪٽران بيهڪ حاصل ڪرڻ لاءِ الڳ الڳ رستائي سگھن ٿا.

1. ڪاربان ڀرتي دائري جا چارئي اليڪٽران هڪ هڪ ڪري وڃائي ڪري هيليم (He) جهڙي اليڪٽرانڪ بيهڪ حاصل ڪري. پر ان طريقي ۾ ڀرتي دائري مان هر هڪ اليڪٽران وڃائڻ سان ڪاربان آڻي تي ڪل واڌو ڀرتي وڌي ٿي انڪري ٻيو اليڪٽران وڃائڻ لاءِ وڌيڪ انداز ۾ شڪتي گهرجي جيڪر ڪي وڌيڪ ڏکيو ڪم ٿيندو وڃي ٿو. ان کان سواءِ ان ڪري ۾ چيڪڏهن آخر ۾ تيار ٿيندڙ C^{4+} ڪئٽائين تيار ڪي بي تاثير گئس جهڙي اليڪٽرانڪ بيهڪ هئڻ کان پوءِ به ان جي ننڍي قد تي ڪل وڌي ڀرتي هئڻ سبب اهو ان استرٽا ٿيندو انڪري ڪاربان آڻو بي تاثير گئس جي اليڪٽرانڪ بيهڪ حاصل ڪرڻ لاءِ اهو رستو نٿو وٺي.

2. ڪاربان ڀرتي دائري ۾ هڪ هڪ ڪري چار اليڪٽران حاصل ڪري نيٽان (Ne) ان بي تاثير گئس جهڙي اليڪٽرانڪ بيهڪ حاصل ڪري. ان طريقي ۾ هر هڪ نئون اليڪٽران حاصل ڪرڻ وقت ڪاربان آڻي تي ڪل ڪاٿو ڀرتي وڌندي وڃي انڪري اليڪٽران ۽ نيوڪليس جي وچ ۾ ڌڪيندڙ زور وڌي ٿو. انڪري ان وڌندڙ ڌڪيندڙ زور جي اثر کي ختم ڪري اليڪٽران حاصل ڪرڻ لاءِ وڌيڪ شڪتي لڳي ٿي ان ڪري اليڪٽرانن کي حاصل ڪرڻ وڌيڪ ڏکيو ٿئي ٿو.

ان کان سواءِ ان ڪري ۾ تيار ٿيندڙ C^{4+} اينين کي بي تاثير گئس جي اليڪٽرانڪ بيهڪ هئڻ کان پوءِ به ان استرٽا ٿئي ٿو ڇاڪاڻ ته نيوڪليس جي +6 ڀرتي لاءِ ان جي چوڌاري 10 اليڪٽران جهڙو ڌڪيو ٿئي ٿو. گڏوگڏ C^{4+} اينين جي ننڍي قد تي ڪل وڌي ڀرتي سبب ان استرٽا ٿئي ٿو. بي تاثير گئس جي اليڪٽرانڪ بيهڪ حاصل ڪرڻ ڪاربان آڻو اهو رستو نٿو واپرائي.



3. ڪاربان جو آڻو پنهنجي ڀرتي دائري جي چئن اليڪٽرانن جي پائيواري ٻئي آڻي جي چئن ڀرتي اليڪٽرانن سان ڪري بي تاثير گئس نيٽان جهڙي اليڪٽرانڪ بيهڪ حاصل ڪرڻ: - ان ڪري ٻه آڻا هڪ ٻئي سان اليڪٽران جي پائيواري ڪن ٿا. ان پائيواري واري ڪري ۾ شامل ٻنهي آڻن جا ڀرتي دائرا هڪ ٻئي کي ڪپين ٿا ۽ ان حمي ۾ انهن جا پائيواري وارا اليڪٽران ٿين ٿا. انڪري هر هڪ آڻو بي تاثير گئس جهڙي اليڪٽرانڪ بيهڪ حاصل ڪري ٿو ۽ ڪنهن به آڻي تي ڪابه بجلي ڀرتي پئدا نٿي ٿئي مطلب آڻو بجلي ڀرتي جي خيال کان نرپڪش ٿئي ٿو. ۽ انهن سڀني ڳالهين ڪري آڻو استرٽا حاصل ڪري ٿو. انڪري بي تاثير گئس جي اليڪٽرانڪ بيهڪ حاصل ڪرڻ لاءِ ڪاربان آڻو اهو رستو واپرائي ٿو. ٻن آڻن جي وچ ۾ ڀرتي اليڪٽرانن جي پائيواري سبب جيڪر ڪيميائي ٻنڌ تيار ٿئي ٿو ان کي ڪوئلنٽ ٻنڌ چئجي ٿو. ڪوئلنٽ ٻنڌ جو ڍانچو سمجھائڻ لاءِ اليڪٽران - ٽيڪو بناوٽ ڪڍجي ٿي. ان طريقي ۾ آڻو جي نشاني جي چوڌاري گول ڪڍجي ٿو ۽ هر هڪ ڀرتي اليڪٽران کي ضرب يا ٽپڪي (•) جي نشاني وسيلي ڏيکارجي ٿو. ٻن آڻن جي وچ ۾ تيار ٿيل ڪوئلنٽ ٻنڌ ڏيکارڻ لاءِ ٻنهي آڻن جي نشانين جي چوڌاري ڪڍيل گول هڪ ٻئي کي ڪپيندڙ ڏيکارجن ٿا ۽ ڪپيندڙ گولن جي هڪ ٻئي سان جڙيل حمي ۾ پائيواري ڪيل اليڪٽران ٽپڪي ۽ ضرب سان جي نشاني وسيلي ڏيکارجن ٿا. پائيواري ڪيل اليڪٽرانن جو - - جوڙو مطلب هڪٿو ڪوئلنٽ ٻنڌ. ٻن آڻن جي وچ ۾ تيار ٿيل ڪوئلنٽ ٻنڌ جي اليڪٽران ٽپڪو رچنا بنا گول ڪڍڻ جي پڻ ڪڍجي ٿي ۽ اهو ڪڍڻ لاءِ ٻن آڻن جي نشانين کي هڪ ننڍي ليڪ وسيلي جوڙجي ٿو. ان ليڪ بناوٽ کي آڏوتي اِنا چئجي ٿو.



9.3 هٽروجن پرمائي جي اليڪٽران ٽپڪو بناوٽ ۽ ليڪ بناوٽ ۽ هڪٿو ٻنڌ

ڪووئلنٽ ٻنڌ وسيلي تيار ٿيندڙ پرمائو جو سڀ کان سولو مثال آهن هائڊروجن جو پرمائو. اچو ته اسان هائڊروجن جو اٽو عدد هڪ آهي، ان جي K دائري ۾ هڪ اليڪٽران آهي پنهنجو K دائرو پورو ڪري هيليم He جي اليڪٽرانڪ بيهڪ حاصل ڪرڻ لاءِ ان کي اڃا هڪ اليڪٽران جي ضرورت آهي. اها پوري ڪرڻ لاءِ هائڊروجن جا ٻه اٽا هڪ ٻئي سان هڪ هڪ اليڪٽران جي پائيواري ڪن ٿا ۽ هائڊروجن جو پرمائو H_2 تيار ڪن ٿا. ٻن هائڊروجن اٽن ۾ ٻن اليڪٽرانن جي پائيواري سبب هن ڪووئلنٽ ٻنڌ تيار ٿئي ٿو. (ڏسو شڪل 9.3)

ٻن آڪسيجن اٽن جي ڪيميائي ميلاپ سان O_2 پرمائو تيار ٿئي ٿو ۽ ٻن نائٽروجن اٽن جي ڪيميائي ميلاپ سان پرمائو تيار ٿئي ٿو. انهن ٻنهي پرمائون جي اليڪٽران ٽپڪو آڏاوت تيار ڪرڻ سان اهو صاف ٿئي ٿو ته N_2 پرمائي ۾ ٻه آڪسيجن جا اٽ هڪ ٻئي سان ٻن ڪووئلنٽ ٻنڌن وسيلي مطلب ٻئي ٻنڌ وسيلي جڙيل آهن ۽ ٻه نائٽروجن جا اٽ هڪ ٻئي سان ٽن ڪووئلنٽ ٻنڌ مطلب ٽئي ٻنڌ وسيلي جڙيل آهن.



هاڻي اسان مٿين CH_4 ان ڪاربان جي مرڪب جو ويچار ڪنداسين گذريل درجي ۾ توهان ميٿين جي لچڪيل خاصيتون ۽ ڪمن بابت ٿوري ڄاڻ حاصل ڪئي آهي. اسان ڏٺو آهي ته چئن ڀرتي اليڪٽرانن جي مدد سان ڪاربان اٽو چار ڪووئلنٽ ٻنڌ تيار ڪري ٿو ۽ ويجهي بي تاثير گئس نيٽان (Ne) جي اليڪٽران بيهڪ حاصل ڪري ٿو. ۽ اسٽرٽا حاصل ڪري ٿو. شڪل 9.5 ميٿين جي اليڪٽران ٽپڪو آڏاوت ۽ ليڪ بناوت ڏيکاري ٿي.

ڇا توهان کي خبر آهي



ڪاربان مرڪبن جي آڏاوت سمجهڻ لاءِ اَلِڳ اَلِڳ قسمن جو پرمائو ڦالڻ ڪم اچن ٿا. شڪل 9.6 ۾ ميٿين پرمائي جي بال - لٽ بناوت ۽ وڏي جاءِ پرينڊڙ ماڊل ڏيکاري آهي.

ٿورو مغز هلايو

1. ڪلورين جو اٽو عدد 17 آهي. ڪلورين جي ڀرتي دائري ۾ ڪيترا ڀرتي اليڪٽران آهن؟
2. ڪلورين جي پرمائو انشا Cl_2 آهي. ڪلورين پرمائي جي اليڪٽران ٽپڪو ۽ ليڪ بناوت ڪڍو.
3. پاڻي جي پرمائو انشا H_2O آهي. ان ٽن اٽن واري پرمائي جي اليڪٽران ٽپڪو بناوت ۽ ليڪ بناوت ڪڍو. (آڪسيجن اٽي جي اليڪٽران لاءِ ٽپڪو ۽ هائڊروجن اٽي جي اليڪٽران لاءِ ضرب (x) جي نشاني واپرائو.
4. آمونيا جي پرمائو انشا NH_3 آهي آمونيا لاءِ اليڪٽران ٽپڪو بناوت (بنا ڳول) ۽ ليڪن واري آڏاوتي انشا ڪڍو.

مغز هلايو.


1. ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جي پرمائو انشا CO_2 آهي. هن جي اليڪٽران ٽپڪو بناوت (بنا ڳول) ۽ ليڪن واري آڏاوت ڪڍو.
2. CO_2 پرمائي ۾ C اٽو هر هڪ آڪسيجن O اٽي سان ڪهڙي ٻنڌ وسيلي جڙيل آهي.
3. گندرف (سلفر) جي پرمائو انشا S_8 آهي ان ۾ گندرف جا اٽ اٽا هڪ ٻئي سان ملي ڪري چلو تيار ڪن ٿا. S_8 جي اليڪٽران ٽپڪو آڏاوت بنا ڳول ڪڍڻ جي ڪڍو.



9.5 مٿين پرمائو جي اليڪٽران ٽپڪو بناوٽ ۽ ليڪ بناوٽ

ڪاربان: هڪ گهڻائي وارو تنو :

(Carbon : A Versatile Element)



9.6 مٿين جي پرمائي جا قالب (ڍانچو)

اڄ تائين ڄاڻيل ڪاربان جي مرڪبن جو عدد اندازي هڪ ڪروڙ آهي. هڪ عدد ٻين سڀني تنون مان ٺهندڙ مرڪبن جي ڪل عدد کان وڌيڪ آهي ڪاربان مرڪبن جي پرمائي تور جي حد 10^{11} - 10^{12} آهي. (ڏسو تختو 9.7)

آسان ڏٺو آهي ته ڪاربان آڻا ٻين آڻن وانگر ڀرتي اليڪٽرانن جي پائيواري ڪري ڪوولنٽ بند تيار ڪن ٿا. ان کان سواءِ آسان مٿين ان سادي ڪاربانڪ مرڪب جي بناوٽ ڏني آهي. پر ڪاربان ٻين تنون کان الڳ (نرالو) آهي. ڪاربان وسيلي تيار ٿيندڙ مرڪبن جو عدد تمام وڌيڪ آهي. آسان پهريون ڏٺو آهي ته ڏاڍو ڪانچ، مٽي انهن مان تيار ٿيندڙ شين کي ڇڏي ڪري باقي سڀ شيون ڪاربان مان ٺهيل آهن. ائين ڪڍي چئجي ته سڄي زندگي قدرتي شيون ڪاربان جي مرڪبن جي ٺهيل آهن. آسان جو شير پڻ ڪاربان جو ٺهيل آهي. ڪاربان مان ٺهيل آهي. آسان جو شير پڻ ڪاربان جو ٺهيل آهي. ڪاربان مان مٿين جهڙي سادي ۽ ننڍي پرمائي کان وٺي جهڙي DNA جهڙي تمام وڏي پرمائي جهڙا لکين قسمن جا پرمائو ٺهن ٿا. ڪاربان مرڪبن جي مادي جي حد 10^{12} تائين آهي. ان جو مطلب اهو آهي ته ڪاربان جا آڻا وڏي انداز ۾ گڏ ڇڏي ڪري تمام وڏا پرمائو تيار ڪن ٿا. ڪاربان کي پهچي اها ڦرڻي گهرڻي خاصيت ڇو حاصل ٿي آهي؟ اها انڪري آهي جو ڪاربان کي ڪوولنٽ بند تيار ڪرڻ جي خاص خاصيت آهي. ڪاربان وڏي انداز ۾ مرڪب تيار ڪري سگهي ٿو. ان مان ڪاربان جو خاص خاصيتون خيال ۾ آڻڻ ٿيون.

(a) ڪاربان آڻي کي ٻئي ڪاربان جي آڻي سان مضبوط ڪوولنٽ بند جي زنجير تيار ڪرڻ جي خاص قابليت آهي انڪري (ڊگها) وڏا پرمائو تيار ٿين ٿا. ڪاربان جي آڻي جي ان قابليت کي ڪٽينيشن چئجي ٿو. ڪاربان جي مرڪبن کليل زنجيرو يا بند زنجيرو ٿي سگهن ٿيون. کليل زنجيرو سڌو زنجيرو يا شاخن واريون ٿي سگهن ٿيون. بند زنجيرو هڪ چلي واري بناوٽ آهي بن ڪاربان آڻن جي وچ ۾ ڪوولنٽ بند مضبوط هئڻ سبب اِستَر ٿئي ٿو. ان ڪاربان جي مضبوط ۽ اِستَر ڪوولنٽ بند سبب ڪاربان کي ڪٽينيش جي سگه حاصل ٿئي ٿي.

ٿورو مغز هلايو.

- هٽڊروجن پر آڪسائيڊ جو هيٺين ڪريا رستي پنهنجو پاڻ تفرق ٿئي ٿو.

$$H-O-O-H \rightarrow 2 H-O-H + O_2$$
ان مان O-O ان ڪوولنٽ بند جي مضبوطي بابت توهان ڇا انومان ڪڍندا؟
- مٽي مثال ۽ آڪسيجن کي ڪٽينيشن سگه آهي يا نه اهو ڪيئن ٻڌايو.

ڪاربان جا مرڪب	پرماڻو تور
16	ميٿين CH_4 (سڀ کان ننڍو ڪاربان مرڪب)
44/58	ڪاڌو رڌڻ جي گئس ($\text{C}_3\text{H}_8 + \text{C}_4\text{H}_{10}$)
78	بينزين (C_6H_6)
152	ڪافور ($\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$)
334	پينسلين $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_4\text{S}$
342	ڪنڊ $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$
347	سوڊيم ڊوڊيسيل پمپن
	سلفائيٽ (هڪ ڊٽر جنٽ)
~700	سڻپ
~ 10^3	اِسٽارچ (نشاستو)
~ 10^5	سيلولوز
~ 10^5	پروٽين
~ 10^6	پالي اِپٽيلن
~ 10^{12}	DNA

b. ٻه ڪاربان جا آڱا هڪ ٻئي سان هڪ ٻه يا ٽن ڪوونلنٽ ٻنڌن وسيلي جڙيل ٿي سگهن ٿا. انهن کي نمبروار هيڪوٽو ٻٽو يا ٽٽو ٻنڌ چئجي ٿو. ڪاربان جي آڱي جي هيڪوٽو ٻنڌ سان گڏ وڌيڪ ٻنڌ تيار ڪرڻ جي سگهه سبب ڪاربان مرڪبن جو عدد وڌندو رهي ٿو. مثال، ڪاربان جي ٻن آڱن جو استعمال ڪري ايتين ($\text{CH}_3\text{-CH}_3$) ايتين ۽ ايتائين ($\text{CH}_2\text{-CH}_2$) اهڙا ($\text{CH}\equiv\text{CH}$) ٿي هٿڊرو ڪاربان مرڪب تيار ٿين ٿا.

9.7 ڪاربان جا مرڪب ۽ پرماڻو تور

c. ڪاربان جي ڀرتي چار آهي مطلب ڪاربان جو آڱو ٻين چئن آڱن (ڪاربان جي آڱن يا ٻين آڱن) سان ٻنڌ تيار ڪري سگهي ٿو. ان سبب ڪاربان جا ڪيترائي مرڪب تيار ٿين ٿا. ڪاربان جو آڱو جن آڱن سان ٻنڌ تيار ڪري ٿو ان آڱن جي اَنوسار الڳ الڳ خاصيتون مرڪب حاصل ڪن ٿا. مثال:- ڪاربان جو هڪ آڱو هائڊروجن ۽ ڪلورين انهن ٻن هڪ ڀرتي وارن تتون سان ملي ڪري پنڄ الڳ الڳ مرڪب CH_2Cl_2 , CHCl_3 , CCl_4 , CH_4 , CH_3Cl تيار ڪري ٿو. ساڳئي نموني ڪاربان جا آڱا O, N, هئلوجن, S, P تتون جي آڱن سان ڪوونلنٽ ٻنڌ تيار ڪري ڪاربان جا الڳ الڳ مرڪب وڌي تعداد ۾ تيار ڪري ٿو.

d. ڪاربان مرڪبن جي وڌندڙ تعداد لاءِ ڪاربان جي هڪ ٻئي خاصيت جوابدار آهي اها خاصيت آهي آئسومرس ان بابت جلد پڙهنداسين.


هٿڊرو ڪاربان: رچيل ۽ آڱ رچيل. (Hydrocarbons: Saturated and Unsaturated)

ڪاربان جي مرڪبن ۾ ڪيترائي تتو سمايل ٿين ٿا. گهڻن ئي ڪاربان جي مرڪبن ۾ هٿڊروجن ٿوري يا وڌيڪ انداز ۾ موجود آهي. جن مرڪبن ۾ فقط هٿڊروجن ۽ ڪاربان هي ٻه تتو موجود يا نه سمايل آهن انهن مرڪبن کي هٿڊرو ڪاربان چئجي ٿو. هٿڊرو ڪاربان هي سڀ کان سادا ۽ بنيادي چيٽن مرڪب آهن. سڀ کان ننڍو هٿڊرو ڪاربان ميٿين آهي جيڪو هڪ ڪاربان جي هڪ آڱي ۽ چئن هٿڊروجن جي آڱن جي ڪيميائي ميلاپ سان ٺهيل آهي. اسان مٿين جي بناوت پهريون ئي ڏني آهي. هڪ ٻيو هٿڊرو ڪاربان آهي ايتين ان جي پرماڻو اِنشا C_2H_6 آهي. هٿڊرو ڪاربان جي ليڪ رچنا يا آڌاوتي اِنشا لکڻ جو پهريون ڏاڪو آهي پرماڻي جي ڪاربان آڱن کي هڪ ٻئي سان هڪوئي ٻنڌ وسيلي جوڙڻ ۽ ٻئي ڏاڪي ۾ چئن ڀرتين واري ڪاربان جي باقي رهيل ڀرتين کي پورو ڪرڻ لاءِ ايتين جي پرماڻو اِنشا جي هٿڊروجن جي آڱن جو استعمال ڪرڻ شڪل 9.8 ڏسو. ايتين جي اِليڪٽران ٽيڪو آڌاوت ٻن قسمن سان ڏيکاريل آهي.


ايتين : پرماڻو اِنشا C_2H_6

ڏاڪو 1: ڪاربان جي ٻن آڱن کي هڪوئي ٻنڌ وسيلي جوڙڻ C-C

ڏاڪو 2: پرماڻو اِنشا جي 6 هٿڊروجن آڱن جو ٻنهي ڪاربان آڱن جي چئن ڀرتين کي پورو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪرڻ.



9.8 ايتين جي ليڪ بناوت آڌاوتي اِنشا



9.9 ايتين جي اِليڪٽران ٽيڪو بناوت



مغز هلايو:


پروپين جي پرماتو C_3H_8 انشا آهي ان مان پروپين جي آڏاوتي انشا ڪيو.

ايٿين ۽ پروپين انهن جي آڏاوتي انشا مان اهو ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته سڀني اٽن جي ڀرئين کي هيڪوٽي بند وسيلي پورو ڪيو ويو آهي اهڙن مرڪبن کي رچيل مرڪب چئجي ٿو يا رچيل هائڊرو ڪاربان چئجي ٿو ايٿين ۽ پروپين رچيل هائڊرو ڪاربان آهن. رچيل هائڊرو ڪاربان کي الڪين پڻ چئجي ٿو.


ٻه ٻيا پڻ هائڊرو ڪاربان آهن جن ۾ ٻه ڪاربان اٽ شامل آهن. جن جا نالا آهن ايٿين (C_2H_4) ۽ ايٿائين (C_2H_2). اچو ته ايٿين C_2H_4 جي آڏاوتي انشا (ليڪ بناوت) ڪڍڻ جو طريقو ڏسو. (ڏسو شڪل 9.10) ايٿين جي پرماتو انشا (C_2H_4)

ڏاڪو 1: ڪاربان جي ٻن اٽن کي هيڪوٽي بند $C-C$ وسيلي جوڙڻ.



ڏاڪو 2: ٻنهي ڪاربان اٽن جي چئن ڀرئين کي پورو ڪرڻ لاءِ پرماتو انشا جي چئن هائڊروجن جو استعمال ڪرڻ.



ايئن نظر اچي ٿو ٻن ڪاربان اٽن مان هر هڪ ڪاربان جي اٽي جي هڪ ڀرئين پوري نٿي ٿئي



ڏاڪو 3: ٻن ڪاربان جي چئن ڀرئين کي پورو ڪرڻ لاءِ هڪوٽي بند جي جاءِ تي ٻنهي ڪاربان جي اٽن وچ ۾ ٻيو بند ڪڍڻ.



9.10 ايٿين جي ليڪ بناوت - آڏاوتي انشا

9.11 ايٿين ايڪٽران ٽيڪو بناوت



مغز هلايو

1. ايٿائين جي پرماتو انشا C_2H_2 آهي ان مان ايٿائين جي آڏاوتي انشا ۽ ايڪٽران ٽيڪو بناوت ڪيو.

2. ايٿائين ٻنهي ڪاربان جي اٽن چئن ڀرئين کي پورو ڪرڻ لاءِ ٻنهي جي وچ ۾ ڪيترا بند هئڻ ضروري آهن.

جن ڪاربان مرڪبن جي ڪاربان اٽن ۾ ٻه يا ٽي بند ٿين ٿا انهن کي اٽ رچيل هائڊرو ڪاربان چئجي ٿو. ايٿين ۽ ايٿائين اٽ رچيل هائڊرو ڪاربان آهن. اٽ رچيل هائڊرو ڪاربن جن ۾ ڪاربان ڪاربان ٻيو بند آهي انهن هائڊرو ڪاربان کي الڪين چئجي ٿو. ۽ جن اٽ رچيل هائڊرو ڪاربان ۾ ڪاربان - ڪاربن ٽو بند ٿئي ٿو. انهن کي الڪائين چئجي ٿو. گهڻو ڪري اٽ رچيل مرڪب رچيل مرڪبن کان وڌيڪ چست آهن.

ڪاربان اٽن جون سڌيون زنجيرون، شاخ واريون زنجيرون ۽ ڇلا


مٿي ڏنل ميٿين، ايٿين ۽ پروپين جي آڏاوتي انشا جي پيٽ ڪري ڏسو انهن آڏاوتي انشا مان اهو ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته پرماتو جي اندري حصي ۾ ڪاربان (اٽو هڪ يا وڌيڪ اٽا هڪ ٻئي سان جڙيل) موجود آهن. ۽ هر هڪ ڪاربان اٽي کي جڙيل هائڊروجن اٽ پرماتو جي ٻاهري گهري ۾ آهن. اندري حصي ۾ هڪ ٻئي سان جڙيل ڪاربان اٽا جن پرماتو جو پڇرو آهن. ڪاربان اٽن جي پڇري سان ڪاربان جي مرڪب جي پرماتو جو آڪار پڪ ٿئي ٿو.

هڪ کان پوءِ هڪ ڪاربان اٽ جوڙي ڪري ڪاربان جي اٽن جي سڌي زنجيري تيار ٿئي ٿي. تختي 9.12 ۾ پهريو ڪالمر ڪاربان اٽن جي سڌي زنجير ڏيکاري ٿو. ان سڌي زنجير جي ڪاربان اٽن جي چئن ڀرئين کي پورو ڪرڻ لاءِ انهن کي هائڊروجن اٽ جوڙي تيار ٿيندڙ نسبتي سڌي زنجير واري هائڊرو ڪاربان جي آڏاوتي انشا ٻئي ڪالمر ۾ لکو. ان حاصل ٿيل آڏاوتي انشا جي مدد سان ان (هائڊرو ڪاربان) جي پرماتو انشا تي ڪالمر ۾ لکو ۽ چوٿي ڪالمر ۾ هائڊرو ڪاربان جو نالو لکيل آهي.

نالو	پرماڻو انشا	آڏاوتي انشا	ڪاربان آڻو جي سڌي زنجير
مٿين	CH_4	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	C
ايٿين			C-C
پروپين			C-C-C
بيوٿين			C-C-C-C
پينٿين			C-C-C-C-C
هيكزين			C-C-C-C-C-C
هيپٽين			C-C-C-C-C-C-C
اوڪٽين			C-C-C-C-C-C-C-C
نونين			C-C-C-C-C-C-C-C-C
ڊيڪين			C-C-C-C-C-C-C-C-C-C

9.2 سڌي زنجير وارا هائڊروڪاربان

هاڻي بيوٿين جي ڪاربان زنجير ڏانهن وڌيڪ ڌيان ڏينداسين. ڪاربان جا چار اٺ هڪ ٻئي طرح سان پڻ هڪ ٻئي سان جوڙي ڪاربان جي زنجير تيار ڪري سگهجي ٿي. (شڪل 9.3 ڏسو)




9.13 پرماڻو انشا C_4H_{10} لاءِ ٻه آئسومرس مرڪب


انهن ٻن ڪاربان زنجيرن جي ڪاربان اٿن جي چئن پرتين کي پورو ڪرڻ لاءِ هائڊروجن اٿا جوڙي ٻه الڳ الڳ آڏاوتي انشائون ملن ٿيون. انهن ٻنهي آڏاوتي انشائن جي پرماڻو انشا هڪ ئي ساڳئي آهي جيڪا C_4H_{10} آهي. هي ٻه ڪاربان جا الڳ الڳ مرڪب آهن ڇاڪاڻ ته انهن جي آڏاوتي انشا الڳ الڳ آهي. ڪاربان جي مرڪبن جي آڏاوتي انشا الڳ الڳ آهي پر انهن جي پرماڻو انشا ساڳئي آهي ان کي آڏاوتي آئسومرس چئجي ٿو. ڪاربان مرڪبن ۾ نظر ايندڙ آئسومرس سڀ ڪاربان مرڪبن جو انداز وڌي رهيو آهي. شڪل (a) 9.13 ۾ (1) ڪاربان اٿن جي سڌي زنجيرن آهي. (2) ڪاربان اٿن جي شاخ واري زنجير آهي.

سڌي زنجير ۽ شاخ واري زنجير کان سواءِ ڪجهه ڪاربان مرڪبن ۾ ڪاربان اٿن جي بند زنجير پڻ ٿئي ٿي. جتي ڪاربان اٿن جا ڇاڻا آهن ٿا. مثال سائڪلو هيڪزين جي پرماڻو انشا C_6H_{12} آهي ۽ ان جي آڏاوتي انشا ۾ ڇهن ڪاربان اٿن جو چلو آهي (ڏسو شڪل 9.14)

سائڪلو هيڪزين ۾



سائڪلو هيڪزين جي آڏاوتي انشا



9.14 سائڪلو هيڪزين جي چلي واري آڏاوت

ڇا توهان کي خبر آهي لکين سالن جي عرصي ۾ سمند جي تري هيٺيان ڊيبل مريل ساهواران مان ڪڍي تيل جا پندار تيار ٿيا آهن. هاڻي تيلن جي کوهن مان اهو ڪڍو تيل ۽ قدرتي گئسون حاصل ڪيا آهن. ميٿين اها مکيه قدرتي گئس آهي. ڪڍو تيل اهو هزار کان وڌيڪ الڳ الڳ مرڪبن جي پيڪيڊي ملاوت آهي. ان ۾ مکيه طور سان الڳ الڳ هائڊروڪاربان آهن. پاڻيوار ڇڪاڻ جي طريقي سان ڪڍي تيل کي الڳ الڳ اڀيوگي جزن ۾ ڌار ڪري واپرائجن ٿا. جهڙوڪ پيٽرولي (گئسولين، گاسليٽ، ڊيسل، انجبن تيل، ڇڪائي وارا پدارت وغيره ڪڍي تيل مان ڇڪاڻ واري طريقي سان حاصل ڪيا آهن.

ٿوڙو مغز ڊوڙايو



سائڪلو هيڪزين جي ايليڪٽران ٽيڪو آڏاوت (بناوت) ڪڍو.

سڀني قسمن جا ڪاربان مرڪب سڌي زنجير وارا، شاخن واري زنجير وارا يا گول چلي وارا آهي رچيل يا اڻ رچيل ٿي سگهن ٿا. اِهو تخني 9.15 ۾ هائڊروڪاربان جي آڻهه مثالن مان سمجهاڻي سگهجي ٿو.

رچيل هائڊروجن	اڻ رچيل هائڊروڪاربان	
پروپين C_3H_6 $\begin{array}{c} H & H & H \\ & & \\ H-C & -C= & C-H \\ & & \\ H & & H \end{array}$ پروپائين C_3H_4 $\begin{array}{c} H & & H \\ & & \\ H-C & -C \equiv & C-H \\ & & \\ H & & H \end{array}$	سڌيون زنجيرون وارا هائڊروڪاربان پروپين C_3H_8 $\begin{array}{c} H & H & H \\ & & \\ H-C & -C- & C-H \\ & & \\ H & H & H \end{array}$	
ايسوبيوٽلين C_4H_8 $\begin{array}{c} H & & H & & H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ & & C & & H \\ & & & & \\ & & H & & \end{array}$	شاخن واريون زنجيرون وارا هائڊروڪاربان آئسو بيوٽين C_4H_{10} $\begin{array}{c} H & & H & & H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ H & & C & & H \\ & & & & \\ H & & H & & \end{array}$	
سائڪلو هيڪزين C_6H_{12} $\begin{array}{c} H & & H & & H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ H & & H & & H \end{array}$ سائڪلو پينٽين C_5H_{10} $\begin{array}{c} H & & H & & H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ H & & H & & H \end{array}$	بند چلي وارا هائڊروڪاربان سائڪلو هيڪزين C_6H_{12} $\begin{array}{c} H & & H & & H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ H & & H & & H \end{array}$ سائڪلو پينٽين C_5H_{10} $\begin{array}{c} H & & H & & H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ H & & H & & H \end{array}$	سائڪلو هيڪزين C_6H_{10} $\begin{array}{c} H & & H & & H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ H & & H & & H \end{array}$ بينزين C_6H_6 $\begin{array}{c} H & & H & & H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ H-C & & C & & C-H \\ & & & & \\ H & & H & & H \end{array}$

9.15 هائڊروڪاربان جا آڻهه قسمن

بينزين جي اڌاوتي انشا مان اِهو سڳي سگهجي ٿو ته اِهو بند چلي وارا اڻ رچيل هائڊروڪاربان آهي. بينزين جي ڇهن ڪاربان واري چلي جي اڌاوت ۾ هڪ ڇڏي ٻيو بند ٻيو بند آهي مطلب ٽي ٻڌا بند آهن ۽ ٽي هيڪوٽا بند آهن. اهڙي بناوتي ايڪي واري خاصيت رکندڙ مرڪبن کي اروميٽڪ مرڪب چئجي ٿو.

ڪاربان جي مرڪبن ۾ علمي گروهه (Functional groups in carbon compounds)

هاڻي تائين توهان هائڊروجن ۽ ڪاربان تتون جون ميلاپ سان ٺهندڙ هائڊروڪاربان جي ڀاري ۾ پڙهيو آهي. هئلوجن آڪسيجن، نائٽروجن ۽ سلفر جهڙن تتون سان ڪاربان جو بند ٺهڻ سبب ٻين ڪيترن ئي قسمن جا ڪاربان جا مرڪب ٺهن ٿا. انهن تتون جا اڻا هائڊروڪاربان زنجير ۾ هائڊروجن اڻن بدران بدلي ٿيل هوندا آهن. انگري ڪاربان اڻي جي چارئي ڀرتيون پوريون ٿين ٿيون. تتو جو اڻو جيڪو هائڊروجن اڻي بدران بدلي ٿيل هوندو آهي اُن کي آڻهه اڻو چئجي ٿو. ڪجهه وقت آڻهه اڻا اڪيلا نه هوندا آهن پر اڻن جي گروهه جي روپ ۾ رهن ٿا. (خاڪو 9.16 ڏسو) انهن آڻهه اڻن سبب يا اڻن جو گروهه جنهن ۾ آڻهه اڻا سمايل آهي انهن سبب مرڪب کي خاص ڪيميائي خاصيت حاصل ٿئي ٿي پوءِ اُن مرڪب جي ڪاربان زنجير جي ڊيگهه ۽ روپ ڪهڙو به هجي انگري انهن آڻهه اڻن يا اڻن جو گروهه جنهن ۾ آڻهه اڻ سمايل آهن انهن کي علمي گروهه چئجي ٿو. تختو 9.16 ۾ ڪجهه علمي گروهه ڏيکاري ٿو جيڪي ڪاربان مرڪبن ۾ نظر اچن ٿا.

هتي عملي گروه جي آزاد ڀرتي ننڍي ليڪ سان ڏيکارجي ٿي عملي گروهه جيڪو هٽڊروجن جي جاءِ وٺي ٿو ان ڀرتي رستي کاربان زنجير سان جوڙجي ٿو. کاربان - کاربان ٻٽو ۽ ٽٽو ٻنڌ اهي ٻه عملي گروهه جي روپ ۾ سڃاتا وڃن ٿا. ڇاڪاڻ ته انهن سبب مرڪبن کي خاص ڪيميائي خاصيتون حاصل ٿين ٿيون.

آلڳهه آڻو	عملي گروهه		
	نالو	اڏاوتي انشا	مختصر انشا
هٽلوجن (ڪلورين برومين، آيوڊين)	هٽلو (ڪلورو / برومو آيوڊو)	$-X (-Cl, -Br, -I)$	$-X (-Cl, -Br, -I)$
آڪسيجن	1. الڪوهال	$-O-H$	$-OH$
	2. آلڊيهايڊ	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C-H \end{array}$	$-CHO$
	3. ڪيٽون	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C- \end{array}$	$-CO-$
	4. ڪاربو آگزولڪ ٽيزاب	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C-O-H \end{array}$	$-COOH$
	5. ايٿر	$-O-$	$-O-$
	6. ايسٽر	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C-O- \end{array}$	$-COO-$
نائٽروجن	امين	$\begin{array}{c} -N-H \\ \\ H \end{array}$	$-NH_2$

9.16 کاربان مرڪبن ۾ ڪجهه عملي گروهه

هر جنسي سلسلو (Homologous series)

توهان ڏٺو آهي ته کاربان اٽلن کي هڪ ٻئي سان جوڙڻ سان آلڳهه آلڳهه ڊيگهه واريون زنجيرون تيار ٿين ٿيون. ساڳئي طرح توهان اهو به ڏٺو آهي ته انهن زنجيرن تي هٽڊروجن اٽلن جي جاءِ عملي گروهه وٺي سگهي ٿو انڪري ساڳيو عملي گروهه ۾ آلڳهه آلڳهه ڊيگهه واريون زنجير وارا ڪيترائي مرڪب تيار ٿين ٿا. مثال الڪوهال عملي گروهه وارا ڪيترائي مرڪب آهن جيئن $CH_3-OH, CH_3-CH_2-OH, CH_3-CH_2-CH_2-OH, CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$ انهن سڀني ۾ جيتوڻيڪ کاربان زنجير جي ڊيگهه آلڳهه آلڳهه آهي پر ساڳيو عملي گروهه هئڻ سبب سڀني جون ڪيميائي خاصيتون لڳ ڀڳ ساڳيون آهن. مرڪبن جو سلسلو جنهن ۾ نمبر وار وڌندڙ رنجير جي ڊيگهه تي خاص هٽڊروجن جي جاءِ تي ساڳئي عملي گروهه کي بدلي ڪري رکجي ٿو اهڙي تيار ٿيل مرڪبن جي سلسلي کي هر جنسي سلسلو چئجي ٿو. عملي گروهه جي انوسار آلڳهه آلڳهه هر جنسي سلسلا ٿين ٿا. مثال الڪوهال جو هر جنسي سلسلو، ڪاربو آگزولڪ ٽيزاب جو هر جنسي سلسلو، آلڊيهايڊ جو هر جنسي سلسلو وغيره. عملي سلسلي ۾ سڀئي ڀاتي (جزا) هڪ جهڙا آهن. پهريون تختي 9.12 ۾ توهان ڀرماڻو انشا ۽ اڏاوتي انشا پري آهي ان مان الڪين هر جنسي سلسلي جو شروعاتي حصو تيار ٿيو.

هر جنسي سلسلن جون خاصيتون ڄاڻڻ لاءِ الڪين، الڪين ۽ الڪوهال انهن هر جنسي سلسلن جو شروعاتي حصو ڏسو تختو 9.17 ڏسو.

تختي 9.17 ۾ سلسلي ۾ خالي جايون ڀريون.



آلڪوهال جو هر جنسي سلسلو

نالو	پرماتو انشا	مختصر آڏاوتي انشا (ننڍي)	ڪاربان آڱن جو عدد	-CH ₂ - ايڪن جو عدد	ٽهڪڻ پد °C
ميٿين	CH ₄	CH ₄	1	1	-162
ايٿين	C ₂ H ₆	CH ₃ -CH ₃	2	2	-88.5
پروپين	C ₃ H ₈	CH ₃ -CH ₂ -CH ₃	3	3	-42
بيوٿين	C ₄ H ₁₀	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	...	...	0
پينٿين	C ₅ H ₁₂	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	...	...	36
هيڪزين	C ₆ H ₁₄	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	...	...	69


(a) مختصر آلڪوهال جو هر جنسي سلسلو

نالو	پرماتو انشا	مختصر آڏاوتي انشا (ننڍي)	ڪاربان آڱن جو عدد	-CH ₂ - ايڪن جو عدد	ٽهڪڻ پد °C
ميٿينال	CH ₄ O	CH ₃ -OH	1	1	63
ايٿينال	C ₂ H ₆ O	CH ₃ -CH ₂ -OH	2	2	78
پروپينال	C ₃ H ₈ O	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -OH	...	...	97
بيوٿينال	C ₄ H ₁₀ O	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -OH	...	...	118

(b) آلڪين جو هر جنسي سلسلو

نالو	پرماتو انشا	مختصر آڏاوتي انشا (ننڍي)	ڪاربان آڱن جو عدد	-CH ₂ - ايڪن جو عدد	ٽهڪڻ پد °C
ايٿين	C ₂ H ₄	CH ₂ =CH ₂	2	0	-102
پروپين	C ₃ H ₆	CH ₃ -CH=CH ₂	3	1	-48
بيوٿين	C ₄ H ₈	CH ₃ -CH ₂ -CH=CH ₂	...	...	-6.5
پينٿين	C ₅ H ₁₀	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH=CH ₂	...	...	30

9.17 ڪجهه هر جنسي سلسلا



- آلڪين جي هر جنسي سلسلي جي پهرين ٻن ڀاتين ميٿين (CH₄) ۽ ايٿين (C₂H₆) جي انشائن ۾ ڪيترن -CH₂- (ميٿيلين) ايڪن جو فرق آهي؟ ساڳئي طرح ويجهن ڀاتين ايٿين (C₂H₆) ۽ پروپين (C₃H₈) جي انشائن ۾ ڪيترن -CH₂- ايڪن جو تفاوت آهي؟
- آلڪوهال جي هر جنسي سلسلي ۾ ٽين ڀاتي جي پيٽ ۾ چوٿين ڀاتي جي انشا ۾ ڪيترا ميٿيلين ايڪا وڌيڪ آهن؟
- آلڪين جي هر جنسي سلسلي ۾ ٽين ڀاتي جي پيٽ ۾ ٻئي ڀاتي جي انشا ۾ ڪيترا ميٿيلين ايڪا گهٽ آهن.

توهان کي اهو ڏسڻ ۾ آيو ته هر جنسي سلسلي ۾ کاربان زنجير جي ڊيگهه جي وڌندڙ رخ ۾ وڃڻ وقت هر دفعي هڪ ميٿيلين $(-CH_2-)$ ايڪو وڌندو وڃي ٿو. انڪري هر جنسي سلسلي ۾ کاربان زنجير جي ڊيگهه جي وڌندڙ رخ ۾ وڃڻ سان پاتين جي پرمائو ۾ $14u$ ايتري واڌ ٿئي ٿي.

تختي 977 ۽ A ۽ B کي ڄاڻڻ سان اڃا هڪ ڳالهه توهان جي خيال ۾ ايندي ۽ اها آهي تهڪڻ پد جو درجي به درجي ترقي تهڪڻ تهڪڻ پد مرڪب جي هڪ طبعي خاصيت آهي. گهڻو ڪري اهو ڏٺو ويو آهي ته هر جنسي سلسلي ۾ وڌندڙ رخ ۾ وڃڻ سان طبعي خاصيتن ۾ هڪ طرف بدل ٿئي ٿو مطلب طبعي خاصيتن ۾ درجي به درجي ترقي ڏسڻ اچي ٿي.

1. ٽيبل 9.17 آلڪين جو هر جنسي سلسلو ڏيکاري ٿي ان سلي جي پاتين جي پرمائو



انشا جي ڄاڻ ڪريو ڇا توهان کي پرمائو انشا ۾ کاربان آڻڻ جي ڪلا ۽ هٽڊروجن آڻڻ جي بعد ۾ ڪو لاڳاپو نظر اچي ٿو. ٽيبل 9.17 ۾ آلڪين جو هر جنسي سلسلو ڏيکاري ٿو اهي ان سلسلي جي پاتين جي پرمائو انشا جي ڄاڻ ڪريو ڇا توهان کي پرمائو انشا ۾ کاربان جي آڻڻ جي عدد ۽ هٽڊروجن آڻڻ جي عدد ۾ ڪو لاڳاپو نظر اچي ٿو.

2. جيڪڏهن آلڪين جي پرمائو انشا ۾ کاربان آڻڻ جو عدد C_nH_{2n} وسيلي ڏيکارجي ٿو. ته هٽڊروجن آڻڻ جو عدد ڪيترو ٿيندو؟ آلڪين جي هر جنسي سلسلي جي پاتين جي پرمائو انشا کي عام انشا C_nH_{2n} ان نموني ڏيکاري سگهجي ٿو جڏهن 'n' جو ملهه '2' آهي. اسان کي ان سلسلي جي پهرئين پاتي جي پرمائو انشا -- مطلب $C_2H_{2 \times 2}$ ملندي. جڏهن 'n' جو ملهه '3' آهي ته آلڪين سلسلي جي ٻئي پاتي جي پرمائو انشا $C_3H_{2 \times 3}$ مطلب C_3H_6 اهڙي نموني ملي ٿي.

a. آلڪين جي هر جنسي سلسلي جي پاتين جي پرمائو انشا لاءِ عام انشا ڪهڙي ٿيندي؟ سلسلي جي پهرين پاتي لاءِ C_3H_6 جو ملهه ڪيترو ٿيندو؟

b. آلڪائين جي هر جنسي سلسلي لاءِ عام پرمائو انشا C_nH_{2m-2} آهي ان پرمائو انشا ۾ -- جي جاءِ تي نمبر وار ملهه وجهي ڪري --- آلڪائين سلسلي جي نمبروار پهرين ۽ ٻئي ۽ ٽي پاتي لاءِ لاڳاپو رکندڙ پرمائو انشا لکو. مٿين مثالن مان هر جنسي سلسلي جو ن هينئون خاصيتون خيال ۾ اچن ٿيون.

1. هر جنسي سلسلي ۾ هڪ پاتي کان ٻئي پاتي ڏانهن وڃڻ وقت 2. هڪ ميٿيلين CH_3 ايڪو جڙي ٿو. 3. پرمائو اڻو تور 144 (14 ايڪا) وڌي ٿو. 4. کاربان آڻڻ جو عدد هڪ سان وڌي ٿو. 5. هر جنسي سلسلي جون ڪيميائي خاصيتون هڪجهڙائي ڏيکارن ٿيون. 6. هر جنسي سلسلي جي پاتين لاءِ هڪ ساڳئي پرمائو انشا ٿئي ٿي.

1. تختي نمبر 9.14 ۾ عملي گروهه جو اُپيوگه ڪري تيار ٿيندڙ هر جنسي سلسلي جي



پهرين چئن پاتين جي اڏاوتي انشا لکو.

2. آلڪين جي هر جنسي سلسلي جي عام انشا C_nH_{2n-2} آهي ان مان سلسلي جي

اٺين ۽ ٻارهين پاتي جي پرمائو انشا لکو.

ڪاربان جي مرڪبن جو نالو رکڻ جو سرشتو

a. عام نالو ڏيڻ جو قاعدو (طريقو) اسان ڏٺو آهي ته اڄ تائين ڏهه لک ڪاربان مرڪبن جي ڄاڻ آهي شروعات ۾ جڏهن ڄاتل ڪاربان مرڪبن جو عدد گهٽ هو ته وگيانگ انهن کي الڳ الڳ طريقن سان نالا ڏنا هئا. هاڻي انهن نالن کي عام نالا چئجي ٿو. مثال ميٿين ايٿين پروپين ۽ بيوٿين انهن چئن آلڪين جي نالن جو ذريعو الڳ الڳ آهي. ان کان پوءِ آلڪين جا نالا ان ۾ موجود ڪاربان آڻڻ جي آڌار تي ڏنا ويا. C_4H_{10} ان پرمائو انشا لاءِ سڏي زنجير اڏاوتي انشا ۽ شاخ واري زنجيري اڏاوتي انشا اهڙا به ائسومرس مرڪب ممڪن آهن. انهن جي وچ ۾ فرق ۽ هڪ ٻئي سان لاڳاپو انهن کي (n-butane, normal-butane) بيوٿين (رواجي بيوٿين) ۽ آءِ-بيوٿين (i-butane, iso-butane) نالا ڏيئي سمجهي سگهجي ٿو.



پنهنجو مغز هلايو

1. CH_4 پرمائو انشا واريون تي اڏاوتي انشائون ڪيو.
2. مٿين ٽن اڏاوتي انشائون کي اين پينٽين، (آء پينٽين) ۽ نئون - پينٽين نالا ڏيو ان لاء ساڳئي ترڪ جو اُپيوگ ڪيو جيڪو بيوٽين جي آئسومرس ۾ استعمال ڪيو ويو آهي.

3. پرمائو انشا C_6H_{14} لاء سڀ ممڪن اڏاوتي انشائون ڪيو. سڀني آئسومرس جا نالا ڏيو نالا ڏيڻ وقت توهان کي ڪهڙي تڪليف پيش اچي ٿي؟

وقت گذرڻ تي ڪاربان مرڪبن جو تعداد وڌندو ويو ۽ انهن جو عام نالي سبب مونجھارو پئدا ٿيڻ لڳو. ڪاربان مرڪبن کي نالا ڏيڻ جي ترڪ واري ۽ سڀني لاء عام طريقي جي ضرورت محسوس ڪئي ويئي.

IUPAC نالا ڏيڻ جو طريقو

ان سنسٽا مرڪبن جي اڏاوت جي آڌار تي نالا ڏيڻ جو طريقو پيش ڪيو ۽ سڄي سنسار ۾ ان کي قبول ڪيو ويو. ان طريقي ۾ سڀني قسمن جي ڪاربانڪ مرڪبن کي هڪ خاص نالو ڏيڻ جو بندوبست آهي. هڪ عملي گروهه واري ڪجهه سڌي زنجير وارن مرڪبن کي نالو ڪيئن ڏجي ٿو اهو ڏسندا سين ۽ انهن مرڪبن جو عام نالو پڻ ڏسندا سين. ڪهڙي به ڪاربان مرڪب جي IUPAC نالي جا ٽي حصا ٿين ٿا. بنيادي اڳياڙي، پوياڙي انهن جي هيٺين نموني ٺاهي رکجي ٿو.

اڳياڙي - بنياد - پوياڙي

مرڪب کي IUPAC نالو ڏيڻ وقت ان مرڪب جي بنيادي اڪين جي آڌار تي ڏنو وڃي ٿو. بنياد اڪين جي نالي کي مناسب پوياڙي ۽ اڳياڙي جوڙي مرڪب جو نالو تيار ڪجي ٿو. سڌي زنجير وارن مرڪبن جو نالو رکڻ جا ڏاڪا هيٺيان آهن.

ڏاڪو - 1: سڌي زنجير واري ڪاربان مرڪب جي اڏاوتي انشا لکي ڪري ان جي ڪاربان اٽن جو عدد ڳڻيو. ان ڪاربان جي عدد جيترا ڪاربان اٽا هوندڙ اڪين اهو ڏنل مرڪب جو بنيادي اڪين آهي ان بنيادي اڪين جو نالو انگريزي ۾ لکو. جيڪڏهن ڏنل مرڪب جي ڪاربان زنجير ۾ ٻٽو ٻنڌ آهي ته بنيادي نالي جي پڇاڙي - ane بدوان ene سان ڪيو. جيڪڏهن ڏنل مرڪب جي ڪاربان زنجير ۾ ٽٽو ٻنڌ آهي ته بنيادي نالي جي پڇاڙي 'ane' بدوان 'yne' سان ڪيو. ڏسو تختو 9.18

نمبر	اڏاوتي انشا	سڌي زنجير	بنيادي نالو
1	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	C-C-C	پروپين propane
2	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$	C-C	ايٿين ethane
3	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOH}$	C-C-C	پروپين propane
4	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CHO}$	C-C-C-C	بيوٽين butane
5	$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$	C-C=C	پروپين propene
6	$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH}$	C-C $\equiv$ C	پروپائين propyne

9.18 سڌين زنجير وارن مرڪبن جو IUPAC نالو رکڻ.

ڏاڪو 2: جيڪڏهن اڏاوتي انشا ۾ عملي گروهه آهي ته بنيادي نالي جي آخري اکر 'e' کي بدلائي ان جي جاء تي عملي گروهه جو مختصر (ننڍو نالو) نالو پوياڙي ڪري جوڙيو.

آپودا: ههٽلوجن ان عملي گروهه جو مختصر نالو هميشه اڳياڙي ڪري جوڙجي ٿو. (تختو 9.19 ڏسو)

ڏاڪو 3: ڪاربان زنجير جي ڪاربان اٽن کي هڪ پڇڙي کان وٺي ٻئي پڇڙي تائين نمبر ڏيو. جيڪڏهن ڪاربان جي زنجير ۾ CHO يا COOH عملي گروهه آهي ته ان ڪاربان جي اٽي کي (1) نمبر ڏيو ۽ عملي گروهه نه آهي ته زنجير کي ٻن طرفن کان نمبر ڏيئي سگهجن ٿا. جنهن نمبر ڏيڻ جي طريقي سان عملي گروهه جڙيل ڪاربان کي ننڍو نمبر ملي اهو نمبر ڏيڻ جو طريقو قبول ڪيو. آخري نالي ۾ انگ ۽ اکر جي وچ ۾ ننڍي ليڪ آڏي ليڪ ڪيو تختو 19.20 ڏسو. (گهڻو ڪري جيڪڏهن ڪاربان زنجير ۾ فقط ٻه ڪاربان آهن ته نمبر ڏيڻ جي ضرورت نه آهي).

نمبر	آڌاوتي اِنشا	عملي گروهه (مختصر نالو)	بنيادي	بنياد-پوياڙي	آڳياڙي-بنياد
1	$\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$	- OH (آل) (ol)	ethane ايٿين	ethanol ايٿينال	-
2	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{Cl}$	- Cl (Chloro) (ڪلورو)	ethane ايٿين	-	chloroethane ڪلورو ايٿين
3	$\text{Br}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	-Br (Bromo) (برومو)	ethane ايٿين	-	bromoethane برومو ايٿين
4	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CHO}$	- CHO (آل) (al)	propane پروپين	propanal پروپينال	-
5	CH_3-COOH	- COOH (oic acid) (اوئڪ تيزاب)	ethane ايٿين	ethanoic acid ايٿينوئڪ تيزاب	-
6	CH_3-NH_2	- NH ₂ (amine) (امين)	methane ميٿين	methanamine ميٿينامين	-
7		- CO- (one) (ون)	propane پروپين	Propanone پروپينون	-

9.19 IUPAC نالو رکڻ : ڏاڪو - 2

نمبر	آڌاوتي اِنشا	ڪاربان زنجيري نمبر ڏيڻ جو طريقو	قبول ڪيل نمبر ڏيڻ جو طريقو	مرڪب جو IUPAC نالو
1.	$\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{C}^1-\text{C}^2-\text{C}^3 \\ \\ \text{OH} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{C}^3-\text{C}^2-\text{C}^1 \\ \\ \text{OH} \end{array}$	نمبر ڏيڻ جا ٻئي طريقا هڪ جهڙا	Propan-2-ol پروپين 2 آل
2.	$\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{Cl} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{C}^5-\text{C}^4-\text{C}^3-\text{C}^2-\text{C}^1 \\ \\ \text{Cl} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{C}^1-\text{C}^2-\text{C}^3-\text{C}^4-\text{C}^5 \\ \\ \text{Cl} \end{array}$	$\text{C}^5-\text{C}^4-\text{C}^3-\text{C}^2-\text{C}^1$ Cl	2-Chloropentane 2-ڪلورو پينٿين
3.	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{C}_1-\text{C}_2-\text{C}_3-\text{C}_4-\text{C}_5 \\ \\ \text{O} \\ \\ \text{C}_5-\text{C}_4-\text{C}_3-\text{C}_2-\text{C}_1 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{C}_1-\text{C}_2-\text{C}_3-\text{C}_4-\text{C}_5 \end{array}$	pentan-2-one پينٿين 2-ون

9.20 IUPAC نالو رکڻ ڏاڪو - 3

جنهن مرڪب ۾ شاخ واريون زنجيرون، ڪاربان چلا، آلهه آڻن وارا چلا اهڙا وڌيڪ منجهيل آڌاوتي ايڪا ٿين ٿا انهن جو IUPAC نالو لکڻ لاءِ اڃا ڪجهه وڌيڪ ڏاڪن جي ضرورت آهي انهن بابت آڀاس آڳڻن درجن ۾ ڏنل هوندو. ۽ ساڳئي نموني اهو پڻ خيال ۾ رکڻو ته تجرباتي خاني ۾ هميشه واپر ۾ ايندڙ ڪاربان مرڪبن جا عام نالا وڌيڪ مشهور آهن.

تختو 9.21 ڪجهه ڪاربان مرڪبن جا عام نالا ۽ آڌاوتي اِنشا ڏنل آهي انهن جا I.U.P.A.S.C نالا ٿي ڪالر ۾ لکي ٿيبل پوري ڪريو.

تختو پورو ڪريو



نالو	عام نالو	آڌاوتي ۽ انشا	IUPAC
1	ايٿلين (ethylene)	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	
2	آڪٽيلين (acetylene)	$\text{HC}\equiv\text{CH}$	
3	آڪسيٽڪ نيزاب (acetic acid)	CH_3-COOH	
4	ميٿيل آڪوھال (methyl alcohol)	CH_3-OH	
5	ايٿيل آڪوھال (ethyl alcohol)	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$	
6	آڪسيٽالڊيھائيڊ (acetaldehyde)	CH_3-CHO	
7	ايٿيٽون (acetone)	$\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3$	
8	ايٿيل ميٿيل ڪيٽون	$\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	
9	ايٿيل آمين (ethyl amine)	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}_2$	
10	A - پروپيل ڪلورائيڊ	$\text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_3-\text{Cl}$	




9.21 ڪجهه ڪاربان مرڪبن جا عام نالا، آڌاوتي ۽ انشا ۽ IUPAC نالا

ڪاربان مرڪبن جون ڪيميائي خاصيتون

1. ڪهڙي جزي سبب بايو گئس جو ڄاڻو پڌارت جي روپ ۾ اڀيو ۽ ٿئي ٿو؟
2. تلو روپي ڪاربان جي ٻرڻ سبب ڪهڙو پڌارت ٺهي ٿو؟
3. بايو گئس جو ٻرڻ گرمي جذب ڪندڙ ڪريا آهي يا گرمي آزاد ڪندڙ ڪريا؟



1. ٻرڻ (Combustion) ڪاربان مرڪبن جو ڪيميائي خاصيتون ڏسڻ وقت سڀ کان پهريون ٻرڻ جي خاصيت ڏسو ٿا. آسان گذريل درجي ۾ ڏٺو آهي ته ڪاربان جا الڳ الڳ بهروپ آڪسيجن جي موجودگي ۾ ٻرن ٿا ۽ گرمي ۽ روشني آزاد ڪن ٿا ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گئس ٺهي ٿي. هٿڊرو ڪاربان ۽ ڪاربان جا گهڻائي مرڪب آڪسيجن جي موجودگي ۾ ٻرن ٿا ۽ گرمي ۽ روشني آزاد ڪن ٿا ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ پاڻي جهڙا عام پڌارتن تيار ٿين ٿا. ڪجهه ٻرڻ وارين ڪريائن جا مثال هيٺ ڏنل آهن.



مغز هلايو گئس ۾ پروپين هڪ ٻرندڙ جزو آهي پروپين جي ٻرڻ جي ڪريا لکو.



پنهنجو مغز هلايو



گهربل سامان: برنر، ٿامي جي ڏانڊي جڙيل جاري، ڌاتو جي پليٽ يا پتي وغيره.

ڪيميائي پڌارتن: ايتينال، آڪسيٽڪ تيزاب، نئپٽلين

طريقو: رواجي گرمي پد تي مٿين ڪيميائي پڌارتن مان ڪنهن به هڪ ڪيميائي پڌارت (تي چار ڦڙا يا چپٽي پر) کي ٿامي جي جاري تي رکڻ ۽ ان کي برنر جي نيري شعلي تي جهليو ۽ ڇاڇ لھو. ڇا ان جي برن سان توهان کي ڏونھو- ڏونھي جي ڪارنھن تيار ٿيندي نظر اچي ٿي؟ پڌارتن جي برن وقت شعلي جي مٿان هڪ ڌاتو جي پتي جهليو. ڇا ان ڌاتو جي پتي تي ڪو تھم جمع ٿئي ٿو؟

ان تھم جو رنگ ڪھڙو؟ ساڳيو تجربو ٻين ڪيميائي پڌارتن سان جمع پڻ ڪيو.

مٿين مشغولي ۾ ايتينال هڪ رچيل ڪاربنڪ مرڪب آهي ۽ نئپٽلين ان رچيل مرڪب آهي گھڻو ڪري رچيل ڪاربنڪ مرڪب صاف نيري شعلي سان برن ٿا ۽ ان رچيل ڪاربنڪ مرڪب پيلي شعلي سان برن ٿا ۽ ڪارو ڏونھو ڇڏن ٿا. ان ڪاري ڏونھي سبب ڌاتو جي پتي تي ڪارو تھم جمع ٿئي ٿو.

پرمائو انشائن جي پيٽ ڪرڻ سان اھو خبر پوي ٿي ته رچيل مرڪبن جي

پيٽ ۾ ان رچيل مرڪبن ۾ ڪاربان جو انداز وڌيڪ ٿئي ٿو.

ان ڪري ان رچيل مرڪبن جي برن سبب ڪجهه ان بريل ڪاربان جا ذرڙا

پڻ تيار ٿين ٿا. باھ جي شعلي ۾ هي ڪاربان جا ذرڙا گرم ٿي پيلي روشني

ڇڏين ٿا. انڪري شعلو پيلو نظر اچي ٿو. جيڪڏهن آڪسيجن جو انداز گھٽايو

وڃي ته رچيل مرڪب پڻ برن سان پيلو شعلو تيار ڪن ٿا.

توهان کي پيلو شعلو ڪڏهن ملي ٿو؟ توهان کي نورو شعلو ڪڏهن ملي ٿو؟

(2) آڪسيجن: (Oxidation)

توهان اهو ڏٺو آهي ته جڏهن ڪاربان مرڪب کي هوا ۾ ٻارجي

ٿو ته هوا واري آڪسيجن سان سولائي سان ڪريا ڪري اهو شروع

ڪري ٿو. ان طريقي جي برن ۾ ڪاربان جي مرڪب جي پرمائي

جا سڀ ڪيميائي بند ٽٽن ٿا ۽ H_2O ۽ CO_2 پڌارت ٺهن ٿا. ٻين

لفظن ۾ برن وقت ڪاربان جي مرڪبن جو پوري طرح آڪسيجن

ٿئي ٿو. ڪجهه ڪيميائي (مرڪب) پڌارت آڪسيجن جي وسيلي

جي روپ ۾ پڻ ڪم اچن ٿا. جيڪي پڌارت ٻين پڌارتن کي

آڪسيجن ڏيندا آهن پڌارتن کي آڪسيڊنٽ يا آڪسجائينڊز

چئجي ٿو.

پوٽشيم پرمئنگنيٽ ۽ پوٽشيم ڊاءِ ڪروميٽ اڪثر ڪري

آڪسجائينڊز مرڪب جي روپ ۾ واپريا وڃن ٿا. آڪسجائينڊز

جو اثر ڪاربان مرڪب جي خاص عملي گروهه تي ٿئي ٿو.

اهو ڪري ڏسو



برنر ٻاريو. برنر جي تري
وت هوندڙ هوا جي سورخن کي
ان جي چوڌاري واري ڦرندڙ چلي
جي مدد سان چالو ۽ بند ڪيو.

اهو هميشه خيال ۾ رکو.



گهر جي گئس سگھري يا گاسليٽ جي
آسٽوپ ۾ هوا جي اچڻ لاءِ ڪيترائي رستا
ٿين ٿا. انهن رستن سبب گئسي جلائون
پڌارت گهربل آڪسيجن سان ملن ٿا ۽
برن سان نورو ۽ صاف شعلو حاصل ٿئي ٿو
جيڪڏهن کاڌي جي برتن جي تري ۾
ڏونھي جي ڪارنھن جمع ٿئي ٿي ته اھو
ڏيکاري ٿو ته هوا جي اچڻ جا رستا بند ٿي
ويا آهن ۽ جلائون پڌارتن جو زيان ٿئي ٿو.
اهڙي حالت ۾ سگھري جي هوا جي اچڻ
وارن رستن کي صاف ڪري کولڻ گھرجن.



گهربل سامان:- آزمائش نلي، 5ml برنر، ماپ گلاس، ڊراپر وغيره.

ڪيميائي پڌارت: ايتينال سوڊيم ڪاربونيٽ جو ڇڊو ٻارو، پوٽشيم پرمئنگنيٽ جو ڇڊو ٻارو طريقو:- هڪ

آزمائش نلي ۾ 2-3 م ۾ ايتينال ڪٽو. ان ۾ 5ml سوڊيم ڪاربونيٽ جو ٻارو ملايو. ۽ پرمئنگنيٽ آزمائش نلي کي

برنر تي رکي ڪجهه وقت تائين هلڪو گرم ڪيو. ان ملاوت ۾ ڊراپر جي مدد سان پوٽشيم پرمئنگنيٽ جو ڇڊو

ٻارو ملائڻ شروع ڪيو ۽ ملاوت کي هلايو. ڇا پوٽشيم پرمئنگنيٽ جو خاص گلابي رنگه ڦاير رهي ٿو؟ ڇا ملائڻ جي


ڪريا ڪندو رهڻ سان ٿوري وقت کان پوءِ گلابي رنگه غائب ٿي وڃڻ بند ٿي وڃي ٿو ۽ ساڳيو ئي رنگه رهي ٿو؟



ٿورو مغز هلايو:

ونسپتي تيل مان الڳ ڪيل چئن سٽي پڌارتن جا نالا تختي 9.22 ۾ ڏنل آهن. ان جي پرماتو اِنشا مان انهن جي رچنا جي ڪاربان - ڪاربان ٻئي ٻنڌن جو عدد ڪيترو اهو لھو. ساڳئي نموني ڪهڙن سٽي پڌارتن سان آيوڊين جو رنگه غائب ٿيندو اهو لکو.

اڻ رچيل مرڪب پڻ هٿڊروجن سان گڏ واڌو ڪريا ڪري رچيل مرڪب ٺاهين ٿا. جيتوڻيڪ ان ڪريا لاءِ پلٽنيم يا نڪل جهڙو ڪيميائي مددگار استعمال ڪرڻ ضروري آهي. آسان ڏٺو آهي ته ڪيميائي مددگار اهڙو پڌارت آهي جنهن جي موجودگي ۾ ڪيميائي ڪريا جو پاءُ وڌي ٿو ۽ ان ڪريا ۾ ڪابه روڪاوت نٿي اچي.




اها ڪريا ونسپتي تيل جي تخفيف لاءِ نڪل ڪيميائي مددگار جي حاضري ۾ ڪم اچي ٿي. توهان مٿين مشغولي ۾ اهو ڏٺو آهي ته آيوڊين جي ڇاڇ تيل جي پرماتي گهڻن ٻنڌن (خاص ڪري ٻئي ٻنڌ) جي موجودگي ڏيکاري ٿو. ۽ ونسپتي گيهه رچيل آهي اهو ظاهر ٿئي ٿو. ونسپتي تيل پرماتي ۾ ڊگهي ۽ اڻ رچيل ڪاربان جي زنجير ٿئي ٿي. تخفيف ان کي رچيل زنجير ۾ بدلائي ٿو انڪري ونسپتي گيهه ٺهي ٿو.

اڻ رچيل سٽپ ۾ ٻٽو ٻنڌ موجود آهي جيڪو صحت لاءِ سٺو آهي پر رچيل سٽپ صحت لاءِ خراب آهن.

4. ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا (Substitution Reaction)

جيئن ته هيڪوٽو ٻنڌ C-C ۽ C-H تمام وڌيڪ مضبوط آهي. رچيل هٿڊرو ڪاربان چست نه آهن انڪري اهي گهڻن ئي ڪريا ڪندڙ پڌارتن جي موجودگي ۾ هي بي تاثير رهن ٿا. جيتوڻيڪ رچيل هٿڊرو ڪاربان سڄ جي روشني جي موجودگي ۾ ڪلورين سان ٽڪڙي ڪريا ڪن ٿا. ان ڪريا ۾ ڪلورين جا اڻا هڪ هڪ ڪري سڀني هٿڊروجن اڻن جي جاءِ بدلي ڪري وٺن ٿا. اها ڪريا جنهن ۾ پاڻ وٺندڙ پرماتي منجهه موجود هڪ قسم جي اڻي / گروهم جي جاءِ ٻيو اڻو / اڻن جو گروهم اچي والاري ٿو ان کي ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا چئجي ٿو. ميٿين جو ڪلورينيشن ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا آهي جنهن ۾ چار پڌارت حاصل ٿين ٿا.



الڪين جي هر جنسي سلسلي جي ڪلورينيشن ڪريا سبب اڃا وڌيڪ انداز ۾ پڌارت ٺهن ٿا.



ٿورو مغز هلايو:

پروپين جي ڪلورينيشن، ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا ۾ هڪ ڪلورين اڻي وارا ٻه ساڳين حصن آئسومرس ملن ٿا. انهن جي اڏاوتي اِنشا ڪڍو ۽ انهن کي IUPAC نالو لکو.

توهان پٺين باب چئن قسمن جي عام ڪريائن بابت سکيا آهيو. انهن چئن ۾ ملائڻ واري ڪريا ۽ ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا کي ڪنهن ۾ شامل ڪري سگهجي ٿي؟ ملائڻ واري ڪري ۽ ٻئي جي جاءِ وٺڻ واري ڪريا جي ڪهڙي وڌيڪ تفصيل ۽ فرق آهي؟

ڪاربان جا مکيه مرڪب ايتھينال ۽ ايتھنائڪ تيزاب

ايتھينال ۽ ايتھنائڪ تيزاب هي آرٿو ڪاربان جا مرڪب آهن. انهن جي وڌيڪ جان ھاڻي آسان وٺو ٿا.

رواجي گرمي پد تي بي رنگ ايتھينال هڪ پاڻياٺ آهي. ان جو ٽھڪڻ پد 78°C آهي. عام طرح سان ايتھينال کي الڪوھال يا اسپرٽ چوندا آهن. ايتھينال ڪھڙي به انداز ۾ پاڻي ڳري ٿو. جڏهن ايتھينال جي پاڻياٺ ڳاري جي لٽمس پني جي مدد سان ڇاڇ ڪجي ٿي ته اهو نرپڪش نظر اچي ٿو. ٿوري انداز ۾ ڇڏو ايتھينال پيٽڻ سان پٺ ان جو نشو ڇڙهي ٿو. شراب (ايتھينال) پيٽڻ کي ننڍو ويو آهي تڏهن به سماج جو ان جو استعمال وڌيل آهي. الڪوھال جو واپر ڪيترن ئي قسمن سان شرير کي نقصان پهچائي ٿو. الڪوھال شرير جي ڪريائن ۽ مغزي تن تي شرشتي تي خراب اثر ڪري ٿو. شدت الڪوھال (نچ الڪوھال) جو ٿوري انداز ۾ واهيو موت جو ڪارڻ بڻجي سگهي ٿو. ايتھينال هڪ سٺو ڳاريندڙ آهي. انڪري ان جو استعمال ٽينڪچر آيوڊين (آيوڊين ۽ ايتھينال جو ڳارو) ڪنگهه جي دوا ۽ ڪيترن ئي شڪتي وڌاندڙ دوائون ۾ ڪجي ٿو.




ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟

ايتھينال (CH_3OH) ايتھينال کان ننڍو هر جسي سلسلي وارو پاتي آهي جيڪو زھريلو آهي ٿورو انداز به نظر تي اثر ڪري ٿو ۽ ڪڏهن موت جو ڪارڻ به ٿي سگهي ٿو. ايتھينال اهميت واري هنري ڳاري جو غلط استعمال کي روڪڻ لاءِ ان ۾ ميٿنل زھريلو ڳارو ملائجي ٿو. اهڙي ايتھينال کي ڊينچرڊ اسپرٽ چئبو آهي. ان ۾ نيروننگهه ملايو وڃي ٿو. جيئن ان کي سولائي سان سڃاڻي سگهون ٿا.

ايتھيل الڪوھال (ايتھينال) جو ڪيميائي خاصيتون

توهان ان باب جي پنين حصي ۾ ايتھينال جي آڪسيڊن ڏٺو آهي ايتھينال جون ٻه ٻيون ڪريائون هيٺ ڏنل آهن. انهن ڪريائن ۾ عملي گروهه OH - مکيه رول ادا ڪري ٿو.

سودير سان ڪريا



سپيئي الڪوھال سودير ڌاتو سان ڪريا ڪري هٽروجن گئس آزاد ڪن ٿا ۽ سودير الڪا آڪسائيڊ لوڻ تيار ڪن ٿا. ايتھينال جي سودير ڌاتو جي ڪريا سان هٽروجن گئس ۽ سودير ايتھائو آڪسائيڊ حاصل ٿئي ٿو.



نوٽ: هي مشغولي ماسٽري ڪري ڏيکاري


گھربل سامان :- وڏي آزمائش نلي، رٻڙ جي ٻوڇ ۾ لڳل مڙيل گئس نلي، چاڪو، ميٽ بتي وغيره.

ڪيميائي پڌارتن:- سودير ڌاتو، ايتھينال، مئگنيشيم جي تار وغيره

طريقو:- هڪ وڏي آزمائش نلي ۾ pp10 ايتھينال ڪٽو. اناج جي داڻن جي آڪار جا 2-3 ٽڪر سودير ڌاتو مان ڪپيو. آزمائش نلي ۾ رکيل ايتھينال ۾ سودير جا هي ٽڪر وجهو ۽ مڙيل گئس نلي ان آزمائش نلي ۾ لڳايو. ان مڙيل نلي جي ٻاهرين طرف واري منهن جي سامهون هڪ ٻرندڙ ميٽ بتي کڻي وڃو ۽ ڇاڇ ڪو.

1. مڙيل نلي مان ٻاهر ايندڙ ٻرندڙ گئس ڪھڙي آهي؟
2. سودير جا ٽڪر ايتھينال جي مٿاڇري تي نچندا ڇو نظر اچن ٿا؟
3. مشين ڏنل طريقو سودير جي جاء تي مئگنيشيم تار کڻي دھرايو.
4. ڇا توهان مئگنيشيم تار جي ٽڪر مان گئس جا بد بڻا نڪرندا ڏسون ٿا؟
5. ڇا مئگنيشيم ڌاتو ايتھينال سان ڪريا ڪري ٿو؟

گذريل درجي ۾ توهان سڪي آهيا آيو ته مئگنيشيم جهڙو وچولي چست ڌاتو جي گهاٽي تيزاب سان ڪريا ڪرڻ سان هٿڊروجن گئس آزاد ٿئي ٿي. جيتوڻيڪ ايتئينال نرپڪش آهي. اهو سوڊيم ڌاتو سان ڪريا ڪري هٿڊروجن گئس آزاد ڪري ٿو. سوڊيم وڌيڪ چست هئڻ سبب اهو ايتئينال جي نرپڪش -- عملي گروهه سان ڪريا ڪري ٿو. (ii) نرجليڪرڻ ڪريا:- جڏهن گهڻي گهاٽي گندڪ جي تيزاب سان -- گرمي پد تي ايتئينال کي گرم ڪيو وڃي ٿو ته ان جي پرمائي مان پاڻي جو هڪ پرمائو ٻاهر نڪري ٿو ۽ ايتئين اهو اڻ رچيل مرڪب ٺهي ٿو.



مغز هلايو

(1) جڏهن اين پروپل الڪوهال ۾ سوڊيم ڌاتو وجهجي ٿو ته ڇا ٿيندو اها ڪريا لکي سمجهايو.

(2) جڏهن اين بيوٽيل الڪوهال گهاٽي گندڪ جي تيزاب سان ملائي گرم ڪجي ٿو ته ڇا ٿيندو اها ڪريا لکي سمجهايو.

وڃيان - الڪوهال : هڪ جلائون پڌارت.

ڪمند جو ٻوٽو سج جي شڪتي کي اُٿرائڻي نموني ڪيميائي شڪتي ۾ بدلائي ٿو. ڪمند جي رس مان ڪند تيار ڪرڻ وقت جيڪا گڙ تيار ٿئي ٿي ان جي مچائڻ ڪريا ڪرڻ سان الڪوهال (ايتئينال) تيار ٿئي ٿو. ايتئينال کي گهربل هوا جي موجودگي ۾ هوا ۾ ٻارڻ سان ڪاربان ڊاء آڪسائيڊ ۽ پاڻي ملي ٿو. اهڙي نموني ايتئينال هڪ صاف جلائون پڌارت آهي. انڪري ڪجهه ديشن ۾ پيٽرول جي شڪتي وڌائڻ لاء پيٽرول ل ايتئينال ملائي استعمال ڪجي ٿو. اهڙي پيٽرول کي گئسو هول چئجي ٿو.

ايتئينوڪ تيزاب:- ايتئينوڪ تيزاب هڪ بي رنگ پاڻياٺ آهي جنهن جو ٽهڪڻ پد 118°C آهي. ايتئينائيڪ تيزاب کي اڪثر ڪري ائسيٽڪ تيزاب چوندا آهن. ان جو پاڻياٺ ٻارو تيزابي اثر وارو آهي؟ نيري لٽمس پني کي ٻاڙهي ۾ بدلي ٿو. سرڪو جيڪو ڪٽائڻ جي سانڍي رکڻ لاء ڪم اچي ٿو اهو ائسيٽڪ تيزاب جو پاڻي ٻارو آهي. شڌايتئينوڪ تيزاب جو رجڻ پد 17°C آهي انڪري ٿڌن ديشن ۾ رواجي گرمي پد تي ايتئينائيڪ تيزاب پنهنجو پاڻ ڇمي وڃي ٿو ۽ برف جهڙو لڳي ٿو. انڪري ان کي گليشئل ائسيٽڪ تيزاب چوندا آهن.




گهربل سامان:- گليز ٽائيل (قرشي) ڪانچ جي لٺ، ٽرينسنگ پنو، نيرو لٽمس پنو

ڪيميائي پڌارت:- ڇڏو ايتئينوڪ تيزاب، ڇڏو هٿڊرو ڪلورڪ تيزاب

طريقو:- گليز قرشي تي نيري لٽمس پني جون ٻه پٽيون رکو. هڪ پٽي تي ڪانچ جي لٺ جي مدد سان ڇڏي هٿڊروڪلورڪ تيزاب جو هڪ ڦڙو وجهو ۽ ٻئي پٽي تي هڪ ٻئي ڪانچ جو لٺ جي مدد سان ايتئينوڪ تيزاب جو هڪ ڦڙو وجهو لٽمس پني جي رنگ ۾ ڪهڙي تبديل اچي ٿي اها ڇاچ ڪريو ساڳيو تجربو پني جي مدد سان دهرائيو سڀ ڇاچو هيٺ ڏنل ٽيبل ۾ ڀريو.

pH نسبتي	pH پني جي رنگ ۾ ٿيندڙ تبديل	نسبتي pH (اڻ گهربل کي ڪٽيو)	نيري لٽمس پني جي رنگ ۾ ٿيندڙ تبديل	پڌارت
		$<7/7/>7$		ايتئينوڪ تيزاب
		$<7/7/>7$		هٿڊرو ڪلورڪ تيزاب

۹.۲۳ ايتئينائيڪ تيزاب ۽ هٿڊروڪلورڪ تيزاب جي ڇاچ



1. ايتينوڪ تيزاب ۽ هٽڊرو ڪلورڪ تيزاب مان ڪهڙي تيزاب مضبوط آهي؟

2. نيري لٽمس پني ۽ ٿريسنگ پني مان ڪهڙو ڏسڻو پيو ايتيناڪيڪ تيزاب ۽

ڪلورڪ تيزاب ۾ فرق ڏيکارڻ لاءِ ڪم آچي ٿو؟

هٽڊرو


ايتينوڪ تيزاب جو ڪيميائي خاصيتون

ايتينوڪ تيزاب ڪاربو اوڪزالڪ تيزاب عملي گروهه جو آهي ايتينوڪ تيزاب ۾ ڪيميائي ڪريا مڪيه طور عملي گروهه سبب ٿئي ٿي.

i. ڪار سان ڪريا

(الف) گهاٽي ڪار سان ڪريا

ايتينوڪ تيزاب جي گهاٽي ڪار سوڊيم هٽڊرو آڪسائيڊ سان نرپڪش ڪريا ٿئي ٿي ۽ لوڻ ۽ پاڻي ٺهي ٿو.



(تيزاب) (ڪار) (لوڻ) (پاڻي)


هتي تيار لوڻ جو I.U.P.A.C نالو سوڊيم ايتينوڪ آهي ۽ ان جو عام نالو سوڊيم آڪسيٽ آهي توهان گذريل درجي ۾ پڙهيو آهي ته آڪسيٽڪ تيزاب ڪمزور تيزاب آهي. ڇا سوڊيم آڪسيٽڪ جو لوڻ نرپڪش آهي؟

(ب) ڪاربونيٽ ۽ باءِ ڪاربونيٽ سان ڪريا

گهربل سامان:- وڏي آزمائش نلي، ننڍي آزمائش نلي مڙيل گئس نلي، رٻڙ ٺهيل ٻوچ، گوءِ ڪيف، اسٽنڊ



ڪيميائي پڌارتن: آڪسيٽڪ تيزاب، سوڊيم ڪاربونيٽ جو پاڻوڊر، تازو تيار ٺهيل چن جو پاڻي.



طريقيو: شڪل ۾ ڏيکاريل انوسار سامان ٺاهي رکيو. وڏي آزمائش نلي ۾ سوڊيم ڪاربونيٽ جو پاڻوڊر ڪٽو گوءِ ڪيف جي مدد سان ان ۾ 10ml آڪسيٽڪ تيزاب وجهو ٻنهي آزمائش نلين ۾ ٿيندڙ تبديل ڇاچيو.

1. وڏي آزمائش نلي مان ڪهڙي گئس ڦس ڦس ڪري ٻاهر آچي ٿي؟

2. ننڍي آزمائش نلي ۾ بد بد ڇو نظر اچن ٿا؟


3. چن جي پاڻي جو رنگ ڇو بدلجي ٿو؟ واسطو رکندڙ ڪريا لکو.

9.24 اسٽڪ تيزاب ۽ سوڊيم ڪاربونيٽ جو عمل


ان مشغولي ۾ ايتينوڪ تيزاب سوڊيم ڪاربونيٽ واسطو آڪسي لوڻ سان ڪريا ڪري سوڊيم ايتينوڪ اهو لوڻ، پاڻي ۽ ڪاربان ڊائي آڪسائيڊ گئس ٺاهي ٿو.



ان ڪريا ۾ تيار ٿيندڙ CO_2 گئس ڦس ڦس ڪري مڙيل گئس نلي مان لنگهي ننڍي آزمائش نلي ۾ رکيل تازي چن جي پاڻي سان ڪريا ڪري ٿي ۽ چن جو پاڻي ڪير جهڙو آڇو ٿيڻ ڏيکاري ٿو ته CO_2 گئس آزاد ٿئي ٿي. جيڪڏهن مٿين مشغولي ۾ سوڊيم ڪاربونيٽ جي جاءِ تي سوڊيم باءِ ڪاربونيٽ جو استعمال ڪيو وڃي ته ساڳئي جاچ نظر ايندي.




- ڪريا لکي سمجهايو ته مٿين مشغولي ۾ چن جو پاڻي ڪير جهڙو آڇو ٿئي ٿو؟
 - ڇا ٿيندو جڏهن ايتينوڪ تيزاب ۾ سوڊيم ڌاتو جا ٽڪر وجهجن ٿا ڪريا لکي سمجهايو.
 - ٻن آزمائش نلين ۾ ايتينوڪ ۽ ايتينوڪ تيزاب جي بي رنگ پاڻيڪ ٻارا آهن. ڪهڙي آزمائش نلي ۾ ڪهڙو پاڻيڪ ٻارو آهي اهو ٻڌائڻ لاءِ توهان ڪهڙي ڪيميائي جاچ وٺندا؟ ڪيميا ڪريا لکي سمجهايو.
- (ii) ايسٽريفيڪيشن ڪريا: ڪاربو اوڪزڪ تيزاب ۽ آڪوهال جي ڪريا سان ايسٽر عملي گروهم وارا پڌارت تيار ٿين ٿا.



گهريل سامان:- آزمائش نلي، بيڪر، برنر وغيره.
ڪيميائي پڌارت:- ايتينوڪ تيزاب، ايتينوڪ گهاٽي گندڪ جو تيزاب
طريقو:- آزمائش نلي ۾ PP1 ايتينوڪ (شدت آڪوهال) ۽ PP1 ڄميل ايتينوڪ تيزاب ڪٽوان ۾ گهاٽي گندڪ جي تيزاب جا ڪجهه ڦڙا ملايو. ان آزمائش نلي کي گرم پاڻي رکيل بيڪر ۾ 5 منٽن لاءِ رکو. هاڻي هڪ ٻئي بيڪر ۾ 20-30 ملي ليٽر پاڻي ڪٽو ۽ مٿين ڪريا ۾ تيار ٿيل ملاوت کي ان پاڻي ۾ وجهو ۽ ان جي خوشبو سگهو.
ايتينوڪ تيزاب ايتينوڪ سان تيزابي ڪيميائي مددگار جي موجودگي ۾ ڪريا ڪري ٿو ۽ ايسٽر ۽ ايتيل ايتينوڪ ٺهي ٿو.

9.25 | ايسٽريفيڪيشن ڪريا



ايسٽر کي مٺي خوشبو ٿئي ٿي. گھڻن ئي ڦلن کي جيڪا خوشبو ٿئي ٿي اها ان ۾ موجود خاص ايسٽر سبب ٿئي ٿي. ايسٽر جو اڀيوگ خوشبو واريون پاڻيانون ۽ سواد ڏيندڙ پڌارت ٺاهڻ لاءِ ڪجي ٿو. جڏهن ايسٽر الڪلي سوڊيم هٿڊرو آڪسائيڊ سان ڪريا ڪري ٿو ته نسبتي الڪوهال ۽ سوڊيم لوڻ جي روپ ۾ ڪاربواڪزڪ تيزاب واپس ملي ٿو. ان ڪريا کي سٽپونيوڪيشن ڪريا (صابن ٺاهڻ واري ڪريا) چئجي ٿو ڇاڪاڻ ته سٽپ مان صابن ٺاهڻ لاءِ ان ڪريا جو اڀيوگ ڪجي ٿو.

الڪوهال 1 سوڊيم ڪاربوزائٽل $\longrightarrow$ سوڊيم هٿڊرو آڪسائيڊ + ايسٽر

جڏهن سٽپ کي سوڊيم هٿڊرو آڪسائيڊ ٻاري سان گرم ڪجي ٿو ته صابن ۽ گليسرين ٺهي ٿو سٽپ ۽ گليسرين ۾ ڪهڙو عملي گروهه ٿي سگهي ٿو؟ توهان کي ڇا ٿو لڳي؟

ٿورو مغز هلايو



مهاڀرماڻو ۽ پاليمر :- (Macro molecules and Polymers)

1. اناج، داليان، ماس انهن کاڌي جي پڌارتن مان ملندڙ خوراڪي جزا ڪيميائي نالا ڇا آهن؟

ٻڌايو ڏسان



2. ڪپڙا، فرنيچر ۽ لچڪدار شيون ڪهڙن ڪيميائي پڌارتن مان ٺهيل آهن؟

مهاڀرماڻو:- آسان ان باب جي شروعات ۾ ڏٺو آهي ته ڄاڻايل ڪاربان مرڪبن جو تعداد 1 ڪروڙ جي آس پاس ايترو وڏو آهي، انهن جي پرمائن جي مادي جي حد 10^{12} - 10^{11} ايتري وڏي آهي اهڙن پرمائن ۾ آڏيندڙ اٽن جو انداز تمام وڏو ٿئي ٿو ۽ سندن اٽو تور پڻ وڏي ٿئي ٿي. وڏن ڪاربان پرمائن ۾ سوين هزارين اٽا سمايل ٿين ٿا جنهن کي مهاڀرماڻو چئبو آهي.


هي پاليمرس قسم جي مرڪبن مان آهن.

قدرتي مهاڀرماڻو:- پاليسٽڪرائيڊس، پروٽين ۽ نيوڪليڪ تيزاب اهڙا قدرتي مهاڀرماڻو زندهه جهان جا آڌار ڏيندڙ تنپ آهن. اسٽارچ، سيلولوز نالي پاليسٽڪرائيڊس مان آسان کي کاڌي ڪپڙي ۽ آجهي جون شيون ملن ٿيون. جانورن جي شير جو وڏو حصو پروٽين مان ٺهيل آهي ۽ اهو جانورن جي تحرڪ ۽ ڪيترن ئي شاريڪ ڪريائن لاءِ جوابدار آهي. نيوڪليڪ تيزاب پرمائي جي سطح تي ورثي تي مليل گڻ تي ظابطو رکي ٿو. ربڙ هڪ ٻئي قسم جو قدرتي مهاڀرماڻو آهي.

هٿرادو مهاڀرماڻو: ربڙ ۽ ريشم انهن پڌارتن جي بدران ٻيو رستو ٻولھڻ لاءِ تجربتي خاني ۽ ڪارخاني ۾ پهريون دفعو مهاڀرماڻو ٺاهڻ شروع ڪيو ويو. اڄ هٿرادو مهاڀرماڻي جو اڀيوگ زندگي جي هر هڪ قدم ۾ ڪيو وڃي ٿو. ڪپڙا، ان ۽ ريشم انهن قدرتي ڏاڳن وانگر ڊيگهه سان گڏ مضبوطي هوندڙ هٿرادو ڏاڳا، ربڙ وانگر لچڪيداري جي خوبي هوندڙ ايسٽومر، جنهن مان پترا، نڙيون جهڙا اٺڪ پڌارت ۽ مٿاڇري تي لڳائڻ وارا تھ سڀ نهن ٿا اهو پلاسٽڪ هي سڀ هٿرادو مهاڀرماڻي جا مثال آهن. هٿرادو ۽ قدرتي مهاڀرماڻن جي آڏاوت ڪيترن ئي ننڍن جزن جي باقاعدي نموني جوڙڻ سان تيار ٿئي ٿي. ان سبب مهاڀرماڻو سڀ کان پاليمر آهن.

پاليمرس: ننڍن جزن جي قاعدي وسيلي دھراوت سبب جيڪو مهاڀرماڻو ٺهي ٿو ان کي پاليمر چئجي ٿو. ننڍا جزا جن جي قاعدي وسيلي دھراوت سبب جيڪو مهاڀرماڻو ٺهي ٿو ان کي مونومر چئجي ٿو. اها ڪريا جنهن سبب مونومر پرمائڻ پاليمر ۾ بدلجن ٿا. ان ڪريا کي پاليمرائيزيشن چئجي ٿو.

پاليمرائيزيشن جو مکيه طريقو آهي الڪين قسم جي مونومر کي جوڙي پاليمر تيار ڪرڻ. مثال پالينٿين جو ٺھڻ 9.26 ۾ ڏيکاريل آهي. تختي 9.27 ۾ پاليمرس جو وڏي پئماني تي استعمال ٿيندڙ پاليمرس ڏيکاريل آهي.



9.26 پاليتلين جو نهڻ

ڪم	پاليمر جي آڏاوتي اِشا	جزو	پاليتلين
پلاسٽڪ جو ٿيلهيون رانديگرن جا ڪپڙا	$\left(\begin{array}{cc} \text{H} & \text{H} \\ & \\ -\text{C} & -\text{C}- \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array} \right)_n$	ايٿيلين $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	پاليتلين
ٿرماڪول جون شيون	$\left[\begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_5 \\ \\ -\text{CH}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{H} \end{array} \right]_n$	اِسٽيرون $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH} = \text{CH}_2$	پاليسٽارين
PVC نڙيون - پير اُگهڻ جا تڏا، اسپتال جي دٻي ۾ نليون ۽ ٿيلهيون	$\left[\begin{array}{cc} \text{H} & \text{H} \\ & \\ -\text{C} & -\text{C}- \\ & \\ \text{H} & \text{Cl} \end{array} \right]_n$	ونيل ڪلوراڙيڊ $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{Cl}$	پاليونيل ڪلوراڙيڊ (PVC)
گرم ڪپڙا، ڪمبل	$\left[\text{CH}_2 - \underset{\text{C}\equiv\text{N}}{\text{CH}} \right]_n$	اڪريلو نائٽرائيل $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{C}\equiv\text{N}$	پالي اڪريلو نائٽرائيل
پاسٽ جن تي کاڌو رڌڻ وقت کاڌو نٿو چڻڪي	$\left[\begin{array}{cc} \text{F} & \text{F} \\ & \\ -\text{C} & -\text{C}- \\ & \\ \text{F} & \text{F} \end{array} \right]_n$	ٿيٽرا فلورو ايٿلين $\text{CF}_2 = \text{CF}_2$	ٿيفلان
ڊاڪٽري پڇڪاريون فرنيچر وغيره.	$\left[\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{H} \end{array} \right]_n$	پروپلين $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2$	پايپروپيلون




9.27 آلبه آلبه پاليمرس ۽ انهن جا ڪم

مٿين مثالن ۾ ڏنل پاليمرس هڪ ئي مَرمان جي دھراوت سبب نھن ٿا انھن کي ھم جنسي پاليمر چئجي ٿو. ۽ ٻئي قسم جا پاليمرس ٻن يا وڌيڪ مونو نھن ٿا انھن کي غير ھم جنسي پاليمرس (ڪوپاليمرس) چئجي ٿو. مثال - - پيٽ مطلب پالي ايٿلين ٽيرفٿليت پاليمرس جي آڏاوت مٿين مثال ۾ ڏيکاريل اَنوسار ليڪ ۾ ٿئي ٿي يا شاخ واري ۽ آڏا ٻنڊيل ٿين ٿا. مونومرس جي آڏاوت ۽ قسم جي اَنوسار پاليمرس کي ڪيتريون ئي خاصيتون ٿين ٿيون. قدرتي پاليمرس جو بندوبست ۽ آڏاوت انھن جي تفرق ڪرڻ کان پوءِ سمجھ ۾ اچي ٿي مکيه قدرتي پاليمرس جي بندوبست ٿيل 9.28 ۾ ڏنل آهي.



پاليمر	مونومر جو نالو	پيدايش
پالينڪرائيڊ	گلوڪوس	اسٽارچ
سيليلولوز	گلوڪوس	ڪاٺ (ٻوٽي جي جزي جي پٽ)
پروٽين	امينو تيزاب	ميشڪن، وارن، جوشن، چمڙي ۽ انڊا
ڊي. اين. اي.	نيوڪليوٽائيڊ (ڊي آڪسي آڪسي ريٽوس فاسفيٽ)	ڪروموزوس
آر. اين. اي.	نيوڪليوٽائيڊ رائيٽوبوز - فاسفيٽ	جزي جو نيوكليس ۽ نيوكلو پلازم
رٽر	ايسوپرين آر. اين. اي. $\text{CH}_2 = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CH} = \text{CH}_2$	رٽر جي وڻ جو لڳلڳدار پڌارت

1. ڪجهه مونومر جي آڏاوتي
انشا هيٺ ڏنل آهي انهن
مان تيار ٿيندڙ هومو پاليمرس
جي آڏاوتي انشا لکو.



9.28 ڪجهه قدرتي پاليمر ۽ انهن جي پيدايش

(۲) پالي ونيل اڪسيٽيٽ جيڪو رنگن ۽ چنبڙائيندڙ پاڻيان ۾ ڪم اچي ٿو. اُن
جي ڏنل آڏاوتي انشا مان نسبتي مونومر جي آڏاوتي انشا ۽ نالا لھو.




اڀياس

4. هيٺيان پڌ مثال جي مدد سمجھايو.

- آڏاوتي آئسوميريسم
- ڪوئلنٽ ٻنڌ
- ڪلوبان آڏي ۾ الڳ - - آڏو
- عملي گروھ
- آليڪن
- آڏ رچيل هائڊرو ڪاربان
- هومو پاليمر
- تخفيف
- آڪسيڊنٽ (آڪسيڊائيندڙ)

5. هيٺين آڏاوتي انشائن جا IUPAC نالا لکو.



1. جوڙا ملايو.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| گروھ (الف) | گروھ (ب) |
| a. C_2H_6 | 1. آڏ رچيل هائڊرو ڪاربان |
| b. C_2H_2 | 2. آلڪوهال جي پرمائو انشا |
| b. CH_4O | 3. رچيل هائڊرو ڪاربان |
| . C_3H_6 | 4. ٿٽو ٻنڌ |

2. هيٺين پرمائون جي اليڪٽران ٽيڪو بناوت


(گول ڪيڊڻ کان سواءِ) ڪڍو

- | | |
|------------|----------|
| a. ميٿين | b. ايٿين |
| c. ميٿينال | d. پاڻي |

3. هيٺين مرڪبن جي پرمائو انشائن مان

انهن جي هرمڪن آڏاوتي انشا ڪڍو.





6. هيٺين ڪاربان جي مرڪبن جي ڪريائن جا قسم سڃاڻيو.

- (i) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH} \longrightarrow \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOH}$
- (ii) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \longrightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$
- (iii) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3 + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{CH}_3-\text{CHBr}-\text{CHBr}-\text{CH}_3$
- (iv) $\text{CH}_3-\text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{CH}_3-\text{CH}_2\text{Cl} + \text{HCl}$
- (v) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH} \longrightarrow \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- (vi) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOH} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COO}^-\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$
- (vii) $\text{CH}_3-\text{COOH} + \text{CH}_3-\text{OH} \longrightarrow \text{CH}_3-\text{COO}-\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

7. هيٺين I.U.P.C نالن لاءِ آڏاوتي ۽ ڇوڪري ڏيو.

- a. پينٽن -2- ون b. 2-ڪلوروپيوٽين
- c. پروپين -2- ون d. ميٿنال
- e. بيوٿينوڪ ٽيزاب f. 1-بروموپروپين
- g. ايتھينامين h. بيوٿينون

8. ڏنل سوچنا موجب جواب ڏيو.

- a. ڪاربان مرڪبن جي وڏي تعداد ۾ هئڻ جو ڪارڻ لکو.
- b. رچيل هائيڊروڪاربانس کي ٽن قسمن ۾ ورهائجي ٿو انهن قسمن جا نالا لکو ۽ هڪ مثال لکو.
- c. ڪهڙا ٻه چار عملي گروپ لکو جنهن ۾ الڳ آڻو جي روپ ۾ آڪسيجن سمايل آهي هڪ مثال جو نالو ۽ آڏاوتي ۽ ڇوڪري ڏيو.
- d. ٽن اهڙن عملي گروپن جا نالا لکو جنهن ۾ ٽن قسمن جا الڳ آڻو موجود آهن. هر هڪ جو مثال ان جو نالو ۽ آڏاوتي ۽ ڇوڪري ڏيو.
- e. ٽن قدرتي پاليمرس جا نالا لکو. انهن جي لڇڻ جي جاءِ جا نالا ۽ اهي جن مونومرس مان ٺهيل آهن انهن جا نالا لکو.
- f. سرڪو ۽ گئسو هول مطلب ڇا؟ انهن جا ڪم لکو؟
- g. ڪيميائي مددگار ڇا آهي؟ هڪ اهڙي ڪريا لکو جيڪا ڪيميائي مددگار جي مدد سان پوري ٿئي ٿي؟

عملي ڪم:-

روزمره جي زندگي ۾ ڪم ايندڙ ڪاربان مرڪبن جي دستار سان جانڪاري لکيل چارٽ تيار ڪيو ان کي ڪلاس ۾ لڳايو ۽ ان تي چرچا ڪيو.



10. پولاڙ موهيم



- ◀ پولاڙ موهيم
- ◀ هٿرادو اڳرهه
- ◀ هٿرادو اڳرهه جو ورگيڪرڻ
- ◀ هٿرادو اڳرهه کي استاڻپ ڪندڙ واهڻ
- ◀ ڌرتي کان پري واري پولاڙ موهيم



ٿورو ياد ڪريو:

1. آسمان ۽ پولاڙ ۾ ڇا فرق آهي؟
2. سوريه منڊل ۾ ڪهڙا جسم آهن؟
3. اڳرهه معنيٰ ڇا؟
4. ڌرتيءَ کي ڪيترا قدرتي اڳرهه آهن؟

ان ڄاتل جايڻ لاءِ انسان کي هر دم ڪشش محسوس ٿئي ٿي ۽ ان باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪري گيان جي دائري جو وستار ڪرڻ جي لڳاتار ڪوشش ڪري ٿو. پولاڙ ۽ ان ۾ ٿر ٿر ڪندڙ تارڻ بابت آڳاٽي زماني کان جڳبسا هوندي. پولاڙ ۾ اڏامڻ جو سڀڻو ڏسندڙ ۽ ان لاءِ ڪوشش ڪندڙ هوندو.

پولاڙ موهيم (Space missions)

تڪنيڪي گيان ۽ خاص ڪري پولاڙ تڪنيڪي گيان ۾ واڌاري سبب ويهين صديءَ جي پوئين اڌ ۾ پولاڙ واهڻ تيار ڪيا ويا ۽ پولاڙ جو سفر ممڪن ٿي سگهيو. تنهن کان پوءِ هزارين هٿرادو اڳرهه ڌرتيءَ جي چوگرد ڦيرا ڪرڻ لاءِ خاص دائرن ۾ استاڻپ ڪيا ويا. ان کان سواءِ سوريه منڊل جي الڳ الڳ جسمن جو ويجهو اڀياس ڪرڻ لاءِ خاص سادن سوريه منڊل جي الڳ الڳ جسمن ڏانهن موڪلي پولاڙ ڪوجنا موهيم هلايو ويئي. انهن سڀني بابت هن باب ۾ پڙهنداسين.

پولاڙ موهيم کي ٻن قسمن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. هٿرادو اڳرهه کي ڌرتيءَ جي دائري ۾ استاڻپ ڪري الڳ الڳ قسمن جون ڪوجنائون ڪرڻ ۽ اڳرهه جو اسان جي زندگيءَ لاءِ اڀيوگي ٻالهيڻ ۾ ڪم آڻڻ موهيم جو پهرين قسم جو مقصد آهي، موهيم جي ٻئي قسم جو مقصد، سوريه منڊل ۽ ان کان ٻاهر الڳ الڳ جسمن ڏانهن پولاڙ واهڻ موڪلي انهن جسمن جو ويجهڙائيءَ ان ڄاڻڻ ۽ ان بابت ڄاڻ حاصل ڪرڻ آهي.



ڇا توهان ڄاڻ آهي؟



هٿرادو اڳرهه سان پولاڙ ۾ وڃڻ وارو پهريون ماڻهوءَ رشي جي پوري گارڊين هو. هن 1961 ۾ ڌرتي جي چوگرد ڦيرو ڪيو. سڀ کان پهرين 1969 ۾ چنڊ تي پير رکند ماڻهو نيل آرمسٽرانگه يارت جي راکيش شرما سنه 1985 ۾ رشي ا جي اڳرهه جي وسيلي ڌرتيءَ جو ڦيرو ڪيو هو يارتيءَ مول جي سنيتا وليمس ۽ ڪلينا چاولا اميرڪا جي ناسا (National Aeronautics and Space Administration) جي پولاڙ شتل - مان پولاڙ جو سفر ڪري پولاڙ جي گجهه جي ڳولها ٿي ڪئي.



ٿورو ياد ڪيو.

هٿرادو اڳرهه تي ڪهڙن ڪهڙن قسمن جون دوربنيون ڌرتي جي چوڌاري ڦيرو ڪن ٿيون؟ انهن کي اڳرهه تي رکڻ ڇو ضروري آهي؟




ٻڌايو ته ڏسون

توهان جي موبائيل ۾ ڪٿان سگنل اچي ٿو؟ موبائيل ٽاورن جي منارن ۾ اهو ڪٿان ٿو اچي؟ توهان جي ٽي. وي. ۾ سگنل ڪٿان اچي ٿو؟ توهان اخبارن ۾ اسان جي ديش مٿان چوڻاسي جي ڪڪرن (بادلن) جي بيهڪ ڏيکاريندڙ فوٽون ڏٺا هوندا. اهي ڪيئن حاصل ٿين ٿا؟

پولار موهيمر جي ضرورت ۽ اهميت:


پولار موهيمر سبب سڄي دنيا هڪ عالمي ڳوٺ ٿي پيو آهي. اڄ اسان هڪ سيڪنڊ ۾ دنيا جي ڪهڙي به حصي ۾ هوندي ماڻهون سان مڪالم ٿي سگهون ٿا. گهر ويني دنيا جون خبرون حاصل ڪري سگهون ٿا. انٽرنيٽ جي اهميت توهان سڀ ڄاڻو ٿا. انٽرنيٽ سبب ڪابه ڄاڻ آڱرين نوڪ تي موجود ٿي سگهي ٿي. تنهن ڪري ايندي قدرتي آپڊاٽن جي اڳواٽ سوچنا ملڻ سان خبردار رهڻ ممڪن ٿي سگهيو آهي. لڙائي وقت دشمن سٽا جي بيهڪ بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگهون ٿا، ڌرتي جي اندرين حصي ۾ هوندي معدني پڌارتن جو پندار ڪٿي ڪهڙي ڄاڻي سگهون ٿا. اهڙيءَ طرح پولار موهيمر مان اڻ ڳڻيا فائدا آهن. اڄ جي دنيا ۾ پولار ٽيڪنيڪي ڳيان کان سواءِ ڪوبه ديش دم نٿو جهلي سگهي.



10.1 هٿرادو اڳرهه ذريعي نياپا

هٿرادو اڳرهه: (Artificial satellite)

قدرتي اڳرهه معنيٰ ڌرتي يا ٻئي ڪنهن گرهه جي مقرر دائري ۾ ڦيرو ڪندڙ پولاري جسر هٿرادو معنيٰ ماڻهوءَ دواران تيار ٿيل مشين، اها توهان کي ڄاڻ آهي. چنڊ ڌرتي جو صرف هڪ قدرتي اڳرهه آهي. سوريه منڊل ۾ گرهن کان وڌيڪ قدرتي اڳرهه آهن. سڀني کان وڌيڪ 69 قدرتي اڳرهه ورهسپٽ گرهه کي آهن.



10.2 اسپوٽنڪ

پهريون هٿرادو اڳرهه اسپوٽنڪ رشيا دوار 1957 سال ۾ پولار ڏانهن موڪليو ويو. اڄ اهڙا هزارين اڳرهه ڌرتي جي چوگرد ڦيرو ڪن ٿا. اهي اڳرهه سوريه شڪتي ڪم اڻي سگهن ان ڪري انجي ٻنهي پاسن کان ڪنڀن وانگر سوريه پينل (پنر) لڳل آهن. ڌرتي تان ايندي نياپا جهڙي ۽ ڌرتيءَ طرف نياپا موڪلڻ لاءِ ساڌن لڳل ٿين ٿا. هر هڪ اڳرهه ۾ ڪم انوسار لڳندڙ بيا ساڌن پڻ ٿين ٿا. اهڙو هڪ اڳرهه شڪل 10.1 ڏيکاريل آهي سڱل ڌرتي کان اڳرهه ڏانهن ۽ اڳرهه کان موبائيل منارن -- ڏانهن موڪليا وڃن ۽ موبائيل پڻ ڏيکاريل آهي. الڳ الڳ ڪم ڪرڻ لاءِ اڳرهه پولار ڏانهن موڪليا وڃن ٿا. ڪم جي انوسار اڳرهه کي هيٺين قسمن ۾ ورهايو ويو آهي.

INSAT: Indian National Satellite
GSAT: Geosynchronous Satellite
IRNSS: Indian Regional Navigation Satellite System
IRS : Indian Remote Sensing Satellite
GSLV: Geosynchronous Satellite Launch Vehicle
PSLV: Polar Satellite Launch Vehicle

ڀارت جو پولار ڪوچنائن
۾ يوگدان ڏيکارڻ لاءِ پاور
پوئٽ پريزيٽيشن تيار ڪيو.

اُپگره جو قسم	اُپگره جو ڪم	ڀارت جي اُپگرهن جو سلسلو ۽ انهن اسٽاپٽ ڪندڙ واهڻ
مؤسمر (آبهوا اُپگره) (Weather Satellite)	آبهو جو اڀياس ۽ ان بابت اڳڪٿي	INSAT ۽ GSAT اسٽاپٽ ڪندڙ : GSLV
نيپن جي ڏي وٺ وارو اُپگره (Communication Satellite)	دنيا جي الڳ الڳ جاين ۾ خاص لهرن دوارا لاڳاپو (سڻند) اسٽاپٽ ڪرڻ.	INSAT ۽ GSAT اسٽاپٽ ڪندڙ : GSLV
(آواز ۽ فوٽو پراسارٽ چوڏس ڦهلاءُ) اُپگره (Broadcast Satellite)	ٽي. وي. پروگرام پراسارٽ ڪرڻ	INSAT ۽ GSAT اسٽاپٽ ڪندڙ : GSLV
طرف ڏيکاريندڙ اُپگره (Navigational Satellite)	ڌرتيءَ تي ڪنهن به جاءِ جي جاگرافيڪل بيهڪ يعني ان جاءِ جي ٽز ويڪرائي (Latitude) ۽ ڊگهائي (Longitude) ڦاڪون مقرر ڪرڻ.	IRNSS اسٽاپٽ ڪندڙ : PSLV
لشڪر (فوجي) اُپگره (Military Satellite)	بچاءِ جي خيال کان زمين جي پرديشن جي جانڪاري گڏ ڪرڻ	
ڌرتي جي چاچ ڪندڙ اُپگره (Earth Observation Satellite)	ڌرتيءَ جي جهنگلن، بيبان، مھاساڱرن، قطبي هنڌن تي برف جو اڀياس ۽ قدرتي ساڌن جي کوجنا ۽ بندوبست، ٻوڏ، زلزلي، جوالامڪي وغيره قدرتي آڀدائن جي چاچ ۽ رهبري ڪرڻ	IRS اسٽاپٽ ڪندڙ : GSLV

وڊيو ڏسو ۽ 1. <https://youtu.be/cuqYLHaLB5M>
بين ڪي موڪليو 2. <https://youtu.be/y37iHU0jK4s>




انٽرنيٽ منهنجو دوست

هٿرادو اُپگره جا دائرا (Orbits of Artificial Satellites)

سڀ هٿرادو اُپگره دائرن ۾ ڌرتي چوگرد نٿا ڦرن. هٿرادو اُپگره جي دائري جي ڌرتي جي مٿاڇرن کان اوچائي ڪيتري هجي، ڦيرو جو دائرو گولاڪار هجي يا بيضوي آڪار هجي.

خط استوا جي پورو چوٽ هجي يا خط استوا سان ڪا ڪنڊ ٺاهيندڙ هجي، اهي سڀ ٻالهيون اُپگره جو ڪم انوسار مقرر ٿين ٿيون. ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان خاص اوچائيءَ تي ڦرندو رهڻ لاءِ اُپگره کي اسٽاپٽ ڪندڙ واهڻ جي مدد سان ان اوچائي تائين موڪليو وڃي ٿو. تنهن کان پوءِ ان اُپگره کي مقرر دائري ۾ اسٽاپٽ ڪرڻ لاءِ دائري کي ڇهڻي ليڪ جي رخ ۾ خاص رفتار (V_c) ڏجي ٿي. اها رفتار ملڻ سان اُپگره ڌرتيءَ جي چوگرد ڦيرو شروع ڪري ٿو، ان رفتار جو فارمولو هيٺين ريت تيار ڪجي ٿو.



1.4 هٿرادو اُپگره جو دائرو

جيڪڏهن m مادي جي اُپگره ڌرتيءَ جي مٿاڇري کي r اوچائي تي h رفتار سان ڌرتي جي چوگرد ڦري ٿو ته ان تي ڪشش ثقل باب ۾ ڏنل انوسار $\frac{mv_c^2}{r}$ ايترو مرڪزي زور لڳندو. مٿي M ۽ R ڌرتي جو مادو ۽ N نيم قطر آهن.

$$\frac{mv_c^2}{R+h} = \frac{GMm}{(R+h)^2}$$

$$v_c^2 = \frac{GM}{R+h}$$

$$v_c = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} \dots\dots\dots(1)$$

اهو مرڪزي زور ڌرتيءَ جي ڪشش ثقل زور سبب آهي ڌرتي ۽

اپگرهه ۾ ڪشش ثقل زور = مرڪزي زور

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{Kg}^2 \text{ مقرر مقرر}$$

$$M = 6 \times 10^{24} \text{ Kg جو مادو}$$

$$R = 6.4 \times 10^6 \text{ m} = 6400 \text{ km قطر}$$

$$h = \text{اپگرهه جي ڌرتي جي مٿاڇري کان اوچائي}$$

$$R+h = \text{اپگرهه جي دائري جي نيم قطر}$$

اهو ڏسي سگهجي ٿو ته اها رفتار (V_c) اپگرهه جي مادي تي آڌار نٿي رکي. جيئن اپگرهه جي ڌرتي جي مٿاڇري کان اوچائي وڌي ٿي تيئن ان اپگرهه جي چمڪي ليڪ ۾ هوندي رفتار گهٽ ٿيندو وڃي ٿي. ڌرتي جي مٿاڇري کان اپگرهه جي اوچائي ڪيتري آهي. انجي آڌار تي عام طور دائرن جو هيٺين نموني ورگيڪرڻ ڪيو ويو آهي.

مٿاڻون ڌرتي دائرو (High Earth Orbits) (ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان اوچائي) (35780 Km)

جنهن اپگرهه جي دائري جي ڌرتي جي مٿاڇري کان اوچائي 35780 km يا ان کان وڌيڪ هجي ان دائري کي مٿاڻون ڌرتي دائرو چئجي ٿو. اسان اڳتي حل ڪيل مثالن ۾ ڏسنداسين ته ڌرتي جي مٿاڇري 35780 km اوچائي تي هوندي هٿرادو اپگرهن کي ڌرتيءَ جي چوگرد ڦيرو پورو ڪرڻ لاءِ 24 ڪلاڪ لڳن ٿا. اسان کي خبر آهي ته ڌرتي کي ٻڻ پنهنجي محور جي چوڌاري ڦيرو پورو ڪرڻ لاءِ 24 ڪلاڪ لڳن ٿا. جيڪڏهن اپگرهه جو دائرو خط استوا جي پوروچوٽ آهي ته ڌرتيءَ جو پنهنجي محور جي چوڌاري ڦيري جو عرصو ۽ اپگرهه جو ڌرتي چوگرد ڦيري جو عرصو هڪجهڙو هئڻ ڪري ڌرتي جي چوگرد اهو اپگرهه پولا ۾ چڻ اسٽر (Geosynchronous Satellite) آهي. ائين محسوس ٿئي ٿو. هڪ جيتري رفتار سان پوروچوٽ هلندي واهڻ مان هڪ واهڻ ۾ مسافري ڪندي مسافر لاءِ ٻيو ويجهو واهڻ اسٽر محسوس ٿئي ٿو. هتي به ائين ٿئي ٿو. اهڙن اپگرهن کي پو اسٽر اپگرهه چئجي ٿو. اهڙو اپگرهه پو اسٽر هئڻ ڪري ڌرتيءَ جي هڪ ڀاڱي جي لڳاتار ڇاچ ڪري سگهي ٿو. تنهنڪري موسم وڳيان، ٽيليفون، ٽي. وي، ريڊيو جي نياپن جي ڏين ويٺ ۾ اڀوگي آهي.

وچولو ڌرتي دائرو (Medium Earth Orbits) :- (ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان 2000 km کان 35780 km اوچائي)

جيڪڏهن اپگرهه جي دائري جي ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان اوچائي 2000 km کان 35780 km جي وچ ۾ آهي اهڙي دائري کي وچولو ڌرتي دائرو چئجي ٿو. پو اسٽر اپگرهه خط استوا جي مٿان ڦري ٿو. تنهن ڪري اتر يا ڏکڻ قطبي ديشن جو اڀياس ڪرڻ لاءِ اڀوگي نه آهي. پوءِ ان لاءِ قطبي ديشن مٿان لنگهندڙ بيضوي آڪار وچولو ڌرتي دائرو ڪم آڻجي ٿو. انهن دائرن کي قطبي دائرو چئبو آهي. انهن دائرن ۾ اپگرهه 12 کان 24 ڪلاڪن ۾ ڦيرو پورو ڪن ٿا. ڪجهه اپگرهه ڌرتي جي مٿاڇري کان لڳ ڀڳ --- اوچائي تي گولاڪار دائري ۾ ڦرن ٿا. انهن اپگرهن کي هڪ ڦيرو پورو ڪرڻ لاءِ 12 ڪلاڪ لڳن ٿا. طرف ڏيکاريندڙ اپگرهه ان دائري ۾ ڦرن ٿا.

هيٺاڻون ڌرتي دائرو (Low Earth orbit) (ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان 180km کان 2000 km اوچائي)


جيڪڏهن اپگرهه جي دائري ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان اوچائي 180km کان 2000 km جي وچ ۾ آهي اهڙن دائرن کي هيٺاڻون ڌرتي دائرو چئبو آهي. وڳيانڪ تجربا يا آبهوا جي اڀياس لاءِ ڪتب ايندڙ اپگرهه هيٺاڻين ڌرتي دائري ۾ ڦرن ٿا.

انهن جي دائري جي اوچائي انوسار لڳ ڀڳ 90 منٽن ۾ هڪ ڦيرو پورو ڪن ٿا. انٽر راشنريه پولا اسٽيشن (International Space Station) ۽ هبل دوربيني ٻن هيٺاڻين ڌرتي دائرن ۾ ڦرن ٿا. هيٺين شڪل 10.4 اپگرهن جا الڳ الڳ دائرا ڏيکاري ٿي.



ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟

پوني جي COEP (ڪاليج آف انجنيئرنگ، پوني) جي شاگردن هڪ ننڍو اپگره تيار ڪري 2016 اسرو جي ذريعي پولار ۾ موڪليو. ان اپگره جو نالو سوبهر آهي ۽ ان جو وزن لڳ ڀڳ 1kg آهي. اهو ڌرتيءَ کان 515km اوچائي تي ڌرتي چوگرد ڦري ٿو. ان جو مکيه ڪم هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ هڪ خاص طريقي سان نياپا موڪلڻ آهي.



1.5 اپگرهن جا دائرو

حل ڪيل مثال

مثال 2. مٿئين مثال ۾، اپگره کي ڌرتيءَ جي چوگرد ڦيرو ڪرڻ لاءِ ڪيترو وقت لڳندو؟
ڏنل ڄاڻ: 35780km = اپگره جي ڌرتيءَ کان اوچائي $v = 4.081\text{km/s}$ = اپگره جي رفتار
سمجهو ته اپگره ڌرتيءَ جي چوگرد ڦيرو پورو ڪرڻ جو T وقت آهي هڪ ڦيرو پورو ڪرڻ لاءِ اپگره پاران طيءَ ڪيل مفاصلو يعني دائري جو گهرو جيڪڏهن دائري جو نيم قطر آهي ته اپگره پاران طيءَ ڪيل مفاصلو $2\pi r$ هڪ ڦيري ۾ ٿيندو. ان مان اپگره جي هڪ ڦيري لاءِ لڳندڙ وقت هيٺئين ريت لهي سگهيو.
حسابي ڪاروايون ڪرڻ وقت سڀني اندازن جا ايڪا هڪ ئي سرشتي ۾ رکڻ ضروري آهن؟

$$v = \frac{\text{مفاصلو}}{\text{وقت}} = \frac{\text{گهرو}}{\text{وقت}} = \frac{2\pi r}{T}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi(R+h)}{v}$$

$$= \frac{2 \times 3.14 \times (6400 + 35780)}{3.08}$$

$$= 86003.38 \text{ Sec.}$$

$$= 23.89 \text{ hrs.} = 23 \text{ hrs. } 54 \text{ min.}$$

(هتي رفتار 3.08 km/s ايڪي ڪٽڻ ڪري ڌرتيءَ جو نيم نظريه km ۾ ڪنيل آهي.)

مثال 1. سمجهو ته هڪ اپگره ڌرتيءَ جي مٿاڇري 35780 km اوچائي تي آهي ته اپگره جي دائر سان ڇهڻي ليڪ واري رفتار لھو.
ڏنل ڄاڻ: (ڌرتيءَ لاءِ) $M = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$, $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}$
 $R = 6400 \text{ km}$ (ڌرتيءَ لاءِ) $= 6.4 \times 10^6 \text{ m}$
 35780 km = اپگره جي ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان اوچائي $h =$

$$V_c = ? \text{ = اپگره جي رفتار}$$

$$R + h = 6400 + 35780 = 42180 \times 10^3 \text{ m}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$$

$$= \sqrt{\frac{(6.67 \times 10^{-11}) \times (6 \times 10^{24})}{42180 \times 10^3 \text{ m}}}$$

$$= \sqrt{\frac{40.02 \times 10^{13}}{42180 \times 10^3}}$$

$$= \sqrt{\frac{40.02}{42180} \times 10^{10}}$$

$$= \sqrt{0.0009487909 \times 10^{10}}$$


$$= \sqrt{9487909}$$

$$v = 3080.245 \text{ m/s} = 3.08 \text{ km/s}$$

اڀگرهن کي اسٽاپٽ ڪندڙ واهڻ (Satellite Launch Vehicles)

اڀگرهن کي اسٽاپٽ ڪندڙ واهڻ اڀگرهن کي انهن جي دائري ۾ اسٽاپٽ ڪرڻ ۾ ڪتب اچن ٿا. اڀگرهن کي اسٽاپٽ ڪرڻ نيون جي تحرڪ جي نئين قاعدي تي آڌار آهي. اسٽاپٽ ڪندڙ واهڻ ۾ خاص قسم جو جلاڻو پڌارت ڪم اچي ٿو ان جلاڻو پڌارت جي ٻرڻ سبب پڌا ٿيندڙ گئس گرمي پد سبب واڌ کائي ٿي ۽ واڌ جي زور سبب اسٽاپٽ ڪندڙ جي پڇڙيءَ طرف کان وڌي رفتار سان ٻاهر نڪري ٿي. ان جي ابتڙ ڪريا سبب اسٽاپٽ ڪندڙ هڪ مٿي اُچل ڏيندڙ زور (Thrust) لڳي ٿو. اهو زور اسٽاپٽ ڪندڙ تي لڳي ٿو. انڪري اسٽاپٽ ڪندڙ واهڻ ٻولار اڏامي ٿو.

اسٽاپٽ ڪندڙ واهڻ جي بناوت اڀگرهن جو وزن ۽ اڀگرهن جي دائري جو قسم مقرر ڪن ٿا. اسٽاپٽ ڪندڙ جو جلاڻو پڌارت پڻ انهن ڳالهين تي آڌار رکي ٿو. اسٽاپٽ ڪندڙ ۾ ڪل جلاڻو پڌارت جو وزن ڏاڍو وڌيڪ ٿئي ٿو. تنهنڪري اسٽاپٽ کي اڏامڻ لاءِ پاڻ سان جلاڻو پڌارت جو وڏو وزن کڻي وڃڻو پوي ٿو. تنهن ڪري اسٽاپٽ ڪندڙ ڏاڪي ڏاڪي انوسار ٺهيل ٿئي ٿو. ان سبب اسٽاپٽ ڪندڙ جي اڏامڻ وقت ڏاڪي به ڏاڪي ان جو وزن گهٽ ٿئي ٿو. مثال سمجهو ته هڪ اسٽاپٽ ڪندڙ جا ٻه ڏاڪا آهن اسٽاپٽ ڪندڙ جي لاءِ پهرين ڏاڪي ۾ جلاڻو پڌارت ۽ انجڻ جو واپرجن ٿا ۽ اهي اسٽاپٽ ڪندڙ کي خاص رفتار ۽ اوچائي حاصل ڪري ڏين ٿا. جيئن ئي پهرين ڏاڪي ۾ جلاڻو پڌارت ختم ٿئي ٿو ته خالي جلاڻو پڌارت جي ٽانڪي ۽ انجڻ ڌار ٿي سمنڊ ۾ يا بنا رهائشي اسٽان تي ڪرڻ ٿا. پهرين ڏاڪي جو جلاڻو پڌارت ختم ٿيڻ تي ٻين ڏاڪي جو جلاڻو پڌارت ٻري ٿو. هاڻي فقط اسٽاپٽ ڪندڙ جو ٻيون ڏاڪو رهيل هئڻ ڪري ان جو وزن ڏاڍو گهٽ ٿئي ٿو ۽ وڌي رفتار سان سفر ڪري ٿو. لڳ ڀڳ سڀئي اسٽاپٽ ڪندڙ اهڙن ٻن يا وڌيڪ ڏاڪن جا ٺهيل ٿين ٿا. مثال طور ڀارت جي 10.5 سنسٽا پاران اسٽاپٽ ڪندڙ واهڻ (PSLV) جي بناوت ڏنل آهي.



10.5 (a) پاران تيار ٿيل PSLV جي بناوت



10.6 (b) پولار شتل PSLV (اسٽاپٽ ڪندڙ واهڻ)

اسٽاپٽ ڪندڙ واهڻ ڏاڍا خرچيلا آهن ڇاڪاڻ اهي هڪ دفعو ئي واپرائي سگهجن ٿا. تنهن ڪري آمريڪا 10.5 پولار شتل تيار ڪئي آهي جنهن ۾ جلاڻو پڌارت جي ٽانڪي بيڪار وڃي ٿي باقي سڄو حصو ڌرتي ڏانهن واپس موٽي ٿو. اهو وري وري واپرائي سگهجي ٿو.



ڏياريءَ جي ڏينهن ۾ اڏائڻ وارو راکيٽ به هڪ اسٽاپٽ ڪندڙ وانگر آهي. ان راکيٽ کي جلاڻو پڌارت سان ڳنڍيل وٽ جي مدد سان ٻاريو وڃي ٿو ۽ راکيٽ اسٽاپٽ ڪندڙ وانگر اڏامي ٿو. هڪ ڦوڪڻو ڦوڪي ڪري ڇڏڻ سان، ان مان هوا وڌي زور سان ٻاهر نڪري ٿي ۽ ڦوڪڻو اُٻتي طرف ۾ ڌڪجي ٿو. اها ڪريا نيوٽن جي تحرڪ جي ٽين قاعدي تي آڌارت آهي.

ڌرتيءَ کان پري واري پولار موهيم:- (Space missions away from earth)

اسان مٿي ڏٺوسين ته، وڏي وڌ هٿرادو اپگرهه اسان جي جيون کي وڌيڪ خوشحال بڻائڻ لاءِ ڪتب آچن ٿا. پر اسان گذريل درجي ۾ هٿرادو اپگرهه تي رکيل دروييني وسيلي دنيا جي الڳ الڳ جسمن جي ڄاڻ ڪيئن ملندي آهي اهو ڏٺو آهي. ان وانگر ئي ڪي پولار موهيم دنيا جي بابت اسانجو ڳيان وڌائڻ لاءِ هلايون وڃن ٿيون. ان ۾ پولار واهڻ سوريه منڊل جي ٻين جسمن ڏانهن موڪلي، انهن کي ويجهو ڄاڻڻ لاءِ استعمال ٿين ٿا. اهڙي موهيم مان نئين ڄاڻ ملي ٿي ۽ سوريه منڊل جي پٽڊائش (اٽپٽي) ۽ وڪاس (اٽڪرائپٽي) کي سمجهڻ ۾ مدد ملي آهي. اهڙي موهيم لاءِ پولار واهڻ ڌرتيءَ جي ڪشش ثقل زور کان آزاد ٿي پولار مسافري ڪري سگهي. اسان ڪشش ثقل باب ۾ سکيو آهي. ته ائين ٿيڻ لاءِ ڪابه شي جي شروعاتي (يعني ڌرتي مٿاڇري تي) رفتار، ڌرتي جي آزاد رفتار (Escape Velocity, v_{esc}) کان وڌيڪ هئڻ ڪري ضروري آهي. ڪنهن به گروهه تي آزاد رفتار هينين فارمولي سان ڪڍي سگهجي:-

$$G = \text{ڪشش ثقل جو مقرر} = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

$$M = \text{ڌرتيءَ لاءِ} = 6 \times 10^{24} \text{ kg} \text{ ڌرتيءَ جو مادو}$$


$$R = \text{ڌرتيءَ لاءِ} = 6.4 \times 10^6 \text{ m} \text{ ڌرتيءَ جو نيپ قطر}$$

هتي ڪشش ثقل جي مقرر ۾ ڊيگهه جو ايڪو ميٽر هئڻ ڪري نيپ قطر جو ايڪو پڻ ميٽر ڪٽڻ ضروري آهي.

$$v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{\frac{2 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24}}{6.4 \times 10^6}} = 11.18 \times 10^3 \text{ m/s} = 11.18 \text{ km/s}$$

تنهن ڪري ڌرتيءَ جي ڪشش زور کان آزاد ڪري ٻاهرين پولار ۾ مسافري لاءِ موڪلڻ لاءِ اسٽاپٽ ڪندڙ واهڻ جي رفتار گهٽ ۾ گهٽ 11.2 km/s هئڻ ضروري آهي.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



سوريه منڊل مان ڇنڊ اسان کي سڀني کان ويجهو پولاري جسم آهي. ڇنڊ کان اسان تائين روشني پهچڻ لاءِ 1 سيڪنڊ لڳي ٿو. يعني روشني جي رفتار سان مسافري ڪرڻ سان اسان هڪ سيڪنڊ ۾ ڇنڊ تائين پهچي سگهون ٿا. پر پولار واهڻ جي رفتار روشنيءَ جي رفتار کان گهٽ هئڻ ڪري ڇنڊ تي پهچڻ لاءِ وڏو وقت لڳي ٿو. ڇنڊ تي وڃڻ سڀني کان گهٽ وقت 8 ڪلاڪ 36 منٽ لڳن ٿا.

چنڊ موهيمر : (Moon missions)

جيئن ته چنڊ اسان کي سڀني کان ويجھو ٻولاري جسم آهي، سڀني کان پهرين موهيمر سوريه منڊل جي جسمن مان چنڊ موهيمر هئي. اهڙيون موهيمر دنيا ۾ سوويت يونين (رشيا)، آميریکا يورپين ديش، جپان ۽ ڀارت پاران هلائي ويئي. سوويت يونين پاران لوڻا سلسلي مان چنڊ ڏانهن ٻولار واهڻ موڪليو ويو هو. 1959 ۾ اسٽاپٽ ڪيل لوڻا 2 پهريون واهڻ هو. تڏهن کان 1975 تائين واهڻ موڪلي چنڊ جي ڪيميائي ڇاڇ ڪئي ويئي ۽ انجي ڪشش ثقل، گھاٽائي، لهرن کي ماپيو ويو. آخر 4 واهڻ چنڊ تي لهي اُتان پٿر جا نمونا ڌرتيء تي تجربي خاني ۾ اڀياس لاءِ آندا ويا. اها موهيمر بنا ماڻهو واري هئي. آميریکا به 1962 کان 1972 وچ ۾ چنڊ موهيمر هلائي. ان جي خاص ڳالهه اها هئي ته واهڻ ۾ ماڻهو به هئا. جولاءِ 1962 ۾ چنڊ تي پهريون قدم رکندڙ ماڻهو نيل آرمسٽرونگ هو. سنه 2008 ۾ ڀارت (ISRO) سنسٽا چنڊريان 1 کي ڪاميابي سان اسٽاپٽ ڪيو ان کي چنڊ جي چوگرد ڦرڻ لاءِ دائري ۾ اسٽاپٽ ڪيو ويو. سال ۾ ان واهڻ ڌرتيء تي اُڀوگي جانگاري موڪلي. ان موهيمر جي سڀني کان اهميت واري کوجنا چنڊ تي پاڻيءَ جي موجودگي هئڻ آهي. ان کوجنا ڪرڻ وارو پهريون ديش ڀارت هو.

منگل موهيمر :- (Mars Missions)

چنڊ کان پوءِ ٻيون ڌرتي ويجھو ٻولاري جسم منگل گرھ آهي. منگل گرھ ڏانهن به ڪيترن راشٽرن واهڻ موڪليا. پر منگل موهيمر ڏکي هئڻ سبب لڳ ڀڳ موهيمر جو اڌ حصو ڪامياب نه ٿي سگهيو. تنهن هوندي به ڀارت جي 2018 جي ڪارگري ڪري اسان کي فخر ٿئي ٿو. نومبر 2013 ۾ اسٽاپٽ ڪيل منگل يان گهٽ ۾ گهٽ خرچ ۾ سپٽيمبر 2014 ۾ منگل جي جوڳر دائري ۾ اسٽاپٽ ٿيو ۽ منگل جي مٿاڇري ۽ وايومنڊل بابت اهميت پري ڄاڻ حاصل ڪرائي.



راڪيش شرما

راڪيش شرما پهريون ڀارتيه هو جنهن ٻولار ۾ مسافري ڪئي هن رشيا جي ٻن ٻولار مسافرن سان IND-USSR ٻولار ڪاربه ڪرم هيٺ مسافري ڪئي. هو ٻولار ۾ ۸ ڏينهن رهيو.



ڪلپنا چاولا

ڪلپنا چاولا پنجاب مان ائروناٽڪس انجنيئرنگ ۾ ڊگري حاصل ڪئي ۽ 1988 ۾ يونيورسٽي آف ڪلورادو ڊاڪٽريٽ ڪئي. هو ڪوجنا موهيمر وقت 336 ڪلاڪ ٻولار ۾ هئي. ٻولار کان ڌرتيء ڏانهن واپس موٽندي، 1 فيبروري 2003 تي ڪولمبيا جو ٻولار واهڻ ۾ ڌماڪو ٿيو ۽ ڪلپنا جو ان ۾ انت ٿيو.



سنيٽا ويليمس

سنيٽا ويليمس انٽر راشٽريه ٻولار اسٽيشن جي ٻولار شتل ڪوجنا ۾ 2006 ۾ مسافري ڪئي. هن 29 ڪلاڪ ٻولار اسٽيشن کان ٻاهر ڪم ڪيو. هن ٻولار ۾ 192 ڏينهن رهڻ جو قائم ڪيو.

ٻين گرهن جي موهيمر:

ٻين گرهن جي اڀياس لاءِ ڪيتريو ئي موهيمر هلايون ويون. ڪيترن ئي واهڻ گرهن جي چوگرد ڦيرو ڪيو. ڪجهه واهڻ گرهن تي لٿا ۽ ڪجهه واهڻ گرهن جو ويجھو ڇاڇ ڪري اڳتي وڌيا. ان کان سواءِ گرهن ۽ پڇڙ تارن جو اڀياس ڪرڻ لاءِ ٻولار واهڻ موڪليو ويو گرھڙي تان مٿي ۽ پٿر ڌرتيء تي آڻڻ ۾ ڪاميابي ملي. انهن سڀني موهيمر مان قيمتي ڄاڻ ملي آهي ۽ اسان جي سوريه منڊل جي پٽڊاڻش (اڻپٽي) ۽ وڪاس (اٽڪرائتي) بابت ويچار وڌيڪ چٽا ٿين ٿا.

ڀارت ۽ ڀولار ٽڪنيڪي گيان:

ڀارت به استاڻپ ڪندڙ واهڻ جي وگيان ۽ ٽڪنيڪي گيان ۾ ڏاڍو فخر جوڳو وادارو ڪيو آهي. استاڻپ ڪرڻ لاءِ الڳ الڳ قسمن جا استاڻپ ڪندڙ واهڻ تيار ڪيا آهن. جيڪي 2500kg وزن وارا اپگرهه سڀني قسمن جي دائرن ۾ استاڻپ ڪري سگهن ٿا. انهن مان PSLV ۽ GSLV مکيه استاڻپ ڪندڙ آهن ڀارت ڀولار وگيان ۽ وگيان ۾ ڪيل واداري جو راشٽريه ۽ سماجڪ واداري ۾ وڏو ڀوڳدان آهي. سنڀار (Telecommunication) ٽيليوزن ڀر سارڻ وسيلي (Television broadcasting) ۽ مونسر وگيان - شيوا (Meterological services) لاءِ INSAT ۽ GSAT هٿرادو اپگرهه جو سلسلو ڪم ڪري ٿو. انڪري ديش ۾ هر هنڌ ٽيليوزن ٽيليفون ۽ انٽرنيٽ شيوا موجود ٿي سگهي آهي. ان سلسلي ۾ EDUSAT اپگرهه جو فقط تعليم جي ڪيترن ۾ اُڀوڳه ڪيو وڃي ٿو. ديش جي قدرتي ساڌن جي طايطو ۽ بندوبست (Monitoring and management of natural resources) ۽ قدرتي آڀڏا جو بندوبست (Latitude) لاءِ (Longitude) اپگرهه سلسلو ڪم ڪري ٿو. ڌرتيء تي ڪنهن به جاءِ جي جاگرافيڪل ٻيهڪ يعني ان جاءِ جي تڙ ويڪرائي ۽ ڊگهائي ڦاڪون مقرر ڪرڻ لاءِ IRNSS اپگرهه سلسلو استاڻپ ڪيل آهي.

ڀولار ڪوچنا سنسٽائون

1. وڪرم ساراڀائي ڀولار ڪينڊر، ترو واننٽپر
2. ستيش ڏون ڀولار ڪوچنا ڪينڊر شري ڪوٽا
3. اسپيس ائپليڪشن سينٽر احمدڀاد

اپگرهه استاڻپ ڪندڙ استان

1. ٿمبا، ترو واننٽپر
2. شري هري ڪوٽا
3. چنڊيڀور (اوڙيسا)

وگيانڪ جي سڃاڻپ:



وڪرم ساراڀائي ڀارت جي ڀولار ڪاربه ڪرمن جو ابوڪري سڏجي ٿو هن جي ڪوششن سان فجيڪل رسرچ لئبريٽري (PRL) سنسٽا جي احمدڀاد ۾ استاڻپا ٿي 1962 ۾ ڀارت سرڪار هن جي اڳواڻي هيٺ ڀارتيه راشٽريه ڀولار ڪوچنا سمني جي استاڻپا ڪئي ۽ پوءِ 1963 ۾ ديش جي پهرين اپگرهه استاڻپ ڪندڙ مرڪز (ڪينڊر) جي ٿمبا ۾ استاڻپا ڪئي. هن جي ڪوششن سان ڀارت جو پهرين اپگرهه آريه ڀٽ ڀولار ڏانهن موڪليو ويو. هن ڀارتيه ڀولار ڪوچنا سنسٽا (ISRO) جي استاڻپا ۾ اهر ڀارت اڏا ڪيو.

ڀولار جو ڪچرو ۽ ان جو بندوبست

هٿرادو اپگرهن سان گڏ ٻيون به ماڻهن دوارا ٺاهيل شيون به ڌرتيء جي چوگرد ڦرن ٿيون. انهن ۾ بيڪار اپگرهه، استاڻپ ڪرڻ وقت ڌار ٿيل استاڻپ ڪندڙ جا حصا ۽ هڪ اپگرهه جو ٻئي اپگرهه سان يا ٻئي ڪنهن ڀولار ۾ هوندڙ ڪچري سان ٽڪرائجڻ سبب پٽڏا ٿيل ٽڪر سمايل آهن 2016 ۾ جيڪا اڳڪٿيءَ ڪئي ويئي اُن موجب اهڙا الڳ الڳ بيڪار ٿيل ڪچري جا 1 کان وڌيڪ 2 ڪروڙ ٽڪر ڌرتيء جي چوگرد ڦرن ٿا. انهن سڀني گڏي ڀولار جو ڪچرو چٽبو.

اهو ڪچرو هٿرادو اپگرهن لاءِ نقصانڪار ٿي سگهي ٿو اهي اپگرهن سان يا ٻين ڀولار واهڻن سان ٽڪرائي نقصان پهچائي سگهن ٿا. اهو ڪچرو ڏينهن ڏينهن وڌي رهيو آهي. جلد هي نئين ڀولار واهڻ کي استاڻپ ڪرڻ مشڪل ٿيندو. تنهن ڪري ڪچري جو بندوبست ڪرڻ ڏاڍو ضروري آهي. ان مسئلي جو جلد ئي حل نڪرندو ۽ اپگرهه ۽ ڀولار واهڻ کي مستقبل (آئينده) ۾ ڪابه ٽڪليف نه ايندي اهڙي اميد آهي.

ڪتاب منهنجا دوست

لئبرري مان وڌيڪ ڄاڻ لاءِ لاڳاپو رکندڙ Space and Science Dr. J. V. Narlikar

ڪتاب پڙهو Story of ISRO - Dr. V.R. Gowarikar

4. هيٺيون خاڪو پوري ڪيو

اڳڪٿي		
	آبهوا جو اڀياس	
		ڌرتي جي جاچ

5. هيٺيان مثال حل ڪيو:-

- a. ڪنهن گرهه جو مادو ڌرتيءَ جي مادي کان 8 دفعا وڌيڪ انوٽو آهي. ۽ ان جو نيم قطر ڌرتي جي نيم قطا کان ٻيڻو آهي ته ان گرهه تي آزاد رفتار ڪيتري ٿيندي؟
(جواب 22.4 km/s)
- b. جيڪڏهن ڌرتيءَ جو مادو اصلوڪي مادي جو چئوڻو ڪيو وڃي ته 35780 اوچائي تي ڌرتي جي مٿاڇري کان دائري ۾ ڦرندڙ اپگرهه کي ڌرتيءَ جي چوگرد هڪ ڦيرو پورو ڪرڻ لاءِ ڪيترو وقت لڳندو.
- c. جيڪڏهن ڌرتي جي چوگرد T سيڪنڊن ۾ هڪ ڦيرو ڪندڙ پيو اسٽر اپگرهه جي اوچائي h_1 آهي ته $T \sqrt{2}$ سيڪنڊن ۾ هڪ ڦيرو پورو ڪرڻ لاءِ پيو اسٽر اپگرهه جي اوچائي ڪيتري هوندي.
(جواب: $R + 2h_1$)

عملي ڪم:-

1. سٽيوليمس جي پولار موهيمر بابت ڄاڻ ڪري ڪريو.
2. سمجهو ته توهان سٽيوليمس سان ملاقات ڪري رهيا آهيو. توهان ان کان ڪهڙا سوال پڇندا؟ ۽ توهان کي ان جا ڪهڙا جواب ملندا ان جو ويچار ڪيو.



1. هيٺين بيانن ۾ خالي جايون پري بيان کي نسبت سان گڏ سمجهايو.


- a. هٿرادو اپگرهه جي دائري جي ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان اوچائي وڌائڻ سان اپگرهه جي چمٽي ليڪ سان رفتار ٿئي ٿي.
- b. منگل يان جي شروعاتي رفتار (اسٽاپ ڪرڻ وقت ڌرتي جي کان وڌيڪ هئڻ ضروري آهي.

2. هيٺيان بيان صحيح آهن يا غلط سمجهايو

- a. ڪنهن واهڻ کي ڪشش ثقل زور جي دائري کان ٻاهر موڪلڻ لاءِ ان جي رفتار آزاد رفتار کان گهٽ هئڻ گهرجي.
- b. چنڊ جي آزاد رفتار ڌرتي جي آزاد رفتار کان گهٽ آهي.
- c. هڪ خاص دائري ۾ ڦرڻ لاءِ اپگرهه کي خاص رفتار ڏني وڃي ٿي.
- d. اپگرهن جي دائري جي اوچائي وڌائڻ سان انجي رفتار پڻ وڌي ٿي.

3. هيٺين سوالن جا جواب لکو:-

- a. هٿرادو اپگرهه معنيٰ ڇا؟ ڪم جي آڌار تي اپگرهن جو ورگيڪرڻ ڪيئن ڪيو ويو آهي؟
- b. اپگرهه جو ڦيري جو دائرو معنيٰ ڇا؟ هٿرادو اپگرهن جي ڦيري جي دائري جو ورگيڪرڻ ڪهڙي آڌار تي ۽ ڪيئن ڪيل آهي؟
- c. قطبي ديشن جي اڀياس لاءِ پواسٽر اپگرهه اڀيڳي ڇو نٿو ٿئي؟
- d. اپگرهه کي اسٽاپ ڪندڙ واهڻ معنيٰ ڇا؟ I.S.R.O پاران ٺاهيل هڪ اپگرهه اسٽاپ ڪندڙ واهڻ جي بناوت شڪل ڪڍي سمجهايو.
- e. اپگرهه اسٽاپ ڪندڙ واهڻ هڪ کان وڌيڪ ڌاڪن جو ٺهيل هئڻ فائدي وارو ڇو آهي؟



مھاراشٹر راجیہ پانیہ پستک فرمٹی و آپیس کرم سنشودن منڈل، پٹی.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इयत्ता दहावी भाग - १ (सिंधी माध्यम)

₹ 75.00

