







سامانیہ و گیان

درجو آئون



پارتيہ سنوڌان

باب - چوٿون الف

بنيادي فرض

قلم 51A

بنيادي فرض : پارت جي هر هڪ ناگرڪ جو فرض آهي ته :

(الف) هو پارت جي سنوڌان کي مڃيندو، ان جي قومي جهنڊي، قومي تراني، آدرشن ۽ سنسٽا جي عزت ڪندو.

(ب) آدرشن ويچارن، جن آزاديءَ جي لڙائيءَ لاءِ همٿايو ۽ اُتساهه ڦوڪيو، انهن جي سنڀال ۽ پوئواري ڪندو.

(ب) پارت جي ايڪٽا، اڪنڊتا ۽ سمپوريٽا جي رکشا ڪندو.

(پ) ديش جي حفاظت ڪندو ۽ وقت پوڻ تي ديش سڀوا ۾ ٽپي پوندو.

(پ) سڀني ماڻهن ۾ هڪ ايڪٽا جي پاونا پندا ڪندو، جيڪا ڌرم، پاشا، ڪينرواد جي پيدپاءِ کان پري هوندي. اهڙيون رسمون جيڪي عورت ذات خلاف هونديون، انهن جو بهشڪار ڪندو.

(ت) پارت جي جامع سنسڪرتي ۽ شاندار ورثي جي حفاظت ڪندو ۽ ملهه سمجھندو.

(ن) قدرتي ماحول جهڙوڪ جهنگل، ڍنڍون، نديون، جهنگلي-زندگي انهن جو بچاءُ ڪندو ۽ سڀني پراڻين لاءِ دردمندي رکندو.

(ت) وڳيانڪ درشتي، انساني ملهه، چاچ جوڻ ۽ سڌاري جي پاونا کي اهميت ڏيندو.

(ث) عام ملڪيت کي سلامت رکندو ۽ هنسا کان پري رهندو.

(ت) شخصي ۽ گڏيل مشغولين جي سڀني ڪيترن ۾ اڳتي وڌڻ جي لڳاتار ڪوشش ڪندو جنهن ملڪ اڳتي وڌندو رهي ۽ ڪاميابيءَ جي اوچاين کي چهي.

(ڪ) ماءُ يا پيءُ يا پالڪ آهي ته اهو ضرور ڏسي ته پنهنجي ٻار کي تعليم حاصل ڪرڻ جو موقعو ڏيندو. جنهن جي عمر ڇهن ۽ چوڏهن سالن وچ ۾ هجي.

سرڪاري فيصلو نمبر : آڀياس ۲۱۱۶ (پر.ڪر ۱۶/۴۲) ايس.ڊي ۴ تاريخ ۲۵.۴.۲۰۱۸ موجب استايت
ڪيل ڪو آرڊينينٽنگ ڪاميٽيءَ جي تاريخ ۱۸.۵.۱۸ جي ميٽنگ ۾ هن درسي ڪتاب کي مختصر طور
منظوري ڏني ويئي آهي.



مهاراشتر راجيه پائيه پستڪ نرمٽي و آڀياسڪرم سنشودن منڊل، ڀٽي.

پنهنجي سمارٽ فون ۾ DIKSHA APP ذريعي درسي
ڪتاب جي پهرين صفحي واري Q.R. Code ذريعي
Digital درسي ڪتاب ۽ هر هڪ سبق ۾ آيل
Q.R. Code ذريعي ان سبق بابت پڙهڻ / پڙهائڻ لاءِ
ڪارائتيون لنڪس ملنديون.



L4BYVP

پهريون چاپو : ۲۰۱۸ © مهاراشتر راجيه پائيه پُستڪ نرمٽي آڀياسڪرم سنشودن منڊل، پڻي-۴۱۱۰۰۴.
 سڌاريل چاپو : ۲۰۲۲ مهاراشتر راجيه پائيه پُستڪ نرمٽي و اڀياس ڪرم سنشودن منڊل، وٽ هن ڪتاب جا سڀ حق
 واسطا محفوظ آهن. هن ڪتاب جو ڪوبه ٽڪر ڊائريڪٽر، مهاراشتر راجيه پائيه پُستڪ منڊل
 جي لکيل اجازت کان سواءِ ڪٿي نٿو سگهجي.

سامانيه وگيان سمتي :

- ڊاڪٽر چندرشېڪر وسنٽراءِ مَروم ڪر، اڌيڪش
- ڊاڪٽر دليپ سداشو جوگ، ميمبر
- ڊاڪٽر سُشما دليپ جوگ، ميمبر
- ڊاڪٽر پشپاڪري، ميمبر
- ڊاڪٽر امتڪاچ ايس مَلا، ميمبر
- ڊاڪٽر جَڻم دپ ونايڪ ساڙي، ميمبر
- ڊاڪٽر آڀيه جيري، ميمبر
- ڊاڪٽر سُلپانٽن وڌاتي، ميمبر
- شريمتي مرنالني ديسائي، ميمبر
- شري گجنان شواجيراو سوريونشي، ميمبر
- شري سُدِير ڪانبلِي، ميمبر
- شريمتي دپالي ڏنڄيه پالي، ميمبر
- شري راجيو اروڻ پاٿوڙي، ميمبر - سيڪريٽري

سنڀوڄڪ :

شري راجيو اروڻ پاٿوڙي
 وشيش اڌڪاري شاستر وياڳي، پائيه پُستڪ منڊل، پڻي - ۴.

سنڀوڄڪ :

شريمتي ڪيتڪي جاني (انچارج وشيش اڌڪاري سنڌي)

سنڀوڄڪ سهايه :

شريمتي گيتا گُڻيش ناڪر (ڪاپي رائٽر، سنڌي)

نرمٽي :

شري سچيتانند آڦڙي (مڪيه نرمٽي آفيسر)
 شري راجيندر وسپوٽي (نرمٽي اڌڪاري)

ترجمو ڪندڙ :

شري اشوڪ مڪتا

چڪاس ڪندڙ :

شري وجيه منگلاڻي

سامانيه وگيان آڀياس گٽ

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ڊا. پرياکر ناگناٿ شيرساگر | شريمتي آنجلِي ڪڙڪي |
| ڊا. وشڻو وجهي | شريمتي منيشا راجيندر دهيلوڪڙ |
| ڊا. پراچي راهول چوڌري | شريمتي جيوٽي ميڊيلوام |
| ڊا. شيخ محمّد واکي وحدين ايڇ | شريمتي ديبتي چندن سنگهه پشت |
| ڊا. اجيه ڊگمبر مهاجن | شريمتي پُشپِلتا گاوانڊي |
| ڊا. گائيتري گورڪناٿ چوڪڙي | شريمتي انيتا پاتيل |
| ري پرشانت پنڊتراءِ ڪوڙسي | شريمتي ڪانچن راجيندر سورٽي |
| شري سنڊيپ پوپٽ لعل چورڙيا | شري راجيش وامن راو رومن |
| شري سچين اشوڪ بورٽڪي | شري ناگيش پيمر سيوڪ تيلگوٽي |
| شريمتي شويتا دلبين ناڪر | شري شنڪر پڪن راجپوت |
| شري روپيش دنڪر ناڪر | شري منوج راهگنڊاڙي |
| شري ديا شنڪر وشڻو وڌيه | شري هيمنت اُچيوٽ لاگاڻوڪر |
| شري سُڪمار نوولي | شريمتي جيوٽي دامودرڪرڻي |
| شري گجنان ناگوراوجي مانڪر | شري وشواس ڀاوي |
| شري محمّد عبدال شيخ | |

ڪور پيج ۽ سجاوٽ :

شري وويڪانند شوشنڪر پاٽل
 ڪماري آشنا آڏواڻي

ڪاغذ : ۷۰ جي.ايس.ايم. ڪريپر وو

پرنٽنگ آرڊر :

چاپيندڙ :

پرڪاشڪ :

شري وويڪ اُتھر گوساوي،
 پائيه پُستڪ نرمٽي منڊل،
 پرياديوي، ممبئي - ۲۵.

ٽائيپ سيننگ :

ستنام ساڪي، اُلهاسنگر، ڪماري ميران چاولا

ڀارت جو سنوڌان

ديباچو

اسين ڀارت جا لوڪ، ڀارت کي هڪ مڪمل طور
خودمختيار سماجواڊي سَرو ڌرم ۽ سر-ڀاؤ وارو
لوڪشاهي گُٽراجيه بڻائڻ لاءِ گنڀيرتا سان فيصلو
ڪري ۽ انهيءَ جي سڀني ناگرڪن کي :

سماجڪ، آرٿڪ ۽ راجنيتڪ نياءَ، ويچار، اظهار،
وشواس، شڙڌا ۽ آپاسنا جي آزاديءَ درجي ۽ موقعي
جي سمانتا؛ خاطريءَ سان حاصل ڪرائڻ ۽ انهن
سڀني ۾ شخصي سؤمان ۽ راشتر جي ايڪتا توڙي
اڪنڊتا جي خاطري ڏيندڙ ڀائڻيچارو وڌائڻ لاءِ.

اسان جي هن سنوڌان سڀا ۾ اڄ تاريخ ڇويهين
نومبر، ۱۹۴۹ جي ڏينهن، هن ذريعي هيءُ سنوڌان
سويڪار ڪري، ان کي قانون جي روپ ۾ پاڻ کي
ارڀڻ ڪريون ٿا.

راشتر گيت

جَنَ گَڙ مَنَ اَڌيناڻڪَ جِيَهَ هِي،
پَارَتَ پايِيهَ وڌاتا
پَنڄابَ، سنڌَ، گُجراتَ، مَراڻا،
دراوڙَ، اُتڪَلِ، بَنگَ،
ونڌِيَهَ، هِماچَلِ، يَمُنا، گَنگا،
اُچچَلِ، جَلِ ڌَ تَرَنگَ،
تَوَ شُپَ نامي جاڳي،
تَوَ شُپَ آشيَسَ ماڳي،
گاهي تَوَ جِيَهَ - گاڏا،
جَنَ گَڙ - مَنگَلِ داڻڪَ جِيَهَ هِي
پَارَتَ پايِيهَ وڌاتا،
جِيَهَ هِي، جِيَهَ هِي، جِيَهَ هِي،
جِيَهَ جِيَهَ جِيَهَ جِيَهَ هِي،

پرڻگيا

پَارَتَ منهنجو ديش آهي. سڀ
پارٽواسي منهنجا ڀائر ۽ پيٽر آهن.
مونکي پنهنجي ديش لاءِ پيار آهي ۽
مونکي ان جي شاندار ۽ طرح طرح جي
ورثي تي ڳوڙو آهي. مان سدائين ان جي
لائق ٿيڻ جو جتن ڪندو رهندس.
مان پنهنجن مٿن مائٽن، اُستادن ۽
سڀني بزرگن جو سمنان ڪندس ۽ هر
ڪنهن سان فضيلت ڀريو ورتاءُ ڪندس.
مان پرڻگيا ٿو ڪريان ته مان
پنهنجي ديش ۽ ديشواسين سان سڄو ٿي
رهندس. انهن جي ڪلياڻ ۽ آسودگيءَ
۾ ئي منهنجو سک سمايل آهي.

پرستونا

شاگرد دوستو،

درجي اٺين ۾ توهان جو سواگت آهي. نئين اڀياس ڪرم تي آڌار رکندڙ، هي سامانيه وڳيان درسي ڪتاب توهان جي هٿن ۾ ڏيندي آسان ڪي بيڪڊ خوشي ٿي رهي آهي. پرائمري ليول کان اڄ تائين توهان جدا جدا ڪتابن ۾ وڳيان جو اڀياس ڪيو آهي. هن ڪتاب مان توهان ڪي وڳيان جي بنيادي ويچارڌارا ۽ ٽڪنيڪ جو اڀياس هڪ جدا نظريي ۽ علحدن وڳيان شاخائن جي وسيلي ڪيو ويندو. سامانيه وڳيان ان ڪتاب جو مول مقصد آهي ته آسان جي روزمره زندگيءَ سان واسطو رکندڙ وڳيان ۽ ٽڪنيڪ ڪي پاڻ سمجهون ۽ ٻين کي به سمجهايون. وڳيان جي سنڪلپنا، سڌانت ۽ تنو سمجھي، وهنوار ۾ هوندڙ لاڳاپو سمجھي وٺو. ان ڪتاب ۾ اڀياس ڪرڻ لاءِ ’ذرا ياد ڪريو‘ ’ٻڌايو ڏسان‘ انهن جو استعمال دور لاءِ ڪريو. ’چڪاس ڪريو ۽ چرچا ڪريو‘ ’ڪري ڏسو‘ انهن مشغولين ۾ توهان وڳيان سکڻ وارا آهيو انهن مشغولين ۾ توهان وڳيان سکڻ وارا آهيو انهن مشغولين ڪري توهان ضرور ڪريو. ’ذرا دماغ ڊوڙايو‘ ’ويچار ڪريو‘، ڳولهي لهو انهن مشغولين ڪري توهان جي ويچار شڪتي وڌندي پائيه پستڪ ۾ ڪيترائي تجربا شامل ڪيا ويا آهن اهي تجربا، انهن جي ڪريا ۽ انهن لاءِ ضروري چڪاس توهان ڌيان سان ڪريو جتي توهان ڪي لڳي ته توهان اُستاد، مائٽن ۽ ڪلاس ۾ هر ساٿين کان مدد وٺو. توهان جي روزاني زندگي جون گهٽتائون، انهن ۾ موجود وڳيان سان لاڳاپو رکندڙ خاص ڄاڻ ۽ اُن تي مدار رکندڙ ٽڪنيڪ، اهي سڀ ڪتاب ۾ شامل ڪيا ويا آهن. اڄ ٽڪنيڪي رفتار واري يڱ ۾ ڪمپيوٽر، سمارٽ فون، انهن کان توهان واقف آهيو. پائيه پستڪن جو اڀياس ڪرڻ وقت ڄاڻ جي ڏي وٺ جي ساڌن جو سد اُپيوگ ڪيو. جنهن سان توهان جو اڀياس سؤلو ٿئي اثرائتي اڀياس لاءِ اڀيس جي مدد سان ڪيو آڙ ڪوڊ سان هر هڪ باب سان لاڳاپو رکندڙ ڄاڻ لاءِ اُپيوگي ٻڌڻ ۽ ڏسڻ جا ساڌن موجود آهن. انٽرنيٽ جون ويب سائيٽس ڏنل آهن. انهن جو اُپيوگ ڪريو. انڪري توهان جو اڀياس سؤلو ۽ سنو ٿيندو.

مشغوليون ۽ تجربا ڪرڻ لاءِ گهربل سامگري ۽ ڪيميائي شين بابت ڌيان ڏيو ۽ ٻين کي پڻ ٻڌايو. نباتات، جانور انهن حوالي مشغوليون، ڇاڇڻ وقت پرياورڻ سانڍڻ جي ڪوشش ٿيڻ گهرجي انهن کي ڪوبه نقصان نه پهچي، ان جو ڌيان رکڻ ضروري آهي.

اهو ڪتاب پڙهڻ، اڀياس ڪرڻ ۽ سمجھڻ وقت توهان جي وڻندڙ حصو ۽ اڀياس ڪرڻ وقت من ۾ ڪي سوال يا شڪ پيدا ٿين ته آسان کي ضرور ٻڌايو.

توهان کي توهانجي تعليمي واڌاري لاءِ شپ ڪامنائون.

(ڊا. سُنيل مگر)

سنچالڪ

مهاراشتر راجيه پائيه پُستڪ نِرمِتي و

اڀياسڪرم سنشودن منڊل، ڀٽي.

ڀٽي،

تاريخ : ۱۸ اپريل، ۲۰۱۸، اڪڻ ٿيڇ

پارٽيه سؤر : ۲۸ چيٽ ۱۹۴۰

ماسٽرن لاءِ

درجي ٽئين کان پنجين درجي تائين پسرڊائي اڀياس ۾ روزمره زندگي جي عام وڳيان بابت شاگردن کي ڄاڻ ڏنل آهي ۽ درجي ڇهين کان اٺين تائين وڳيان جي سڃاڻپ ڏني ويئي آهي.

وڳيان سڀڪارڻ جو مول مقصد آهي ته ڪنهن به گهٽنا بابت دليلن ۽ حقيقي رايي کي شاگرد وڳيانڪ نظريي سان سمجهي، رکي سگهن.

درجي اٺين جي شاگردن جي عمر کي ڏيان ۾ رکي آس پاس جي گهٽتائين بابت انهن جي دلچسپي، انهن گهٽتائين پٺيان ڪارڻ ٻولهڻ جو ورتاءُ ۽ اڳواڻي ڪرڻ جي پاونا انهن سڀني جو اڀياس لاءِ مناسب اڀيوگه ڪرڻ جو موقعو شاگردن کي ڏيڻ ضروري آهي.

وڳيان سڪڻ سان ڪيترين ئي نين ڳالهين جي ڄاڻ پوي ٿي. نوان نوان واقعا سمجهه ۾ اچن ٿا. جنهن جي ڪري ڪجهه نئون سڪڻ جي دلچسپي رکندڙ ندين ٻارن لاءِ، وڳيان وشيه آندڙ ڊاڪ ۽ وڻندڙ ٿئي ٿو دنيا جي باري ۾، ان ۾ ٿيندڙ گهٽتائين بابت دليلن ۽ وويڪ ٻڌي ۽ سان ويچار ڪرڻ گهرجي ۽ ان آڌار تي آتم وشواس ۽ آندڙ سان جيون جو گذران ٿئي، سچ پچ اهو وڳيان-تعليم جو مقصد آهي. سماج جي ڄاڻ، ماحول بابت سڃاڻپ انهن جو وڪاس ٿئي ساڳئي وقت ٽڪنيڪي ڄاڻ واپرائڻ ۾ سهوليت حاصل ٿئي. ان جي وڳيان تعليم توقع ڪئي وڃي ٿي.

وڳيان وشيه ۾ ڪيترائي مڏا پڙهي ڪري سمجهڻ بدران انهن جي چڪاس ڪري سولائيءَ سان سمجهي سگهجن ٿا. ڪو تصوراتي خيال ۽ ان مان ٿيندڙ نتيجا جڏهن سامهون اچن ٿا ۽ ان بابت تجربا ڪيا ويندا آهن ان مشغولي کي عمل ۾ آڻي، ان مان نتيجا ڪڍي ۽ وري ڄاڻ پڙتال ڪرڻ سان اهڙا هنر پختا بڻجن ٿا. ان ڪري وڳيان سکندڙن کي ڄاڻ حاصل ڪرڻ ۽ هنرن جو سولائيءَ سان اڀياس ڪرڻ جو موقعو ملي ٿو.

وڳيان تعليم ۾ اها اميد آهي ته جنهن وڳيان سکيو آهي، هو لفظن کي سمجهي ٻين کي ٻڌائي سگهي، ان جي آڌار تي اڳتي اڀياس ڪندو رهي ۽ آخر ۾ حاصل ڪيل ڳيان سبب هلت چلت ۾ مناسب تبديل آڻي سگهي. ان ڪري پات سيڪاريندڙ کي اها خاطري ڪرڻي آهي ته وڳيان جي ڪنهن خاص ويچار تي مدار رکندڙ هنر جو وڪاس ٿئي ٿو يا نه.

اڳواٽ حاصل ڪيل ڳيان جي چڪاس ڪرڻ لاءِ ٿورو ڪريو ۽ ٻارن کي آزمودي مان مليل ڳيان ۽ ان جي ڄاڻ گڏ ڪرڻ جي خيال کان باب جي پرستاون ڪرڻ لاءِ باب جي شروعات ۾ ”ٻڌايو ڏسان“ اهي حصا آهن. خاص اڳ ۾ آزمودو ڏيڻ لاءِ، ”ڪري ڏسو“ آهي. پر اهو آزمودو اڏياپڪن لاءِ ”ڪرائي ڏسو“ آهي. باب جو ٽڪر ۽ اڳواٽ ڳيان جو ڪي ملائڻ لاءِ ذرا، دماغ لڳايو آهي اهو هميشه ڏيان ۾ رکڻو. ان ۾ شاگردن لاءِ خاص هدايتون يا ملهه ڏنل آهي. ”چڪاس ڪريو“ ”ڄاڻ حاصل ڪريو“ ”ڇا توهان کي ڄاڻ آهي“ ۽ ”ڇو طرف“ اهي سڀ پائيم پستڪ کان ٻاهرين ڄاڻ جي ڪلپنا ڏيڻ لاءِ، ۽ اڃا به وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ خودمختياريءَ سان حوالا ڳولهي ۽ چڪاس ڪرڻ لاءِ ڏنل آهن.

اهو درسي ڪتاب فقط ڪلاس ۾ پڙهڻ، پڙهي سمجهائي سڀڪارڻ لاءِ نه آهي پر مشغولي طريقي شاگرد ڳيان ڪيئن حاصل ڪن، ان جي رهنمائي ڪرڻ لاءِ آهي جئن انهن کي چڱيءَ طرح سان سمجهه ۾ اچي. مشغولي ڪرڻ ۽ ان تي مدار رکندڙ تفسير ۽ ڪلاس ۾ بحث مباحثي کان پوءِ شاگردن کي ڪتاب پڙهڻ ۾ ڪابه تڪليف نه ٿيندي باب مان ملندڙ ڳيان پختو ۽ مڪمل ٿيندو. باب ۾ ڏنل ڪشش ڪندڙ چتر باب سمجهڻ ۾ سهاڪ ٿيندا.

هن درسي ڪتاب ۾ وڳيان ۽ ٽڪنيڪ ڄاڻ کان سواءِ انٽرنيٽ جون ڪجهه ڪميونيڪيشن (رافتو) لاءِ ويب سائيٽس ڏنل آهي. جدا جدا سائنس جي وشين جو اڀياس ڪرڻ لاءِ انهن جو اڀياس ڪرڻ لاءِ شاگردن کي رهنمائي ڪريو.

ڪور پيچ ۽ پٺيون پيچ : درسي ڪتاب جو ڏنل الڳ الڳ مشغوليون، عملي ڪم جون ڪجهه گڏ ڪيل تصويرون

DISCLAIMER Note : All attempts have been made to contact copy righters (C) but we have heard from them. We will be pleased to acknowledge the copy right holder (s) in our next edition if we learn from them.

درجو آئون : سامانيه وگيان

سڪندڙ :

08.72.01 نظر ايندڙ خاصيتن وسيلي جيئن ته بناوت،

ڪم وغيره جي مدد سان پڌارتن ۽ سوڪير ساهوارا سڃاڻي سگهي ٿو. جهڙوڪ قدرتي ۽ هٿرادو ٺاهيل ٽنڊون، سمپرڪ ۽ بنا سمپرڪ جي شڪتي، پاڻيٺ جا بجلي پرواهڪ ۽ ٺاڦرواهڪ؛ ٻوٽن ۽ جانورن جا مختلف جزا؛ آنا نه لاهيندڙ ۽ آنا لاهيندڙ جانور وغيره.

08.72.02 خاصيتن جي آڌار تي پڌارتن ۽ ساهوارن ۾ فرق ٻڌائي ٿو. جيئن ته ڌاتو، غير ڌاتو، خريف ۽ ربيع فصل؛ فائديمند ۽ نقصانڪار سوڪير جيوڙا؛ جنسياتي ۽ غير جنسياتي اُتپتي؛ آسماني جسم؛ ختم ٿيندڙ ۽ نه ختم ٿيندڙ قدرتي وسيلا، وغيره.

08.72.03 پنهنجن سوالن جا جواب پاڻ لھڻ لاءِ ساديون چڪاسون ڪري سگهي ٿو. مثال وسقوت لاءِ موافق حالتون؟ اسين آچار ۽ مڙبو ٺاهڻ وقت لوڻ ۽ کنڊ ڇو وجهندا آهيون؟ ڇا هر پاڻيٺ جو ساڳي گھرائي ۽ تي ساڳيو دٻ ٿيندو آهي؟ 08.72.04 ڪريائون ۽ ڪاررواين کي سندن ٿيل جي سببن سان جوڙي سگهي ٿو. مثال : غلاصتن وسيلي هوا ۾ ڏنڌ جو ٺھڻ؛ تيزابي برسات سان يادگار پٿرن / نشانين جو بگڙجڻ وغيره.

08.72.05 ڪارروايون ۽ ڪريائون سمجھائي سگهي ٿو. مثال طور : انسانن ۽ جانورن ۾ اُتپتي، آواز جو ٺھڻ ۽ ڦھلجڻ؛ بجلي ڌارا وسيلي ٿيندڙ ڪيميائي اثر، گھڻا عڪس ٺھڻ جي ڪري؛ شعلي جي بناوت وغيره.

08.72.06 ڪيميائي تبديلين جو مساوتون لکي سگهي ٿو. مثال طور ڌاتو ۽ غير ڌاتوءَ تي هوا، پاڻي ۽ تيزاب جا اثر وغيره.

08.72.07 ترورن جي اصولن کي ڪنڊ ۽ موت کائيندڙ ڪنڊ؛ وغيره جي ماپ لھي سگهي ٿو.

08.72.08 سوڪير جيوڙن جا سلائيڊ تيار ڪري ٿو؛ بصر جي ڪل انساني ڳولڻن جا جزا وغيره ۽ انھن جون خوردبينيءَ هيٺ نظر ايندڙ خاصيتون ٻڌائي سگهي ٿو.

سڪندڙن کي ٻن يا گروپس / اڪيلي ۾

وجھه ڏنا وڃن ۽ همٿايو ته

● پنھنجا حواس جيئن ته ڏسڻ، ڇھڻ، سواد، سنڱھڻ، ٻڌڻ وغيره جو استعمال ڪري پسگردائيءَ جي چڪاس ڪرڻ، قدرتي ڪريائون، ڪارروايون وغيره ڄاڻڻ.

● سوچ وڃڻ، بحث مباحث، تجويزن ۽ مناسب مشغولين، اڌاڪاري دليلن، مقابلي، ICI جي استعمال ذريعي سوال پڇڻ ۽ جواب لھڻ.

● مشغوليون، تجربا، چڪاس، ميدان يا چونڊيل جڳھين جي ستر ڪري پنھنجون ڇاڇون درج / رڪارڊ ڪرڻ.

● وڌن ۽ ڄاڻڻ جي مدد سان درج ڪيل ڇاڇون تپاسڻ، نتيجا لھڻ ۽ انھن مان صحيح انومان ڪڍڻ - جنس وارو ۽ حصيوار ڪرڻ وغيره.

● پنھنجي سرچڻ شڪتي پنھنجن انوکڻ ويچارن، نين ترتيبين / نمونن، سڌارن ذريعي ڏيکارڻ.

● سھڪار، گڏجي ڪم ڪرڻ، تز ۽ صحيح احوال. سمجھ سان قدرتي نعمتن جو استعمال وغيره گڻ حاصل ڪرڻ پاڻ ۾ جذب ڪرڻ ۽ انھن جو ملھ سمجھڻ وغيره.

● وگياني کوجنائن بابت چرچا ڪرڻ ۽ انھن جي اھميت سمجھڻ.

● ميسر ٿيل سڌن سامان جو صحيح استعمال، بناوت ۽ نيوچن چڱيءَ طرح ڪرڻ.

● مشغولي، تجربو، سروي، دورو وغيره درج ڪرڻ.

● پرياورڻ جي سنڀال لاءِ ڪوشش ڪرڻ. مثال پاڻ، جيوڙا مار دوائون انھن جو استعمال.

● جاگرافيائي ويچار رکي، اُن حوالي انسان پاران ڪيل ترقي سمجھڻ.

● قدرتي سڌن جو حد کان وڌيڪ استعمال ڪري ٿيندڙ اثرن بابت ٻين کي احساس ڏيڻ.

- 08.72.09 ڦالن جي چٽڪين سميت شڪليون / تختيون وغيره ٺاهي سگهي ٿو؛ مثال طور، جزن جا انگ، اک، انساني اُٽپنيءَ جا عضوا، تجربتي جي جوڙجڪ وغيره.
- 08.72.10 پنهنجي آسپاس مان شيون کڻي سندن ڪم ڪرڻ جي ترتيب جا خاڪا تيار ڪري سگهي ٿو. مثال، يڪٽارو، اليڪٽروسڪوپ (Electroscope) باهم وسائڻ جو اوزار (Fire Extinguisher) وغيره.
- 08.72.11 سائنس جي اصولن جو پنهنجي روزمره جي جيون ۾ استعمال ڪري ٿو. مثال: پاڻيءَ کي صاف ڪرڻ، جيو - پڻ وٽرندڙ ۽ اڻوٽرندڙ ڪچرو؛ فصل جي پيدايش وڌائڻ، مختلف ڪمن لاءِ جدا جدا ڌاتن ۽ غير ڌاتن جو استعمال، گاڏ جو گهٽائڻ / وڌائڻ، جواني / سامائڻ (Adolescence) جي باري ۾ پڙهڻ ڏند ڪٿائن / مٿيائن کي غلط ثابت ڪرڻ وغيره.
- 08.72.12 سائنس جي کوجنائن جي ڪهاڻين جي باري ۾ چرچا ڪري، انهن کي ساراھي سگهي ٿو. وائورڻ جي سنڀال لاءِ ڪوششون ڪرڻ جيئن ته قدرتي دؤل جو سنڀال سان استعمال، پاڻن ۽ جيوڙمار
- 08.72.13 دوائن جو صحيح ۽ تيز استعمال، قدرتي آپڊائن کان بچڻ جا طريقا، وغيره.
- 08.72.14 ميسر قدرتي نعمتن جي استعمال ڪرڻ جي يوجنائن ۾ سرچڻا ڏيکاري ٿو.
- 08.72.15 سڃاڻپ، مقصد، سهڪار، ڊپ ۽ ڌارڻاڻن کان مڪتي وغيره جو ملهه سمجھي ٿو.
- 08.72.16 ڪريا ۽ اُن جو اثر اهو سمجھڻ. ڏوهون پيدا ٿيڻ ۽ هوءَ ۾ غليظ اسر وڌڻ.
- 08.72.17 قدرتي سائن جي حد کان وڌيڪ واپرائڻ ڪري ٿيندڙ اثرن بابت سمجھائڻ ۽ اهو احساس حساس ڄاڻائڻ.
- 08.72.18 برهماند نهڻ ۽ انٽرڪشن وڌيڪ ۾ انسان جي ترقي سمجھڻ.
- 08.72.19 ڄاڻ رابطو ٽڪنيڪ ڳيان جو جدا جدا سائنس ۾ ويچارڌارا سمجھي استعمال ڪرڻ.

فهرست

نمبر	باب جو نالو	صفح
1.	ساهوارن جي دنيا ۽ سوکير ساهوارن جو ورگيڪرڻ	1
2.	صحت ۽ بيماريون	6
3.	زور ۽ دٻ	14
4.	بجلي ڌارا ۽ مقناطيس	23
5.	اڻي جو آندريون حصو	28
6.	جسم جو سنگهڻ	39
7.	ڌاتو - غير ڌاتو	49
8.	غليظاڻي	54
9.	آپڊا بندوبست	62
10.	جزو ۽ جزي جا انگ	67
11.	انساني سرير ۽ عضوو سرشتو	75
12.	تيزاب، ڪار سڃاڻپ	83
13.	ڪيميائي تبديل ۽ ڪيميائي ٻنڌ	89
14.	گرمي ماپڻ ۽ اثر	95
15.	آواز	104
16.	روشنيءَ جي موت	110
17.	هٿرادو پڌارت	116
18.	ماحول سرشتو	122
19.	تارن جي جيون ياترا	129

1. ساهوارن جي دنيا ۽ سوکير ساهوارن جو ورگيڪرڻ



1. ساهوارن جو ورگيڪرڻ ۾ سلسليوار ڪسوتي ڪهڙي آهي؟
2. هر هڪ ساهواري جي سڃاڻپ لاءِ ”ٻٽو نالو“ ان جي کوچ ڪنهن ڪئي؟
3. ٻٽو نالو لکڻ وقت ڪهڙي ڪسوتي استعمال ڪئي وڃي ٿي؟

ساهوارن ۾ علحدگي ۽ ورگيڪرڻ جي ضرورت. (Biodiversity and need of classification)

گذريل درجي ۾ آسان ڏٺو ته جاگرافيائي ڀاڱا، کاڌو حاصل ڪرڻ، سلامتي وغيره اهڙن ڪارڻن ڪري ڌرتيء تي ساهوارا ٺهڪندا آيا. ٺهڪيل ساهوارن جي هڪ ٿي جاتي جي ساهوارن ۾ بدل سڌل آئي.

سنه 2011ع آدمشماريءَ موجب زمين ۽ سمنڊ ۾ رهندڙ سڀني ساهوارن جو تعداد 87 ملين نسلن جدا جدا نسلن جو آهي. ايتري وڏي انداز ۾ ساهوارن جي آڀياس ڪرڻ لاءِ انهن جو ورگيڪرڻ ضروري سمجهيو ويو. ساهوارن ۾ هڪ جهڙايون ۽ فرق ڏيان ۾ رکندي انهن جا گروهه ۽ اُپ گروهه ٺاهيا ويا.

ساهوارن کي گروهن ۽ اُپ گروهن ۾ ورهائڻ جي ڪري ڪي ورگيڪرڻ چئبو آهي.

آمريڪا جو مشهور ماحول وگيانڪ رابرٽ هابنگ وهٽاڪر (1920-1980) ان سائنسدان سنه 1969ع ۾ ساهوارن کي پنجن ڀاڱن ۾ ورهائيو.

اهو ورگيڪرڻ هيٺ ڏنل ڪسوتيءَ تي آڌار رکندڙ آهي.
1. جزي جي بناوت ۾ پيچيدگي (Complexity of cell structure)

اڻ چٽا نيوڪليس وارا ۽ چٽا نيوڪليس وارا.

2. ساهوارن جا قسم/پيچيدگي (Complexity of organisms): يڪجزا ساهوارا ۽ گهڻجزا ساهوارا.

3. کاڌ خوراڪ جا قسم (Modes of Nutrition):

وڻ ٻوٽا: خود پورتي ڪندڙ، پريوڇي،

مرت پوڇي جانور، پريوڇي، پر نرپر.

4. جيون هلت (Life style):

پيدا ڪندڙ - وڻ ٻوٽا

پر نرپر - جانور، ٿوريندڙ

5. موروشي لاڳاپو (Phylogenetic Relation):

اڻ چٽا نيوڪليس وارا، چٽا نيوڪليس وارا، يڪجزا

۽ گهڻ جزا.


اتھاس جي نظر کان

● سنه 1735ع ۾ ڪارل لينيس ساهوارن کي ٻن ڀاڱن ۾ ورهائيو. وڻ ٻوٽا ۽ جانور (Vegetabilia and Animalia).

● سنه 1866ع ۾ هيڪيل وري انهن کي ٽن ڀاڱن ۾ ورهائيو پروٽيسٽا، وڻ ٻوٽا ۽ جانور.

● سنه 1925ع ۾ چيٽن وري ساهوارن جا ٻه گروهه ڪيا. اڻ چٽا نيوڪليس وارا ۽ چٽا نيوڪليس وارا.

● سنه 1938ع ۾ ڪوپلنڊ انهن کي چئن ڀاڱن ۾ ورهائيو. مونيرا، پروٽيسٽا، وڻ ٻوٽا ۽ جانور.



۱.۱ پنچ سرشتو ورگيڪرڻ نمونو



سرشتي 1. مونيرا (Monera)

مشغولي : هڪ ڪانچ جي صاف پليٽ ۾ ڏهي يا ڇاڇ جو هڪ ڦڙو کڻو اُن ۾ ٿورو پاڻي ملايو اُن مٿان سوارا خدار ڇاڻي رکي خوردبيني هيٺان چڪاس ڪريو. توهان کي ڇا نظر آيو؟

ٿورو چرپر ڪندڙ ننڍي تيليءَ وانگر نظر ايندڙ ساهوارا حقيقت ۾ لگتو بئسلس جيو آهن. مونيرا ۾ انهن قسمن جا ۽ ٻيا ساوا اٽلگي اچي وڃن ٿا.

خاصيتون :

1. اهي ساهوارا يڪجزا هوندا آهن.
2. اهي آتم نرپر يا پرنرپر هوندا آهن.
3. اهي آڻ چٽي نيوڪليس وارا آهن جنهن ڪري نيوڪليس يا جزي جا عضوا غير موجود آهن.

سرشتي 2. پروٽيسٽا (Protista)


مشغولي : هڪ ڪانچ جي پيلٽ مٿان پاڻيءَ جو هڪ ڦڙو کڻي اها پليٽ دٻي ۾ رکو. هاڻي اُنکي خوردبيني وسيلي چڪاس ڪريو. توهان کي ڪيترا ئي جيو چرپر ڪندا نظر ايندا. اهي ساهوارا ائميبا آهن.

خاصيتون :


1. پروٽيسٽا سرشتي ۾ ساهوارا يڪجزا ۽ چٽي نيوڪليس وارا آهن.
2. چرپر ڪرڻ لاءِ تمام ننڍن وارن جهڙا عضوا يا عارضي پير هوندا آهن.
3. آتم نرپر : مثال يوگليٽا پرنرپر. مثال ائميبا، پئراميشر، پلازموڊيم وغيره.

سرشتي 3. فنگونڊيون (Fungi)


مشغولي : دٻلروٽي يا ڦلڪي جو هڪ ٽڪر کڻو. اُن کي دٻي ۾ رکو. دٻي کي ڍڪ ڏيئي ٻه ڏينهن رکي ڇڏيو. ٻن ڏينهن کانپوءِ توهان ڏسندا ته اُن ٽڪر مٿان ڪجهه وانگر وڌيل تندون توهان کي نظر اينديون. ڪجهه تندون کڻي خوردبيني هيٺان ڇاپيو.



1.2 : مونيرا سرشتيءَ جا جدا جدا ساهوارا




1.3 : پروٽيسٽا



1.4 : فگوني

سنسٽا جا ڪاريہ : قومي وائرس سنسٽا، ڀڻي (National Institute of Virology, Pune) : اها وائرس بابت ڪوجناتمڪ ڪاريہ ۾ لڳل آهي. پارٽيم ميڊيڪل ڪوجنا پريشد طرفان اها 1952 ۾ اسٽاپنا ڪئي ويئي.



1.5 : کجه فنڊي

خاصيتون :

1. ققونديون پريوچي، بنا سنسليشن ڪندڙ ۽ چٽي نيوڪليس وارن ساهوارن ۾ شامل آهن.
2. گهڻيون ققونديون مرت پوچي هونديون آهن.
3. سڙيل پدارتن مٿان گذران ڪن ٿيون.
4. جزي جي پٽ هڪ خاص قسم جي گلوڪوس 'ڪاٽن' جي ٺهيل ٿئي ٿي.
5. ڪيترن ئي ققوندين ۾ جهجهه نيوڪليس هوندا آهن.
6. مثال بيوڪر جي ققوندي - بيسٽ، اسپيريگيلس، پينسلير، مشروم.
7. وهٽاڪر کان پوءِ ورگيڪر ڪرڻ ۾ ڪيترائي طريقا اپنايا ويا. اڄ به ڪيترائي عام حيات سائنسدان وهٽاڪر جي پنچ سرشتي سڌانت کي هڪ پٽمانو ڪري مڃيندا آهن.

وهٽاڪر جي ورگيڪر ۾ گڻ ۽ عيب ٻڌايو.


ذرا دماغ لڳايو.



سوكيم ساهوارن جو ورگيڪر (Classification of Microbes)

سوكيم جيو ڏسڻ لاءِ، توهان ڇا ڪم آڻيندا آهيو؟

ڌرتيء تي سڀني ساهوارن مان سوكيم جيون جو انداز وڌيڪ آهي. ان ڪري انهن جو ورگيڪر اڀياس خيال کان هيٺ ڏنل آهي.



(μm) مائڪرو ميٽر $10^6 = 1$ ميٽر


(nm) مائڪرو ميٽر $10^9 = 1$ ميٽر

1.6 سوكيم ساهوارن جي آڪار بابت

1. بڪٽيريا : (Bacteria)

(قد $1 \mu m$ کان $10 \mu m$)

1. يڪجز ساهوارا کجهه اڪيلا آزاد رهندڙ ته ڪي ميڙن ۾ رهندڙ هوندا آهن.
2. انهن ۾ نيوڪليس چٽو نه هوندو آهي.
3. اُٽپتي گهڻو ڪري ٻن حصن ۾ ورهائڻ طريقي ٿئي ٿي.
4. سڀاين حالتن ۾ تڪڙي واڌ ڪائن ٿا ۽ 20 منٽن ۾ سندن انداز ٻيڻو ٿي سگهي ٿو.




1.7 : کجهه بڪٽيريا


2. آدي جيو (Protozoa) : (قد - اٽڪل 200 μm)




پيراميٽش




اٽنٽاميبا




پلازموڊير



سائڪرومائيز



ڪلوريلا



ٽماٽو - ولٽ واٽرس

1.8: سوڪير جيو

1. مٽي، مٺي پاڻي ۽ سمنڊ ۾ ملندڙ آهن. ڪي ٻين ساهوارن جي سرير ۾ رهندا آهن ۽ بيماريون پيدا ڪندا آهن.

2. يڪجرا ۽ چٽي نيوڪليس وارا جيو آهن.

3. سندن جزي جي بناوت چرپر جا عضوا ۽ کاڌ خوراڪ ۾ علحدگي نظر اچي ٿي.

4. اُٽپتي ٻن حصن ۾ ورهائڻ طريقي ٿئي ٿي.

مثال : اٽميبا، پيراميٽش - آزاد جيون گذاريندڙ - گپ واري پاڻي ۾ رهندڙ اٽنٽاميبا هسٽو لائڪا سوريءَ جو ڪارڻ پلازمو ڊير - واٽوڪس - مليريا جو ڪارڻ

يوگليٽا : خود پورتي ڪندڙ

3. ققونديون : (قد 10 μm کان 100 μm تائين)

1. سڙندڙ پدارتن، ٻوٽن ۽ جانورن جي سرير تي ۽ ڪاربان شين ۾ ملندڙ آهن.

2. چٽي نيوڪليس وارا سوڪير جيو. ڪي جانيون اکين سان نظر ايندڙ آهن.

3. پريوچي، مرت پوچي، ڪاربان شين مان کاڌو حاصل ڪندڙ.

4. غير جنسيائي اُٽپتي : ٻن حصن ۾ ورهائجڻ يا گهڻن حصن ۾ ورهائجڻ، جنسيائي اُٽپتي.

مثال : بيسٽ، ڪئنڊيڊا، مشروم.

4. اٽلجي (Algae) (قد اٽڪل 10 μm کان 100 μm تائين)

1. پاڻيءَ ۾ وڌندڙ

2. خود پورتي ڪندڙ، يڪجرا چٽي نيوڪليس وارا جيو

3. جزي ۾ موجود ڪلوروپلاسٽ مدد سان پُر ڪاش سنسليشن ڪندڙ

مثال يوگليٽا، ڪلوريلا، ڪلئموڊوموناس. ٿورا اٽلجي يڪجرا هوندا آهن. باقي سڀ اٽلجي گهڻجرا هئڻ ڪري اکين سان ڏسجن ٿا.

5. وائرس (Virus) (قد اٽڪل 10 nm کان 100 nm تائين)

عام طور وائرس ڪي ساهوارن ۾ شمار نه ڪيو ويندو آهي. ائين چوندا آهن ته وائرس بي جان ۽ جاندار حد تي آهن. انهن جو آپياس سوڪير جيو وڃيان (Microbiology) ۾ ڪيو ويندو آهي.

1. وائرس تمام سوڪير آهن. انڪري اليڪٽران خوردبينيءَ وسيلي ئي ڏسي سگهجن ٿا. ڇو ته اهي بئڪٽيريا 10 کان 100 دفعا ننڍا آهن.

2. آزاد ڪٽڻ جي روپ ۾ ملندا آهن. وائرس مطلب DNA (ڊي آڪسي رائبو نيوڪليڪ ائسڊ) يا RNA (رائبو نيوڪليڪ ائسڊ) مان ٺهيل ڊگهن ڌاڳن وانگر پرمائڻ آهن. انهن مٿان پروٽين جو تھ چڙهيل ٿئي ٿو.

3. اهي ٻوٽن ۽ جانورن جي جرن اندر رهي سگهن ٿا. پاڻ پروٽين ناهي بيشمار انداز ۾ پنهنجا نقل ٺاهن ٿا. پوءِ انهن ميزبان جي جرن کي ناس ڪري ٻاهر نڪرن ٿا ۽ آزاد هلي وري نون جرن کي ناس ڪن ٿا.

4. وائرس ڪري ٻوٽن ۽ جانورن ۾ ڪيتريون ئي بيماريون ٿين ٿيون.



ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟

انسان - پوليو وائرس، ائفلوئنزا وائرس، ايڊس وائرس.

گري - پڪورنا وائرس (Picorna virus)

بوٽا - تماٽو ولٽ وائرس

تماڪ موزڪ وائرس


بگٽيريا - بگٽريوفاز اهو وائرس بگٽيريا مٿان حملو ڪندو آهي.

انٽرنيٽ منهنجو دوست

جدا جدا سوکير جيون جا
چتر ۽ انهن جون خاصيتون گڏ
ڪري تختو تيار ڪريو.

آپياس

1. وهڻا ڪر طريقي بگٽيريا آڏي جيو، ڦڦونديون، ائلي، اڻ چٽي ۽ چٽي نيوكليس وارن جو ورگيڪرڻ ڪريو.
2. هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.



6. سڃاڻو مان ڪير؟
1. مونکي نه نيوكليس آهي نه سائٽوپلازم ۽ نه ئي جزي جا عضوا آهن.
2. مونکي نيوكليس ۽ سائٽوپلازم ۽ جزي جا عضوا آهن.
3. منهنجو گذران سڙيل پڌارتن مٿان آهي.
4. مون ۾ اڻپتي اڪثر ٻن حصن ۾ ورهائڻ طريقي ٿئي ٿي.
5. مان پاڻ جهڙا نقل ٺاهيندو آهيان.
6. منهنجو رنگ سائو آهي.
7. شڪل ڪڍي نالا ڏيو.

1. بگٽيريا جا قسم
2. پٿراميشر
3. بگٽيريوفيز
8. قد انوسار وڌندڙ سلسلي ۾ لکو.

بگٽيريا، ڦڦوندي، وائرس، ائلي

3. منهنجو جوڙيدار ڳولهيو.

الف	ب
ڦڦوندي	ڪلوربلا
پروٽوزوگا	بگٽيريوميز
وائرس	ڪانڊيدا
ائلي	اٽمبيا
بگٽيريا	اڻ چٽو نيوكليس

4. بيانن کي درست ڪريو ۽ سمجهايو.

1. لگڻوٻڻسڻا نقصانڪار بگٽيريا آهي؟
2. ڦڦوندين جي جزي جي ڀت ڪاٽڻ جي ٺهيل آهي.
3. اٽمبيا ننڍن پيرن وسيلي چرپر ڪري ٿو.
4. پلازمو ڊيمر ڪري سوري ٿئي ٿي.
5. تماٽو ولٽ بگٽيريا ڪري بيماري ٿئي ٿي.
5. جواب لکو.

1. وهڻاڪر طريقي ورگيڪرڻ جا فائدا لکو.
2. وائرس جون خاصيتون لکو.
3. ڦڦونديون خوراڪ ڪٿان حاصل ڪن ٿيون؟
4. مونيرا سرشتي ۾ ڪهڙا ساھوارا شمار ڪيل آهن؟

پوڄيڪٽ

1. انٽرنيٽ مدد سان جدا جدا نقصانڪار بگٽيريا ۽ انهن ڪري ٿيندڙ بيمارين جو تختو ٺاهيو.
2. توهان جي آسپاس ڪنهن پٽالا جي لٽ ۾ وڃي سوکير جيون جو چڪاس طريقو ۽ جدا جدا خوردبيني باري ۾ ڄاڻ حاصل ڪريو.



2. صحت ۽ بيماريون

ٿورو سوچيو



2.1: بخار ماڻھو


1. ڇا توهان بيمار پوڻ تي اسڪول مان گڏهن موڪل ورتي آهي؟
2. اسان بيمار ٿيندا آهيون مطلب اسان کي ڇا ٿيندو آهي؟
3. بيمار ٿيڻ وقت گڏهن گڏهن اسان دوا وغيره نه وٺندا آهيون. پر گڏهن گڏهن ڊاڪٽر وٽ دوا علاج لاءِ ويندا آهيون؟ ائين ڇو؟

صحت (Health)

گڏهن به بيماريءَ جو بلڪل نه هئڻ مطلب صحت، ساريڪ، مانسڪ ۽ سماجي خيال کان پوريءَ طرح نڪ واري حالت معنيٰ صحت.

بيماريءَ جو مطلب ڇا آهي؟

سرير جي ڪم ڪار يا من جي پریشانيءَ ڪري روز مره ٿيندڙ ڪمن ۾ رخنو پوڻ واري حالت کي بيماري چئجي ٿو. جدا جدا بيمارين جا الڳ الڳ اهڃاڻ هوندا آهن. **بيمارين جا قسم:** توهان منا پيشاب (ڊايبٽيز)، ڊائون سائينڊروم، سردي، دمو، دل جي تڪليف اهڙين بيمارين جا نالا ٻڌا آهن انهن بيمارين جا ڪارڻ ۽ اهڃاڻ الڳ الڳ آهن. بيمارين جو ورگيڪرڻ هيٺ ڏنل آهي.



2.2: ٿڪ ڪري ٿيندڙ بيمارين جو ڦهلاءَ

ٻڌايو ڏسان



1. هيٺ ڏنل بيماريون ڪهڙي مادير ذريعي ڦهلجن ٿيون؟
سائي، مليريا، ٽي.بي، خارس، ڊينگو، موڪا، نائٽا، سوائين فلو
2. بيمارين جا جيوڙا مطلب ڇا؟
3. وچرنڊڙ بيماريون ڇا ٿينديون آهن؟

الف : وچرندڙ يا پڪڙجندڙ بيماريون : خراب هوا، پاڻي، کاڌو يا ڪنهن ايجنٽ (جنتو يا جانور) وغيره ذريعي ڦهلجندڙ بيمارين کي وچرندڙ بيماريون چئبو آهي.

بيماري	بيماري ڪندڙ	ماڏير	آهڃاڻ	آپاء ۽ علاج
ٽي. بي (سلهه) (Tuberculosis)	بگٽيريا مائڪو پگٽيريئر ٽيوبيرڪيولي	مريض جي ٿڪ سبب هوا ۾ جيوڙن جو ڦهلاءُ، مريض سان گهڻو عرصو لاڳاپو رکڻ، مريض جون شيون واپرائڻ.	گهڻي عرصي تائين ڪنگهه، ٿڪ مان رت نڪرڻ، وزن گهٽجڻ، ساهه کڻڻ ۾ تڪليف	بي. سي. جي ٿڪا، مريض کي الڳ رکڻ، نير سان دوائون ڏيڻ، DOT علاج نير سان ڪرڻ.
هپٽائٽس (سائي) (Hepatitis)	وائرس هپٽائٽس A, B, C, D, E	پاڻي، مرض لاءِ ڪم ايندڙ سيون.	بڪم نه لڳڻ، ٿڪاوت، اُٿيءَ جو خيال، رڪم رنگ وارو مل.	پاڻي ٽهڪائي پيئڻ، شوچاليه کان الڳ ۽ پوءِ هٿ صابن سان ڌوئڻ.
دست (Diarrhoea)	بگٽيريا، وائرس، بئيلس انٽامبا	خراب پاڻي ۽ کاڌو	پيت ۾ سور، پاڻيءَ وانگر جلاب	کاڌو ڊڪي رکڻ، پاڻي ٽهڪائي ۽ چاڻي پيئڻ ORS وٺڻ.
ڪالرا (Cholera)	هسٽوٽيڪا بگٽيريا (وهبرو ڪالري)	خراب پاڻي ۽ کاڌو	دست ۽ اُٿيون، پيت ۾ سور، تنگن ۾ ڳنڙيون پوڻ	صفاي رکڻ، اڻ ڊڪيل کاڌو نه کائڻ، ٽهڪايل پاڻي پيئڻ، ڪالرا روڪ ٿڪا هٽائڻ.
مڊي جو تپ (Typhoid)	بگٽيريا (سلمونيلا ٿائفي)	خراب پاڻي ۽ کاڌو	بڪم نه لڳڻ، اکين ۾ سور، اُٿيءَ جو خيال، پيت تي ڳاڙها نشان ٿيڻ، دست، 104°F تائين بڪار ٿيڻ	صاف، ٽهڪايل پاڻي پيئڻ، ٿڪا هٽائڻ، خراب ٿيڻ پاڻيءَ جو صحيح نيڪال ڪرڻ.


2.3 ڪجهه وچرندڙ مرض

آنڊي جي بيماري (سوج) مليريا، پليگ، ڪوڙهه، ايڊس اهڙين بيمارين جي ڄاڻ جو تختو مٿي ڏنل نموني موجب ٺاهيو.

تختو پورو ڪريو



ڇاپيو ۽ ڇرڇا ڪريو



2.4 : پسگردائيءَ ۾ منڊي

انٽرنيٽ منهنجو دوست :

1. چڪن پاڪس (Chicken Pox) بيماريءَ جي ڄاڻ، ڪارڻ، آهڃاڻ ۽ آپاءَ ڳولهيو.
2. وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪريو. (الف) پالس پوليو هيلچل (ب) WHO

1. چتر ۾ پاڻي گڏ ٿيل توهان کي ڪٿي نظر اچي ٿو؟
2. چتر ۾ توهان کي ڪٿي خطرو لڳي ٿو؟

خاص حالتين ۾ ٿيندڙ بيماريون.

1. اِسڪول ۾ صاف هٿ پروجيڪٽ ۾ نيو وڃي ٿو؟
2. برساتي موسم ۾ پاڻي ٽهڪائي ۾ پيئڻ گهرجي؟
3. شخصي صحت جو پالن ڪيئن ڪرڻ گهرجي؟



ڊينگو (Dengue) : ڪنو تيل پاڻيءَ ۾ مچر مادي آنا لاهيندي آهي. سڻاين حالتن ۾ اُهي جلد واڌ کائڻ ٿا. مچر جون جدا جدا جاتيون جدا جدا بيماريون ڦهلائين ٿا. انهن مان هڪ ايڊيس اِچيتي مچر معرفت ڊينگو بيماري ڦهلجي ٿي. اِها بيماري فليوي وائرس جي قسمن ڊين 1-4 انهن وائرس ذريعي ڦهلجي ٿي.

آھچاٹ (نشان یون)

1. تيز بخار، مٽي ۾ گھڻو سور، اُٿيون ٿيڻ.
2. اکين ۾ تمام گھڻي جلن.
3. رت ۾ پليٽليٽس (Platelets) جو انداز گھٽجي وڃڻ، جنهن ڪري سرير ۾ رت جي وهڪ جو ڪاٺي ٿئي ٿي.

ھیٹ ڈنل شکل چکاس کریو ۽ چرچا کریو۔

جاچيو ۽ چرچا ڪريو



چاٹ حاصل کریو



توهان جي پسگردائيءَ ۾
ميچرن جي قهلاڻي کي روڪڻ لاءِ
گرام پنچايت، نگر پالڪا، مھانگر
پالڪا ڪھڙا اُڀاءُ وٺندي آھي؟

چا توهان کي ڄاڻ آهي؟



مليريا جو بخار اِهو اِثنافليز مچر جي ماديءَ ڪري ٿئي ٿو. هاڻي بيماري (Elephantiasis) ڪيلڪس مچر جي ماديءَ سبب ٿئي ٿي. اِثنافليز ۽ ايڊيس مچر صاف پاڻيءَ ۾ هوندا آهن ۽ ڪيلڪس مچر گُتر واري خراب پاڻيءَ ۾ رهندا آهن.



2.5 : دینگو : کارٹ ۽ روک جا اُپاءُ

سوائیں فلو : کارٹ

- سوائن فلو بيماري سوئر يا جانور يا ماڻهوءَ جي ذريعي ٿئي ٿي.
- مريض جي ڪري سوائين فلو جا وائرس چوڌاري پکڙجن ٿا. گوٻي کانگهاري ۽ ٽُڪ مان به اها بيماري ڦهلاجي ٿي.
- سوائن فلو جا آهڃاڻ
1. ساهه کڻڻ ۾ تڪليف (سهڪو وغيره)
 2. سرير ۾ سور، کانگهارا.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



مارچ 2009 ۾ ان بيماريءَ جي پهرين شروعات ميڪسيڪو ديش ۾ ٿي. سوائين فلو انفلوئنزا (H₁N₁) ان وائرس ڪري اها بيماري ٿئي ٿي. سوئڙن ۾ اها بيماري ٿئي ٿي ۽ ماڻهن تائين پکڙجي ٿي.

سوائين فلو وائرس چڪاس : سوائين فلو ڇڻ لاءِ مريض جي کانگهاري جي پاڻيٽ تجرب بيخاني ۾ چڪاسي آهي. راشٽري وائرس سنسٽا (نئشنل انسٽيٽيوٽ آف وائرا لاجي اين. آيم. وي) پڻي ۽ نئشنل انسٽيٽيوٽ آف ڪميو نيڪيبل ڊسيسنز اين. آيم. سي. ڊي) دهلي انهن ۾ چڪاس ڪرڻ جو بندوبست آهي.

ايڊس (AIDS : Acquired Immuno Deficiency Syndrome) ايڊس



اها بيماري (Human Immunodeficiency Virus) (HIV) ان وائرس ذريعي انسان ۾ ٿئي ٿي. ان بيماريءَ ڪري انسان اندر قدرتي طور بيمارين جي جيوڙن سان مقابلو ڪرڻ جي شڪتي گهٽجندي وڃي ٿي. جنهن ڪري هن کي ٻيون بيماريون لڳي وڃن ٿيون. ڊاڪٽري طور تي ان بيماريءَ کي ڇاڇي سگهجي ٿو. ELISA اها آزمائش ايڊس بيماري چڪاس ڪرڻ لاءِ ڪم آڻجي ٿي.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



HIV اهو سڀ کان پهريائين آفريڪا جي هڪ خاص باندر جي جاتيءَ ۾ ڏٺي ويئي. نئشنل ايڊس ڪنٽرول پروگرام ۽ يو. اين. ايڊس موجب ڀارت ۾ 80% کان 85% اها بيماري غير سلامتيءَ واري سمپوڳه ڪرڻ سان ڦهلجي ٿي.

اهو هميشه ڌيان ۾ رکو



- HIV مريض سان هٿ ملائڻ، هن سان گڏ کاڌو کائڻ
- HIV مريض جي سار سنڀال ڪرڻ سان اها بيماري نه ڦهلجندي آهي.
- HIV مريض سان عام رواجي طور وهنوار ڪريو.

جانورن معرفت ٿيندڙ بيماريون

1. ڪوئن وغيره کان سلامتيءَ لاءِ توهان جي گهر ڪهڙا اُڀاءُ ورتا ويندا آهن؟
2. پالتو ڪتا، ٻليون ۽ ٻيڪي انهن جي صحت لاءِ ڪهڙو ڌيان رکڻ گهرجي؟
3. ڪبوتر، گهمندڙ جانور ۽ انسان جي صحت ۾ ڪو لاڳاپو آهي ڇا؟
4. ڪوئن، جيتن وغيره جو انساني صحت مٿان ڪهڙو اثر ٿئي ٿو؟

ٻڌايو ڏسان



رئبيز جا اُجهڻ

1. 2 کان 12 هفتا بڪار.
2. پاڻيءَ کان ڊپ.
3. حد کان وڌيڪ پريشان ٿيڻ.

رئبيز (Rabies) : رئبيز بيماري وائرس سبب ٿئي ٿي. ان بيماريءَ ۾ مبتلا ڪتو، سهو، باندر ۽ ٻليءَ جي چڪ پائڻ ڪري ٿئي ٿي. ان بيماريءَ جو وائرس تنهن وسيلي مغز تائين پهچي ٿو. پاڻي کان ڊپ (Hydrophobia) ان بيماريءَ جي مکيه نشاني آهي. ان بيماريءَ جو شڪار پاڻيءَ کان ڏاڍو ڏڪندو آهي. رئبيز گهاٽڪ بيماري آهي. بيماري کان اڳ رئبيز روڪ ٽڪي هٽائڻ سان ان بيماريءَ کي ٿاري سگهجي ٿو. ڪتي جي چڪ پائڻ کان 90 کان 175 ڏينهن بعد ان بيماريءَ جون نشانين ظاهر ٿينديون آهن. مٿي ذڪر ڪيل جانورن جي گم مان ان بيماري جو ڦهلاءُ ٿئي ٿو. اڏورو علاج ڪري، اها بيماري وري اُٿلي پوي ٿي. انگري ڊاڪٽرن جي صلاح موجب پورو علاج ڪرائڻ گهرجي.

انٽرنيٽ منهنجو دوست

1. انٽرنيٽ تي ان بيماريءَ جا ويڊيو ڏسو.
2. ان بيماريءَ جي روڪ جا اُڀاءُ ڳولهي لسٽ تيار ڪريو ۽ دوستن ۾ ڇرڇا ڪريو.

1. جانورن جي رهڻ جا هنڌ، پڪرا وغيره رنڌڻي جي ويجهو نه هئڻ گهرجي. ڇو؟
2. رٿييز بيماري ڪهڙن نشانين وسيلي سڃاڻيندا؟

ٻڌايو ڏسان



(ب) آڻ وچرنڌڙ بيماريون :

اِهي بيماريون ڇهڻ سان يا ڦهلاءَ سان نه ٿينديون آهن. اِهي بيماريون ڪن خاص ڪارڻن سبب ٿين ٿيون.

1. ڪئسر (Cancer) : سرير اندر جزن جي غير رواجي ۽ بنا طابطي ٿيندڙ واڌ کي ڪئسر چئبو آهي. ڪئسر جي جزن جي گورھ کي ٻوڙهو يا ٽيومر چئبو آهي. ڪئسر ڦڦڙ، وات، ڇي، پيٽ، جيرو، کير جا ٻلڦڙا، يوٽيرس (گرپڊاني) چمڙي جهڙن عضون يا رت ۾ ٿي سگهي ٿي.

ڪارڻ : گھڻو تماڪ، گتڪو، سگريٽ، شرب استعمال ڪرڻ، کاڌي ۾ ميو ۽ ڀاڄيون گھٽ کائڻ، حد کان وڌيڪ جنڪ فوڊ (وڙا پاڻ، پيزا وغيره) کائڻ اهڙي نموني ڪئسر جا ڪيترائي ڪارڻ ٿي سگهن ٿا. وراثت به هڪ ڪارڻ ٿي سگهي ٿو.

اهڃاڻ :

1. گھڻي عرصي تائين ڪنگھ، آواز گھڻو ٿيڻ، ڳيٽڻ ۾ تڪليف.
2. علاج ڪرڻ کان پوءِ به نڪ نه ٿيڻ يا سوچ ٿيڻ.
3. کير جي ٻلڦڙن ۾ ڳنڍ ٺهڻ.
4. بنا ڪارڻ وزن گھٽجڻ.

چرچا ڪريو



ڪئسر روڪ لاءِ علاج ۽ آپائڻ بابت چرچا ڪريو ۽ پوسٽر ٺاهي ڪلاس ۾ لڳايو.

ٻڌايو ڏسان



اهڙي شخص جي توهان کي ڄاڻ آهي ڇا جنهن کي ڪنڊ واري چانهه پيئڻ يا مٺيون شيون کائڻ جي منع هجي؟ ان جا ڪهڙا ڪارڻ ٿي سگهن ٿا؟

نشانين کي نظر انداز ڪرڻ مناسب نه آهي.

- رات جي وقت هر گھڙيءَ پيشاب لاءِ اُٿڻ، وزن ۾ وڌيڪ واڌ يا وڌيڪ گھٽتائي.
- ڪارڻ : ● وراثت ● تمام گھڻو وزن ● ڪسرت جي ڪمي ● مانسڪ پریشاني.

2. مٺا پيشاب (Diabetes)

آسان جي شيردان ۾ انسولن هڪ هارمون ٺهندو آهي. جيڪو رت ۾ گلوڪوس جي سطح تي طابو رکي ٿو. انسولن جي گھٽتائيءَ ڪري گلوڪوس طابو نٿو ٿئي. ان وڪار کي مٺا پيشاب چئبو آهي. هيٺ ڏنل نشانين کي نظرانداز ڪرڻ مناسب نه آهي.

روڪڻ جا آپاءَ : ڊاڪٽرن جي صلاح سان کاڌ خوراڪ، دوائون ۽ ڪسرت وغيره سان طابو ڪري سگھجي ٿو.



ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟

دنيا ۾ اٽڪل 7 ڪروڙ ۾ ٻيماريءَ جا شڪار آهن. سڀ کان وڌيڪ مريض ڀارت ۾ آهن.

انٽرنيٽ منهنجو دوست

انٽرنيٽ تي ان ٻيماريءَ جي وڌيڪ ڄاڻ لاءِ ويڊيو ڏسو. اها ڄاڻ نوٽ ڪري PPT ٺاهي ڪلاس ۾ پيش ڪريو.



اهو هميشه ڌيان ۾ رکيو

هر هڪ ٻيماريءَ جا خاص وگيان ڪارڻ هوندا آهن. ديوي ڪوپ يا ڪن ماڻهن جي ساڙهه-پيچ جي ڪري ڪابه ٻيماري نه ٿيندي آهي. صڪيچ ڊاڪٽري علاج سان ئي ٻيماري نيڪ ٿئي ٿي. جادو-ٿونا-منتر-تنترون سان ٻيماريون نيڪ نه ٿينديون آهن.


3. دل جون ٻيماريون (Heart Diseases) : دل جي نسن ۾ رت گهٽ پهچڻ يا آڪسيجن ۽ قوت بخش جزن جي رسد اڻپوري هئڻ ڪري دل جي ڪم ڪرڻ جي سگهه گهٽجي ٿي. انڪري دل کي وڌيڪ ڪم ڪرڻو پوي ٿو ۽ چڪ سبب دل جي ٻيماريءَ جو جهٽڪو ٿي سگهي ٿو. اهڙي جهٽڪي وقت يڪدم ڊاڪٽر جي صلاح موجب علاج شروع ڪرڻ تمام لازمي آهي. هيٺ ڏنل نشانين کي نظر انداز ڪرڻ مناسب نه آهي. ڇاتيءَ ۾ سهڻ کان ٻاهر سور، سور سبب ڪلهو، ٻڳي ۽ هٿن ۾ سور، هٿ سڪرڻ، پسينو اچڻ، ڏڪڻي ٿيڻ.

ڪارڻ : سگريٽ چڪڻ، شراب واهيو، وڌيڪ رت دٻ، تمام گهڻو وزن، ساريڪ ڪمن جو گهٽ هئڻ، ڪسرت جي گهٽتائي، لاڳيتو ويهي ڪم ڪرڻ، وراثت، تناو، ٿوري ٿوري ٻالھه تي غصو ڪرڻ، چنٽا وغيره.



اهو هميشه ڌيان ۾ رکيو

دل جي تڪليف وقت تر علاج پهريائين 108 نمبر تي فون ڪري امبولنس گهرايو. مريض جا ڪلها ڇاپيو، اهي برابر آهن چڪاس ڪريو. سخت مٿاڇڙي تي مريض کي لٽائي، صڪيچ وگيان طريقي هنجي ڇاتيءَ تي زور ڏيو. ان طريقي کي ڪامپريشن اونلي لائيف سپورٽ (C.O.L.S) چئبو آهي. ان ۾ هڪ منٽ ۾ 100 کان 120 دفعا رفتار سان گهٽ ۾ گهٽ 30 دفعا ڇاتيءَ جي وچ واري حصي تي زور ڏيو.



ڄاڻ حاصل ڪريو

توهان ڪڏهن (1) ڏاڏو يا ڏاڏي کي آرق (ڪاڙهو) وٺندو ڏٺو هوندو يا ڇاڻو وٺندو ڏٺو هوندو. انهن سان اها چرچا ڪريو. (2) ائلوويرا، هيڊ، آدرڪ، ٿور انهن جو ڪهڙين بيمارين لاءِ ۽ ڪيئن واهيو ڪجي اها ڄاڻ وڌڻ کان حاصل ڪريو.

انٽرنيٽ منهنجو دوست

آيورويڊڪ، هوميوپٿي، قدرتي علاج، ائلوپٿي، يوناني دوائون، انهن وڌيڪ بابت ڄاڻ حاصل ڪريو.

دوائن جو غلط واهيو : ڪڏهن ڪڏهن اهو ڏٺو ويو آهي، ڊاڪٽرن جي صلاح کان سواءِ ماڻهو دوائون وٺندا آهن. انهن دوائن جي گهڻي واپرائڻ سان اسان جي سرير مٿان خراب اثر پئدا ٿئي ٿو. مثال، گهڻي پئماني تي سور ختم ڪرڻ لاءِ گوريون (Pain killers) وٺڻ ڪري تنهنجي سرشتو، اڻپتي سرشتو، جيرو انهن مٿان ايتو اثر ٿئي ٿو. (Antibiotics) گوريون وٺڻ سان پيٽ ۾ سور، جلاب، ڇپ تي اڇا چٽا، مونجھ، سرير تي داغ وغيره پئدا ٿي سگهن ٿا.



ويچار ڪريو

غريب ماڻهو مهانگي دوائون خريد نه ٿو ڪري سگهي؟ ان وقت هو ڇا ڪري؟ ان لاءِ ڇا ٿي سگهي ٿو؟

2.6 : جينيرڪ دوائون

وڌيڪ ڄاڻ رابتو ٽڪنيڪ لاءِ :

جينيرڪ دوائون توهان Jan samadhan ۽ Health kart انهن موبائيل ايپ وسيلي حاصل ڪري سگهو ٿا. اهي ايپ گهر ۾ موبائيل تي ڊائون لوڊ ڪريو. ضرورت پوڻ تي اهي استعمال ڪريو.

جينيرڪ دوائون : عام دوائن کي جينيرڪ دوائون

چئجي ٿو. انهن دوائن جي ٺاهڻ ۽ ورهاست لاءِ ڪنهن به محفوظ حق (Patent) جي ضرورت نه آهي. اهي دوائون برانڊيڊ دوائن ۽ انهن جي درجي جهڙيون هونديون آهن. جينيرڪ دوائون تيار ڪرڻ وقت ان جي وزن جو انداز ۽ فارمولا تيار ٿيل ملندي آهي. انڪري انهن دوائن جي ٺهڻ ۾ خرچ گهٽ لڳي ٿو جنهن ڪري اهي برانڊيڊ دوائن کان سستيون هونديون آهن.

جيئڻ جو ڍنگ ۽ بيماريون :

جيئڻ جو ڍنگ مطلب آسان کاڌو ڪهڙو کائون ٿا. آسان جو وهنوار ڪهڙو آهي وغيره. اڄ ڪلهه دير سان اٿڻ، دير سان سمهڻ، کاڌي کائڻ ۾ دير نه هئڻ، سرير جي عضون کان برابر ڪم نه وٺڻ، ڪسرت نه ڪرڻ، جنڪ فوڊ کائڻ جهڙيون عادتون وڌيل آهن. جنهن ڪري اسان بيمارين جو شڪار ٿيون ٿا. بيمارين کان بچڻ لاءِ آسان کي جيئڻ جو ڍنگ درست ڪرڻ گهرجي. ان لاءِ جوڳي نند، مناسب کاڌ خوراڪ، يوگا آسن، پراڻايام، ڪسرت وغيره ضروري آهن. يوگا آسن ۽ پراڻايام لاءِ ماهرن جي صلاح وٺڻ گهرجي.

ٽڪا (Vaccination) :

بيماريون نه ٿين، انهن جي روڪ مطلب 'ٽڪا' پنهنجي آسپاس دواخاني وڃي ٽڪن بابت ڄاڻ حاصل ڪريو ۽ آسپاس ڪريو.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



- 1 جولاءِ 2015 ۾ ڀارت سرڪار طرفان پٺت پڙڌان 'جن اوشڌ' يوجنا جاري ٿي. ان يوجنا موجب جنٽا کي تمام سٺي جنس واريون ۽ سستي اگهه تي دوائون ميسر ٿينديون آهن. ان لاءِ 'جن اوشڌي' اسٽورس کوليا ويا آهن.
- ڀارت جون ڪيتريون ئي ڪمپنيون وڏي پئماني تي جينيرڪ دوائون روانگي ڪنديون آهن. پر ديش ۾ برانڊيڊ ڪمپنيون وڏي اگهه تي دوائون وڪڻنديون آهن. آمريڪا ۾ جينيرڪ دوائن جو واهپو 80% آهي. جنهنڪري اُتي دوائن تي اربين روپيا جي بچت ٿئي ٿي.

خاص ملهائڻ جا صحت ڏينهن

- 7 اپريل : وشو صحت ڏينهن.
- 14 جون : وشو رت دان ڏينهن.
- 29 سيپٽمبر : وشو هردي ڏينهن.
- 14 نومبر : وشو ڊائٽيز ڏينهن.

آهر ڄاڻ



رت دان هڪ دفعو رت جو هڪ يونٽ دان ڪرڻ سان گهٽ ۾ گهٽ ٽن مريضن کي فائدو پهچائي ٿو. هڪ سال ۾ ڳاڙها جزا، آڇا جزا، پليٽليٽس چار دفعا دان ڪري سگهجن ٿا ۽ 12 مريضن کي فائدو پهچائي سگهجي ٿو. اکين جو دان : موت کان پوءِ اکيون دان ڪرڻ سان ڪنهن سورناس کي درستي ملي سگهي ٿي.

آپياس

سوال 1. فرق لکو.

وچرنڊڙ بيماريون ۽ آڻ وچرنڊڙ بيماريون

سوال 2. علحدو لفظ ڳولهيو.

1. مليريا، سائي، هاڻي روڻ، ڊينگو
2. پليگ، ايڊس، ڪالرا، سلهم.

سوال 3. هڪ يا ٻن جملن ۾ ڀر جواب لکو.

1. وچرنڊڙ بيمارين جا ماديير ڪهڙا آهن؟
2. ڀاڻ ۾ بنا ڏنل آڻ وچرنڊڙ بيماريون لکو.
3. مٺا پيشاب بيماريءَ جا ڪارڻ لکو.

سوال 4. ڇا حل ٿيندو / ڇا دور ڪري سگهيو / ڪهڙي بيماريءَ لاءِ صحيح آهي؟

1. ڀاڻي ٽهڪائي ۽ ڇاڻي پيئڻ.
2. سگريٽ / شراب جو واهيو نه ڪرڻ.
3. مڪمل کاڌو کائڻ ۽ ڪسرت ڪرڻ.
4. رت دان کان آڳاٽ رت جي چڪاس ڪرائڻ
5. ٽڪر پڙهي سوالن جا جواب لکو.

گورو جي عمر 3 سال آهي. هن جا گهر وارا هڪ ننڍي گهر (جهوپڙي) ۾ رهندا آهن. عام جنٽا سُلپ گهر سندس گهر ويجهو آهي، هنجي وڏن کي شراب پيئڻ جي عادت آهي. سندس ماءُ کي مڪمل کاڌي بابت ڄاڻ نه آهي.

1. مٿي ڏنل حالتن ڪري گورو کي ڪهڙيون بيماريون ٿي سگهن ٿيون؟

2. توهان هن جي يا مائٽن جي ڪهڙي مدد ڪندا؟
3. گورو جي وڏن کي ڪهڙي بيماري ٿي سگهي ٿي؟

سوال 6. هيٺ ڏنل بيمارين لاءِ روڪڻ جا اپاءُ لکو.

- (1) ڊينگو
- (2) ڪئنسر
- (3) ايڊس

سوال 7. سمجهاڻي ڏيو.

- (1) مڪمل کاڌو
- (2) ڪسرت / يوگا آسن

سوال 8. لسٽ ٺاهيو.

1. واٽرس سبب بيماريون
2. بئڪٽيريا سبب بيماريون
3. جيتن معرفت ڦهلجندڙ بيماريون
4. وراثت سبب بيماريون

سوال 9. ڪئنسر بيماريءَ لاءِ جديد چڪاس ۽ علاج طريقا لکو.

سوال 10. توهان جي گهر موجود دوائن جا نالا، انهن جا جزا اهڙي لسٽ تيار ڪريو.

پروجيڪٽ

1. جدا جدا بيمارين جي ڄاڻ ڏيڻ، جنٽا ۾ سڃاڻي آڻڻ بابت پوسٽر تيار ڪريو. اسڪول ۾ نماڻو رکو.
2. پنهنجي آپياس سرڪاري دواخانو / صحت مرڪز وڃي ٽڪن بابت وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪريو.
3. ڊينگو، مليريا، سوائن فلو بيمارين لاءِ جنٽا ۾ سڃاڻي آڻڻ لاءِ هڪ گهڻي ناٽڪ (Street play) تيار ڪري اسڪول ڀرسان اُنکي پيش ڪريو.



3. زور ۽ داب

زور معني ڇا؟

ٿورو سوچيو



اِستر جس ۾ مٿان زور نه لڳائبو ته اُهو اِستر حالت ۾ ئي رهي ٿو. تڪرڪ ۾ جس ۾ مٿان زور نه لڳائبو ته اُهو تڪرڪ ۾ ئي رهندو. اُهي ساڳي رفتار ۾ ساڳي طرف هلندو رهي ٿو. اِهو نيوٽن جو تڪرڪ جو پهريون قاعدو آهي.

شڪل (3.1) ۽ شڪل (3.2) شڪلين جي ڄاڻ ڪريو.

ڄاڻيو



3.1 : جدا جدا ڪريائون

سمپرڪ زور ۽ اَنُ سمپرڪ زور (Contact force and Non-contact force) : شڪل 3.1 ۾ موٽر ڌڪيندڙ ماڻهو ڪار کي پٺيان زور لڳائي ٿو ۽ ڪار اڳتي چڙهي ٿي. فوت بال راند ڪندڙ چوڪري پير سان بال گهمائي ٿي. اِن مان ڇا ٿا سمجهو؟ ٻن جسمن وچ ۾ ٿيندڙ ڪريائن ڪري زور پئدا ٿئي ٿو.



شڪل 3.2 ۾ چقمق جي قطبن تي جهٽيل لوهه جا ڪوڪا چقمقي زور ڪري ڪشش ڪن ٿا. اِهو ڏيکاريل آهي.

3.2 : ڪجهه گهٽنائون

جو ڪششي زور، اِستت بجلي زور بنا چُھڻ سبب هوندا آهن. اِنڪري اِهي اَنُ سمپرڪ زور جا مثال آهن. ميز تي بال رکي، اُنکي ٿورو هلڪو ڌڪو ڏنو ته اُهو اڳتي هلي، آهستي آهستي پوءِ بيهي رهندو. سڌي رستي تي هلندڙ گاڏيءَ جي اِنجڻ بند ڪبي، ته اُهو ٿورو مفاصلو هلي بيهندي. زمين ۽ ميز جي مٿاڇري ۽ اُن مٿان هلندڙ جس ۾ وچ ۾ گڻ جو زور هوندو آهي. جيڪڏهن اِهو گڻ جو زور نه هجي ها، ته نيوٽن جي قاعدي موجب جس هلندو رهي ها. گڻ جو زور اُسان جي زندگيءَ ۾ ڏاڍو ڪمائڻو آهي. زمين تي هلندي اُسان پير اڳيان ڪندا هلندا آهيون. بنا گڻ جي زور جي اُسان ڪري پوندا سين. اُسان

ناريل جي وٺ تان ناريل هيٺ ڪري ٿو اِهو ڌرتيءَ جي ڪششي زور سبب ٿئي ٿو. ڦٽوٽي تي ڪاغذ جا ٽُڪر چڪجي اچن ٿا اِهي اِستت بجلي زور سبب ٿئي ٿو.

شڪل 3.1 ۾ جسمن جو هڪ ٻئي سان سڌو لاڳاپو يا هڪ ٻئي جس ۾ ڪري چُھڻ سبب زور ٿيو آهي. اهڙي زور کي سمپرڪ زور چئبو آهي. شڪل 3.2 ۾ ٻن جسمن وچ ۾ زور آهي پر سڌو چُھڻ نه آهي. اهڙي زور کي اَنُ سمپرڪ زور چئبو آهي.

مشڪن جو زور اِهو سمپرڪ زور جو مثال آهي. اِن زور وسيلي اُسان ٽپا ڏيڻ، ڌڪ ڇڏڻ، اَنيڪ ڪم ڪري سگهون ٿا. اِن جي اُبتڙ مقناطيسي (چقمقي) زور، ڌرتيءَ

لاء اڳتي هلڻ مشڪل ٿي پوندو. ڳاڻ جو زور سڀني تحرڪ ۾ جسمن مٿان ٿئي ٿو ۽ اهو تحرڪ جي اُبتڙ طرف ٿئي ٿو.

ذرا دماغ لڳايو



سمپرڪ زور ۽ اڻ سمپرڪ زور جي لسٽ ٺاهيو ۽ زور جو قسم لکو.

ڪري ڏسو



چوڪنڊي شڪل جون ٻه پلاسٽڪ بوتلون کڻو. انهن جا ڍڪ ڇڻي ۽ طرح بند ڪريو. ٻنهي بوتلن مٿان سيلوٽيپ جي مدد سان ٻه ننڍيون چقمق پٽيون چپڪايو. هڪ وڏي پلاسٽڪ جي ٿري ۾ پاڻي ڀريو. انهن ٻنهي بوتلن کي ان ٿري ۾ وجهو. جئن چقمق پٽي ۽ وارو پاسو مٿان هجي. هڪ بوتل کي ٻئي جي ويجهو آڻيو. جيڪڏهن هڪ بوتل تي چقمق جو اُتر قطب هوندو ۽ ٻي بوتل تي ڏکڻ قطب هوندو ته ٻئي بوتلن هڪ ٻئي جي اڳيان سرڪنديون. جيڪڏهن بوتلن جو طرف بدلايون ته



3.3 : اڻ سمپرڪ زور

ڇا ٿيندو؟ اهو ڇا چيو. سڌو ڇهڻ بنا ٻه ٻئي بوتلن هڪ ٻئي جي ويجهو آچن ٿيون. ان مان ثابت آهي ته چقمقي زور اڻ سمپرڪ زور آهي.

ذرا دماغ لڳايو




گذريل درجي ۾ توهان اِستت بجلي بابت اڀياس ڪيو آهي. اِستت بجلي زور اڻ سمپرڪ زور آهي. اهو توهان ڪيئن ثابت ڪندا؟

توازني ۽ غير توازني زور (Balanced and unbalanced forces)

پُٺي جو هڪ ڪوڪو کڻو. اُن جي ٻنهي پاسن تي هڪ سوتلي يا ٿلهي ڏوري ٻڌو. شڪل 3.4 ۾ ڏيکاريل موجب ميز تي رکو. هاڻي ڏوريءَ جي پڇڙين وٽ تارازيءَ جا پُڙ ٻڌو. ٻنهي پُڙن تي ساڳئي مادي (وزن) وارا جسر رکو. ڪوڪو ميز تي اِستتر رهندو. ائين نظر ايندو. هاڻي هڪ پُڙ تي وڌيڪ مادي وارو جسر رکو ۽ ٻئي پُڙ تي گهٽ مادي وارو جسر رکو. توهان ڏسندا ته وڌيڪ مادي جسر واري پُڙ ڏانهن ڪوڪو سرڪندو. پُڙن ۾ ڏسو ساڳي مادي وارا جسر هئا ته ٻنهي مٿان ڌرتيءَ جو ڪششي زور ساڳيو هو مطلب ڪوڪي مٿان توازني زور لڳل هئا اهي اُبتڙ طرفن ۾ هئا ۽ آخرين زور ٻڙي ٿيو. ان جي اُبتڙ جيڪڏهن هڪ پُڙ ۾ وڌيڪ مادي وارو جسر رکيوسين ته ٻنهي پاسن کان زورن ۾ تفاوت پئدا ٿيو. جنهن ڪري غير توازني زور پئدا ٿيو ۽ ڪوڪو تحرڪ ۾ آيو.

ڪري ڏسو



3.4 : توازني ۽ غير توازني زور

ٻار نوڙي-چڪ راند ڪندا نظر آچن ٿا. ٻئي گروهه پنهنجي پنهنجي پاسي نوڙي چڪين ٿا ٻئي پاسي جيڪڏهن زور ساڳيو هوندو ته نوڙي ۾

تحرڪ نه ٿو آچي جيڪڏهن هڪ پاسي وڌيڪ زور آچي ٿو ته نوڙي ان

طرف ٿي تحرڪ ۾ آچي ٿي. مطلب پهريائين ٻئي زور توازني هئا پر نوڙيءَ جي تحرڪ ۾ ٻئي زور غير توازني هئا.

اڃا به هڪ مثال ڏسو. اناج سان ڀريل هڪ دٻي کي هڪ ماڻهو زمين تي سرڪائيندو کيس ڏکيائي ٿيندي پر جيڪڏهن ٻه ماڻهو سرڪائيندا ته دٻو سولائيءَ سان سرڪندو. اهو توهان ضرور ڏٺو هوندو. ان مثال مان اسان ڇا ٿا سمجهون؟

الف : هڪ جسمر مٿان ساڳئي طرف لڳندڙ زور هوندا ته جسمر مٿان خالص زور اُنهن زورن جي جوڙ برابر هوندو.
 ب : جيڪڏهن ٻه زور هڪ جسمر مٿان اُبتڙ طرفن ۾ لڳائبا ته سندن تفاوت وارو زور جسمر مٿان لڳي ٿو.
 پ : زور ڪري اِستر جسمر تڪرڪ ۾ اچي ٿو.
 ب: زور طرف ۽ پئماني وسيلي ڏيکارجي ٿو ان ڪري زور طرفي انداز آهي.

جسمر جي ٿور ۽ طرف ۾ تبديل اچي ٿي. ان موجب تڪرڪ واري جسمر کي بيهارڻ لاءِ زور جي ضرورت ٿئي ٿي. زور ڪري جسمر جو آڪار به بدلائي سگهجي ٿو. ڪُنپار مٽڪن کي الڳ الڳ آڪار ڏيڻ لاءِ جدا جدا طرفن ۾ زور لڳائي ٿو. رٻڙ بڻندڙ مٿان زور لڳائي ان کي وڏو ڪري سگهجي ٿو. اهڙا ڪيترائي مثال آهن.

ڪنهن جسمر مٿان جيڪڏهن هڪ کان وڌيڪ زور لڳائبا ته جسمر مٿان زور سڀني زورن جي خالص زور برابر ٿئي ٿو.

مانار (Inertia) : آسان ڏٺو ته زور سبب جسمر جي حالت بدلي ٿي. جسمر هميشه پنهنجي اصلوڪي حالت ۾ رهڻ چاهي ٿو اها خاصيت آسان هيٺ مثالن ۾ سمجهندا سين.

مشغولي 1 : هڪ شيشي جي پيالي مٿان هڪ پوست ڪارڊ ڪٽو. ان مٿان 5 رپئي جو سڪو رکو. هاڻي پوست ڪارڊ کي هلڪو ڌوڏيو، ڏسندا ته سڪو هيٺ پيالي ۾ ڪري پوندو.



اهو هميشه ڌيان ۾ رکو



جسمر هميشه پنهنجي اصلوڪي حالت ۾ رهي ٿو. ان خاصيت کي مانار چئبو آهي. مطلب بنا ٻاهرين ڪنهن زور جي آرام واري حالت ۾ جسمر آرام واري حالت ۾ رهي ٿو ۽ تڪرڪ ۾ جسمر تڪرڪ واري ٿي حالت ۾ رهي ٿو.

مشغولي 2 : هڪ لوهه جي اسٽنڊ ۾ ٻن ڏاڳن جي مدد سان هڪ اڌ ڪلوگرام مادي وارو جسمر لتڪايو، هاڻي ڏاڳو 2 کي جهٽڪو ڏيو ڏسندا ته لتڪايل جسمر اِستر ٿي رهندو. هاڻي ڏاڳو 2 کي آهستي آهستي هيٺ ڇڪيو. ڏاڳو 1 ٽٽندو ۽ جسمر ڪري پوندو. ان جو ڪارڻ آهي ته جسمر جي ڪري ڏاڳي ۾ چڪ آئي.

دٻ (Pressure) : ٻن ڦٽن ۽ چئن ڦٽن گاڏين جي ٽائرن ۾ هوا پرجندي توهان ڏٺو آهي. هوا پريندڙ اوزار ۾ هڪ دٻ ڏيکاريندڙ هڪ درسني يا ڊجيٽل ميٽر مٿان دٻ جا انگ نظر ايندا آهن. ان اوزار وسيلي خاص ملهه تائين تاير ۾ دٻ وڌايو ويندو آهي. سائيڪل ۾ هوا ڀرڻ لاءِ زور لڳائڻو پوندو آهي. اها توهان کي ڄاڻ آهي. زور لڳائي سائيڪل تاير ۾ هوا ڀري ويندي آهي. زور ۽ دٻ جو پاڻ ۾ ڪو لاڳاپو آهي ڇا؟

مشغولي 3 : هٿوريءَ جي مدد سان هڪ ڪاٺ تختي تي هڪ ڪوڪو ٽنبيو. هاڻي ڪوڪي جو مٿي وارو پاسو ان تختي تي ٽنبيو. ڇا اهو ڪوڪو ٽنبجندو؟ ڊرائينگ بورڊ مٿان پنون سولائيءَ سان لڳائي سگهجن ٿيون آڻوئي تي زور لڳائي آسان پنون لڳائيندا آهيون. انهن تجربن مان توهان ڇا سمجهندو؟

مانار جا قسم : 1. آرام واري اوسٽا : جسمر جي خاصيت موجب، جيڪڏهن اهو آرام واري حالت ۾ آهي ته اهو آرام واري حالت ۾ رهندو. مثال بس جي اوچتو شروع ٿيڻ تي مسافر پنٿين طرف ڌڪجندا آهن. 2. تڪرڪ واري اوسٽا : جسمر جي خاصيت موجب، جسمر جيڪڏهن تڪرڪ ۾ آهي ته اهو تڪرڪ ۾ ئي رهندو. پنڪي کي بند ڪرڻ کان پوءِ به اهو ڪجهه دير هلندو آهي. بس اوچتو بيهڻ سان مسافر اڳئين طرف ڌڪجندا آهن. 3. طرف واري اوسٽا : جسمر جي خاصيت موجب جسمر جنهن طرف ۾ هوندو آهي. اهو ساڳئي طرف ۾ رهندو آهي. مثال سڌي رستي تي هلندڙ واهڻ جڏهن موڙ وٽ ٿا ۽ مسافر اُبتڙي طرف ڌڪجندا آهن.

ڪوڪن جو ڇهنبدار پاسو سولائيءَ سان ٽنڊجي ٿو. توهان هاڻي سمجهندا ته ڪوڪي جي مٿي واري پاسي کان زور لڳائڻ سبب ڪوڪو تختي ۾ جلد ٽنڊجي ٿو.

پاڇيون، ميوا تيز ڌار واري ڪپ سان ڪٽڻ سولاءِ هوندا آهن.

ذرا دماغ لڳايو



ايڪي ايراضي مٿان عمودي رخ ۾ لڳايل زور کي داب (pressure) چئبو آهي.

$$\text{داب} = \frac{\text{زور}}{\text{ايراضي}}$$

داب جا ايڪا (Units of pressure)

SI طريقي موجب داب زور جو ايڪو نيوٽن (N) آهي ۽ ايراضيءَ جو ايڪو m^2 آهي.

انڪري داب جو ايڪو N/m^2 ٿيندو. ان کي پاسڪل (Pa) چئبو آهي. وايو منڊل وڳيان ۾ داب جو ايڪو Bar آهي.

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

هاڻي آسان فقط عمودي رخ ۾ لڳايل زور جو ئي ويچار ڪري رهيا آهيون.

ايراضي وڌندي ته زور جو داب گهٽجندو. ايراضي گهٽجندي ته زور جو داب وڌندو. مثال اُن جا پير تراڪٽا هوندا آهن. انڪري اُن جو وزن وڌيڪ ايراضي تي پوي ٿو ۽ واريءَ مٿان داب گهٽ پوي ٿو. جنهن ڪري اُن جا پير واريءَ ۾ ڊيڄندا نه آهن ۽ هو سولائيءَ سان هلي ٿو. **اِسٽر هونڊڙن تي داب:** هوا ۾ هونڊڙ سڀني اِسٽر جسمن مٿان هوا جو داب هوندو آهي. اهو هوا جو داب جسرن مٿان وزن ۽ ايراضيءَ تي مدار رکي ٿو.

شڪل 3.5 موجب مشغولي ڪريو. ڇا ٿا سمجهو؟

ڪري ڏسو




ذرا دماغ لڳايو



مٿي تي پاڇيءَ جي ٽوڪري رکندي توهان پاڇي واري عورت کي ضرور ڏٺو هوندو. اها مٿي تي ٽوڪريءَ هيٺان هڪ ڪپڙي جو ٽڪر گول مٿول ڪري رکندي آهي ائين ڇو؟
آسان وڌيڪ دير هڪ هنڌ بيهي نه سگهندا آهيون ائين ڇو؟

برف کي گسائڻ لاءِ تراڪٽو تختو ڇو استعمال ڪبو

آهي؟



پاڻين جو داب (Pressure of Liquid)

ڪري ڏسو




مشغولي 1: پلاسٽڪ جي هڪ بالٽي کڻو. هڪ 10 cm جي اهڙي شيشي جي نلي کڻو جنهن مٿان رٿڙ جو ڦوڪڻو پوري طرح ڦهڪي آچي. نليءَ جي هڪ پڇڙي آهستي آهستي بالٽيءَ جي تري کان 5 cm تائين اندر رکيو. شيشي جي ٻي پڇڙيءَ تي رٿڙ جو ڦوڪڻو ٻڌل آهي. هاڻي ٿورو ٿورو پاڻي بالٽيءَ ۾ وجهو. توهان ڏسندا ته ڦوڪڻو ڦوڪجندو ويندو. ان مان ڇا ٿو نظر اچي؟ پاڻيءَ جو داب بالٽيءَ جي پاسي مٿان پوي ٿو.



3.7 : پاڻي جو داب ۽ سطح

مشغولي 2 : هڪ پلاسٽڪ جي بوتل کڻو. شڪل 3.7 انوسار ان ۾ 1, 2, 3 آهڙين جڳهين تي ٿلهي سئيءَ سان هر هڪ سطح تي سوراخ ڪريو. هاڻي بوتل کي سڄي پاڻيءَ سان ڀريو. هاڻي ٽن سوراخن مان پاڻي ٻاهر وهندو. توهان ڏسندا ته مٿئين سوراخ کان پاڻي جي ڌارا ويجهو تائين وهندي ڀر هينئڻ سوراخ کان پاڻي جي ڌارا پري تائين وهندي. ان مان ڇا ٿو نتيجو نڪري؟ هيٺ وڃڻ سان داب وڌندو وڃي ٿو.



3.6 : پاڻي جو داب

گئس جو داب (Gas Pressure) : ڦوڪڻي ۾ منهن سان هوا ڀري ته اهو سڀني پاسن کان ڦوڪجي ٿو. جيڪڏهن ڦوڪڻي ۾ ڪو باريڪ سوراخ هوندو ته هوا ڦوڪڻ وقت، هوا ان سوراخ مان نڪرندي ويندي ۽ ڦوڪڻو سڄو نه ڦوڪجندو. ان مان ظاهر آهي ته هوا وانگر جڏهن ڪنهن به بند برتن اندر جسر ان برتن جي پٺئين تي داب لڳائي ٿو. سڀني نهرن ۽ گئسي جسمن جي ملاوت کي فليڊ (Fluid) چئجي ٿو. برتن اندر فليڊ جو پٺئين ۽ تري طرف داب لڳي ٿو.


وايو منڊل داب (Atmospheric Pressure) : ڌرتيءَ تي سڀني پاسن کان هوا جو ڍڪ آهي. ان کي وايو منڊل چئبو آهي. وايو منڊل ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان اٽڪل 16 ڪ.م اوچائي تائين ڦهليل آهي. ان کان مٿي 400 ڪ.م تائين اهو تمام ڇڏي روپ ۾ آهي. هوا طرفان لڳايل داب کي وايو منڊل داب چئبو آهي. آهڙي ڪلپنا ڪريو هڪ ايڪي ڌرتي جي مٿاڇري ايراضيءَ تي هڪ اوچو ڪالم بيٺل آهي ۽ ان ۾ هوا آهي (شڪل 3.8). ان هوا جو وزن ڌرتيءَ طرف لڳايل زور آهي. انجو مطلب آهي ته هوا جو داب اهو ايراضي ۽ ان وزن جي ضرب اُبت برابر آهي. سمند ڪناري تي هوا جو داب 1 atm مڪيو وڃي ٿو. جئن جئن مٿي وڃبو هوا جو داب گهٽجندو ويندو.

$$1 \text{ atmosphere} = 101 \times 10^3 \text{ Pa} = 1 \text{ bar} = 10^3 \text{ mbar}$$

$$1 \text{ mbar} \approx 10^2 \text{ Pa (hecto Pascal)}$$

وايو منڊل جو داب mbar يا Hecto Pascal (hpa) ايڪي ۾ ماپبو آهي. وايو منڊل جو داب هوا جي ڪنهن به هڪ ٽڪي وٽ سڀني طرفن کان هوندو آهي. اهو داب ڪيئن تيار ٿيندو آهي؟ هڪ بند برتن ۾ موجود هوا جا ڀرڻا برتن جي پٺئين تائين ساڳي رفتار سان پهچندا رهن ٿا. انهن ڪريائين سبب برتن جي اندر پاسن تي زور پئدا ٿئي ٿو. ان زور مان ئي داب تيار ٿئي ٿو.

آسان جي سرير مٿان هميشه وايو منڊل جو داب هوندو آهي. پر آسان جي سرير اندر ڀولن هندن ۾ هوا هوندي آهي ۽ رت جي وهڪري ۾ رت هوندو آهي ۽ ان اندر داب وايو منڊل جي داب جهڙو هوندو آهي. انڪري پاڻي ۽ وايو منڊل جي داب ڪري آسان ڪسڪندا نه آهيون. وايو منڊل جو داب ميزان ۾ رهي ٿو. ڌرتيءَ تي وايو منڊل جو داب سمند جي سطح کان مٿي بدلجندو رهي ٿو، اهو شڪل 3.9 ۾ ڏيکاريل آهي.





3.8 : وايو منڊل جو داب

ذرا دماغ لڳايو



1 m^2 مٿاڇري واري ميز مٿان سمنڊ جي سطح جو $101 \times 10^3 \text{ Pa}$ ايترو دٻ هوندو آهي پوءِ به ميز جو مٿاڇرو ٿئي ڇو نه ٿو؟




3.9: وايومنڊل دٻ

ترڻ جو زور (Buoyant Force)

ڪري ڏسو



پلاسٽڪ جي هڪ خالي بوتل کڻو. ان جو منهن مضبوط ڍڪ سان بند ڪريو. اها هڪ پاڻيءَ سان ڀريل بالٽيءَ ۾ وجهو. ڇا ٿيندو؟ اها ٻڌندي نه پر مٿي ترندي رهندي. هيٺ بوتل کي ڌڪيو تڏهن به اها مٿي ايندي. پلاسٽڪ جو ڀولو بال کڻي به اهو تجربو ڪري سگهجي ٿو. (شڪل 3.10). هاڻي پلاسٽڪ جي بوتل پاڻيءَ سان ڀريل کڻو ۽ بالٽيءَ واري پاڻيءَ ۾ ڇڏيو ته اها پاڻي اندر ترندي رهندي. ائين ڇو ٿو ٿئي؟



3.10 توازي ۽ غير توازي زور

خالي پلاسٽڪ جي بوتل ۽ بال اهي پاڻيءَ جي مٿاڇري تي ترن ٿا ۽ پاڻيءَ سان ڀريل بوتل پاڻيءَ اندر تري ٿي. اها سڄي پاڻيءَ ۾ نه ٿي ٻڏي. اندر پاڻيءَ جي وزن جي ڀيٽ ۾ خالي بوتل جو وزن نه جي برابر آهي. ان مان ظاهر آهي ته پاڻيءَ سان ڀريل بوتل مٿان هينئين طرف ڌرتيءَ جو ڪششي زور (F_g) لڳي ٿو ۽ ان جي اُٻڙ طرف لڳندڙ زور (F_b) بوتل کي ميزان ۾ رکي ٿو. اهو زور بوتل جي چوڌاري پاڻيءَ جي موجودگيءَ ڪري آهي. پاڻي يا ٻئي ڪنهن جسم يا گئس طرفان ڪنهن به جسم تي لڳندڙ زور کي ترڻ جو زور (f_b) چئبو آهي.

ڪوھ مان پاڻي ڀرڻ وقت، نوڙيءَ سان ٻڌل بالٽي جڏهن پاڻيءَ ۾ سڄي ٻڌل رهي ٿي ته ان وقت اها هلڪي محسوس ٿئي ٿي. ان جي ڀيٽ ۾ پاڻيءَ کان ٻاهر ڪڍڻ وقت اها ٻوري لڳي ٿي. ائين ڇو؟ ترڻ وارو زور ڪهڙي ڳالهه تي مدار رکي ٿو.

ذرا دماغ لڳايو



هڪ ائلبومينيم جو تمام سنهو ننڍو پترو کڻو. هڪ پاڻيءَ سان ڀريل بالٽيءَ ۾ اُن کي ٻوڙيو. ڇا ٿيندو؟ هاڻي ان پتري مان هڪ ننڍي ٻيڙي ٺاهي پاڻيءَ ۾ وجهو ٻيڙي ترندي نه؟

ڪري ڏسو



لوھ جو ڪوڪوپاڻيءَ ۾ ٻڏي وڃي ٿو پر اسٽيل جو ٺھيل وڏو جھاز پاڻيءَ مٿان تري ٿو ائين ڇو؟ پاڻين ۾ ٻڌل جسم مٿان ترڻ جسم مٿان ترڻ وارو زور لڳي ٿو ته جسم جو وزن گھٽجي ٿو ائين محسوس ٿئي ٿو. مني پاڻيءَ جي تلاءَ ۾ ترڻ بدران سمنڊ جي پاڻيءَ ۾ ترڻ سڱو هوندو آهي. ان جو سبب آهي ته سامونڊي پاڻيءَ جي گھاٽائي رواجي پاڻيءَ جي گھاٽائي کان وڌيڪ آهي ڇو ته سمنڊ جي پاڻيءَ ۾ لوڻ موجود آهي. توهان هن ڪتاب ۾ آبياس ڪيو آهي ته پاڻيءَ سان ڀريل پاڻيءَ ۾ ليمو وجهبو ته اهو ٻڌندو پر ان پاڻيءَ ۾ لوڻ وجهبو ته ساڳيو ليمو ترندو. هتي ترڻ وارو زور ڌرتيءَ جي ڪششي زور کان وڌيڪ آهي. انهن مثالن مان ڪهڙو نتيجو ٿو نڪري؟ ترڻ وارو زور ٻن ڳالهين تي مدار رکي ٿو.

1. جسم جو مقدار : جيڪڏهن جسم جو مقدار وڌيڪ ته ترڻ جو زور به وڌيڪ.

2. جسم جي گھاٽائي : وڌيڪ گھاٽائي هئڻ تي ترڻ جو زور به وڌيڪ ٿئي ٿو.




ڪنهن جسم کي پاڻي ۾ وجهڻ سان اهو پاڻيءَ مٿان ترندو يا اندر ترندو يا سڄو ٻڏندو، اهو ڇا تي مدار رکي ٿو؟

1. جيڪڏهن ترڻ وارو زور جسم جي وزن کان وڌيڪ آهي ته جسم پاڻي مٿان ترندو.
2. جيڪڏهن ترڻ وارو زور جسم جي وزن کان گهٽ آهي ته جسم پاڻي ۾ ٻڏندو.
3. جيڪڏهن ترڻ وارو زور جسم جي وزن برابر آهي ته جسم پاڻي اندر ترندو.

آرڪمڊيز متو :

شڪل 3.11 ۾ ڏيکاريل نموني موجب هڪ ربڙ بئنج ڪٽو. ان کي ڪنهن به هنڌ ڪپيو. ان جي هڪ پچڙيءَ وٽ هڪ صاف ڌوئل پٿر يا 50 گرام جو وٽ ٻڌو.

ڪري ڏسو



3.11 ترڻ زور

هاڻي ربڙ جي ٻي پچڙيءَ کي آڱر سان پڪڙي، ان جڳهه تي پين سان نشان ڪريو. هاڻي پٿر کي هوا ۾ لٽڪائي پٿر تائين ربڙ جي ڊيگهه ماپيو. هڪ برتن ۾ پاڻي ڪٽو. هاڻي اهو پٿر پاڻيءَ ۾ ٻوڙيو ۽ وري ربڙ جي ڊيگهه ماپيو. ڇا تون نظر اچي؟ هاڻي اها ڊيگهه گهٽجي ويئي. ڇئن ڄڻ پٿر پاڻيءَ ۾ آهستي آهستي ٻوڙبو ته ربڙ جي ڊيگهه گهٽجندي ويندي. ائين ڇو ٿيو؟ جڏهن پٿر کي پاڻيءَ ۾ ٻوڙيو ته ان مٿان مٿئين طرف ترڻ جو زور لڳو. پٿر جو وزن هيٺئين طرف ويندڙ هو. ان ڪري هيٺئين طرف ڪل زور گهٽجندو ويو.

ترڻ وارو زور سڀني جسمن مٿان ساڳيو هوندو آهي ڇا؟ ان جو انداز ڪيترو؟ ڪهڙي به پاڻي ۾ اهو ساڳيو هوندو آهي؟ انهن سڀني سوالن جا جواب آرڪمڊيز متي ۾ آهن.

آرڪمڊيز متي موجب : جڏهن ڪو جسم ڪنهن پاڻي ۾ ٿورو يا سمورو ٻوڙجي ٿو ته ان جسم مٿان مٿئين طرف زور لڳي ٿو. اهو زور جسم پاران اُچل ڪاڌل ان پاڻي جي وزن برابر هوندو آهي.


آرڪمڊيز متي تي اڳهر ڪيل تجربا سمجهايو.

ذرا دماغ لڳايو



سائنسدان جي واقفيت :

آرڪمڊيز گريڪ سائنسدان ۽ علم رياضيءَ ۾ ماهر هو. π جو ملهه هن ڳولهي ڪڍيو. علم طبعيءَ ۾ طرف، ڪپي، ڦيٽا انهن بابت سندس گيان ڪري گريس ملڪ جو لشڪر رومن سان وڙهي سگهيو. جاميٽري ۽ ڪل ۾ کيس تمام گهڻي مشهورت ملي. باق ثب ۾ سنان ڪندي، باق ثب مان ٻاهر نڪتل پاڻيءَ پاڻيءَ وقت کيس مٿي ڏنل متو ڏيان ۾ آيو. يورپڪا - يورپڪا مون ڳولهي لڌو مون ڳولهي لڌو ائين رستي تي چوندي ڊوڙندو ويو.




(287 BC - 212 BC)

آرڪمڊيز متي جي ڏاڍي اهميت آهي. اهو جهاز، زيرابنيون انهن جي ٺاهڻ ۾ ڪارائتو آهي. لئڪٽوميٽر ۽ هيومڊوميٽر اهي آرڪمڊيز متي تي آڌار رکندڙ آهن.

جسر جي گھاٽائي ۽ نسبتي گھاٽائي

گھاٽائي = مقدار / مادو . گھاٽائي جو SI موجب ايڪو Kg / m^3 آهي . جسمن جي سُڌنا لھڻ لاءِ گھاٽائي ڪمائي آهي . جسر جي نسبتي گھاٽائي پاڻيءَ جي گھاٽائيءَ جي ڀيٽ ۾ مڃي ويندي آهي .
نسبتي گھاٽائي = $\frac{\text{جسر جي گھاٽائي}}{\text{پاڻيءَ جي گھاٽائي}}$ ، اهو ساڳئي انداز وارو ريشو آهي . انڪري انجو ڪوبه ايڪو نه ٿيندو آهي . نسبتي گھاٽائي جسر جو خاص گڻ آهي .

حل ڪيل مثال



ڏنل : ڌاتوءَ جو وزن = $98 \text{ N} = 10 \times 9.8$

مٿاڇري ABCD ۾ ويڪر = 20 cm ، ويڪر = 50 cm = ڊيگھ

ايراضي = $50 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$

$$= 1000 \text{ cm}^2 = 0.1 \text{ m}^2$$

$$\text{دٻ} = \frac{\text{وزن}}{\text{ايراضي}} = \frac{98}{0.1} = 980 \text{ Pa}$$

مٿاڇري CDEF ۾

ويڪر = 10 cm ، ويڪر = 50 cm = ڊيگھ

ويڪر $\times$ ڊيگھ = ايراضي

$$= 50 \times 10 = 500 \text{ cm}^2 = 0.05 \text{ m}^2$$

$$\text{دٻ} = \frac{\text{وزن}}{\text{ايراضي}} = \frac{98}{0.05} = 1960 \text{ Pa}$$

مٿاڇرو BCFG ۾

ويڪر = 10 cm ، ويڪر = 20 cm = ڊيگھ

$$\text{ايراضي} = 20 \times 10 = 200 \text{ cm}^2 = 0.02 \text{ m}^2$$

$$\text{دٻ} = \frac{\text{وزن}}{\text{ايراضي}} = \frac{98}{0.02} = 4900 \text{ Pa}$$

(وڌ ۾ وڌ دٻ) مطلب ايراضي گھٽ ته دٻ وڌيڪ

مثال 5 : هڪ سنگمرمر ٽائيل جو وزن هوا ۾ 100 g آهي ۽

گھاٽائي = 2.5 g/cc ته انجو پاڻيءَ ۾ ڪيترو وزن ٿيندو؟

مثال 1 : هڪ دٻي جي تري جي ايراضي 50 N ۽ انجو

وزن 0.25 m^2 آهي ته دٻي جو تختي مٿان دٻ لکو.

ڏنل ايراضي = 0.25 m^2 ، وزن 50 N

دٻ = ؟

$$\text{دٻ} = \frac{\text{وزن}}{\text{ايراضي}} = \frac{50 \text{ N}}{0.25 \text{ m}^2} = 200 \text{ N/m}^2$$

مثال 2 : جيڪڏهن پاڻيءَ جي گھاٽائي 10^3 kg/m^3 ۽ لوهه

جي گھاٽائي $7.85 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ آهي ته لوهه جي نسبتي

گھاٽائي لھو.

ڏنل پاڻيءَ جي گھاٽائي = 10^3 kg/m^3

لوهه جي گھاٽائي = $7.85 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

نسبتي گھاٽائي = ؟

$$\begin{aligned} \text{نسبتي گھاٽائي} &= \frac{\text{لوهه جي گھاٽائي}}{\text{پاڻيءَ جي گھاٽائي}} \\ &= \frac{7.85 \times 10^3}{10^3} = 7.85 \end{aligned}$$

مثال 3 : اسڪروءَ جي چھنب جي ايراضي 0.5 mm^2 ۽

انجو وزن 0.5 N آهي ته اسڪرو لکڙيءَ جي تختي تي

ڪيترو دٻ لڳائيندو؟

ڏنل ايراضي = $0.5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$

وزن = 0.5 N ، دٻ = ؟

$$\text{دٻ} = \frac{\text{وزن}}{\text{ايراضي}} = \frac{0.5 \text{ N}}{0.5 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = 10^6 \text{ N/m}^2$$

$$= 10^6 \text{ Pa}$$

مثال 4 : هڪ ڌاتو جي نهري بلاڪ جو وزن 10 kg ۽

سندس ڊيگھ 50 cm ، ويڪر 20 cm ۽ اوچائي 10 cm آهي

(شڪل) ته هيٺ ڏنل مٿاڇرن مٿان لڳندڙ ڌاتوءَ جو دٻ

لھو.

ABCD, CDEF, BCFG ڪهڙي حالت ۾ وڌيڪ دٻ لڳل

آهي.

ڏنل : هوا ۾ وزن = 100 g گهاٽائي = 2.5g/cc

$$\therefore \text{مقدار} = \frac{\text{وزن}}{\text{گهاٽائي}} = \frac{100}{2.5} = 40\text{cc}$$

آرڪمڊيز هتي موجب پاڻيءَ ۾ ٻڌل ٽائيل جي مقدار 40cc جيترو پاڻي اُچل کائي ٿو. انڪري ٽائيل جو وزن گهٽجندو. $\therefore$ پاڻيءَ ۾ وزن = 100 g - 40 g = 60 g

آپياس

سوال 1. خال پريو.

1. SI سرشتي ۾ زور جو ايڪو آهي.

(ڊائين، نيوٽن، جیول)

2. آسان جي سرير مٿان دوا جو داپ جهڙو داپ هوندو آهي.

(وايومنڊل، سمنڊ جي تري، پاتال)

3. هڪ ئي جسم مٿان جدا جدا پاڻين ۾ ترندر زور هوندو آهي.

(هڪ جهڙين، گهاٽائي، ايراضي جي، جدا جدا)

4. SI سرشتي موجب داپ جو ايڪو آهي.

(Pa/m², kg/m³, N/m³, N/m²)

سوال 2. جوڙا ملايو.

”ب“

”الف“

1. پاڻين 1. وڌيڪ داپ

2. بنا ڌار ڪپ 2. وايومنڊل داپ

3. بنا نوڪ سٽي 3. خاص ڪشي گڻ

4. نسبتي گهاٽائي 4. گهٽ داپ

5. هڪ پاسڪل 5. سڀني پاسي ساڳيو داپ

سوال 3. هيٺين سوالن جا جواب لکو.

1. پاڻيءَ اندر پلاسٽڪ جو ٽڪر ڇڏبو، اهو ترندو يا ٻڌندو؟

2. تمام گهڻو سامان ڪنڊڙ واهڻ ۾ ڦيڻ جو انداز وڌيڪ ڇو هوندو آهي؟

3. آسان مٿان هوا جو داپ ڪيترو هوندو آهي؟ اهو اسان مڪسوس ڇو نه ڪندا آهيون؟

سوال 4. ائين چيو ٿو ٿئي؟

1. سامونڊي پاڻيءَ جي پيٽ ۾ مٺي پاڻيءَ ۾ جهاز وڌي ٻڏي ٿو.

2. ڌار واري ڪپ سان ميوا سولائيءَ سان ڪپي سگهجن ٿا.

3. بند جي پٽ تري وٽ ويڪري هوندي آهي.

4. اوچتو بس بيهڻ ڪري مسافر پنٿي ڏڪجندا آهن.

سوال 5. هيٺ ڏنل خاڪا پورا ڪريو.

وزن Kg	مقدار M ³	گهاٽائي kg/m ³
350	175	
.....	190	4

ڌاتوءَ جي گهاٽائي kg/m ³	پاڻيءَ جي گهاٽائي kg/m ³	نسبتي گهاٽائي
.....	10 ³	5
8.5 x 10 ³	10 ³	

وزن (N)	ايراضي (m ²)	داپ (Nm ⁻²)
.....	0.04	20000
1500	500	

سوال 6. هڪ ڌاتوءَ جي گهاٽائي 10.8 x 10³ kg/m³ آهي.

سندس نسبتي گهاٽائي لھو. (10.8)

سوال 7. هڪ جسم جو مقدار 20 cm³ آهي ۽ وزن 50g آهي.

پاڻيءَ جي گهاٽائي 1g cm⁻³ ته اهو جسم

پاڻيءَ ۾ ترندو يا ٻڌندو؟ (ٻڌندو)

سوال 8. هڪ 500 g وزن واري پلاسٽڪ سان بند ڪيل

کوکي جو مقدار 350 cm³ آهي. پاڻيءَ جي

گهاٽائي 1g cm⁻³ آهي ته کوکو پاڻيءَ ۾ ٻڌندو

يا ترندو؟ کوکي پاران پاڻيءَ جي اُچل وارو وزن

لھو؟ (ٻڌندو، 350g)

پروجيڪٽ

باب ۾ ڏنل سڀ مشغوليون موبائيل فون جي مدد

سان چتر ڪيو ۽ ٻين کي موڪليو.



4. بجلي ڌارا ۽ مقناطيس

ٿورو سوچيو



اڻي اندر ڪهڙا جزا هوندا آهن؟

اڻو اندر اليڪٽران (ڪاٺو پر تي ٿيڻ ڌرڙا) ۽ پروٽان (واڏو پر تي ٿيل ڌرڙا) هوندا آهن. بجلي پر تي ۽ خيال کان اڻو نرپڪش (Neutral) هوندو آهي. جسمر اندر واڏو پر تي ۽ ڪاٺو پر تي ساڳئي انداز ۾ موجود ٿئي ٿي. ائين چيو ويندو آهي ته اسان جي چوگرد جسمن ۾ بجلي پر تي ڀرپور انداز ۾ موجود هوندي آهي. شيشي جي ٽڪر کي ريشمي ڪپڙي سان گهٻو ته ڇا ٿيندو؟ جسمر ۾ بجلي پر تي ڪيئن پيدا ٿئي ٿي اسٽٽ بجلي ۽ وهڪ بجلي ڪنهن کي چئبو آهي؟

وهڪ بجلي هڪ جسمر کان ٻئي جسمر ڏانهن وڃي ٿي. اها ڪاٺو بجلي پر تي هوندي آهي. وهڪ وارن ڪاٺو بجلي پر تي ڌرڙن کي اليڪٽران چئبو آهي. اهي اليڪٽران هڪ هنڌان ٻئي هنڌ ڪيئن وڃن ٿا؟ جئن پاڻي اوچائي کان هيٺ ويندو آهي تئن بجلي جي وهڪ ٿيندي آهي ڇا؟ توهان سکيا آهيو ته ڪنهن جسمر جي رفتار لاءِ زور لڳائڻو پوي ٿو. ڪنهن پرواهڪ جسمر ۾ اليڪٽران کي رفتار ڏيڻ سان اسان کي وهڪ بجلي حاصل ٿئي ٿي.

وهڪ بجلي (Current Electricity): جڏهن بادل مان زمين تي وڃ ڪري ٿي، ان ۾ گهڻي انداز ۾ بجلي ڌارا هوندي آهي. ڪڏهن ڪڏهن تمام درد ڪري اسان جي مغز ڏانهن سوڪير بجلي ڌارا جي وهڪ ٿئي ٿي. گهرن ۾ تارن ۾، بجلي بلبن ۾ بجلي ڌارا هوندي آهي. اها توهان کي ڄاڻ آهي. ريڊيو ۾ ڪم ايندڙ بئٽري ۾ ۽ موٽر جي بئٽرين ۾ واڏو پر تي ۽ ڪاٺو پر تي انهن ٻنهي ڌرڙن وسيلي بجلي ڌارا پيدا ٿئي ٿي.


برقي سنوت (Electrostatic Potential): پاڻي هميشه وڌيڪ سنوت کان گهٽ سنوت تائين وهندو آهي. گرمي هميشه وڌي گرمي پد واري جسمر کان گهٽ گرمي پد واري جسمر ڏانهن وهي ٿي. ساڳئي نموني واڏو بجلي پر تي وڌيڪ برقي سنوت کان گهٽ برقي سنوت تائين وهي ٿي. بجلي پر تي جي ان رخ مقرر ڪرڻ کي برقي سنوت چئبو آهي.

برقي سنوت فرق (Potential Difference): پاڻي جي اوچائي، گرمي پد ۾ فرق لاءِ، گرم يا ٿڌو اهڙي نموني بجلي ڌارا ۾ ٻن ٽڪن ۾ بجلي پر تي تفاوت کي برقي سنوت فرق سمجهڻ گهرجي.


شڪل 4.1 الف موجب ڳنڍيندڙ ٽامي جي تار کڻي بجلي دورو تيار ڪريو. بلب مان بجلي ڌارا لنگهندڙ نه آهي، ائين نظر اچي رهيو آهي. هاڻي (شڪل 4.1 ب) موجب بازار مان 1.5V نئون بئٽري خشڪ ڪولو (cell) وٺي جوڙيو. هاڻي بجلي بلب مان بجلي ڌارا لنگهندڙ آهي. بجلي ڪولي جي ٻن ڇيڙن وٽ برقي سنوت فرق پيدا ٿيڻ ڪري اليڪٽران جي وهڪ شروع ٿئي ٿي. اهي اليڪٽران ڪولي جي ڪاٺو ڇيڙي واڏو ڇيڙي تائين هلن ٿا. روايتي نموني بجلي ڌارا اُٻتڙ طرف وهي ٿي. اهو شڪل ۾ تير وسيلي ڏيکاريل آهي. بجلي دورو ڇا آهي، اهو اڳتي هلي هن باب ۾ سکندا سين.

شڪل 4.1 الف ۾ بئٽري موجود نه آهي جنهن ڪري برقي سنوت فرق به نه آهي. انڪري بجلي ڌارا جي وهڪ ڪونهي. پر بئٽري لڳائڻ سان (شڪل 4.1 ب) برقي سنوت فرق پيدا ٿيڻ ڪري بجلي ڌارا شروع ٿي برقي سنوت فرق جو SI سرشتي موجب ايڪو وولٽ (Volt) آهي. ان بابت اسان نائين درجي ۾ وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪندا سين.

ڪري ڏسو



4.1 الف : بجلي دورو



4.1 ب : بجلي دورو



ڪنهن نلڪي مان وهندڙ پاڻي ڪيئن ماپبو؟ خاص وقت تي ان مان ڪيترا ليٽر پاڻي وهي ٿو. ائين ماپ وٺي سگهجي ٿي. پر بجلي ڌارا ڪيئن ماپبي؟


آسان ڪي ڄاڻ آهي ته بجلي ڀرتي ڌڙڙن جي وهڪ ڪري بجلي ڌارا ٺهي ٿي. هڪ سيڪنڊ وقت ۾ تار مان وهندڙ بجلي ان بجلي ڌارا جو ايڪو آهي. SI سرشتي ۾ اهو ايڪو ڪلامب في سيڪنڊ آهي جنهن کي امپير (Ampere) چئبو آهي.

$$1 \text{ Ampere} = 1 \text{ A} = 1 \text{ coulomb} / 1 \text{ second} = 1 \text{ C/s}$$

بجلي ڌارا پئمانيدار انداز آهي.

بجلي ڪولو (Electric cell) ڪنهن بجلي دوري ۾ هڪ جهڙي بجلي ڀرتيءَ جي وهڪ لاءِ ڪنهن وسيلي جي ضرورت ٿئي ٿي. اهڙو عام رواجي وسيلو آهي بجلي ڪولو. اڄ جدا جدا بجلي ڪولا موجود آهن. اهي واپڻ کان ڊائيوڙ ٿا جهڙن ساڌن ۾ استعمال ڪيا وڃن ٿا. بجلي ڪولن جو مکيه ڪم آهي انهن جي ٻن چيڙن ۾ برقي سنوت فرق قائم رکڻ. اهو توهان اڳتي سکندا.

خشڪ ڪولو (Dry cell) آسان جي ريڊيو سيت ۾، پٽ تي لڳل گهڙيال ۾، اهي خشڪ ڪولا ڪم ايندا آهن. خشڪ ڪولي جي رچنا شڪل 4.2 ۾ ڏيکاريل آهي.




4.2: خشڪ بجلي ڪولو

هڪ نڪمو ٿيل خشڪ ڪولو کڻي ان جو ٻاهريون ڍڪ ڪڍو. ان اندر اچي رنگ جو ڌاتو نظر ايندو. اهو جست آهي (Zn). اهو ڪولي جو ڪاٽو چيڙو آهي. ان جست ڌاتو ڍڪ کي ٽوڙيو.

ان جي اندر هڪ ٻيو پڌارت نظر اچي ٿو. انهن ٻنهي جي وچ ۾ برقي ڳارو پريو وڃي ٿو. ان برقي ڳاري (Electrolyte) ۾ واڌو ڀرتي ۽ ڪاٽو ڀرتي وارا آڻن موجود هوندا آهن. انهن معرفت بجلي ڌارا وهي ٿي. برقي ڳاري ۾ جست جو ڪلورائيڊ (ZnCl_2) ۽ امونيم ڪلورائيڊ (NH_4Cl) جي آلي ملاوٽ هوندي آهي. ڪولي وچ ۾ هڪ گرتفائيت جي لن هوندي آهي. اها ڪولي جو واڌو چيڙو آهي. گرتفائيت لن جي ٻاهرين ڀاڱي ۾ مئنگنيز ڊاءِ آڪسائيڊ (MnO_2) جي پيسٽ ڀريل هوندي آهي. انهن سڀني ڪيميائي پڌارتن ۾ ڪيميائي ڪريائن سبب ٻنهي چيڙن (گرتفائيت لن، جست) تي بجلي ڀرتي تيار ٿئي ٿي ۽ برقي دورو شروع ٿئي ٿو.

ان خشڪ ڪولي ۾ گهميل پڌارت هڻڻ ڪري ان جي استعمال، ڪيميائي ڪريائن سست ٿين ٿيون. انڪري وڌيڪ انداز ۾ بجلي ڌارا نه ٿي ملي.

انهن خشڪ ڪولن بدران سانڊيل بجلي ڌارا وارن ڪولن جو عرصو (Shell life) وڌيڪ هوندو آهي. خشڪ ڪولا استعمال ڪرڻ ۾ ڏاڍا سولا آهن. اهي سڌا، آڻا، آڌو رکي سگهجن ٿا ۽ هلندڙ ساڌن ۾ سهوليت سان استعمال ڪري سگهجن ٿا.



4.3: شيهو - تيزاب ڪولو


شيهو - تيزاب ڪولو (Lead Acid cell): شڪل 4.3 ۾ شيهو - تيزاب ڪولي جي بناوت ڏيکاريل آهي ان جا تتو ڏسو. ان قسم جو ڪولو بجلي پرتي ختم (Electric Discharge) ٿيڻ بعد به وري بجلي پرتي پيدا ڪندو آهي. ان ڪولي ۾ شيهو (Pb) هڪ قطب ۽ شيهي جي آڪسائيڊ (PbO_2) ٻيو قطب (Electrode) تي ڪم آچن ٿا. اهي ٻئي قطب ڇڏي گندڪ جي تيزاب (H_2SO_4) ۾ ٻڌل هوندا آهن. شيهي جو آڪسائيڊ قطب مٿان واڌو بجلي پرتي ۽ شيهو مٿان ڪاٿو بجلي پرتي موجود رهي ٿي. انهن ٻنهي قطبن درميان 2V برقي سنوت فرق رهي ٿو. ڪولي اندر جسمن جي ڪيميائي ڪريائن سبب ٻنهي قطبن وٽ بجلي پرتي تيار ٿئي ٿي ۽ بجلي دوري ۾ (جئن بجلي بلب ۾) بجلي وهڪ ٿئي ٿي ان قسم جي ڪولن ۾ وڏي انداز ۾ بجلي ڏيڻ جي قابليت هوندي آهي.

جنهن ڪري موٽر، ٽرڪ، موٽر سائيڪل ۾ لڳاتار بجلي شڪتي پهچائڻ لاءِ UPS ۾ شيهو-تيزاب ڪولو ڪم آڻجي ٿو. **نڪل-ڪئڊميم ڪولو (Ni-cd cell):** ڪڏهن ڪڏهن اهڙا ساڌن هوندا آهن جن کي هڪ هنڌان ٻي هنڌ کڻي وڃڻو پوندو آهي. اهڙن ساڌن لاءِ نڪل-ڪئڊميم ڪولا ڪم آڻجن ٿا انهن ڪولن ۾ 1.2V برقي سنوت فرق هوندو آهي.



4.4 (الف) ڪولو ڌار ڪ

بجلي دورو (Electric Circuit): شڪل (4.4 الف) ۾ ڪولو جهليندڙ (Cell holder) بجلي بلب ۽ ڪنجي انهن کي تارن سان ڳنڍي ۽ ڪولو جهليندڙ ۾ خشڪ ڪولو نهڪائڻ سان بجلي بلب ٻري ٿو ان مان ظاهر آهي ته بجليءَ جي وهڪ جاري آهي. جيڪڏهن ڪولو ڪڍيو ته بجليءَ جي وهڪ بند ٿي ويندي ۽ بلب وسامي ويندو. ان قسم جي بجلي ڪولن جي جوڙ کي بجلي دورو چئجي ٿو. شڪل 4.4 (ب) ۾ بجلي دورو ڏيکاريل آهي. بجلي ڪولو ڏيکارڻ لاءِ، $+$ ۽ $-$ نشاني ڪم آڻجي ٿي.



4.4 (ب) سادو بجلي دورو


آسان جي گهرن ۾ بجلي دورو ڪيئن ٻاهرين ۽ اندرين تارن وسيلي مڪمل ٿئي ٿو اهو توهان آڳاٽي سڪندا.

وڌيڪ ڪولا (Battery): بجلي دوري ۾ ڪڏهن ڪڏهن هڪ کان وڌيڪ ڪولا ڪم آڻجن ٿا. توهان ڏٺو آهي ٽرنسٽر ريڊيو ۾ 2-3 خشڪ ڪولا 'ايڪسر' استعمال ٿين ٿا. (شڪل 4.5 الف) انڪري برقي سنوت فرق ۾ واڌ آچي ٿي جنهن ڪري وڌيڪ انداز ۾ بجلي حاصل ٿئي ٿي، شڪل 4.5 (ب) ۾ هڪ کان وڌيڪ بجلي ڪولا ٻنڊيل آهن ان کي ڪولن جي بئٽري (Battery of cells) چئبو آهي. ان ايڪسر جوڙ ۾ هڪ ڪولي جو واڌو چيڙو ٻئي ڪولي جي ڪاٿو چيڙي سان ۽ ٻئي ڪولي جو واڌو چيڙو ٽئين ڪولي جي چيڙي سان ڳنڍبو آهي جيڪڏهن هڪ ڪولي جو برقي سنوت فرق 1V آهي ته ٽن ڪولن جو اهو 3V ٿيندو.

چڪاس ڪريو




اڄڪلهه ڪيترن ئي ساڌن ۾ لٿيم (Li) آيل بجلي ڪولن ۾ ڪتب آڻجي ٿو. مثال سمارٽ فون، لڳڻاپ وغيره انهن ۾ بئٽريءَ کي وري چارج ڪرڻو پوندو آهي. لٿيم بئٽري ۾ نڪل ڪئڊميم ڪولي جي پيٽ ۾ وڌيڪ انداز ۾ بجلي ڪني ٿيل هوندي آهي.



(ب)

4.5 : بجلي ڪولا ٻڌڻ



(الف)

بازا ۾ ملندڙ موٽر جي بئٽري توهان ڏٺي آهي. ان کي ڪولو نه پر بئٽري ڇو چوندا آهن؟


ذرا دماغ لڳايو



بجلي ڌارا جا مقناطيسي اثر (Magnetic Effects of Electric current)

مشغولي 1 : هڪ مضبوط ماچيس شڪل وانگر دٻي ڪٿو. ان ۾ ٿري رکو. ٿري اندر هڪ ننڍي مقناطيسي سئي رکو. هاڻي ٻڌيندڙ تار کڻي ان ٿري جي چوڌاري تار جو ويڙهو، بجلي ڪولو، پلنگ ڪنجي، تار ۽ بلب جوڙي بجلي دورو مڪمل ڪريو. (شڪل 4.6). هاڻي مقناطيسي سئيءَ جي حالت ڏسو. هڪ لن مقناطيس کڻي اهو مقناطيسي سئيءَ ويجهو آڻيو؟ ڇا ٿو نظر اچي؟ مقناطيسي سئي مٿان نظر رکندي ڪنجي دٻايو. بلب ٻرندو مطلب بجلي ڌارا جاري آهي. ڇا مقناطيسي سئي طرف بدلائي ٿي؟ هاڻي ڪنجي هٽايو، مقناطيسي سئي پنهنجي اصلوڪي حالت ۾ اچي ٿي؟ ان تجربي مان ڪهڙو نتيجو ٿو نڪري؟

ڪري ڏسو




4.6 : بجلي ڌارا جو مقناطيسي اثر

مقناطيسي سئي هڪ ننڍو چقمق آهي، ان جي توهان کي ڄاڻ آهي.. لن مقناطيس مقناطيسي سئي ويجهو آڻڻ سان ان جو طرف بدلاجي ٿو، اهو توهان ڏٺو ان مان ظاهر آهي ته تار مان بجلي ڌارا لنگهڻ سان مقناطيسي ميدان تيار ٿئي ٿو. اهو نتيجو مانس ڪرسٽين آرستيد نالي وڳياني ڳولهي ڪيو.


ٿوري ۾ ائين چئجي، تار مان جڏهن بجلي ڌارا لنگهي ٿي ته ان جي چوگرد مقناطيسي ميدان تيار ٿئي ٿو.

مشغولي 2 : هڪ ميٽر ڊيگهه ناپروا هڪ تهه چڙهيل ٽامي جي تار کڻي هڪ ڊگهي اسڪروءَ مٿان اهاڻ چڪي ويڙهيو. ان تار جا چيڙا شڪل 4.7 ۾ ڏيکاريل بجلي دوري ۾ جوڙيو. اسڪروءَ ويجهو 2-3 لوهه جون ٽاچنيون رکو. هاڻي ڪنجي بند ڪري بجلي دوري ۾ بجلي ڌارا شروع ڪريو. توهان ڏسندا ته ٽاچنيون ان اسڪروءَ طرف ڇڪجي ڇنڀري پونديون. ڪنجي کولڻ سان ڇا اهي ٽاچنيون ڇهڻيل حالت ۾ رهنديون ڇا؟



4.7 : برقي چقمق

تار مان لنگهندڙ بجلي ڌارا اسڪروءَ جي چوڌاري ويڙهي ۾ مقناطيسي شڪتي پيدا ڪري ٿي. جنهن ڪري اسڪرو چقمق ٿي پوي ٿو. بجلي دورو بند ٿيڻ تي اسڪرو پنهنجي مقناطيسي شڪتي وڃائي ٿو. ويڙهو ۽ اسڪرو انهن کي برقي چقمق چئجي ٿو. انهن برقي چقمقن جي اُپيوگ بابت توهان ڇهين درجي ۾ آڀياس ڪيو آهي. وڳيان ڪوچ ۾ تيز مقناطيسي ميدان تيار ڪرڻ لاءِ برقي چقمق استعمال ڪيا وڃن ٿا.




4.8: بجلي گھنڊڻي

بجلي گھنڊڻي : دروازي تي لڳل بجلي گھنڊڻي توهان ڪيترائي دفعا ڏٺي آهي. ڪڏهن اها ڪم ڪرڻ بند ڪري ته اها کولي ڇڏ ڪريو. شڪل 4.8 ۾ بجلي گھنڊڻي جي ٻاهرين شڪل ڏيکاريل آهي. ان ۾ هڪ برقي چقمق آهي اها ڪيئن ڪم ڪري ٿي، اهو ڏسندا سين. هڪ لوھ جي ٽڪر مٿان ٿامي جي تار ويڙهيل آهي. اهو ويڙهو برقي چقمق تي ڪم ڪري ٿو. هڪ لوھ جي پٽي ان ويڙهي جي ويجهو رکيل آهي جنهن ۾ هڪ چيٽي وٽ ننڍو هٿوڙو لڳل آهي ان پٽي، سان هڪ ڪنٽيڪٽ اسڪرو (Contact screw) لاڳاپي ۾ رهي ٿو. شڪل 4.8 اٺوسار بجلي دورو جوڙيل هوندو آهي. جئن ئي بجلي دورو مڪمل ٿئي ٿو ته بجلي ڌارا جي وهڪ سبب ويڙهو برقي چقمق تي پوي ٿو ۽ اهو لوھ جي پٽيءَ کي ڪشش ڪري ٿو. ان وقت هٿوڙو گھنڊيءَ تي لڳي ٿو. ان وقت ڪنٽيڪٽ اسڪروءَ جو لاڳاپو لوھ جي پٽيءَ سان ٿئي پوي ٿو جنهن سبب بجلي ڌارا بند ٿي وڃي ٿي. اهڙيءَ حالت ۾ ويڙهو چقمقي شڪتي وڃائي ٿو ۽ وري لوھ جي پٽي ڪنٽيڪٽ اسڪروءَ جي لاڳاپي ۾ اچي ٿي جنهن ڪري وري بجلي دورو مڪمل ٿئي ٿو ۽ وري گھنڊي وڃي ٿي. اهڙي نموني بجلي دورو ٽنڻ ۽ وري مڪمل ٿيڻ تي گھنڊي وڃي ٿي.

آپياس

سوال 4. هر هڪ 2V، خشڪ ڪولا هن بئٽري روپ ۾ جوڙيل آهن. انهن جو ڪل برقي سنوت فرق لھو.



سوال 5. شڪل جي مدد سان خشڪ ڪولا سمجھايو.
سوال 6. شڪل ڪڍي بجلي گھنڊڻي جي بناوت ۾ ڪم لکو.

پروجيڪٽ

باب ۾ ڪيل مشغوليون وڌيان - نما ۾ پيش ڪريو.



- سوال 1. برقيڪٽ مان جواب ڳولهي خال ڀريو.
(مقناطيسي شڪتي، 3.0V، 4.5V، ڌرتيءَ جي ڪشش، برقي سنوت فرق، برقي سنوت، وڌيڪ، گھٽ، کان)
1. وڌيڪ اوچائي کان ٻاڻي گھٽ اوچائي تائين وڃي ٿو، ان جو ڪارڻ آهي.
2. ڪنهن به بجلي دوري ۾ اليڪٽران برقي سنوت هوندر ٽپڪي کان برقي سنوت تائين وڃن ٿا.
3. بجلي ڪولي ۾ واڌو ۽ ڪاٺو قطبن ۾ موجود برقي سنوت ۾ فرق مطلب ان ڪولي جو ٿيڻ.
4. 1.5V برقي سنوت فرق وارا ٽي ڪولا جوڙڻ سان بئٽري ۾ برقي سنوت فرق پيدا ٿئي ٿو.
5. تار مان لنگهندڙ بجلي ڌارا ان جي چوڌاري پيدا ڪري ٿي.

- سوال 2. هن شڪل ۾ 3 خشڪ ڪولا ڏيکاريل آهن. اهي بئٽري ٺاهڻ لاءِ پاڻ ۾ ڪيئن جوڙجن، اهو ڏيکاريو.
- سوال 3. هڪ بجلي دوري ۾ هڪ بئٽري ۽ بلب جوڙيل آهن. بئٽري ۾ ساڳي برقي سنوت فرق وارا ڪولا آهن پر بلب نه ٿو ٻري. ان لاءِ ڇا ڪجي؟

5. اَٽي جو آندريون حصو

1. پڌارت مطلب ڇا؟

2. اَٽو ڇاڪي ٿو چئجي؟

3. پڌارت جو ننڍي ۾ ننڍو جزو ڪهڙو؟

ٿورو سوچيو



آسان ڪي ڄاڻ آهي ته پڌارت (جسر) پرمائن جو ٺهيل آهي. پرمائ اَٽي جا ٺهيل آهن. جسر جا ننڍي ۾ ننڍا جزا اَٽو آهن. طبعي ۽ ڪيميائي خيال کان هر ڪنهن جسر جو ننڍي ۾ ننڍو ذرڙو مطلب اَٽو آهي. تختي 5.1 ۾ ڪجهه جسمن جا نالا ۽ انشائون ڏنل آهن انهن ۾ ننڍي ۾ ننڍا جزا ۽ جسمن جا قسم ڏيکاريندڙ نشان پري تختو پورو ڪريو.

جسر جو قسم	جسر جو ننڍي ۾ ننڍو ذرڙو					انشا	جسر جو نالو
	مرڪب	تتو	پرمائي ۾ جدا جدا قسمن جا اَٽو	پرمائي ۾ ساڳئي جسر جا اَٽو	پرمائو آهي	اَٽو آهي (هڪ اَٽي وارا پرمائو)	
	✓		✓		✓		پاڻي
		✓		✓	✓		آڪسيجن
		✓		✓		✓	هيليئم
							هائيڊروجن
							آمونيا
							نائٽروجن
							ميٿين
							آرگن
							نيپان
							ڪلورين


5.1 جسر جا قسم

آسان گذريل درجي ۾ سڳو ننڍي ۾ ننڍا حصا 'پرمائو' هوندا آهن. ڪجهه پڌارتن جي پرمائن ۾ هڪ اَٽو ٿئي ٿو. اَٽن جي ڪيميائي ڪريائن سبب پرمائو ٺهندا آهن. ان مان ظاهر آهي ته ڪيميائي مرڪب جي تتون جا ننڍي ۾ ننڍا حصا مطلب اَٽو. اَٽو بابت ويچار ڌارا 2500 سال پراڻي آهي. پر وقت گذرندي اها وسري ويئي. اڄ جي وقت ۾ سائنسدانن تجربن ذريعي اَٽي جو روپ ۽ اَٽي جا آندريان حصا چٽيءَ طرح ڏنا آهن. ان جي شروعات ڊالٽن - اَٽو سڌانت سان ٿي.

ڇا توهانڪي ڄاڻ آهي؟



- تتو جي ننڍڙن ذرڙن کي ورهائڻ جي ڪا حد هوندي آهي. اها پارت جي فيلسوف ڪٿاڊ (عيسوي کان 6 صدي اڳ) ٻڌايو. تتو جي اَٽ ورهائيندڙ ننڍڙن ذرڙن کي ڪٿاڊ رشي پرمائو (ننڍي ۾ ننڍا ذرڙا) سڏيو. هن جي چوڻ موجب پرمائو اَٽ ناس ٿيندڙ آهن.
- گريڪ فيلسوف ڊيمائڪريٽس (عيسوي کان 5 صديون اڳ) ٻڌايو ته تتو ننڍڙن ذرڙن جو ٺهيل هوندو آهي. انهن کي ڪپي نه ٿو سگهجي انهن ذرڙن کي ڊيمائڪريٽس ائٽم نالو ڏنو. (گريڪ ٻوليءَ ۾ ائٽم مطلب اَٽ ڪپجندڙ)



ڊالٽن جو اٽوم ماڊل



جان ڊالٽن

ڊالٽن جو اٽوم سڌانت : سنه 1803ع ۾ برٽش وگيانِي بِيان ڊالٽن مشهور اٽوم سڌانت ڏنو. اِن سڌانت اَنوسار هر هڪ جِسَر اٽمن جو ٺهيل آهي. اِهي اٽوم اَنڱ ٿيندڙ ۽ اَنڱ وِڻجندڙ هوندا آهن. هڪ تَتو ۾ ساڳئي قِسَر جا اٽوم هوندا آهن. جدا جدا جِسمن جا اٽام جدا جدا ۽ اُنهن جو مادو به الڳ الڳ هوندو آهي.


5.2 ڊالٽن جو اٽوم ماڊل

1. هڪ نهرو بال ۽ هڪ بونديءَ جو لڏون ڪڍو. ٻنهي کي هٿ سان دٻايو. ڇا نظر آيو؟
2. نهري بال کي تڪي ڪپ سان ڪٽيو. ڇا نظر آيو؟

ڪري ڏسو



ٿامسن جو پلمر پڊنگه ماڊل : اٽوم بناوت جو پهريون ماڊل سنه 1904ع ۾ ٿامسن ڳولهيو جنهن کي هن پلمر پڊنگه نالو ڏنو. اِن ماڊل موجب اٽمي ۾ هرهٽ واڌو ڀرتي موجود آهي ۽ اُن اندر ڪاٿو ڀرتي وارا اليڪٽران ڦاٿل آهن. ڦهليل واڌو ڀرتي جو انداز اليڪٽران جي ڪاٿو ڀرتي جيترو آهي جنهن ڪري اِهو اٽوم بجلي ڀرتي خيال کان نرپڪش آهي.



پلمر پڊنگه ماڊل

جي. جي. ٿامسن

5.3 پلمر پڊنگه ماڊل

ذرا دماغ لڳايو



ٿامسن ماڊل موجب اٽمي جو مادو ڪيئن پکڙيل آهي اِهو توهان ڪيئن سمجهندا؟ ڊالٽن جي سڌانت موجب هرهٽ اِهو مادو ساڳيو آهي يا بديل؟

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



پلمر پڊنگه يا پلمر ڪيڪ، اِهو مٺو پڊارت آهي جيڪو ڪرسمس ڏڻ ۾ تيار ڪيو ويندو آهي. اڳ ۾ اولهه ملڪن اندر پلمر ميو جي ٽڪرا اِن پڊارت ۾ ملائيندا هئا هاڻي پلمر بدران ڊاڪ يا ڪجور ملائي آهي.

1. ڪئرم بورڊ ۾ اِسٽرائيڪر جو نشانو ڳوٺي تي نه لڳڻ وقت، اُهو ڪهڙي طرف ويندو؟
2. نيمر موجب اِهو ڳوٺيءَ کي لڳو ته اُهو ڪهڙي طرف ويندو؟ سڌو اڳتي، پاسي کان يا اُبتڙ طرف ۾؟

ٻڌايو ڏسان



رڌرفورڊ جو آڻو نيوڪليس ماڊل (1911)

1. آڻي جي وچ ۾ واڌو ڀرتي ٿيل نيوڪليس موجود هوندو آهي.
2. نيوڪليس ۾ آڻي جو سمورو مادو سمايل آهي.
3. نيوڪليس جي چوگرد اليڪٽران نالي وارا ڪاٿو ڀرتي ڌرڙا دائرن ۾ ڦرن ٿا.
4. سڀني اليڪٽران ۾ ڪل ڪاٿو ڀرتي نيوڪليس ۾ سمايل واڌو ڀرتي انداز برابر آهي انڪري بجلي ڀرتي خيال کان آڻو نرپڪش ٿئي ٿو.
5. اليڪٽران ۽ نيوڪليس وچ ۾ آڻو ڀولو هوندو آهي.

ذرا دماغ لڳايو




1. آڻي اندر آڌاوت آهي. ان جي ڪوچ ڪيئن ٿي؟
 2. ڊالٽن جي آڻو سڌانت ۽ ٿامسن جي ماڊل ۾ ڪهڙو فرق آهي؟
 3. ٿامسن آڻو ماڊل ۾ واڌو ڀرتي ورهاست ۽ رڌرفورڊ جي نيوڪليس ماڊل ۾ واڌو ڀرتي ورهاست ۾ فرق سمجهايو.
 4. ٿامسن ۽ رڌرفورڊ آڻو ماڊلن ۾ اليڪٽران حالت بابت ڪهڙي عڪسڌي آهي؟
 5. ڊالٽن ۽ ٿامسن آڻو ماڊلن ۾ رڌرفورڊ جي آڻو ماڊل جي ڪهڙي ڳالهه شامل نه آهي؟
- گولاڪار دائري ۾ ڦرندڙ بجلي ڀرتي ڪٿن جي شڪتي گهٽجندي آهي. اهو علم طبعي جو نيم آهي. ان موجب رڌرفورڊ ماڊل ۾ آڻو اڻ اِستر آهي. رڌرفورڊ جي ماڊل ۾ اهو عيب نيلس بور سنه 1913ع ۾ هڪ آڻو ماڊل پيش ڪري دور ڪيو.

بور جو اِستر دائرو آڻو ماڊل (1913)

- سنه 1913ع ۾ ڊينمارڪ سائنسدان نيلس بور اِستر دائرو آڻو ماڊل پيش ڪري آڻو جي اِسترتا خاصيت ظاهر ڪئي. بور جي ماڊل جون خصوصتون آهن.
1. آڻو اندر نيوڪليس چوگرد ڦرندڙ اليڪٽران نيوڪليس کان هر مفاصلي گولاڪار دائرن ۾ موجود آهن.

آرنيست رڌرفورڊ جي مشهور ڪرڻا تجربي مان آڻي جي اندرين حصن جي ڄاڻ پيئي ۽ سنه 1911ع ۾ آڻو نيوڪليس ماڊل ٺاهيو.



رڌرفورڊ سون جي باريڪ ورقن (ٿولھ 10^{-4} mm) تي ريڊيو ائڪٽو جس ۾ مان نڪرندڙ آدرش ڪرڻن (واڌو بجلي ڀرتي α - ڌرڙا) جي بمبازي ڪئي. (شڪل 5.4) سون جي ورق چوگرد روشني مٽائيندڙ پردو لڳايل هو. آڻي ۾ واڌو ڀرتي ٿيل مادي جو پڪڙجڻ هرهند ساڳيو ٿيندو آهي انڪري α ڌرڙا ضرور موٽ ڪائيندا. اها اُميد رکي ويئي. پر ائين نه ٿيو. ڪيتراڻي α ڌرڙا سون ورق مان آرپار لنگهي ويا. ڪجهه ٿورا اصلوڪي رستي کان ننڍي ڪنڊ تي مڙيا ۽ ڪجهه ٿورا وڏي ڪنڊ تي مڙيا. عجب جي ڳالهه اها هئي 20000 α ڌرڙن مان فقط هڪ α ڌرڙو اُبتڙ طرف واپس آيو.



5.4: رڌرفورڊ ڪرڻا تجربو

تمام گهڻي انداز ۾ α ڌرڙا آرپار لنگهي ويا ان مان ظاهر آهي ته انهن جي رستي ڪا به رنڊڪ نه آهي. ان مان نتيجو نڪري ٿو ته سون جي نهري ورق ۾ اٿن جي اندر خالي جڳهه هوندي. ڪجهه α ڌرڙا ننڍي ڪنڊ يا وڏي ڪنڊ تي مڙيا ان مان ظاهر آهي ته انهن جي رستي ڪا رنڊڪ آهي ان مان ظاهر آهي آڻي جو واڌو ڀرتي حصو ۽ نهرو حصو آڻي جي وچ ۾ آهي. ان مان رڌرفورڊ آڻو نيوڪليس ماڊل تيار ڪيو. جيڪو هيٺ ڏنل آهي.

رڌرفورڊ جو آڻو ماڊل



5.5: رڌرفورڊ جو نيوڪليس ماڊل


2. خاص دائرن ۾ هئڻ ڪري اليڪٽران جي شڪتي اِستَر رهي ٿي.

3. اندرين دائري کان ٻاهرين دائري ۾ ٽپا ڏيڻ ۾ اليڪٽران شڪتي وڃائين ٿا پر ٻاهرين دائري کان اندرين دائري ۾ ٽپا ڏيڻ وقت اليڪٽران شڪتي حاصل ڪن ٿا.



ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟

گهر ۾ گئس سگريءَ جي نيري شعلي ۾ ڪجهه لوڻ (سوڊيم ڪلورائيڊ) جا ذرڙا وجهبا ته پيلي چمڪندڙ نڪرندي. پاڻيءَ ۾ سوڊيم جو ٽڪر وجهڻ سان پيلو شعلو نظر ايندو. رستي تي سوڊيم ويپر بلبن مان پيلي رنگ جي روشني نڪري ٿي. انهن سڀني مثالن ۾ سوڊيم اڻي اندر ٻاهرين دائري ۾ ٽپا ڏيئي اليڪٽران شڪتي وڃائين ٿا ۽ اندرين دائري ۾ واپس اچي شڪتي پيدا ڪن ٿا. انهن ٻنهي دائرن جي شڪتيءَ ۾ پيدا ٿيل فرق پيلي روشني جي شڪتي برابر هوندو آهي. مٿي ڏنل ٽنهي مثالن ۾ انڪري پيلي روشني نظر اچي ٿي.



5.6: بور جو اِستَر دائرو اَٽو ماڊل

بور جي اَٽو ماڊل بعد ٻيا به ڪجهه اَٽو ماڊل پيش ڪيا ويا. اُن مان وڃيان جي هڪ نئين شاخا ڪوانٽم ميڪنڪس (Quantum Mechanics) جو جنم ٿيو. ان ۾ اَٽو بناوت بابت سربستو آڀياس ڪيو ويو. انهن سڀني ماڊلن ۾ اَٽو بناوت جون مڃيل عام ڳالهيون هيٺ ڏجن ٿيون.

اَٽو بناوت

نيوڪليس ۽ نيوڪليس کان ٻاهر حصي کي ملايل ڀاڱي مان اَٽو ٺهي ٿو. ان ۾ ٽن قسمن جا اُپ اَٽو سمايل آهن.

نيوڪليس

اَٽو جو نيوڪليس واڌو ڀرتي ۽ وارو هوندو آهي. اَٽو جو سڄو مادو لڳڀڳ نيوڪليس وٽ ئي سمايل هوندو آهي. نيوڪليس ۾ ٻن قسمن جا اُپ اَٽو ذرڙا هوندا آهن انهن کي ملائي نيوڪليان چئبو آهي. نيوڪليان جا ٻه قسم آهن. پروٽان ۽ نيوترون.

پروٽان (P)

اَٽي جي نيوڪليس ۾ واڌو بجلي ڀرتي ۽ وارا اُپ اَٽو ذرڙا پروٽان آهن. پروٽان 'P' نشانيءَ وسيلي ڏيکاربا آهن. هر هڪ پروٽان تي $1e$ واڌو ڀرتي هوندي آهي. ($1e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ coulomb}$) انڪري نيوڪليس ۾ سموري واڌ ڀرتيءَ کي 'e' ان ايڪي ۾ ڏيکاربو آهي. اَٽو ۾ نيوڪليس ۾ سمايل پروٽان انداز کي اُن تتو جو اَٽو عدد چئبو آهي. اَٽو عدد 'Z' نشانيءَ سان ڏيکاربو آهي. هڪ پروٽان جو مادو اٽڪل $1u$ (unified mass) برابر ٿئي ٿو. (1 ڊالٽن = $1.66 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1u$) هٽڊروجن جي هڪ اَٽي جو مادو اٽڪل $1u$ برابر آهي.

نيوترون (n)

اُپ اَٽو ذرڙا نيوترون نرپڪش بجلي ڀرتي وارا ٿين ٿا. نيوترون 'n' نشانيءَ سان ڏيکاربا آهن. نيوڪليس ۾ سمايل ڪل نيوترون جو اندازو 'N' نشانيءَ وسيلي ڏيکاربو آهي. هٽڊروجن اَٽي کان سواءِ سڀني تتون جي اَٽي نيوڪليس ۾ نيوترون موجود هوندا آهن. ڇو ته هٽڊروجن جو مادو $1u$ برابر ٿئي ٿو. هڪ نيوترون جو مادو پڻ اٽڪل $1u$ برابر هوندو آهي.

نيوڪليس-ٻاهر حصو

اَٽي جي بناوت ۾ نيوڪليس کان ٻاهر ڦرندڙ اليڪٽران ۽ نيوڪليس ۽ اليڪٽران درميان پولو حصو سمايل ٿئي ٿو.

اليڪٽران (e⁻)



ذرا دماغ لڳايو

1. آڪسيجن جي نشاني O آهي اُن جي نيوڪليس ۾ 8 پروٽان ۽ 8 نيوترون آهن. ته Z ۽ A لھو. اِھو نشانين ۾ لکو.
2. ڪاربان جو اٽو عدد 6 آهي ته ڪاربان جي اٽي ۾ اليڪٽران ڪيترا؟
3. سوڊيم جي اٽي ۾ 11 اليڪٽران آهن ته سوڊيم جو اٽو عدد ڪيترو؟
4. مئگنيشم جو اٽو عدد ۽ اٽو مادو عدد 12 ۽ 24 سلسلي ۾ آهن اِھو بيان نشانين ۾ لکو.
5. ڪئلسيم جو اٽو عدد ۽ اٽو مادو عدد سلسليوار 20 ۽ 40 آهي ته نيوترون جو انداز لھو.

اليڪٽران جي ورهاست : بور جي اٽو ماڊل موجب اليڪٽران اِستر ڪوپن ۾ ڦرندا آهن. انهن ۾ مقرر شڪتي هوندي آهي. نيوڪليس جي سڀ کان ويجهو ڪوپو، اُن کي پهريون ڪوپو، پوءِ ٻيو ڪوپو چئجي ٿو. ڪوپن جو انداز 'n' اکر وسيلي ڏيکارجي ٿو. ڪوپن کي سلسليوار K, L, M, N نالا ڏنا ويا آهن. هر هڪ ڪوپي ۾ وڌ ۾ وڌ $2n^2$ فارمولا موجب اليڪٽران جو انداز هوندو آهي. 'n' ملهه وڌڻ سان اُن ڪوپي ۾ اليڪٽران جي شڪتي وڌي ٿي.



تختو پورو ڪريو

ڪوپن ۾ اليڪٽران گنجائش		ڪوپو	
اليڪٽران آنداز	فارمولا : $2n^2$	n	نشاني
	2×1^2	1	K
			L
			M
			N

مٿي ڏنل تختي ۾ ڪوپي ۾ وڌ ۾ وڌ اليڪٽران انداز لکو.

K ڪوپو = L ڪوپو =

M ڪوپو = N ڪوپو =

اليڪٽران اٽي جو اُپ اٽو ذرڙا اليڪٽران ڪاٿو بجلي ڀرتيءَ وارا هوندا آهن. اليڪٽران 'e⁻' نشاني وسيلي ڏيکاربو آهي. هر هڪ اليڪٽران مٿان (1e⁻) ڪاٿو بجلي ڀرتي موجود ٿئي ٿي. اليڪٽران جو مادو هٽڊروجن اٽي جي مادي جو 1/1800 حصو آهي. مطلب ته اليڪٽران جو مادو اُڻ ليکو آهي.

اليڪٽران نيوڪليس جي ٻاهر گول دائرن ۾ ڦرندا رهندا آهن. انهن دائرن کي ڪوپو (Shell) چئبو آهي ڇو ته اِهي ت-ماپي آهن. ڪوپي جي خيال کان ٿي اليڪٽران جي شڪتي مقرر ٿئي ٿي. نيوڪليس کان ٻاهر اليڪٽران جو انداز نيوڪليس اندر سمائل پروٽان جي انداز جيترو ٿئي ٿو. اِڪري بجلي ڀرتيون ميزان ۾ رهن ٿيون ۽ اٽو نرپڪش ٿئي ٿو.



ذرا دماغ لڳايو

1. اٽي ۾ اُپ-اٽو ذرڙا گهڻن قسمن جا هوندا آهن؟
2. ڪهڙا ذرڙا بجلي ڀرتيءَ وارا هوندا آهن؟
3. نيوڪليس ۾ ڪهڙا اُپ اٽو ذرڙا هوندا آهن؟
4. نيوڪليس ڇو گرد ڦرندڙ اليڪٽران ڪٿي موجود هوندا آهن؟

اليڪٽران جو مادو اُڻ ليکو آهي اِڪري اٽي جو مادو اُن جي نيوڪليس ۾ سمائل پروٽان ۽ نيوترون جي گڏيل مادي برابر ليکيو وڃي ٿو. نيوڪليس اندر سمائل پروٽين ۽ نيوترون جي ڪُل انداز کي اُڻ اٽي جو 'اٽو مادو عدد' چئبو آهي. اِهو 'A' نشاني وسيلي ڏيکارجي ٿو. نشاني اٽو عدد ۽ اٽو مادو عدد هيٺ مثالن ۾ ڏنل آهي.

نشاني A : مثال 12C اِن جو مطلب آهي ته ڪاربان (C) جو اٽو عدد 6 آهي مطلب پروٽان جو 6 انداز آهي. ڪاربان جو اٽو مادو عدد 12 آهي. مطلب پروٽان ۽ نيوترون جو ڪُل جوڙ 12 آهي. اِن مان ظاهر آهي ته نيوترون جو انداز 6 (12-6) آهي.



ٻڌايو ڏسان

1. اُٿو بناوت ۽ سوريه منڊل ۾ هڪ جهڙائي آهي ڇا؟ سوريه منڊل ۾ گرهه سڄ جي چوڌاري ڪششي زور ڪري ڦرن ٿا. اُٿو بناوت ۾ ڪهڙو زور ڪم ڪندڙ آهي؟
2. نيوڪليس ۾ ڪيتراڻي واڌو ڀرتيءَ وارا پروٽان موجود آهن ته نيوڪليس ۾ نيوترون جو ڪهڙو ڪم آهي؟

اليڪٽران جي شڪتي سڀني کان گهٽ هوندي آهي. پوءِ سلسلي ۾ اها شڪتي وڌندي ويندي آهي. تنهن جي آڻي جي اليڪٽران بيهڪ اهڙي نموني ٿئي ٿي جو سڀني اليڪٽران جي ڪل شڪتي گهٽ هوندي آهي. هاڻي اسان ڪجهه تنهن جي اٿن جي اليڪٽران بيهڪ ڏسنداسين. (تختو 5.7)

ان تختي ۾ 1 کان 3 قطارون ڀريل آهن. ان موجب باقي بچيل تختو توهان کي پرڻو آهي.

تنهن ۾ اليڪٽران بيهڪ: اسان ڏٺو ته $N, M, L, K, \dots$ انهن سلسليوار ڪوپن ۾ وڌ ۾ وڌ 2, 8, 16, 32, ... اليڪٽران سمائجي سگهن ٿا. اها ڪوپن جي وڌ ۾ وڌ گنجائش آهي. ان وڌ ۾ وڌ گنجائش موجب اليڪٽران جي ورهاست ٿيندي آهي. تنهن جي آڻي ۾ اليڪٽران جي ورهاست ڪوپن موجب ڪرڻ مطلب اليڪٽران جي بيهڪ پيش ڪرڻ آهي. هر هڪ اليڪٽران کي ڪوپي موجب ٿي مقرر شڪتي ٿئي ٿي. پهرين ڪوپي K ۾

اليڪٽران بيھڪ	ڪوٺي ۾ اليڪٽران ورھاست				آڻي ۾ اليڪٽران آنداز	نشاني	تتو
	وڌ ۾ وڌ گنجائش						
	N (32)	M (18)	L (8)	K (2)			
1				1	1	H	ھيڊروجن
2				2	2	He	ھيليم
2, 1			1	2	3	Li	ليٿيم
					6	C	ڪاربان
					7	N	نائٽروجن
					8	O	آڪسيجن
					9	F	فلورين
					10	Ne	نيان
					11	Na	سوڊيم
					17	Cl	ڪلورين
					18	Ar	آرگان
					35	Br	برومين

5.7 ڪجهه تنهن ۾ اليڪٽران بيهڪ


انداز موجب اليڪٽران جي بيهڪ انگن وسيلي ڏيکارجي ٿي. انهن ۾ انگ شڪتيءَ جي وڌندڙ سلسلي ۾ اليڪٽران عدد ڏيکارجي ٿو. مثال سوڊيم جي اليڪٽران بيهڪ 2, 8, 1 آهي. ان جو مطلب آهي ته K ڪوپي ۾ 2, L ڪوپي ۾ 8 ۽ M ڪوپي ۾ 1 اهڙي نموني ڪل 11 اليڪٽران ورهايل آهن. شڪل 5.8 ۾ اليڪٽران بيهڪ ڪوپن موجب ڏيکاريل آهي.

ڀرتي (Valency) ۽ اليڪٽران بيهڪ (Electronic configuration): اسان ڀرتي بابت آڀاس ڪيو آهي. ڀرتي آڻي دوران تيار ڪيل ڪيميائي بنڌن جو عدد آهي اسان ڏٺو آهي ته رواجي طور تنهن جي ڀرتي ان جي جدا جدا مرڪبن ۾ اِستَر رهي ٿي.

ٿورو سوچيو



هيٺ ڏنل مرڪبن جو فارمولائون (انشائون) سمجھي H, Cl, O, S, N, C, Br, I, Na جي ڀر تي ڳولھيو.
فارمولائون : H_2 , HCl, H_2O , H_2S , NH_3 , HBr, CH_4 , HI, NaH



5.8: اليڪٽران بيهڪ هڪليون

ذرا دماغ لڳايو



ڪوپي ۾ سمايل آهن. تختو 5.7 ڏسو. هيليم ۾ فقط هڪ ڪوپو K آهي. اهو آخري ڪوپو آهي. ڪوپي جي گنجائش $(2n^2)$ اها به آهي. مطلب هيليم جو آخري ڪوپو پورو ڀريل آهي. نيون ان گڻسي تنو ۾ اليڪٽران جي بيهڪ ۾ K ۽ L انهن ٻن ڪوپن مان L ڪوپو ڀرتي ڪيو آهي. L ڪوپي جي اليڪٽران گنجائش 8 آهي. ان مان ظاهر آهي ته ان جو اليڪٽران ڪوپو پوريءَ طرح ڀريل آهي. انڪري نيون جو اليڪٽران آڪٽيٽ آهي. آرگان ۾ K, L, M مٿي ڪوپا آهن.

آرگان گڻسي تنو تائين آهي. آخري ڪوپو M جي اليڪٽران گنجائش $2 \times 3^2 = 18$ آهي. پر M ڪوپي ۾ 8 اليڪٽران آهن. ان مان ظاهر آهي ته بي تائين گڻس جي ڀر تي ڪوپي ۾ اٺ اليڪٽران هوندا آهن. مطلب اليڪٽران آڪٽيٽ هوندو آهي. اليڪٽران آڪٽيٽ هئڻ ڪري ڀرتي ٻڙي هوندي آهي.

بي تائين گڻس کان سواءِ آسان ٻين تنون ۾ اليڪٽران بيهڪ ڇاڇينداسين (تختو 5.7). انهن تنون ۾ آڪٽيٽ اليڪٽران اوستا موجود نه آهي. هٿڊروجن اڻي ۾ به اليڪٽران اڻپورو آهي.

1. جدا جدا اڻن ۾ اليڪٽران سمايل ڪوپي جي نشاني ڪهڙي آهي؟
 2. سڀ کان آندرين ڪوپي جي نشاني ۽ عدد ڪهڙو آهي؟
 3. فلورين اڻي ۾ جن جن ڪوپن ۾ اليڪٽران ورهايل آهن انهن جون نشانينون لکو.
 4. فلورين اڻي جو سڀ کان ٻاهريون ڪوپو ڪهڙو آهي؟
 5. سوڊيم اڻي ۾ سڀ کان ٻاهريون ڪوپو ڪهڙو؟
 6. هٿڊروجن اڻي ۾ سڀ کان ٻاهريون ڪوپو ڪهڙو؟
- تنو جي نشاني، مرڪب ۾ ڪيتراڻي ٻنڌن جي اليڪٽران بيهڪ ڪري ظاهر ٿئي ٿي. اڻو پنهنجي آخري دائري ۾ اليڪٽران واپرائي ٻنڌ تيار ڪري ٿو. اڻن جي ڀرتي انجي آخري دائري ۾ اليڪٽران بيهڪ ڪري مقرر ٿئي ٿي. انڪري آخري دائري کي ڀرتي دائرو چئبو آهي. مطلب بلڪل ٻاهرين ڪوپي ۾ اليڪٽران کي ڀرتي اليڪٽران به چئبو آهي.

اڻي جي ڀرتي جو لاڳاپو اڻي ۾ ڀرتي اليڪٽران جي عدد سان آهي. آسان پهريائين هيليم ۽ نيون تنو ڏسنداسين. انهن ٻنهي گڻسي تنون جا اڻا ٻين اڻن سان ميلاب نه ٿا ڪن. اهي ڪيميائي نظر کان بي تائين آهن. مطلب انهن جي ڀرتي ٻڙي آهي. هيليم جي اڻي ۾ به اليڪٽران هوندا آهن. انڪري اهي 'K' پهرين

مرڪبن NaCl ۽ NaH انهن انشائن مان ظاهر آهي ته سوڊيم جي ڀرتي هڪ آهي. ان مان ظاهر آهي ته ڀرتي ڪوئي ۾ اليڪٽران ۽ اُنجي ڀرتي ۾ ڪو لاڳاپو آهي.



ذرا دماغ لڳايو

هيٺ 5.9 تختو ڏسو ڪجهه تتون جي مرڪبن جو انشائن ڏنل آهن. تتون جي نشاني، اليڪٽران بيهڪ ۽ ڀرتي اليڪٽران عدد خالي جڳهين تي لکو.

نمبر	تتو جي نشاني	مرڪب جي انشا	تتو جي ڀرتي	اليڪٽران بيهڪ	ڀرتي اليڪٽران عدد X	$8 - x$ ($x \geq 4$)
1	H	HCl	1	1	1	-----
2	Cl	HCl	1	2, 8, 7	7	$8 - 7 = 1$
3	Ne	مرڪب نه آهي	0			
4	Fe	HF				
5	Na	NaH				
6	Mg	Mg Cl_2				
7	C	CH_4				
8	Al	Al Cl_3				

5.9 ڀرتي ۽ اليڪٽران وچ ۾ لاڳاپو



ذرا دماغ لڳايو

تختو 5.9 ۾ چوٿين ڪالم توهان مرڪب جي انشا مان ڳولهي تتو جي نشاني لکي آهي.



اهو هميشه ڏيان ۾ رکو

جنهن تتو ۾ ڀرتي اليڪٽران 4 يا 4 کان گهٽ آهن ته اُن تتو جي ڀرتي اُن ڀرتي اليڪٽران عدد برابر هوندي آهي. ان جي اُبتڙ جنهن تتو ۾ ڀرتي اليڪٽران 4 يا 4 کان وڌيڪ هجن ته آڪٽيٽ پورو ڪرڻ لاءِ جيترا اليڪٽران گهٽ هجن ته اهو عدد اُن تتو جي ڀرتي ٿيندي.

- جيڪڏهن تتو جو اليڪٽران عدد 'x' اهو ملهه 4 يا 4 کان گهٽ هجي ته تتو جي نشاني x ملهه مان ملندي ڇا؟
- جيڪڏهن 'x' جو ملهه 4 يا اُن کان گهٽ آهي ته $(8 - x)$ جي ملهه مان تتو جي نشاني ملندي ڇا؟ تتو جو اليڪٽران آڪٽيٽ پورو ڪرڻ لاءِ ڪيترا اليڪٽران گهٽ آهن؟
- ان مان نتيجو نڪري ٿو ته تتون جي نشاني ۽ انهن جي اليڪٽران بيهڪ ۾ لاڳاپو آهي.



ذرا دماغ لڳايو

1. نتو جو اٽو عدد (Z) ڇا آهي؟
2. هيٺ ڪجهه نتون جا اٽو عدد (Z) ڏنل آهن ته انهن نتون جي آخرين دائري ۾ ڪيترا اليڪٽران آهن اُهي لکو.

نتو	H	C	Li	O	N
Z	1	6	3	8	7
آخرين دائري اليڪٽران					

3. هيٺ ڪجهه نتون جو اليڪٽران انداز ڏنل آهي. اُن مان اليڪٽران بيهڪ، ڀرتي اليڪٽران عدد ۽ ڀرتي لکو.

نتو	Na	C	Mg	Cl
اليڪٽران انداز	11	6	12	17
اليڪٽران بيهڪ				
ڀرتي اليڪٽران				
ڀرتي				

4. اٽو عدد ۽ اٽو مادو عدد اِهي سڃا عدد انگ (Integers) ڇو هوندا آهن؟
 5. گندرف (S) ۾ 16 پروٽان ۽ 16 نيوترون آهن ته اُن جو اٽو عدد ۽ اٽو مادو عدد لھو.
- نتو جا ائسوٽوپ (Isotopes):** نتون جو اٽو عدد انهن جي هڪ بنيادي خاصيت آهي جيڪا انهن جي ڪيميائي سڃاڻپ آهي. قدرت ۾ ڪجهه نتون ۾ اٽو عدد ساڳيو پر اٽو مادو عدد الڳ وارا اٿا هوندا آهن. نتو جا اٿا جن ۾ اٽو عدد ساڳيو پر اٽو مادو عدد الڳ هجي، انهن کي اُن نتو جا ائسوٽوپ چئبو آهي.
- مثال: ڪاربان کي ٽي ائسوٽوپ آهن. $C-12$, $C-13$ ۽ $C-14$ اِهي $12C$, $13C$ ۽ $14C$ ان نموني ڏيکاربا آهن.
- ائسوٽوپ ۾ پروٽان جو انداز ساڳيو، پر نيوترون جو انداز ڦريل هوندو آهي.

ائسوٽوپ	اٽو مادو عدد A	اٽو عدد Z	نيوترون انداز $n = A - Z$
$12C$	12	6	6
$13C$	13	6	7
$14C$	14	6	8



تختو پورو ڪريو

ائسوٽوپ	پروٽان انداز	نيوترون انداز
1_1H	-----	-----
-----	1	1
-----	1	2
$^{35}_{17}Cl$	-----	-----
$^{37}_{17}Cl$	-----	-----



ڄاڻ حاصل ڪريو

هٽڊروجن جا ٽي ائسوٽوپ آهن.

هٽڊروجن، ڊيوٽيريم ۽ ٽريٽيم

اِهي انهن جا نالا آهن انهن جو اٽو مادو عدد 1 آهي.

ڳولھيو ڳورو پاڻي (Heavy water) ڇا ٿيندو آهي؟ ڄاڻ حاصل ڪريو.

اٽسوتوپ جا ڪم : ڪجهه تتون جا اٽسوتوپ ريڊيو ائڪٽو هوندا آهن. انهن جو استعمال ڪيترن ئي ڪيترن ۾ ڪيو ويندو آهي. مثال ڪارخانا، ذرعي، دوائون ۽ ڪوچ ڪيتر.

1. يورينيم - 235 جو استعمال نيوكليس ٽنڻ ۽ بجلي پيدا ڪرڻ ۾ ڪيو وڃي ٿو.
2. ڪئنسر جهڙي خطرناڪ بيماريءَ جي علاج ۾ ڪن تتون جا ريڊيو ائڪٽو استعمال ڪيا ويندا آهن. مثال ڪوبالت - 24
3. اناج جي اندر سوڪير بئڪٽيريا ڇاڇ لاءِ ريڊيو ائڪٽو تتو واپرائبا آهن.
4. C - 14 اهو اٽسوتوپ قديم زماني جو عرصو ڄاڻڻ (Carbon dating) لاءِ ڪم اچي ٿو.
5. گئائر ۽ ٿائراڊ غدودن جي بيمارين جي علاج ۾ آيوڊين - 131 ڪم اچي ٿو.
6. ريڊيو ائڪٽو تتو جا اٽسوتوپ زمين ۾ ڪپيل پاڻيپن اندر سوراخ ڇاڇڻ لاءِ ڪم اچن ٿا. مثال سوڊيم - 24.




5.10 اٽو بني پاپا اٽو سنشودن ڪيندر، ممبئي

اٽو بني (Nuclear Reactor) : اٽو شڪتيءَ مان وڏي پئماني تي بجلي شڪتي پيدا ڪرڻ جو سادو آهي اٽو بني. اٽو بنيءَ ۾ اٽو ڄاڻو پڌارت تي نيوكليس ٽنڻ جي ڪريا ڪئي وڃي ٿي ۽ اٽي ۾ سمائل اٽو شڪتي آزاد ٿئي ٿي. يورينيم - 235 ڄاڻو پڌارت طور ڪم اچي ٿو. ان يورينيم - 235 مٿان آهستي آهستي نيوترون جي بمباري ڪئي وڃي ٿي. جنهن ڪري يورينيم - 235 اٽسوتوپ جو نيوكليس ٽنڻ ٿئي ٿو ۽ ڪريٽان - 92 ۽ بئريئر - 141 جهڙا جدا جدا تتون جا نيوكليس ٺهن ٿا. انهن سان گڏ 2 کان 3 نيوترون به آزاد ٿين ٿا. انهن نيوترون جي رفتار گهٽ ڪرڻ تي اڳتي اڃا به يورينيم - 235 نيوكليس جو ٽنڻ ٿئي ٿو اهڙي نموني نيوكليس ٽنڻ جي زنجيري ڪريا جاري رهي ٿي. (شڪل 5.11) ان ڪريا ۾ وڏي پئماني تي نيوكليئر شڪتي ٺهي اٽو شڪتي آزاد ٿئي ٿي.

مڪمل وسفوت تارڻ لاءِ ان ڪريا تي ظابطو ڪيو ويندو آهي.

اٽو بنيءَ ۾ ان زنجيري ڪريا (Chain Reaction) کي ظابطي هيٺ آڻڻ لاءِ نيوترون جي رفتار ۽ انهن جو انداز گهٽائڻ جي ضرورت ٿئي ٿي. هاڻي ڏسندا سين ته اهو ڪيئن ٿئي ٿو؟



5.11: يورينيم - 235 جو ٽنڻ

1. ماڊريٽر (Moderator) : نيوترون جي رفتار گهٽائڻ لاءِ گرڻائيٽ يا ڀورو پاڻي ماڊريٽر طور ڪم آڻجي ٿو.
2. ظابطي ڪار (Controller) : نيوترون جو انداز گهٽائڻ لاءِ انهن کي جذب ڪرڻ لاءِ بوران، ڪئڊميم، بيريم وغيره ظابطي ڪار طور واپرائبا آهن.

نيوكليس ٽنڻ ڪريا ۾ آزاد ٿيل گرم پاڻي ٿڌو ڪندڙ (Coolant) طور ڪم آڻجي ٿي، ان گرمي ڪري پاڻيءَ کي ٻاڦ جي صورت ۾ آڻجي ٿو. اها ٻاڦ چرخين کي ڦيرائي بجلي شڪتي پيدا ڪري ٿي.

ڀارت ۾ اُنن جڳهين تي اڻو بجلي شڪتي گهرن ۾ ٻاويھه اڻو بنيون ڪم ڪندڙ آھن. ڀارت ۾ پھرين اڻو بني 4 آگسٽ 1956 ۾ پاپا ائٽامڪ ريسرچ سينٽر ممبئي 'اڀسرا' نالي سان برپا ڪئي ويئي. ڀارت ۾ ٿوري ۾ 232 جا وڏا پندار موجود آھن. ان ڪري ڀارت جي سائنسدانن مستقبل لاءِ Th-232 مان U-233 ائسوٽوپ حاصل ڪري، ان تي مدار رکندڙ اڻو بني يوجنا تيار ڪئي آھي.

انٽرنيٽ :

www.youtube.com تي اڻو بنيءَ بابت سڄي ڄاڻ حاصل ڪريو ۽ اُهو ويڊيو ڪلاس ۾ سڀني کي ڏيکاريو.

آپياس

- (4) مئگنيشم جي اليڪٽران بيهڪ 2, 8, 2 آهي ان مان مئگنيشم جو پرٽي ڪوپو آهي.
- (5) H_2O ان انشا موجب هٿڊروجن جي پرٽي 1 آهي. ساڳئي نموني Fe_2O_3 ان انشا ۾ Fe جي پرٽي ٿيندي.

سوال 6. جوڙا ملايو.

ب

الف

ڪاٽو بجلي پرٽي	پروٽان
نرپڪش	اليڪٽران
واڌو بجلي پرٽي	نيوٽران

ملييل ڄاڻ	ڳولهيو
$^{23}_{11}Na$	نيوٽران انداز
$^{14}_6C$	اڻو مادو عدد
$^{37}_{17}Cl$	پروٽان انداز

پروجيڪٽ

جهونيون C.D، ڦوڪڻا، گوٽيون اهي شيون واپرائي اڻوءَ جو ماڊل سمجهايو.



L5ME4X

سوال 1. هيٺ ڏنل سوالن جا جواب ڏيو.

- ٿامسن ۽ رڌرفورڊ اڻو ماڊلن ۾ ڪهڙو فرق آهي؟
- تنهن جي پرٽي مطلب ڇا؟ پرٽي اليڪٽران عدد ۽ پرٽي ۾ ڪهڙو لاڳاپو آهي؟
- اڻو مادو عدد ڇا؟ ڪاربان جو اڻو عدد 6 ۽ اڻو مادو عدد 12 آهي اهو ڪيئن؟ سمجهايو.
- اڻو اڻو ڌرڙا ڇا ٿيندا آهن؟ تنهي اڻو ڌرڙن جي بجلي پرٽي، مادو ۽ جڳهه بابت ڄاڻ لکو.

سوال 2. وڳيانڪ سبب ڏيو.

- اڻوءَ جو سڄو مادو نيوڪليس ۾ سمايل هوندو آهي.
- اڻو بجلي پرٽي خيال کان نرپڪش هوندو آهي.
- اڻو مادو عدد سڄو عددي انگ آهي.
- عام طور اڻن کي ڦرندڙ اليڪٽران ايسٽرٽا ڏين ٿا.

سوال 3. وصفون لکو.

- (1) اڻو (2) ائسوٽوپ (3) اڻو عدد
- (4) اڻو مادو عدد (5) ماڊريٽر

سوال 4. نالن سميت چٽي شڪل ڪيو.

- رڌرفورڊ جو ڪرڻا تجربو
- ٿامسن جو اڻو ماڊل
- مئگنيشم (اڻو 12)
- آرگان (اڻو عدد 18) اليڪٽران بيهڪ شڪل.

سوال 5. خال ڀريو.

- اليڪٽران، پروٽان، نيوٽران اهي اڻي ۾ هوندڙ آهن.
- اليڪٽران تي بجلي پرٽي ٿئي ٿي.
- اڻو نيوڪليس کان سڀني کان ويجهو ڪوپو آهي.

6. پدارت جو سنگهن



ٿورو سوچيو

1. جس ۾ جون جدا جدا ڪهڙيون حالتون؟
2. برف، پاڻي ۽ باق انهن ۾ ڪهڙو فرق آهي؟
3. جس جي ننڍي ۾ ننڍي ڌڙي کي ڇا چئبو آهي؟
4. جس جا قسم ڪهڙا آهن؟

گذريل درجي ۾ اسان پڙهيو آهي ته اسان جي آسپاس نظر ايندڙ ڇا هي نظر نه ايندڙ شيون ڪنهن نه ڪنهن خاص جس مان ٺهيل آهن.



ٻڌايو ڏسان

1. جسمن جو ٽن گروهن ۾ ورگيڪرڻ ڪريو. ڪولڊ ڊرنڪ، هوا، مٽي، پاڻي، لڪڙي، سيمنٽ
2. مٽي ورگيڪرڻ لاءِ ڪسوتي جي استعمال سان جسمن جي حالت ڪهڙي آهي؟




ڪري ڏسو

هڪ ويڪري منهن واري شفاف پلاسٽڪ بوتل ۾ رائيءَ جا داڻا وجهو. وڏي ڦوڪڻي جي وچ ۾ سئي جي مدد سان هڪ ڊگهي ڌوريءَ سان مضبوط ٻنڊ ٻڌو. اهو رٿي ڀري ڀري ڀري ڀري جي منهن وٽ رٿي بند جي مدد سان چڪي لڳايو. ڌوري بوتل کان ٻاهر هڻڻ گهرجي. ڌوري جي مدد سان سلسليوار آهستي، ٿورو زور سان، وڌيڪ زور سان هيٺ چڪيو ۽ نتيجا درج ڪريو.



6.1: رائي جي داڻن جي چرپر



6.2: جس جي طبعي حالت: تمام سڪير سطح تي

پرو هين ڪرڻ جو طريقو	رائيءَ جي داڻن جي چرپر
آهستي	جڳهه تي
ٿورو زور سان	
وڌيڪ زور سان	

مٽي ڏنل تجربي ۾ پرو هين ڪري اسان هوا معرفت رائيءَ جي داڻن کي گهٽ وڌيڪ شڪتي ڏيون ٿا. ان ڪري رائيءَ جي داڻن ۾ چرپر ٿئي ٿي. ان وانگر ئي حالت نهرن، پاڻي ۽ گئسي حالتن ۾ جس جي ڌڙن ۾ آهي.

جس جي ڌڙن (آڻا يا پرمائو) ۾ اندر پرمائو ڪششي زور هوندو آهي. ان زور جي سڱه ڪري ڌڙن وچ ۾ چرپر جدا جدا ٿيندي آهي. نهرن جسمن ۾ اهو پرمائو ڪششي زور وڌيڪ هوندو آهي. انڪري نهرن جس ۾ اندر ڌڙا هڪ ٻئي سان لڳل هوندا آهن. اهي پنهنجي مقرر جڳهه تي ئي اُسترو هوندا آهن. ان ڪري نهرن جسمن کي مقرر شڪل ۽ مقرر مقدار هوندو آهي. ساڳئي وقت نهرن جسمن ۾ وڌيڪ گهٽائي ۽ اڻ ڏٻجڻ (non-compressibility) جهڙيون خاصيتون موجود ٿين ٿيون. پاڻي جسمن ۾ ڌڙن وچ ۾ پرمائو ڪششي زور وچ وارو ٿئي ٿو. جنهن ڪري ڌڙا پنهنجي مقرر جڳهه تي اُسترو نٿا رهن. پر تڏهن به انهن ڌڙن کي پاڻ ۾

گڏ ڪري سگهجي ٿو. ان ڪري پاڻيٺ جسمن کي مقرر مقدار هوندو آهي. پر کين مقرر شڪل نه هوندي آهي. پاڻيٺ جسمن ۾ وهڪ جي خاصيت آهي. انڪري اهي جنهن برتن ۾ وجهجي ٿو، ان برتن جهڙي شڪل اختيار ڪندو آهي پر گئسي جسمن ۾ پرمائو ڪششي زور تمام ڪمزور ٿئي ٿو. ان ڪري گئسي جسمن جا ذرڙا آزاد حالت ۾ ڇري ڪندا رهندا آهن ۽ ميسر ٿيل سڄي جڳهه ۾ ماڀڄن ٿا. جنهن ڪري گئسي جسمن ۾ نه مقرر شڪل آهي نه مقرر مقدار. شڪل 6.2 ۾ جسمن جي طبعي حالتن جي تمام سوکير سطحي شڪل ڏيکاريل آهي. 6.3 ۾ جسمن جي حالتن جون خاصيتون ڏنل آهن.

جسم جي طبعي حالت	وهڪ / مضبوطي شڪل / استرنا	مقدار	شڪل	دٻجڻ جي خاصيت	پرمائو ڪششي زور	ذرڙن وچ ۾ مفاصلو
نھري	مضبوط / بنا وهڪ / استر	مقرر	مقرر	نه جي برابر	تيز	گهٽ ۾ گهٽ
پاڻيٺ	وهندڙ	مقرر	بدلجندڙ	تمام گهٽ	متڌير	متڌير
گئسي	وهندڙ	بدلجندڙ	بدلجندڙ	تمام وڌيڪ	ڪمزور	وڌيڪ

تختو 6.3 جسم جي حالتن جون خاصيتون

هيٺ ڏنل جسم ڪيميائي انشائن جي مدد سان لکو ۽ ورگيڪرڻ ڪريو.

ٻڌايو ڏسان



جسم	ڪيميائي انشا	جسم جو قسم
پاڻي		
ڪاربان		
آڪسيجن		
هوا		
اٽليومينير		
پتل		
ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ		

هوندا آهن. مرڪب جو ننڍي ۾ ننڍو ذرڙو (پرمائو) اهو بن يا ٻن کان وڌيڪ قسمن جي اٿڻ جو ٺهيل هوندو آهي. پاڻي جي هر هڪ پرمائي ۾ ٻه اٿا هٽڊروجن ۽ هڪ اٿو آڪسيجن جو هوندو آهي. ملاوت جي ننڍي ۾ ننڍو ذرڙو مطلب ٿئي ٿو / مرڪب جو اٿو يا پرمائو. مثال، هوا. ان ملاوت ۾ Ar , CO_2 , H_2O , O_2 , N_2 اهي مکيه جزا هوندا آهن. پتل هڪ مٺ (Alloy) جو قسم آهي. ان ملاوت ۾ تامو (Cu) ۽ جست (Zn) موجود هوندا آهن. برانز مٺ ۾ تامو (Cu) ۽ قلعي انهن ٽن جا اٿا موجود هوندا آهن. شڪل 6.4 ۾ ٽن، مرڪب ۽ ملاوت جا تمام سوکير سطحي چتر نموني طور ڏنل آهن. انهن ۾ خاصيتون پڻ ٻڌايل آهن.

جسمن جو ورگيڪرڻ جو اهو ٻيو طريقو آهي. ان طريقي ۾ جسمن ”جسم جو ڪيميائي سنگهن“ ڪسوٽي ڪر آڻجي ٿي. اسان گذريل درجي ۾ پڙهيو آهي ته جسم جو ننڍي ۾ ننڍو ذرڙو هڪ سريڪو آهي يا الڳ ان آڌار تي جسمن کي ٽن (Element)، مرڪب (Compound) ۽ ملاوت (Mixture) انهن ٽن قسمن ۾ ورهايو. هڪ ٽن يا هڪ مرڪب جو سڀني کان ننڍو ذرڙو (اٿو / پرمائو) اهي سڀ هڪ جهڙا هوندا آهن. فقط ملاوت ۾ ننڍي ۾ ننڍو ذرڙو اهو هڪ يا هڪ کان وڌيڪ قسمن جو هوندو آهي.

ٽن جي ننڍي ۾ ننڍي ذرڙي ۾ ساڳئي قسم جا اٿا هوندا آهن. جئن آڪسيجن جي پرمائي ۾ ٻه اٿا

تتو	مرڪب	ملاوتون
نائٽروجن N_2 ڀر ماڻو	نائٽروجن ڊاءِ آڪسائيڊ NO_2 ڀر ماڻو	NO_2 ۽ N جي ملاوت
آڪسيجن O_2 ڀر ماڻو	نائٽرڪ آڪسائيڊ NO ڀر ماڻو	O_2 ۽ N_2 جي ملاوت
تتو جا جزا ساڳيا ۽ ڪري تتو	مرڪب جا جزا ساڳيا. ۽ ڪري پاڻ	ملاوت جا جزا ٻن يا وڌيڪ تتون / مرڪبن جا
تتو جا اٽو / ڀر ماڻا ساڳيا	مرڪب جا ڀر ماڻا هڪ جهڙا	مرڪب ڀر اٽا / ڀر ماڻا 2 يا 2 کان وڌيڪ قسمن جا
ڀر ماڻي ڀر ساڳيا اٽا. ڪيميائي ٻنڌن وسيلي	ڀر ماڻي ڀر جدا جدا قسمن جا اٽا ڪيميائي ٻنڌن جوڙيل وسيلي جوڙيل	جزا ڪيميائي ٻنڌن ڀر جوڙيل نه آهن
جدا جدا تتون جا اٽا / ڀر ماڻا جدا جدا	مرڪب ڀر جن جن جو ريشو مقرر	ملاوت ڀر سندس جن جن جو ريشو بدليل
-----	مرڪب جون خاصيتون سندس جن جن کان الڳ	ملاوت ڀر سندس جن جن جهڙيون خاصيتون

6.4 : تتو، مرڪب، ملاوت - تمام سوکيهر سطح تي چتر

چا توهان کي ڄاڻ آهي؟



پاڻي : هڪ مرڪب - سُٺو پاڻي هائڊروجن ۽ آڪسيجن تتون جي ڪيميائي ميلاپ ڪري ٺهيل هڪ مرڪب آهي. پاڻيءَ جو ڪهڙو به وسيلو هجي، پاڻي ڀر هائڊروجن ۽ آڪسيجن جو وزني ريشو 8 : 1 ٿي هوندو آهي. هائڊروجن گئس پاڻ ڀرندڙ آهي پر پاڻي باهه وسائڻ ڀر ڪم آچي ۽ آڪسيجن ڀرڻ ڀر مدد ڪندڙ آهي. هائڊروجن ۽ آڪسيجن جهڙن تتون مان ٺهيل مرڪب پاڻي نه پاڻ ڀرندڙ آهي ۽ ڀرڻ ڀر مدد ڪندڙ.

ڪير : هڪ ملاوت - ڪير اهو پاڻي، لڪٽوس، پروٽين، سٽيا پڌارت ۽ آڇا به قدرتي پڌارتن مان ٺهيل هڪ ملاوت آهي. ڪير جي جدا وسيلي ڪري، ڪير جي جن جن جي ريشو ڀر به فرق آچي ٿو. ڳانءَ جي ڪير ڀر سٽين پڌارتن جو ريشو 3% کان 5% هوندو آهي، پر مينهن جي ڪير ڀر اهو 6% کان 9% هوندو آهي. ڪير ڀر قدرتي ۽ پاڻيءَ جو وڌيڪ انداز موجود هوندو آهي. ۽ ڪري پاڻي حالت ڀر ملندڙ آهي. ڪير جي مٺاڻ اُن ڀر سمائل ڪندڙ (Lactose) ڪري هوندي آهي. مطلب جن جن جون خاصيتون پڌارت ڀر سمائل هونديون آهن.

تتون جا قسم (Types of elements)

لوهه جو ڪوڪو / پٿرو، ٽامي جي تار، ائليومينيم جي تار، ڪوئلي جو ٽڪر اهي شيون ڪٽو. هر هڪ شيءِ واري پني (Sand Paper) مٿان گسائي پوءِ مٽاڇرو ڏسو. هر هڪ شيءِ مٿان هٿوڙي هٿو (پاڻ کي ڪو زخم نه لڳي، اُن جي خبرداري وٺندا) سڀ نتيجا اڳتي ڏنل تختي ڀر نوٽ ڪريو.



شيء	مٽاڇڙي تي چمڪ آهي / نه	هٿوڙا هٽڻ تي پاڻوڊر ٿئي ٿو يا ٽڪرا ٿين ٿا
لوھ جو ڪوڪو		
ٽامي جي تار		
اٽليومينيم جي تار		
ڪوئلي جو ٽڪر		

چمڪيلي مٽاڇڙي وارا تتو	
هٿوڙا هٽڻ تي پاڻوڊر ٿيڻ وارا تتو	
بنا چمڪ مٽاڇڙي وارا تتو	
هٿوڙا هٽڻ تي ٽڪرن ۾ ٿيڻ وارا تتو	

مٿي ڏنل شيون نمبروار لوھ (Fe)، ٽامو (Cu)، اٽليومينيم (Al) ۽ ڪاربان (C) انهن تتون مان ٺهيل آهن. هر هڪ شيء تي مٿيون به آزمائشون ڪرڻ بعد حاصل ڪيل نتيجا هيٺ ڏنل تختي ۾ لکو.

توهان ڏٺو ته تتون ۾ چمڪ / بنا چمڪ، پرچن ۾ هٽڻ يا پاڻوڊر ٿيڻ اهي طبعي خاصيتون موجود آهن. انهن خاصيتن جي آڌار تي تتون جو ورگيڪرڻ ڪجي ٿو. شروعات ۾ تتون کي ڌاتو ۽ غير ڌاتو قسمن ۾ ورهايو ويو. وڌيڪ کوجنا بعد تتون جي هڪ نئون قسم ميٽالائڊ ڳولهيو ويو. ڌاتو ۽ غير ڌاتو باب ۾ اسان تتون جي ان وشبه بابت وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪندا سين.

مرڪبن جا قسم



گهربل سامان : ٻاڦ-برتن، اسٽئنڊ، برنر وغيره

ڪيميائي پڌارت : ڪافور، چن جو ٽڪر، ڌوئڻ جي سوڍا، توتيو، کنڊ، گلوڪوس، يوريا



مشغولي : شڪل ۾ ڏيکاريل موجب ٻاڦ-برتن اسٽئنڊ تي رکيو. ان برتن ۾ ٿورو ڪافور کڻو. برنر جي مدد سان ڪافور کي 5 منٽ گرم ڪريو. ٻاڦ برتن ۾ ڇا بڻجيو آهي. اهو ڏسو. هاڻي ڪافور بدران چن جو ٽڪر، ڌوئڻ جي سوڍا، توتيو، کنڊ، گلوڪوس، يوريا اهي پڌارت ڪم آڻي ساڳي مشغولي ڪريو. حاصل ڪيل نتيجا تختي ۾ درج ڪريو. (ڪو پاڻوڊر باهه پڪڙي سگهي ٿو انڪري اسٽاد جي نگرانيءَ ۾ مشغولي ڏيان سان ڪريو)

6.5 : برنر اسٽئنڊ

ٻاڦ برتن ۾ کنييل پاڻوڊر	ٻاڦ برتن ۾ بچت / بچت نه	بچت جو رنگ
ڪافور		
چن جو ٽڪر		

پڌارت تيار ڪن ٿا ۽ آڻپوري ٻرڻ ڪري بچت ۾ ڪارو ڪاربان ملي ٿو. انهن مرڪبن کي چينن مرڪب يا ڪارباني مرڪب چئبو آهي. مثال: ڪاربو هائيڊريٽ، پروٽين، هائيڊرو ڪاربان (مثال پيٽرول، رڌڻ واري گئس، اهي پڌارت چينن مرڪبن مان ٺهيل آهن).

مٿي ڏنل مشغوليءَ مان ظاهر آهي ته تيز گرمي ڏيڻ سان ڪجهه مرڪبن مان بچت ملي ٿي ته ڪجهه مرڪبن مان ڪابه بچت نه ٿي ملي. يا ڪارهي سري بچت ملي ٿي. اها ڪاري بچت ڪاربان هوندي آهي. مطلب اهي گرمي ملڻ تي آڪسيجن سان ميللاپ ڪري گئسي

مٿين مشغوليءَ ۾ ڪافور، ڪنڊ، گلوڪوس ۽ يوريا اهي چيٽن مرڪب آهن. انهن جي اُبتز گرمي ملڻ تي جيڪي مرڪب ٿين ٿا ۽ انهن کي غير چيٽن مرڪب يا غير ڪاربانِي مرڪب چئبو آهي. مثال طور، سڊا، توتيو، ڪٽ، چن جو ٽڪر وغيره. ان کان سواءِ هڪڙا ٻيا به مرڪب آهن ”پيچيدا مرڪب (Complex Compounds)“ انهن مرڪبن جي پرمائن ۾ ڪيترن ئي اٽن پاران تيار ٿيل پيچيدي بناوت هوندي آهي انهن بناوتن ۾ ڌاتن جا اٽا به سمايل هوندا آهن. مٿينشمر سان مليل ڪلوروفل، لوهه سمايل هيموگلوبن، ڪوبالٽ سمايل ساڻو ڪوبالين (وٽامن B-12) اهي سڀ پيچيدا مرڪب آهن. مرڪبن جي پرمائن ۾ جدا جدا اٽا ڪيميائي پنڌ ٺاهيندا آهن. ان بابت اسان اڳتي پڙهنداسين.

ملاوتن جا قسم

ٽي گهڻهيون ڪٿو. پهرين گهڻهيءَ ۾ ٿوري ريتي ۽ پاڻي ڪٿو. ٻي گهڻهيءَ ۾ توتئي جا قلم ۽ پاڻي ڪٿو. ٽين گهڻهيءَ ۾ توتيو ۽ ريتي ڪٿو. سڀني گهڻهين ۾ هاڻي شين کي لوڏي ملايو. نتيجا تختي ۾ نوٽ ڪريو.



گهڻهي	ڪنيل پڌارت	ملائڻ کان پوءِ نتيجو	ملاوت ۾ مليل شين جو انداز	ملاوت جو قسم
1				
2				
3				

پڌارت جو حصو جيڪو هڪ سريڪو پاڻ ۾ مليل آهي، ان کي مرحلو (Phase) چئبو آهي. مشغوليءَ ۾ هر هڪ گهڻهيءَ ۾ ڪل ڪيترا مرحلا نظر اچن ٿا. جيڪڏهن ملاوت ۾ سڀ جزا ملي هڪ مرحلو ٺاهن ٿا اهڙي ملاوت کي يڪسان ملاوت چئبو آهي پر جيڪڏهن ملاوت ۾ جزا ٻه يا ٻن کان وڌيڪ مرحلن ۾ ورهايل آهن ته اهڙي ملاوت کي غير يڪسان ملاوت چئبو آهي.

مٿي ڏنل مشغوليءَ ۾ فقط هڪ ئي گهڻهيءَ ۾ يڪسان ملاوت تيار ٿئي ٿي اها ڪهڙي؟

ٻڌايو ڏسان



ڪري ڏسو



ٽي گهڻهيون ڪٿو. پهرين گهڻهيءَ ۾ 10 گرام لوڻ، ٻيءَ ۾ 10 گرام ڪاٺ جو بورو ۽ ٽين گهڻهيءَ ۾ 10 ملي لٽر ڪير ڪٿو. هاڻي تنهن گهڻهين ۾ 100 ملي لٽر پاڻي وجهي، ملاوت کي چڱيءَ طرح ملايو. پاڻيءَ جو آزاد مرحلو ڪهڙي ملاوت ۾ نظر ٿو اچي؟ اُڀي طريقي رکيل ڪاغذ سامهون ٿيئي گهڻهيون رکي اُبتز طرف ليزر ڪرڻا روشني ڇڏيو. (ليزر ڪرڻا اُستاد جي نگرانيءَ ۾ ڪيو) گهڻهيءَ سامهون رکيل ڪاغذ تي ڇا ٿو نظر اچي. گهڻهين جي پاسي کان ڏنل ڇاڻڻ لاءِ مخروط برتن، ڇاڻ پنو ڪٿي ٿيئي ملاوتون ڇاڻي ڪريا ڪريو ۽ سڀ نتيجا تختي ۾ درج ڪريو.

اهو هميشه ڌيان ۾ رکو



هڪ هنڌ گڏ ٿيل نهرا يا هڪ برتن ۾ (سڀ ڌرڙا ملي ڪري هڪ ئي مرحلو هوندا آهن). (مثال پٿرن جو ڊڳه).
پاڻي پڌارت ۽ ان ۾ ڳريل پڌارت ملي هڪ مرحلو هوندا آهن. (مثال سامونڊي پاڻي) هڪ پاڻي جا گڏ ٿيل ڦڙا ملي هڪ مرحلو ٺاهن ٿا. (مثال برساتي پاڻي) هڪ ئي برتن ۾ يا گڏ ٿيل هڪ ٻئي سان نه ملندڙ پنهنجو پنهنجو مرحلو ٺاهن ٿا. (مثال تيل ۽ پاڻي) سڀ گئسون ملي ڪري هڪ مرحلو هوندا آهن (مثال هوا)

ڇاڻڻ ڪريا ۾ جسمر الڳ ٿين ٿا! يا	شفاف / نيم شفاف / غير شفاف	پاڻي آزاد حالت ۾ آهي يا نه	ملاوت جا جزا	گهڻهيون
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	---------

کان وڌيڪ هوندو آهي. ان ڪري ان مان روشنيءَ جو پڪڙجڻ نه ٿيندو آهي.

ڇاڻ پني ۾ به اهي نهرا درڙا ”بچت“ ۾ رهجي وڃن ٿا. ڇاڻ ڪري رستي پاڻي ۽ نهرا درڙا هڪ ٻئي کان الڳ ڪري سگهجن ٿا.

ڪلوڙ (Colloid) : مٿي ڪيل مشغوليءَ ۾ ٽين گهگهيءَ ۾ پاڻي ۽ ڪير جي ملاوت نير شفاف آهي. مطلب ان ملاوت مان روشني جڏهن لنگهي ٿي ته اُنجو پڪڙجڻ سمورو نه ٿو ٿئي. ان غير يڪسان ملاوت ۾ پاڻيءَ واري مرحلي ۾ ڪير جا درڙا هر هنڌ پڪڙيل هوندا آهن. ڪير جي درڙن جو قطر اٽڪل 10^{-5} ميٽر هوندو آهي. ان قسم جي ملاوت کي **ڪلوڙ** چئبو آهي. ڪلوڙ ۾ درڙن جو قطر ڇاڻ پني جي سوراخن جي پيٽ ۾ گهٽ هئڻ ڪري ان ملاوت جا جزا الڳ نه ٿي سگهندا آهن. ڪير خود به ڪلوڙ آهي. ان ۾ پاڻي مادير ۾ پروٽين ۽ سيٽ پڌارت انهن جي نهرن درڙن جو قطر اٽڪل 10^{-5} ميٽر هوندو آهي. هو ۾ دز جا ڪڻ گئس ۾ دونهي جا ڪڻ اهي سڀ ڪلوڙ جا مثال آهن.

اُچو ته مرڪبن کي سمجهون : جسمن جو اُپاس ڪندي آسان ڏٺو سڀني کان سادا جسم تنو آهن. مرڪب يا ملاوت ٻن يا ٻن کان وڌيڪ جسمن جا ٺهيل آهن. اهي جسم پاڻ ۾ ڪهڙي ريت مليل آهن، ان مان مرڪب يا ملاوت مقرر ڪجي ٿي.

ڳارو (Solution) : ٻن يا ٻن کان وڌيڪ پڌارتن جي يڪسان ملاوت کي **ڳارو** چئبو آهي. مٿي ڪيل مشغوليءَ ۾ پهرين گهگهيءَ ۾ لوڻ ۽ پاڻي انهن ٻن پڌارتن مان يڪسان ملاوت ٺهي ٿي. ان کي لوڻ جو پاڻيءَ ۾ ڳارو چئبو آهي. جيڪو پڌارت وڌيڪ انداز ۾ هوندو آهي ان کي **ڳاريندڙ** چئبو آهي ۽ گهٽ انداز واري پڌارت کي **ڳرندڙ** چئبو آهي. ڳرندڙ ۽ ڳاريندڙ جي ملائڻ ڪري ڳارو ٺهڻ جي ڪري ڪي ڳرڻ چئبو آهي. ڳاري ۾ پڌارتن جي حالتن موجب ڳارن جا جدا جدا قسم هوندا آهن. سمنڊ جو پاڻي، پاڻيءَ ۾ ڳريل توتيو، پاڻيءَ ۾ ڳريل لوڻ، کنڊ جو پاڻي اهي ڳارا ’پاڻي ۽ نهرا‘ قسم جا آهن. ان کان سواءِ ’پاڻي ۽ پاڻي‘ (مثال وهيگار، ڇڊو گندڪ جو تيزاب) ڳارا آهن. ”گئس ۾ گئس“ ڳاري جو مثال هو آهي. ”نهر ۾ نهرو“ جا مثال آهن. پتل، اسٽئنيلس اسٽيل. ”پاڻي ۾ گئس“ جا مثال آهن ڪلورين سمايل پاڻي، هٽڊرو ڪلورڪ تيزاب (يڪسان ملاوت ۾ سڀ جزا هڪ سريڪا مليل نظر ايندا آهن. ڳاريندڙ شفاف هئڻ ڪري سڄو ڳارو شفاف هوندو آهي. اهو ڇاڻ پني مان آر پار لنگهي وڃي ٿو.

معطلي (Suspension) : مٿين مشغوليءَ ۾ ٻي گهگهيءَ ۾ پاڻي ۽ ڪاٺ جو ٻورو ملائي ملاوت تيار ٿي. اها ملاوت پاڻي ۽ نهري پڌارت جي ملاوت آهي اها غير يڪسان ملاوت آهي. نهري ۽ پاڻي جي ان ملاوت کي **معطلي** چئبو آهي. معطليءَ ۾ نهرن درڙن جو قطر 10^{-4} ميٽر



مشغولي : ٻه ٻاق برتن کڻو. پهرين برتن ۾ 7 گرام لوهه جو ٻورو ۽ ٻئي ۾ 4 گرام گندرف کڻو. ٻنهي برتنن ويجهو نعل چقمق آڻي ڇاڇ ڪريو. هاڻي پهرين برتن وارو لوهه جو ٻورو ٻئي برتن ۾ اوتيو ۽ ملاوت کي گڏايو وري نعل چقمق کڻي، ان برتن جي ويجهو آڻيو. انهن جي رنگن جي چڪاس ڪريو. هاڻي ٻئي برتن ۾ اها ملاوت کڻي گرم ڪريو. ڇا رنگ ۾ تبديل آئي. نعل چقمق کڻي چڪاس ڪريو. حاصل ڪيل نتيجا هيٺ تختي ۾ درج ڪريو.

مشغولي	پڌارتن جو رنگ	نعل چقمق جا نتيجا
لوهه جو ٻورو ۽ گندرف ملائڻ		
لوهه جو ٻورو ۽ گندرف گڏي گرم ڪرڻ		

ان مان اهو نتيجو نڪري ٿو ته ان نئين ٺهيل پدارت ۾ اصلوڪي جزن جون خاصيتون موجود نه آهن. گرمي ملڻ سان لوهه ۽ گندرف وچ ۾ ڪيميائي ميلاپ ٿيو ۽ لوهه ۽ گندرف جي اٽن وچ ۾ ڪيميائي بند ٺهيا ۽ هڪ نئين مرڪب جو پرمائو تيار ٿيو.

انشا (Formula) ۽ پرٽي (Valency) : مرڪب ۾ سندس سمائل جزا مقرر حصي رستيءَ ۾ هوندا آهن. مرڪب جي پرمائي ۾ تتون جا اٽا مقرر عدد ۾ هڪ ٻئي سان مليل هوندا آهن. مرڪب جي پرمائي ۾ ڪهڙا تتو آهن، انهن تتون جا گهڻا اٽا آهن اهو انشا وسيلي ڏيکارجي ٿو. مرڪب جي انشا ۾ سڀني تتون جي نشاني ۽ هر هڪ نشاني جي هيٺ ان تتون جي اٽن جو انداز ڏنل هوندو آهي.

هيٺ ڏنل تختي ۾ ڪجهه مرڪبن جون انشائون ڏنل آهن اهي ڌيان ۾ رکندي خال پُر ڪريو.

نمبر	مرڪبن جو نالو	انشا	تتو	تتون جي اٽن جو انداز
1.	پاڻي	H ₂ O	H O	2 1
2.	هٿڊروجن ڪلورائيڊ	HCl		
3.	ميٿين	CH ₄		
4.	مئگنيشم ڪلورائيڊ	Mg Cl ₂		

پرمائو انشا ۽ پرمائو وچ ۾ تتون جي اٽن جي انداز جو لاڳاپو آسان ڏنو. اٽا هڪ ٻئي سان ڪيميائي بنڊن وسيلي جوڙيل هوندا آهن. ٻئي اٽي سان ڪيميائي بنڊ ٺاهڻ جي سگهه اها هر هڪ اٽي جي هڪ ڪيميائي خاصيت آهي. اها سگهه هڪ عدد وسيلي ڏيکارجي ٿي. جنهن کي ان تتو جي پرٽي چئبو آهي. عام طور تتون جي نشاني جدا جدا مرڪبن ۾ ساڳي هوندي آهي.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟

18 ۽ 19 صديءَ ۾ سائنسدانن مرڪبن ٺهڻ بابت ڪيتريون ئي کوجنائون ڪيون ۽ اهڙي نموني تتون جي پرٽي مقرر ڪئي. هٿڊروجن سڀين کان هلڪو تتو آهي. ان جي پرٽي 1 مڃي، سائنسدانن ٻين تتون جي پرٽي مقرر ڪئي.

هيٺ ڏنل تختي ۾ هٿڊروجن جا ٻين تتون سان ٺهيل مرڪبن جون انشائون ڏنل آهن. ان تي مدار رکي ٻين تتون جي پرٽي ڳولهي لکو.

تختو پورو ڪريو

نمبر	مرڪب جي ۽ اِنشا	تتو		H جي ڀرتي	X جو H سان ٻنڌڻ جو انداز	H جي ڀرتي
		X	H			
1	HCl	H	Cl	1	1	1
2	H ₂ O	H	0	1	2	2
3	H ₂ S			1		
4	NH ₃			1		
5	HBr			1		
6	HI			1		
7	NaH			1		
8	CH ₄			1		

مٿي ڏنل تختي ۾ تتون جون جوڙيون ۽ انهن جون
۽ اِنشا ڏنل آهن اهي ڏيان ۾ رکو. هيٺ ڏنل جوڙين
مان ۽ اِنشا ڪو.

مرڪب جي ۽ اِنشا مان سندس تتون جي ڀرتين جي
ڄاڻ ملي ٿي. ان لاءِ هٿڊروجن (H) جي ڀرتي 1 آڌار
آهي. ان جي اُٻتڙ جيڪڏهن تتون جي ڀرتي ۽ بابت
ڄاڻ آهي ته آڌي صرب سان مرڪب جي ۽ اِنشا لهي
سگهجي ٿي. ۽ اِنشا لهن لاءِ مثال ڏسندا سين.

ڏاڪو ۱: تتون جي نشاني لکڻ



ڏاڪو ۲: ڀرتي لکڻ



ڏاڪو ۳: آڌي صرب ڪرڻ



ڏاڪو ۴: ۽ اِنشا لکڻ



ڏاڪو ۵: اٽلن جو انداز

آخر ۾ ننڍو ۽ سڄو عدد انگ هجي CO_2

تتو	ڀرتي	۽ اِنشا
C	4	
H	1	
N	3	
H	1	
Fe	1	
S	1	
C	4	
O	2	

ذرا دماغ لڳايو



1) آڌي صرب ڪري ۽ اِنشا ڪو.

1. H (ڀرتي 1) ۽ O (ڀرتي 2)

2. N (ڀرتي 3) ۽ H (ڀرتي 1)

3. Fe (ڀرتي 2) ۽ S (ڀرتي 2)

2) H, O, N جي ڀرتي سلسلي ۾ 1, 2, 3 آهي. هٿڊروجن

آڪسيجن، نائٽروجن گئسي روپ ۾ انهن جون ۽ اِنشا ڪو

H_2 , O_2 ۽ N_2 آهن. انهن ڀرماڻن ۾ هر هڪ گهڻا ڪيميائي

ٻنڌ ٺاهي ٿو؟

سوال 1. صحيح جواب ڳولهي خال ڀريو.

1. نهري جسم جي ڌرڙن وچ ۾ زور ٿئي ٿو.
 - (1) گهٽ ۾ گهٽ
 - (2) مڌي
 - (3) وڌ ۾ وڌ
 - (4) بي حد
2. نهري جسم مٿان زور لڳائڻ سان سندس شڪل نه ٿي بدلاجي ان خاصيت کي چئبو آهي.
 - (1) وهڪ
 - (2) اڻ دٻجڻ
 - (3) بي ڊولي
 - (4) تبديل ٿيڻ
3. پدارتن کي تنو، مرڪب ۽ ملاوت ۾ ورڳيڪرڻ لاءِ ڪسوٽي آهي.
 - (1) پدارتن جي حالت
 - (2) مرحلو
 - (3) ڪيميائي ڪريا
 - (4) مٿيان سڀ
4. بن يا بن کان وڌيڪ مليل پدارتن کي چئبو آهي.
 - (1) ملاوت
 - (2) مرڪب
 - (3) تنو
 - (4) ميٽالائڊ

5. ڪير جو قسم آهي.

- (1) ڳارو
- (2) يڪسان ملاوت
- (3) غير يڪسان ملاوت
- (4) ڪلوڙ
6. پاڻي، پارو ۽ برومين انهن ۾ هڪ جهڙي خاصيت آهي ڇو ته اهي آهن.
 - (1) پاڻين
 - (2) مرڪب
 - (3) غير ڌاتو
 - (4) تنو
7. ڪاربان جي ڀرتي 4 ۽ آڪسيجن جي ڀرتي 2 آهي. ان جي مرڪب ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۾ ڪاربان اُٿي ۽ هڪ آڪسيجن اُٿي وڃي ڪيميائي بنڌ ٺهندا.
 - (1) 1
 - (2) 2
 - (3) 3
 - (4) 4

سوال 2. اڻ ٺهندڙ ڳولهيو ۽ سمجهايو.

- (1) سون، چاندي، ٿامو، پتل.
- (2) هائڊروجن، هائڊروجن پيرا آڪسائيڊ، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، پاڻي جي ٻاڦ.

3. ڪير، ليمي جي رس، ڪاربان، رُڪ.

- (4) پاڻي، پارو، برومين، پيٽرول.
- (5) کنڊ، لوڻ، کاڌي ۾ ڪم ايندڙ سوڊا، توتيو.
- (6) هائڊروجن، سوڊيم، پوٽاشيم، ڪاربان.

سوال 3. سوالن جا جواب ڏيو.

- (1) ساوا ٻوٽا سڄ جي روشنيءَ ۾ ڪلوروفل مدد سان، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ پاڻي مان گلوڪوس تيار ڪن ٿا ۽ آڪسيجن ٻاهر آزاد ڪن ٿا. ان ڪري ۾ چار مرڪب سڃاڻي، ان جا قسم لکو.
- (2) پتل هڪ مٺ جو قسم آهي، اهو ٿامو (70%) ۽ جست (30%) ان ۾ ڳاريندڙ، ڳرندڙ ۽ ڳارو ڪهڙو؟
- (3) سمنڊ جي پاڻي سواد ۾ ڪارو آهي. ڪجهه سمنڊن / ڍنڍن جي ڪاراڻي هيٺ ڏنل آهي.
- لونار ڍنڍ 7.9%، پئسفڪ سمنڊ 3.5%، وچون سمنڊ 3.8%، مٿل سمنڊ 33.7% ان جاڻ مان ملاوت جون ٻه خاصيتون لکو.

سوال 4. هر هڪ جا ٻه مثال لکو.

- (1) پاڻين پدارت
- (2) گئسي پدارت
- (3) نهرا پدارت
- (4) يڪسان ملاوت
- (5) ڪلوڙ
- (6) چينن مرڪب
- (7) پيچيدا مرڪب
- (8) جڙ مرڪب
- (9) ڀرتي 1 وارا تنو
- (10) ڀرتي 2 وارا تنو

سوال 5. هيٺ ڏنل انشائن مان مرڪب جا تنو،

نشانين ۽ انهن جي ڀرتي سڃاڻو.



سوال 6. ڪجهه پدارتن جا ڪيميائي سنڱهن هيٺ تختي ۾ ڏنل آهن. ان مان پدارتن جو مکيه قسم لکو.

پدارت	ڪيميائي سنڱهن	قسم
سامونڊي پاڻي	$H_2O + NaCl + MgCl_2$	
باق ٿيل پاڻي	H_2O	
ڦوڪڻي ۾ ڀريل هوا	H_2	
LPG گئس	$C_4H_{10} + C_2H_8$	
ڪاٺ واري سوڍا	$NaHCO_3$	
شد سون	Au	
آڪسيجن ٿيوب ۾ گئس	O_2	
برانز	$Cu + Sn$	
هيرو	C	
توتيو	$CuSO_4$	
چن جو ٽڪر	$CaCO_3$	
ڇڊو هٿڊرو ڪلورڪ تيزاب	$HCl + H_2O$	

پروجيڪٽ

جدا جدا تيار ڪاڏي جا پدارت گڏ ڪريو. انهن ۾ سمان جو تختو ٺاهيو. استاد جي نگرانيءَ ۾ انهن جرن جي جلج تجربي مان ٻڌايو ته ڪهڙا جز آهن ۽ ڪهڙا چيٽن.



سوال 7. وڻيانڪ سبب لکو.

- هٿڊروجن ٻرندڙ آهي. آڪسيجن مدد ڪندڙ آهي پر پاڻي باهم وسائڻ ۾ ڪم اچي ٿو.
- ڪلوڙ ۾ جزا الڳ نه ٿا ڪري سگهجن.
- ليمي شربت ۾ منو، ڪٽو، ڪارو سواد آهي ۽ اهو پيالِي ۾ اوتي سگهجي ٿو.
- نهرن جسمن ۾ مقرر شڪل ۽ مقرر مقدار ٿئي ٿو.

سوال 8. هيٺ تون جي جوڙن مان آڏي ضرب وسيلي

انڱائون لکو.

1. C (پرتي 4) ۽ Cl (پرتي 1)
2. N (پرتي 3) ۽ H (پرتي 1)
3. C (پرتي 4) ۽ O (پرتي 2)
4. Ca (پرتي 2) ۽ O (پرتي 2)



7. ذاتو - غير ذاتو



تورو سوچيو

1. رواجي نموني پدارتن جو ورگيڪرڻ ڪهڙن ٽن قسمن ۾ ڪجي ٿو؟
 2. رور مره زندگيءَ ۾ آسان ڪهڙا ذاتو ۽ غير ذاتو ڪم آڻيندا آهيون؟
- دنيا ۾ شيون يا پدارت اهي تتون، مرڪبن يا انهن جي ملاوتن جا ٺهيل آهن. طبعي سائنسدانن تتون کي ذاتو، غير ذاتو ۽ ميٽالائڊ ۾ ورگيڪرڻ ڪيو آهي.

(4) تارن ۾ چڪجڻ (Ductility) : توهان ڪڏهن سوناري جي دڪان تي ويا آهيو؟ اُتي سون ۽ چانديءَ جون تارون ٺهندي ڏٺو آهي؟ ذاتن کي سنهي تارن ۾ بدلائي سگهجي ٿو. ان خاصيت کي تارن ۾ چڪجڻ چئبو آهي.

(5) ملاپيت (Malleability) : هڪ ڪوڪو کڻو ۽ ان مٿان هٿوڙي سان ڌڪ هڻو. ڪجهه دير بعد توهان کي سنهو پترو ٺهندي نظر ايندو. ذاتن جي ان خاصيت کي ملاپيت چئبو آهي.

(6) گرميءَ جو پسرڻ (Conduction of Heat) : ٽامي جي هڪ لٺ کڻو. ان جي هڪ چيڙي تي ميٽل لڳايو ۽ ٻيو چيڙو گرم ڪريو. ڇا ٿيندو انکي ڇاڇي، اُستاد سان چرچا ڪريو. ذاتو گرميءَ جا سٺا پسرائيندڙ آهن. چاندي، ٽامو، ائلبومينيم گرميءَ جا سٺا پسرائيندڙ آهن.

(7) بجليءَ جو پسرڻ (Conduction of Electricity) : بجلي تارون ٺاهڻ لاءِ ڪهڙا ذاتو ڪم ايندا آهن؟ ذاتو بجليءَ جا سٺا پرواهڪ هوندا آهن. شيهو ٿي هڪ ذاتو آهي جيڪو گرميءَ ۽ بجليءَ جو پسرائيندڙ نه آهي.

(8) گهاٽائي (Density) : ذاتن ۾ گهاٽائي وڌيڪ هوندي آهي. سوڊيم، پوٽشيم ۽ لٿيم جي گهاٽائي پاڻيءَ جي گهاٽائيءَ کان گهٽ هوندي آهي. لٿيم جي گهاٽائي 0.53g/cc آهي.

(9) رجڻ پد ۽ ٽهڪڻ (Melting and Boiling points) : K, Na, Ga, Hg ذاتن کان سواءِ عام طور سڀني ذاتن جو ڳرڻ پد ۽ ٽهڪڻ پد وڏو هوندو آهي.

(10) آواز پڻدا ڪرڻ (Sonority) : توهان جي اسڪول ۾ گھنڊ ڪهڙي ڌاتوءَ جو ٺهيل آهي؟ اهو ڪيئن ڪم ڪندو آهي؟ ذاتن ۾ آواز پڻدا ڪرڻ جي خاصيت موجود هوندي آهي.

ذاتو (Metals) : سون، چاندي، لوھ، ٽامو، ائلبومينيم، مئگنيشم، سوڊيم، ڪئلسيم، پليٽينم اهي ڪجهه ذاتن جا مثال آهن. ذاتن ۾ چمڪ هوندي آهي. اهي سخت هوندا آهن. انهن مان تارون ۽ پترا تيار ڪري سگهجن ٿا. ذاتو گرمي ۽ بجليءَ جا پرواهڪ هوندا آهن.

ذاتو پنهنجا ڀرتي اليڪٽران وڃائي وڌو ڀرتيءَ وارا آين تي پون ٿا جن کي ڪئشن (cation) چئبو آهي.

ذاتن جون طبعي خاصيتون

(Physical properties of Metals)

(1) طبعي حالت (Physical state) : رواجي گرمي پد تي ذاتو گهڻو ڪري نهري حالت ۾ هوندا آهن. پر پارو ۽ گئليم جهڙا ذاتو علحدگي ڏيکارين ٿا. اهي ڪمري جي گرمي پد تي پاڻيڪ حالت ۾ هوندا آهن.



تورو سوچيو

توهان ڪڏهن ڪنهن نانيدار سان دواخاني ويا هوندا ۽ ڊاڪٽر وٽ هڪ رت داپ ماپ اوزار ضرور ڏٺو هوندو. ان اوزار ۾ هڪ شيشي جي نليءَ ۾ چمڪندڙ رک رنگ واريو پدارت هوندو آهي. اهو ڪهڙو ذاتو آهي؟

(2) چمڪ (Lustre) : توهان جي گهر ٽامي جو برتن کڻي انکي ليمي سان گسابو ۽ پوءِ پاڻيءَ سان ڌوئي چمڪ ڏسو. گسابل ذاتو جي مٿاڇري کان روشنيءَ جي موت ٿئي ٿو اهو تيز چمڪيلو نظر اچي ٿو.

(3) سختي (Hardness) : رواجي طور ذاتو سخت هوندا آهن. اهي نرم نه هوندا آهن پر سوڊيم ۽ پوٽشيم نرم هوندا آهن. اهي ڪپ سان سولائيءَ سان ڪپي سگهجن ٿا.

ميٽالائڊ (Metalloids) : آرسينڪ (As)، سليڪان (Si)، جرمينيم (Ge)، سربو (Sb) انهن ۾ ڌاتو ۽ غير ڌاتن ٻنهي جون خاصيتون موجود هونديون آهن. اهڙن ٽنن کي ميٽالائڊ چئبو آهي.




ڌاتن جون ڪيميائي خاصيتون (Chemical properties of metals)

سڀني ٽنن ۾ اليڪٽران بيهڪ ڪيميائي ڪريائن جو آڌار آهي. ڪيترن ئي ڌاتن جي سڀ کان ٻاهرين کوپي ۾ اليڪٽران جو انداز ٽن کان گهٽ آهي.

تتو	اٽو عدد	اليڪٽران بيهڪ
$_{11}\text{Na}$	11	2, 8, 1
$_{12}\text{Mg}$	12	2, 8, 2
$_{13}\text{Al}$	13	2, 8, 3

(ب) آين جو نهڻ

ڌاتن ۾ پنهنجي ڀرتي اليڪٽران وڃائي وڌو ڀرتي ۽ وارا آين يعني ڪٽڻ تيار ڪرڻ جي خاصيت هوندي آهي.



(ب) آڪسيجن سان ڪيميائي عمل

ڌاتو آڪسيجن سان ڪيميائي ميلاپ ڪري آڪسائيڊ ٺاهن ٿا.

ڌاتوءَ جو آڪسائيڊ ← آڪسيجن + ڌاتو

ڌاتن جا آڪسائيڊ ڪار اثر وارا آهن. ڌاتن جا

آڪسائيڊ تيزابن سان ملي لوڻ ۽ پاڻي ٺاهن ٿا.

پاڻي + لوڻ - تيزاب ← ڌاتن جا آڪسائيڊ

غير ڌاتو (Non-Metals) : ڪاربان، گندرف، فاسفورس، اهي ڪجهه غير ڌاتن جا مثال آهن. عام طور نهرا غير ڌاتو پُرڪڻا هوندا آهن. انهن کي چمڪ نه هوندي آهي.

غير ڌاتن جون طبعي خاصيتون

(Physical properties of Non-metals) :

(1) طبعي حالت (Physical Setate) : غير ڌاتو رواجي گرمي پد تي نهري، پاڻي ۽ گئسي حالت ۾ ملندڙ آهن. نهرا : C, S, P

پاڻي : $\text{O}_2, \text{H}_2, \text{N}_2$ ، گئسي

(2) چمڪ (Lustre) : غير ڌاتن ۾ چمڪ نه هوندي آهي. پر هيرو، ايوڊين جا قلم انهن ۾ چمڪ هوندي آهي. ڪي بي رنگ نه ڪي جدا جدا رنگ وارا هوندا آهن. ڪاربان (ڪوئلو) ڪهڙي رنگ جو هوندو آهي؟

(3) ٽانڪنٽاڻ (Brittleness) : ڪوئلو ڪٽو. ان کي هٿوڙي سان ڌڪ هڻو. ڇا ٿيندو؟ اهو پُري پوندو. ڌاتو گهڻو ڪري نرم هوندا آهن پر هيرو (ڪاربان جو بهروپ) سڀني کان قدرت ۾ سخت پڌارت آهي.

(4) تارن ۾ ڇڪجڻ ۽ ملايميت (Ductility & Malleability) : غير ڌاتن ۾ تارن ۾ ڇڪجڻ ۽ ملايميت جي خاصيت نه هوندي آهي.

(5) گرمي ۽ بجليءَ جو پسرڻ (Conduction of Heat & Electricity) : غير ڌاتو گرميءَ ۽ بجلي جا خراب پسرائيندڙ هوندا آهن پر گرٽفائيت (ڪاربان جو بهروپ) بجليءَ جو سٺو پسرائيندڙ آهي.

(6) گهاٽائي (Density) : غير ڌاتن جي گهاٽائي گهٽ هوندي آهي.

(7) رجڻ پد ۽ ٽهڪڻ پد (Melting & Boiling Point) : غير ڌاتن جو ڳرڻ پد ۽ ٽهڪڻ پد گهٽ هوندو آهي پر ڪاربان ۽ بوران جهڙا نهرا غير ڌاتو وڏي گرمي پد تي رجن ٿا.

اهو هميشه ڌيان ۾ رکو





۱. سون، چاندي، ائليومينيم تمام ملايم آهن.

۲. سون جو 1/10000 م.م سنهو پتڙو ۽ 1/5000

م.م قطر واري تار تيار ڪري سگهجي ٿي.



(ب) آڪسيجن سان ڪيميائي عمل : غير ڌاتو آڪسيجن سان ميلاپ ڪري آڪسائيڊ ٺاهن ٿا. غير ڌاتو جي آڪسائيڊ $\rightarrow$ آڪسيجن + غير ڌاتو غير ڌاتن جا آڪسائيڊ تيزاب اثر وارا ٿين ٿا انهيءَ ڪري اهي ڪار سان ملي لوڻ ۽ پاڻي ٺاهن ٿا.



غير ڌاتن جا آڪسائيڊ پاڻيءَ سان ڪيميائي عمل ڪري تيزاب تيار ڪن ٿا.



(پ) غير ڌاتو ڇڏن تيزابن سان ڪيميائي نه ڪندا آهن ياداشت ٺاهي چرچا ڪريو.

(پ) تيزابن سان ڪيميائي عمل :

ڪيترائي ڌاتو ڇڏن تيزابن سان ڪيميائي عمل ڪري ڌاتن جا لوڻ ٺاهن ٿا ۽ هٿڊروجن گئس آزاد ٿئي ٿي.

هٿڊروجن + لوڻ $\rightarrow$ ڇڏا تيزاب + ڌاتو

هڪ آزمائش نلي ڪٽو. ان ۾ ڇڏو هٿڊرو ڪلورڪ تيزاب وجهو. پوءِ ان ۾ جست جي تار وجهو. نليءَ جي منهن وٽ هڪ ٻرندڙ تيلي رکو. ٻرندڙ تيلي جا چيو ان مان آواز ڪي سڃاڻو.

(ت) پاڻيءَ سان ڪيميائي عمل :

ڪجهه ڌاتو پاڻيءَ سان ڪيميائي عمل ڪري هٿڊروجن آزاد ڪن ٿا. ڪي ڌاتو گرم پاڻيءَ سان ته ڪي ڌاتو پاڻيءَ جي باق سان ڪيميائي عمل ڪن ٿا. سندن ڪيميائي عمل تيزي جدا جدا هوندي آهي.

غير ڌاتن جون ڪيميائي خاصيتون

(Chemical properties of non - metals)

(الف) اليڪٽران بيهڪ

ڪيترن ئي غير ڌاتن ۾ ڀرتي اليڪٽران عدد 4 کان 7 تائين ٿئي ٿو.

تتو	اٽو عدد	اليڪٽران بيهڪ
${}^7\text{N}$	7	2, 5
${}^8\text{O}$	8	2, 6
${}^{17}\text{Cl}$	17	2, 8, 7

(ب) آين ٺاهڻ : غير ڌاتو اليڪٽران حاصل ڪري ڪاٿو ڀرتي وارا آين ٺاهن ٿا جن کي آنيان چئبو آهي.

ڌاتن ۽ غير ڌاتن جا ڪم.

آسان جي روزمره جيون ۾ ڌاتو ۽ غير ڌاتو ڪٿي استعمال ٿيندا آهن. اهڙي ياداشت ٺاهيو.

تختو پورو ڪريو ۽ چرچا ڪريو



ڌاتن جا نالا	ڪم	غير ڌاتن جا نالا	ڪم

ڌاتن جي ڪيميائي خاصيتون آڀياس ڪرڻ وقت سون يا چاندي جو ڪيميائي عمل

ذڪر نه ٿيو. ائين ڇو؟

ٿورو سوچيو



شاهڻا ڌاتو (Noble Metals)

سون، چاندي، پلٽينر، پلٽيڊر، روهڊير جهڙا ڪجهه ڌاتو شاهڻا ڌاتو آهن. اهي قدرت ۾ تون جي روپ ۾ آزاد ملندڙ آهن. انهن مٿان هوا، پاڻي، گرمي جو اثر نه ٿيندو آهي. رواجي گرمي پد تي ڪٽ يا آڪسيجن جو انهن مٿان ڪوبه اثر نه ٿيندو آهي.

شاهڻا ڌاتو جا ڪم :

- 1) سون، چاندي، پلٽينر عام طور زيورن ٺاهڻ ۾ ڪم ايندا آهن.
- 2) چانديءَ جو استعمال دوائن (Antibacterial property) ۾ ٿئي ٿو.
- 3) سون چاندي مان ميڊل تيار ڪجن ٿا.
- 4) ڪجهه اليڪٽرانڪ ساڌن ۾ سون ۽ چاندي ڪتب اچن ٿا.
- 5) پلٽينر، پلٽيڊر ڪيميائي مددگار ٿي ڪم اچن ٿا.

سون جي شدت (Purity of Gold) : سوناري وٽ سون جو اگهه جدا جدا ڇو هوندو آهي؟ سون هڪ شاهڻو ڌاتو آهي اهو قدرت ۾ آزاد حالت ۾ لڳندڙ آهي. 100 سيڪڙو سون مطلب 24 ڪٽ سون. نه حالت ۾ سون نرم هوندو آهي. انڪري نه سون مان ٺاهيل زيور ٿوري ئي زور ڏيڻ سان ڇڏي پون ٿا، تنهن ٿا. انڪري ان ۾ ضرورت انوسار ٿامو يا چاندي ملائيندا آهن. زيور تيار ڪرڻ لاءِ رواجي ريت 22 ڪٽ سون استعمال آڻبو آهي.

سون جي شدت

ڪٽ	سيڪڙو
24	100
22	91.66
19	75
14	58.33
12	50
10	41.66

ڪٽ (Corrosion) : ڌاتن مٿان گهميل هوا سبب ڪيميائي عمل ڪري ڌاتن جا مرڪب ٺهن ٿا. ان ڪري ڪري ڌاتو ناس ٿين ٿا. ان ڪري ڪٽ ڇڏبو آهي.

ڇا توهانڪي ڄاڻ آهي؟



آمريڪا ۾ نيويارڪ شهر ويجهو سمنڊ ۾ آزادي ديويءَ (Statue of Liberty) جو پنلو آهي. اصلي پتلي جو مٿاڇرو ٿامي جو ٺهيل هو. پر هاڻي اهو سائي رنگ جو نظر ايندو آهي. ان جو ڪارڻ آهي ته هوا ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ گهر جو ٿامي سان ڪيميائي عمل ڪري، ان مٿان سائي رنگ جو ڪاپر ڪاربنائٽ ته ڇڙهيو آهي. اهو ڪٽجڻ جو هڪ قسم آهي.

لسٽ ٺاهيو ۽ چرچا ڪريو.

روز مره ڪٽجڻ جي مثالن جي ياداشت تيار ڪريو.

لوهم مٿان آڪسيجن گئس ڪريا ڪري ان مٿان ٿامي جهڙي رنگ جو ته ڇڙهي ٿو. ٿامي مٿان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ يا ڪري، ان مٿان سائي رنگ جو ته ڇڙهي ٿو. چانديءَ مٿان هٽڊروجن سلفائيڊ ڪريا ڪري ڪاري رنگ جو ته ڇڙهي ٿو. ڌاتن کي ڪٽ کان بچائڻ لاءِ انهن مٿان تيل، گريس، وارنش ۽ پينٽ لڳائجي ٿي. يا ٻئي ڌاتوءَ جو ملمعو لڳائجي ٿو. مثال لوهم مٿان جست جو ملمعو لڳائڻ سان لوهم جو ڪٽجڻ بند ٿئي ٿو.

انهن ڪريائن ڪري ڌاتن جو هوا سان لاڳاپو رڪجي وڃي ٿو ۽ اهي ڪٽجن نه ٿا.

مٺ (Alloy) : ٻه يا ٻن کان وڌيڪ ڌاتن يا ڌاتن ۽ غير ڌاتن جي هڪ ڪري ملاوت کي مٺ چئبو آهي. ضرورت انوسار جدا جدا اندازن ۾ تٽو ڪٽي مٺ تيار ڪيا ويندا آهن. مثال : گهرن ۾ عام ڪم ايندڙ اسٽينليس اسٽيل : اهو مٺ ڪاربان، ڪروميم، نڪل، لوهم مان ٺهيل آهي. پتل مٺ ۾ ٿامو ۽ جست هوندو آهي. برانز ۾ ٿامو ۽ قلعي هوندا آهن.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟

ڪڏهن ڪڏهن ان بي داغ رڪ ۾ ڇير پوندا آهن ڇو ته سستو ڪرڻ لاءِ، ان ۾ نڪل بدران ٿامو ملايو ويندو آهي. توهان بي داغ برتنن ۾ اڀاڇير ڏنا هوندا، ڇيرن جو اهو ڪارڻ آهي.

ڇرڇا ڪريو

توهان وٽ بنگار وٺندڙ ايندا هوندا؟ اهي بنگار جو ڇا ڪندا آهن؟


ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



دهليءَ جو قطب منار اٽڪل 1500 سال اڳ تيار ڪيل هڪ لوهه جو ڪالم آهي. اڄ تائين ان جي چمڪ ڦاٽل آهي. ان جو ڪارڻ آهي ته اسان جي وڏن ان ۾ خاص ملاوٽ ملائي هئي. ان ۾ گهٽ انداز ۾ ڪاربان، سليڪان، فاسفورس ملايل آهي.

آپياس

سوال 5. شڪل ڏسي سوالن جا جواب لکو.



آزمائش نلي 1 آزمائش نلي 2 آزمائش نلي 3

- (1) آزمائش نلي 2 ۾ ڪوڪي مٿان ڪٽ نه چڙهي ڇو؟
- (2) آزمائش نلي 1 ۾ ڪوڪي مٿان ڪٽ ڇو چڙهي؟
- (3) آزمائش نلي 3 ۾ ڪوڪي مٿان ڪٽ چڙهندي ڇا؟

پروجيڪٽ

مٺائيءَ مٿان ورق لڳل هوندا آهن. اهي ورق ڪهڙن ڌاتن مان تيار ٿيندا آهن؟ اها ڄاڻ حاصل ڪريو.



سوال 1. تختو پورو ڪريو

ڪم	ڌاتن جي خاصيت
(1) تارن ۾ ڇڪجڻ	
(2) ملايميت	
(3) گرميءَ جو پسرڻ	
(4) بجليءَ جو پسرڻ	
(5) آواز پٽڻا ڪرڻ	

سوال 2. اڻ ٺهڪندڙ سڃاڻو

- (1) سون، چاندي، لوهه، هيرو
- (2) ملايميت، ٽانگڻاڻ، آواز پٽڻا ڪرڻ، تارن ۾ ڇڪجڻ
- (3) P, S, Br, C
- (4) پتل، برانز، لوهه، اسٽيل

سوال 3. وڳيانڪ سبب لکو.

- (1) اسٽينليس اسٽيل برتنن ۾ هيٺيان ٿامي جو تهه ڇڙهيل هوندو آهي.
- (2) ٿامي ۽ پتل جا برتن ليمي سان گسبا آهن.
- (3) سوڊيم ڌاتو ٽاسليٽ ۾ رکيو آهي.

سوال 4. سوالن جا جواب ڏيو.

- (1) ڌاتن کي ڪٽ کان روڪڻ لاءِ توهان ڇا ڪندا؟
- (2) پتل ۽ برانز منن جا ڌاتو لکو.
- (3) ڪٽ مان ڪهڙا نقصان آهن؟
- (4) شاهڻو ڌاتو، انهن جا ڪم لکو.

8. غليظائي

چاچ ڪريو



8.1 ماحول جا مسئلا

- (1) ماحول ۾ اهي مسئلا ڪيئن پيدا ٿين ٿا؟
 - (2) انهن مسئلن کي دور ڪرڻ لاءِ ڇا ڪرڻو پوندو؟
- ڌرتيءَ تي انسان جي قدرت ۾ دست اندازيءَ ڪري ٿي ڪيترا مسئلا پيدا ٿيا آهن. ڪارخانن جي واڌ ڪري وڌندڙ انساني بستيون، ڪاٺين جو ڪم، واهڻ، جيت مار دوائون ۽ ڪيميائي پاڻن جو وڌيل واهپو انهن جي ڪري غليظائي (پروڊوشن) وڌيو آهي. ان جو سڌو اثر انسان ذات مٿان آهي.
- غليظائي (Pollution):** وڌندڙ ۽ نقصانڪار پڌارتن وڌڻ جي ڪري غليظائي ڇڻبو آهي.

- (1) توهان جي آسپاس ڪٿي ڪٿي غليظائي آهي؟
- (2) غليظائي ڪيئن پيدا ٿئي ٿي؟

ٻڌايو ڏسان



8.2 منهنجا ٻارو! مونکي ٻڌايو!

قدرتي غليظ پڌارتن جي خراب اثر جي آسان ڪي ڄاڻ ڇو نه ٿي پوي؟ اهي پڌارت ڪڏهن غليظ بڻجندا آهن؟

ويچار ڪريو



مشغولي: پنهنجي آسپاس توهان پاڻ چاچ ڪريو. چاچ ڪري پاڻ وٽ درج ڪريو ته ڪهڙا هنڌ غليظ آهن. ڪي گهٽتائون يا واقعا ٿيا هجن جن جي ڪري ماحول تي اثر ٿيو هجي. سڀ پاڻ وٽ درج ڪريو. انهن ۾ ڪهڙا غليظائي پيدا ڪندڙ پڌارت آهن؟ اهي سڃاڻڻ جي ڪوشش ڪريو.

ڪري ڏسو



- (1) غليظائي پيدا ڪندڙ پڌارتن جا ڪهڙا قسم آهن؟
- (2) اهي پڌارت ٿيندڙ آهن يا آڻ ٿيندڙ آهن؟

ذرا دماغ لڳايو



(الف) هوا جي غليظائي (Air Pollution)

1. ڌرتيءَ جي وايومنڊل ۾ موجود گئس جو انداز ڪيترو آهي؟ شڪل ڪڍو.

2. هوا گئس جي يڪجسي ملاوت آهي، ائين ڇو چئبو آهي؟

3. جلائو پڌارتن جلد ڪري هوا ۾ ڪهڙيون زهريليون گئسون آزاد ٿين ٿيون؟

ٿورو سوچيو



جڏهن هوا ۾ جدا جدا قسمن جون گئسون، ڪاربان جا ذرڙا، دونهون، ڌاتن جا ذرڙا وغيره اهڙن پڌارتن جي گهڙڻ ڪري ميزان بگڙجي ۽ جنهن جي ڪري انسان ۽ ٻين ساهوارن لاءِ خطرو پيدا ٿئي. انهيءَ هوا جي غليظائي چئبو آهي.

هوا - غليظائي جا ڪارڻ

هيٺ ڏنل چتر ڏسو ٻڌايو، ڪهڙن پڌارتن سبب هوا جي غليظائي ٿئي ٿي؟

ٻڌايو ڏسان



8.3 غليظ پڌارتن ڪري غليظائي



هوا جي غليظائي جا ڪارڻ

هٿرادو (انسان پاران) ڪارڻ

- جلائو پڌارتن جو واهيو : (1) جلائو پڌارتن جهڙوڪ ڪوئلو، لڪڙي، گاسليٽ، ڊيزل، پيٽرول انهن جي واهي ڪري ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، ڪاربان مونو آڪسائيڊ، نائٽروجن ڊاءِ آڪسائيڊ، سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ، شيهي جا ذرڙا هوا ۾ ملن ٿا. (2) نهرو ڪچرو، ڪيتي جو ڪچرو، باغن جو ڪچرو، ڪليل جڳهين تي جلائڻ ڪري هوا ۾ غليظائي وڌي ٿي.
- ڪارخانن کي وڌائڻ : (1) ڪيترن ئي ڪارخانن ڪري تمام گهڻي انداز ۾ دونهون هوا ۾ ملي ٿو. (2) گندرف جي رڪ، نائٽروجن ڊاءِ آڪسائيڊ، ڪپهه جو ٻورو وايومنڊل ۾ ملن ٿا.
- اڻو شڪتي ۽ اڻو وسقوت : اڻو شڪتي پيدا ڪرڻ ۾ يورينيم، ٿوريئم، گرڻائيٽ، پلوٽونيم انهن تون جي واپرائڻ ڪري نقصانڪار ڪرڻا هوا ۾ آزاد ٿين ٿا.

قدرتي ڪارڻ

- جوالامڪي ڦاٽڻ : جوالامڪي ڦاٽڻ ڪري نهرو، پاڻي ۽ گئسي پڌارت ٻاهر نڪرن ٿا. مثال هٿڊروجن سلفائيڊ، سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، آمونيم ڪلوراٽ، هٿڊروجن، ٻاڦ، دونهون.
- پوکمپ : پوکمپ وقت ڌرتيءَ جي اندر سميل زهريلي گئسون ۽ ٻاڦ تمام گهڻي انداز ۾ هوا ۾ ملن ٿا.
- دز جا بادل : زمين مٿان دز، ڪچرو، مٽي، رڇ ڪڍ ۽ سوڪير جيو هوا ۾ ملن ٿا.
- جهنگل جي باهه : وڏي پئماني تي ٿيندڙ باهه ڪري هوا ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ، هٿڊروجن سلفائيڊ ۽ دونهون ملن ٿا.
- هوا ۾ رڇ ڪڍ گڏجڻ : هائفا جي تخمي جزن ۾ سوڪير ساهوارا هوا ۾ ملي وڃن ٿا.

1. مٿي ڏنل هوا جي غليظائي جي ڪارڻن کانسواءِ ٻيا ڪهڙا ڪارڻ آهن؟

2. چار اسٽروڪ (Four stroke) گاڏين جي انجنيٽن جي پيٽ ۾ ٻه اسٽروڪ انجنيٽون وڌيڪ

هوا کي غليظ بڻائين ٿيون.

ويچار ڪريو



انٽرنيٽ منهنجو دوست

1. دنيا جي وڏن جوالا مکين بابت ڄاڻ حاصل ڪريو.
2. مهاراڻي جي وڏن شهرن ۽ ڳوٺن ۾ هوا جي غلطيائيءَ ڪري انسان جي صحت مٿان ڪهڙو اثر ٿئي ٿو، ان جي ڄاڻ حاصل ڪريو.

اٽين تي گذريو آهي

1. لنڊن ۾ 5 کان 9 ڊسمبر 1952 ان عرصي ۾ هوا جي غلطيائيءَ ڪري گهاٽو ڪوهيڙو پيدا ٿيو. ڪوئلن جي ٻارڻ سان ڏينهن هوا ۾ ملي ويو. ان ڪوهيڙي جو اثر 5 ڏينهن هليو. لنڊن شهر ۾ 3 کان 7 ڊسمبر 1962 ۾ به ان قسم جي حالت هئي.
2. سنه 1948ع ۾ ڏينهن جي ڪارائتو ڪري ڪيترائي ڏينهن ڄڻ رات ٿي ويئي. ان وقت شهر کي ”ڪارو شهر“ ڪري سڏيو ويو.

نمبر	هوا کي غلطي ڪندڙ پڌار	وسيلو	آثر
1	سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ (SO_2)	ڪارخانا (جتي ڪوئلو، معدني تيل جو واهيو)	اڪيون سڙڻ، ساهه کڻڻ ۾ تڪليف، بلغم نهڻ، ڪنگهه، دمو ٿيڻ
2	ڪاربان مونو آڪسائيڊ (CO)	واهڻ، ڪارخانن جو ڏينهن	رت جي آڪسيجن کڻڻ جي شڪتي گهٽجڻ
3	نائٽروجن جا آڪسائيڊ	واهڻن جو ڏينهن	فقرن ۽ ساهه کڻڻ ۾ تڪليف
4	هوا ۾ ملندڙ ڌرڙا	ڪارخانا ۽ واهڻن جو ڏينهن	ساهه کڻڻ ۾ تڪليف
5	ڌڙ	ڪارخانا ۽ واهڻن جو ڏينهن	سليڪاسز بيماري
6	جيت مار	جيت مار دوائون ٺاهڻ ۽ واهيو	من جي طاقت گهٽجڻ، ساهه کڻڻ تڪليف ڪري موت،
7	ميٿين (CH_4)	ڪارخانن ڪري هوا ۾ خرابي	چمڙيءَ جي ڪئنسر، دمو، ساهه کڻڻ سرشتي ۾ وڪار

8.4 هوا جي غلطيائي : وسيلو ۽ اثر

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



2 ڊسمبر 1984 رات وقت ڀوپال ۾ آڇ تائين وڏي وڏ خوفناڪ واقعو ٿيو. ڪارخاني مان زهريلي گئس جو هوا ۾ ملڻ سان تن ڏينهن ۾ اٺ هزار ماڻهن پنهنجي جان وڃائي. ڀوپال گئس حادثي بابت وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪريو. ان آڌار تي هيٺ مڌا ڪٿي چرچا ڪريو. اهو حادثو ڪيئن ٿيو؟ ان جو ڪارڻ ڪهڙو آهي؟ ان جا ڪهڙا اثر وقت گذرڻ کان پوءِ به ڏسڻ آيا؟ اهڙي قسم جو حادثو وري نه ٿئي، ان لاءِ ڇا ڪرڻ گهرجي؟

هوا جي غلطيائيءَ ڪري وڻن ٻوٽن ۽ جانورن تي ٿيندڙ اثر

وڻ ٻوٽا	جانور
1. پٺن جا سوراخ بند ٿي وڃن ٿا. 2. پرڪاش سنسليشن ڪري ڀر ڙڪاوت. 3. واڌ رڪجي ٿي، پٺن ڪرڻ ٿا، پٺن پيل ٿين ٿا.	1. ساهه کڻڻ سرشتي تي اثر ٿئي ٿو. 2. ڏانوءَ وارا ڌرڙا جانور لاءِ گهاٽڪ

1. اوزون تھ جي اھميت ڪھڙي آھي؟
2. اوزون تھ ۾ سوراخ ھئڻ جا ڪھڙا ڪارڻ آھن؟

ٿورو سوچيو



هوا جي غليظائي ڪري واپومندل تي ٿيندڙ اثر :


اوزون تھ جو ناس ٿيڻ : واپومندل طبق جي هيٺ ڌرتيءَ جي مٿاڇري کان 48 ڪم اوچائي تي اوزون تھ ٿئي ٿو. سڄ مان نڪرندڙ نقصانڪار (UV - B) آلترا وائليٽ ڪرڻ کان اهو اوزون تھ ڌرتيءَ تي جاندار سرشتي جو بچاءُ ڪندو آهي. اهو آسان گذريل درجي ۾ آڀياس ڪيو آهي. پر هاڻي اوزون تھ ۾ هيٺ ڏنل سببن ڪري خطرو پيدا ڪيو آهي.



سائو گهر اثر ۽ عالمي گرمي پد ۾ واڌ : واپومندل ۾ CO_2 جو محدود انداز سڄ جي شڪتي جذب ڪري تمام وڏو ڪم ڪري ٿي. گذريل سؤ سالن ۾ ڪارخانن جي واڌ سبب CO_2 جو انداز وڌي ويو آهي. ان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جي ڪري ڌرتيءَ تي گرمي پد مٿان ٿيندڙ اثر کي سائو گهر اثر (Green House Effect) چئبو آهي. CO_2 کان سواءِ نائٽرس آڪسائيڊ، ميٿين گئس ۽ CFC اهي ڌرتيءَ جي واپومندل ۾ گرمي سانڍي رکن ٿا. انهن کي گڏجي 'سائو گهر گئسون' چئبو آهي.

8.5: سائو گهر اثر

ان وڌندڙ سائو گهر اثر ڪري سڄي جڳهه ۾ گرمي پد وڌندو رهي ٿو. جنهن ڪري آب هوا ۾ بدل سڌل ۽ ان سبب پوک پيدائش تي اثر، جهنگلي جيون جو بگڙجڻ، برف جو ڳرڻ ۽ برف جون نديون پکڙجي ٻوڏون آڻڻ وغيره اثر ٿين ٿا.



تيزابي برسات (Acid Rain) : ڪوئلو، لڪڙي، معدني تيلن جي جلج ڪري واپومندل ۾ سلفر ۽ نائٽروجن جا آڪسائيڊ واپومندل ۾ آزاد ٿين ٿا. اهي برساتي پاڻيءَ سان ملي سلفيورس تيزاب، نائٽرس تيزاب ۽ نائٽرڪ تيزاب تيار ڪن ٿا. اهي تيزاب ڪوهيڙو، برساتي ڦڙن يا برف جي ذرڙن سان ملي جڏهن برسات يا برف جي روپ ۾ ڌرتيءَ تائين پهچن ٿا. ان کي تيزابي برسات چئبو آهي.

تيزابي برسات جا اثر

1. تيزابي برسات ڪري مٽيءَ ۽ پاڻيءَ جي وسيلن ۾ تيزابن جو انداز وڌي ٿو. انڪري مڇيون، جانور، نباتات جو ڪافي نقصان ٿئي ٿو ۽ سڀني سرشتن تي اثر ٿئي ٿو.

8.6: تيزابي برسات

2. عمارتون، پتلا، ايتھاسي شيون، پليون، ڌاتن جون مورتيون، تارن جا لوڙها انهن ۾ ڌارون پون ٿيون.
3. تيزابن مان پيدا ٿيندڙ ڪئڊميمير ۽ پارو جهڙا توتو نباتات اندر گهڙن ٿا ۽ کاڌي جي زنجير کي نقصان پهچائين ٿا.
4. پاڻيءَ جي تلائن ۽ پاڻيءَ جي پائپن ۾ پاڻي تيزاب وارو هوندو ته اهو پيئڻ جي پاڻيءَ کي خراب ڪري صحت جا ڪيترائي گنڀير مسئلا پيدا ڪري ٿو.

هوا جي غليظائي روڪڻ جا آپاءَ :



ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟

هوا خصلت قوت نما (Air Quality Index) :

ڀارت جي ڪيترن ئي وڏن شهرن ۾ هوا جي غليظائي گهڻي آهي. آسان جي شهر ۾ هوا ڪيتري خراب ٿي آهي، اها ڄاڻ ناگرڪن کي ڏيڻ ضروري آهي. هوا خصلت قوت نما مقرر ڪرڻ لاءِ هوا ۾ SO_2 , CO , NO_2 , O_3 انهن جو انداز ماپيو ويندو آهي. وڏن شهرن ۾ مکيه چونڪن تي بورڊ تي هوا خصلت قوت نما لکي ويندي آهي.

1. کارخانن مان ٻاهر نڪرندڙ دونهي ۾ ڪيترائي زهريلا ڪڍ هوندا آهن. ان لاءِ خاص ڀنڊر ڪم آڻي سگهجي ٿو. مثال دونهون روڪيندڙ ڀنڊر (Arresters)، ڇاڻا (Filters).
2. شهر ۾ بدبوءِ ڦهلائيندڙ ڪچري جو جوڳو نيڪال بندوبست هئڻ گهرجي.
3. آڻو آزمائشون، ڪيميائي هٿيارن جي واهپي مٿان طابو هئڻ گهرجي.
4. CFC تي بندش / ٻنڌڻ پوڻ گهرجن.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



گندرف واري هوا تيل-چتر، نائلان ڪپڙو، سوئي ڪپڙو، ريٽان ڪپڙو، ڪاغذ تي اثر ڪري انهن جي رنگن ۾ تبديل آڻي ٿي.



8.7 پاڻيءَ جي غليظائي

(ب) پاڻيءَ جي غليظائي (Water Pollution)

ٻڌايو ڏسان



1. ڪيت ڀر ايندڙ پاڻي آسان کي ڪهڙن جدا جدا وسيلن مان حاصل ٿيندو آهي؟
 2. پاڻيءَ جو واهيو آسان ڪٿي ڪٿي ڪندا آهيون؟
 3. ڌرتيءَ جي ڪل ايراضيءَ مان ڪيترو سيڪڙو پاڻي آهي؟
 4. پاڻيءَ جي خراب ٿيڻ جا ڪهڙا ڪارڻ آهن؟
 5. پاڻيءَ کي جيون چئبو آهي ائين ڇو؟
- قدرتي ۽ هٿرادو ڪارڻن ڪري پاڻي جڏهن اشد ٿئي، زهريلو ٿئي، جڏهن پاڻيءَ ۾ آڪسيجن جو انداز گهٽجي وڃي ۽ ان ڪري ساهوارن مٿان بڙو اثر پوي ۽ ڪيتريون ئي بيماريون ڦهلجن ته چئبو آهي پاڻيءَ ۾ غليظائي ٿي آهي.
- مني يا سامونڊي پاڻيءَ ۾ پاڻيءَ جي غليظائي ڪري طبعي، ڪيميائي ۽ جيوئي تبديليون ٿين ٿيون.

پاڻي غليظ ڪندڙ پدارت :

- الف : جاندار پدارت : ائلگي، بئڪٽيريا، وائرس، پريوڇي انهن جي ڪري پاڻي پيئڻ لائق نه ٿو رهي ۽ ڪيتريون ئي بيماريون ان ڪري ڦهلجن ٿيون.
- ب : بي جان پدارت : باريڪ ريتي، دڙ، مٽيءَ جا ذرڙا، کار جهڙا اڻ ڳرندڙ ۽ آرسينڪ، ڪئڊميئم، شيهو، پارو، چاندي انهن جا مرڪب ۽ آدرش ڪرڻا ڪندڙ تتون جا بچيل حصا.
- ب. ڇپتن پدارت : جيت مار، جيوڙا مار، ڀاڻ وغيره.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



تامل نادو راجهه ۾ هوزري جا ڪيترائي کارخانا آهن. انهن مان خراب پاڻي پلار نديءَ ۾ ڇڏيو ويندو آهي. انڪري ان نديءَ کي گتر ندي چئبو آهي.

پاڻي - غليظائيءَ جا ڪارڻ

هٿرادو (انسان پاران) ڪارڻ ۽ اثر	قدرتي ڪارڻ ۽ اثر
1. رهائشي جڳهين تي پاڻي ● ڳوٺن - شهرن ۾ گتر پاڻي، خراب ندين جي پاڻيءَ ۾ ڇڏيو وڃي ٿو. 2. ڪارخانن جو گندو پاڻي ● ڪپڙا، کنڊ، ڪاغذ، لوهه، چمڙو، کير انهن ڪارخانن مان نڪرندڙ رنگ، ڪيميائي پدارت، چمڙي جا ٽڪر، ڌاڳا، پارو شيهو اهي پاڻيءَ سان ملن ٿا. 3. معدني تيل ● واهڻ مان ڪرندڙ تيل، ٽئڪر صفائي ڪرڻ وقت پاڻيءَ مٿان تيل تهه چڙهي ٿو. 4. پاڻن ۽ جيوڙا مار دوائن جو واهڻو ● فاسفورس ۽ نائٽروجن جا پاڻ. ● اينڊين - ڪلورين ڪاربونيٽ مليل جيوڙا مار پاڻيءَ سان ملن ٿا. 5. بيا ڪارڻ ● ندي پاڻيءَ ۾ پيشاب - مل، ڪپڙا ڌوڻڻ پاڻي خراب ٿئي ٿو. سنڪ پاڻيءَ ۾ وجهڻ سان پاڻي خراب ٿئي ٿو.	1. ائليءَ جي واڌ ● آڪسيجن انداز گهٽجڻ ● پاڻيءَ جون خاصيتون بدلجڻ 2. پدارتن جو سڙڻ ● جانورن ۽ ونسپتي بچت جو سڙڻ 3. رَوَلت ڪري ● ندين جي پاڻي وهڪري ڪري 4. بدبوءِ ● برسات ڪري زمين تي بدبوءِ ٿئي ٿي. ● ڪيترائي جيوڪ ۽ اڻ جيوڪ پدارت ملن ٿا. 5. تاندورا ● سڙيل ميون جا چلڪا، خراب تيل ڪپڙن مٿان ڦڦونديون. 6. ائليءَ ● وڌيڪ انداز ۾ پاڻيءَ کي خراب ڪن ٿا. 7. ڪينٽان ● برساتي پاڻيءَ ۾ ڪينٽان وهندا آهن.
پاڻيءَ جي غليظائيءَ جا اثر	
1. انسان مٿان ٿيندڙ اثر ● خراب پاڻيءَ ڪري سائي، مڊي جو تپ، چمڙيءَ جون بيماريون، هاضمي سرشتي تي اثر. جيرو، مٿان، دماغي وڪار، هڏن ۾ وڪار، وڌيڪ رت جو داپ اهڙا وڪار ٿين ٿا. 2. ماحول تي اثر ● ونسپتي جي واڌ رڪجي ٿي. ● وڻ ٻوٽا ناس ٿين ٿا. ● پاڻيءَ ۾ لوڻ وڌن ٿا. ● آڪسيجن جو انداز گهٽجي ٿو. ● پاڻي ماحول سرشتو بگڙجي ٿو. ● جل واسي مرن ٿا. ● سامونڊي پراڻين تي به اثر ٿئي ٿو.	



مٽيءَ جي غليظاڻي : (Soil Pollution)



1. زمين جي بدبوءِ معنيٰ ڇا؟
2. مٽيءَ جي آبادگي گهٽجڻ جا ڪهڙا ڪارڻ آهن؟

ٿورو سوچيو

ڌرتيءَ تي زمين والاريل جو ڪجهه حصو برف سان ڍڪيل آهي. ڪجهه حصو بياباني آهي ته ڪٿي پهاڙ آهن. انسان جي رهڻ لاءِ تمام گهٽ زمين آهي. مٽيءَ جي طبعي، جيوِي ۽ ڪيميائي خاصيتن ۾ قدرتي يا انساني ڪارڻن ڪري ڦير گهير ٿي آهي. جنهن ڪري مٽيءَ جي آبادگي گهٽجي ٿي. ان کي مٽيءَ جي غليظاڻي ڪري چئي سگهجي ٿو.



پيٽ ڪريو



پرواري ٻن چترن جي پيٽ ڪريو

مٽي غليظاڻيءَ جا اثر :

1. ڪارخانن ۾ لوڻن ۽ تيزابن وارو پاڻي مٽيءَ سان ملي، ان کي خراب ڪري ٿو.
2. ريڊيو ائڪٽو تٽو، ٻيا نقصانڪار تٽو مٽي، ريتي، فصلن، پاڻي ۽ انسان اهڙي طرح کاڌي جي زنجير ۾ ڦرندا رهن ٿا.
3. مٽيءَ جي پردوشڻ ڪري جل پردوشڻ وڌي ٿو. ڇو ته زهريلا تٽو مٽيءَ مان نڪري پرواري پاڻيءَ ۾ ملي وڃن ٿا.

گهر مان ٻاهر ڦٽو ڪندڙ شيون، جيوي پدارت، ڪيتي کان ٻاهر ڦٽو ڪندڙ پدارت انهن مان هر هڪ جا 5 مثال ڏيو. انهن جو مٽيءَ سان ملڻ ڪري مٽي ڪيئن خراب ٿئي ٿي اهو پنهنجن لفظن ۾ لکو.

آلو ڪچرو ۽ سڪل ڪچرو ۽ هر گهر ۾ شوچالي، انهن تي دوستن سان چرچا ڪريو ۽ حاصل ٿيل ڄاڻ لکو.

مٽيءَ جي غليظاڻي جو هوا - غليظاڻي ۽ پاڻي - غليظاڻي وچ ۾ لاڳاپو

آلي ڪچري کي جيڪڏهن پاڻ ۾ نه بدلائبو ته اهو، اُتي رهي مٽيءَ کي خراب ڪندو. اُتي اهو ڪچرو سڙندو ۽ ڳرندو. ان اندر نقصانڪار جيوڙن جي واڌ ٿيندي. انهن ۾ ڪيئن اچن ٿا، اُهي پاڻيءَ سان ملي انکي خراب ڪن ٿا.

ڪيتي لاءِ جيت مار دوائون، ڪيميائي پاڻ استعمال ڪيا وڃن ٿا. انهن جي وڌيڪ انداز ۾ استعمال ڪرڻ ڪري اُهي ڪيميائي شيون هوا ۾ ملن ٿيون ۽ هوا ۾ غليظاڻي ٿئي ٿي. ڪيميائي پدارتن جي وڌيڪ استعمال سان اُهي پاڻي ۾ ملي، ان کي خراب ڪن ٿا.

انساني مل - موٽر، جانورن پکين جي وشتا مٽيءَ سان ملن ٿا ۽ مٽي خراب ٿئي ٿي. جنهن ڪري ان جڳهه تي جدا جدا گئسون ٻاهر نڪرن ٿيون ۽ بانس نڪري ٿي. اها بانس هوا کي خراب ڪري ٿي.

غليظاڻي - روڪ ۽ ظابطو : غليظاڻي روڪڻ لاءِ ڀارت سرڪار پاران هيٺ ڏنل قاعدا منظور ڪيل آهن.

1. پاڻيءَ جي غليظاڻي (روڪ ۽ ظابطو) اڏينبر 1974
2. هوا جي غليظاڻي (روڪ ۽ ظابطو) اڏينبر 1981
3. پرياورڻ سلامتي اڏينبر 1986

جيوي ميڊيڪل ڪچرو، خطرناڪ نيڪال، نهرو ڪچرو، آواز غليظاڻي روڪ ۽ ظابطو : انهن بابت جدا جدا قاعدا موجود آهن. ڪارخانا، مهانگر پالڪا، ضلع پريشد، گرام پنچائت وغيره سنسٽائن دواران مٽي ڏنل قاعدن جو پالن ڪيو ويندو آهي. انهن مٿان چڪاس مهاراشتر پردوشڻ ڪنٽرول منڊل ۽ مرڪزي پردوشڻ ڪنٽرول منڊل انهن سرڪاري سنسٽائن طرفان ڪئي ويندي آهي.

سوال 1. هيٺ ڪجهه بيان ڏنل آهن اُهي ڪهڙي قسم جي غليظائي ٻڌائين ٿا؟

1. دهليءَ ۾ سڄو ڏينهن ڪوهيڙو ڇانيل هو.
2. پاني-پوري کائڻ کان پوءِ ڪيترائي دفعا الٽيون دست ٿيندا آهن.

3. ڪجهه ڀاڱن ۾ مٽيءَ ۾ پوک نه ٿي ٿئي.
4. گھڻن واهڻن لنگهندڙ چونڪ تي ڪم ڪندڙن کي ساهه کڻڻ جي تڪليف ٿئي ٿي.

5. ڪيترائي دفعا باغ ۾ گھمڻ وقت چڪون اچن ٿيون.
سوال 2. هيٺ ڏنل ٽڪر ۾ ڪهڙو جملو ڪهڙي غليظائي ظاهر ڪري ٿو اُهي لکو.

نيپليس هڪ شهر ۾ رهندڙ ۽ اُنون درجو پهرندڙ شاگرد آهي هُو هر روز اسڪول بس ۾ ويندو آهي اسڪول وڃڻ ۾ کيس هڪ ڪلاڪ لڳندو آهي. اسڪول وڃڻ وقت رستي تي ڪيترائي چار ڦيٽا، ٻه ڦيٽا، رکشا، بسيون، جهڙا واهڻ نظر ايندا آهن ڪجهه ڏينهن کان کيس دمي جي تڪليف ٿي. ڊاڪٽرن کيس شهر کان پري رهڻ لاءِ صلاح ڏني. انڪري نيپليس جي ماءُ کيس ماما وٽ ڳوٺ ۾ موڪليو. ڳوٺ ۾ نيپليس ڪيترن ئي هنڌن تي ڪچري جا ڍير ڏٺا. ڪيترن ئي هنڌن انساني مل-موٽر، جانورن جي وشتا انهن جي بانس هئي. ڪيترن جڳهين نلڪن مان بانس وارو ڪارو پاڻي وهندو نظر آيو. ڪيترائي ڏينهن کيس پيٽ ۾ تڪليف ٿي.

سوال 3. الف ۽ ب ڪالمر ۾ پردوشن سبب انسان تي اثر سمجهي جوڙا ملايو.

”الف“ ”ب“

1. ڪوبالت وارو پاڻي
2. ميٿين گئس
3. شيهي وارو پاڻي
4. SO_2
5. NO_2
1. دماغي ڪمزوري
2. آڌ رنڱ
3. ڦڦڙن جي سوچ
4. چمڙيءَ جي ڪئنسر
5. اکين جو جلڻ

سوال 4. صحيح يا غلط لکو.

1. نديءَ جي پاڻيءَ ۾ ڪپڙا ڌوئڻ سان اهو خراب نه ٿيندو آهي.
2. بجلي تي هلندڙ سادن مان غليظائي وڌيڪ ٿئي ٿي.

سوال 5. هيٺ ڏنل سوالن جا جواب لکو.

1. غليظائي ۽ غليظ پدارت مطلب ڇا؟
 2. تيزابن مان ڪهڙي غليظائي پيدا ٿئي ٿي؟
 3. ساڻو گهر اثر مطلب ڇا؟
 4. نظر ايندڙ ۽ نظر نه ايندڙ غليظ پدارت ڪهڙا آهن؟
- سوال 6. سوالن جا جواب ڏيو.

1. توهان جي آسپاس هوا، پاڻي ۽ مٽي پردوشن جا ٻه مثال
2. واهڻن مان پردوشن ڪيئن ٿئي ٿو؟ جن واهڻن مان گھٽ ۾ گھٽ پردوشن ٿئي ٿو آهڙن واهڻن جا نالا لکو.

3. جل پردوشن جا قدرتي ڪارڻ ڪهڙا آهن؟
4. هوا پردوشن کي روڪڻ جا اُپاءُ لکو.
5. ساڻو گهر اثر ۽ عالمي گرمي پد ۾ ڪهڙو ناتو آهي؟
6. هوا پردوشن، مٽي پردوشن ۽ پاڻي پردوشن انهن تي ٻه ٻه گھوش جملا لکو.

سوال 7. هيٺ ڏنل غليظن کي قدرتي غليظائي ڪندڙ ۽ هٿرادو غليظائي ڪندڙ پدارتن ۾ ورهاست ڪريو.

گتر پاڻي، دز، رڇ ڪٺ، ڪيميائي پاڻ، واهڻ جو دونهون، اٽلڱي، جيوڙا مار دوائون، پشو-پکين جي وشتا.

پروجيڪٽ

1. توهان جي پسگردائي ۾ پاڻي شدت ڪرڻ لاءِ ٿيندڙ ترتيب چڪاس ڪرڻ لاءِ اُن تجرببڻخاني ۾ وڃو ۽ پاڻي پردوشن سڃاڻڻ لاءِ ٿيندڙ آزمائش بابت ڄاڻ حاصل ڪريو.

2. توهان جي رهائشي آستان ۾ آهڙي چونڪ تي وڃو جتي واهڻ جي آمدرفت هجي. اُتي جدا جدا وقتن تي ٿيندڙ هوا جي غليظائي ڇاپيو. ڪهڙي وقت اها وڌ ۾ وڌ آهي اهو ڇاپيو.



9. آڀدا بندوبست

1. آڀدا ڇا آهي؟

2. آڀدا جا قسم ڪهڙا؟

ٿورو سوچيو



گذريل درجي ۾ آسان جدا جدا قدرتي آڀدائن بابت ٿوري ڄاڻ حاصل ڪئي آهي. هن درجي ۾ ڌرتي ڌڙڻ ۽ ٻين ڪجهه قدرتي آڀدائن بابت وڌيڪ آڀياس ڪنداسين.

زلزلو ڇا آهي؟ زلزلي جا ڪهڙا اثر ٿيندا آهن؟


ٻڌايو ڏسان



زلزلو (پوکمپ) (Earth quake)



9.1: عمارتن ۾ آيل ڌارون



9.2: ناپي ۽ پوکمپ مرڪز


زلزلو ماپڻ جي اوزار کي 'سيسموگراف' يا 'سيسموميٽر' چئبو آهي. زلزلي جو پئمانو ماپڻ جو رچر 'سڪيل' ايڪو ڪم آڻيو آهي. اهو گڏي ايڪو آهي. زلزلن جا اثر هيٺ ڏنل آهن. اهو تختو ڏيان سان آڀياس ڪريو.

ڌرتيءَ جي ٻاهرين تهه لپٽو اسفيئر جو اوچتو ڌڙڻ يا ٻاهرين تهه ۾ ڪجهه سيڪنڊ هلچل ٿيڻ کي زلزلو چئبو آهي. زلزلي ۾ ڌرتيءَ جو مٿاڇرو، ان جو ڪجهه حصو اڳتي پوئي يا مٿي هيٺ چرپر ڪندو آهي.

ڌرتيءَ جي گِرپ ۾ ڌڪڇڻ يا لوڏا کائڻ اهو زمين اندر ۽ مٿاڇري تي سڀني طرفن ۾ ڦهلجندو آهي. ان خاص جڳهه کي زلزلي جو مرڪزي ٽپڪو چئبو آهي. تيز لوڏن جو اثر پهريائين مرڪزي ٽپڪي کان شروع ٿي پھچندو آهي. ان ڪري ان جڳهه تي وڏي پئماني تي نقصان ٿيندو آهي.

زلزلو اهو هلڪي يا ڳوري روپ ۾ ٿي سگهي ٿو. هلڪن ڌوڏن جا حادثا ڌرتيءَ تي وڌيڪ انداز ۾ ٿيندا رهن ٿا.

ڌرتيءَ تي هر روز ڪٿي نه ڪٿي زلزلو ٿيندو رهي ٿو. (National Earth quakes Information Centre) انوسار ڌرتيءَ تي هر سال 12400 - 14000 زلزلا ٿين ٿا. (www.iris.edu) ان مان ظاهر آهي ته ڌرتي گهٽ وڌيڪ انداز ۾ ڌڙندي رهي ٿي.



اڻو ماپ اوزار

آڏو ماپ اوزار

9.3: پوکمپ ماپ اوزار

انٽرنيٽ منهنجو دوست: انٽرنيٽ مدد سان رچر سڪيل ۽ زلزلن جا اثر، انهن بابت ڄاڻ حاصل ڪريو.

زلزلي جا ڪارڻ	زلزلي جا اثر
1. جوالامڪي ڦاٽڻ.	1. انسان سان گڏوگڏ جهنگل جيو سڀني جي زندگي - زيان.
2. وڏن بندن جو ڊاٻ.	2. مالي نقصان تمام گهڻي پئماني تي ٿئي ٿو (بجلي ٽنڀا،
3. ڪاٺيون ڪوٽڻ.	پائپ لائين، گهر، عمارتون، رستا، ريل پٽا ناس ٿين ٿا).
4. زمين اندر ڪيل اڻو - آزمائشون.	3. سڄي ماحول سنسٽا ڍانڍول ٿئي ٿي.
5. مٿاڇري اندر پاڻي گهڙندو رهي ٿو.	4. ندين نالن جو وهڪرو بدلجي ٿو.
ڌرتيءَ جي اندر تمام گهڻي گرمي پد	5. شهري پاڻن ۾ باهه لڳڻ جو خطرو وڌي وڃي ٿو.
ڪري، پاڻي ٻاڦ ۾ بدلجي ٿو ۽ ٻاڦ	6. سمنڊ جي تري ۾ زلزلو ٿيڻ تي سونامي لهرون ٺهن ٿيون.
آهستي آهستي مٿاڇري کان ٻاهر	ڪناري تي رهندڙن جو تمام گهڻو نقصان ٿي سگهي ٿو.
نڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿي ۽ آخر ۾	7. ڌرتيءَ اندر پاڻيءَ جو سطح هيٺ - مٿي ٿئي ٿو.
اُتي زلزلو ٿئي ٿو.	



زلزلي وقت ڏيان جوڳيون ڳالهيون :

زلزلي وقت توهان گهر ۾ آهيو، ته

زلزلي جي ڄاڻ ملندي ٿي سڀ کان پهريائين گهٻرائڻ نه گهرجي. جنهن هنڌ بيٺا آهيو، اُتي ئي شانت بيهي رهو. پوءِ زمين تي ويهي رهو. ميز، پلنگه هيٺان وڃي جهڪي ڪري رهو. جيڪڏهن ڀرسان ڪا ميز يا فرنيچر نه هجي ته ڪنڊ ۾ وڃي هيٺ رهو. ٻئي هٿ ڳچيءَ جي چوڌاري رکي ڪنڌ جهڪائي رهو.

گهر کان ٻاهر يا هلندڙ واهڻ ۾ آهيو، ته

يڪدم سلامتي واري جڳهه تي واهڻ بيهاريو. ۽ واهڻ اندر ئي رهو. ٻاهر نه نڪرو. عمارتون، وڻ، بجلي تارن ويجهو نه ترسو.

زلزلي وقت هيٺيون ڳالهيون نه ڪريو.

1. گهڻ منزل عمارتن ۾ لفت جو استعمال نه ڪريو، ڏاڪڻ سان هيٺ لهو.

2. هڪ جڳهه تي گهڻي دير نه ترسو. شرير جي ٿوري هلچل ڪندا رهو.

3. زلزلي بعد بجلي شارٽ سرڪيٽ ٿي سگهي ٿو، انڪري گهر ۾ مين سوچ ڏيان سان بند ڪريو. اهڙين حالتن ۾ ميڊ بتي ماڇيس وغيره جو استعمال نه ڪريو. تارچ جو استعمال ڪريو.

9.4 : ڏيان جوڳيون

زلزلو - بچاءُ عمارتون : زمين جي مقرر ڪيل حد تائين هلچل ٿي ته ڪوبه خطرو نه ٿيندو. اهڙي آڏاوت کي زلزلو-بچاءُ آڏاوت چئبو آهي. عمارتن جي آڏاوت لاءِ پارٽي پرمائڻ سنسٽا (ISI) ڪجهه ڪوڊ ٺاهيا آهن. آي.ايس 456 موجب عمارتن جي آڏاوت ڪئي وڃي ٿي. ساڳئي وقت زلزلو بچاءُ آڏاوتن لاءِ آي.ايس 1893 ۽ (آڏاوت جو پئمانو) ۽ آي.ايس 13920 (مضبوط ڪانڪريٽ جا تفصيل) استعمال ڪيو ويندو آهي. زلزلو-بچاءُ آڏاوت لاءِ ترقي ڪيل ٽيڪنيڪ ڪم آڻبي آهي.

زلزلي جي آڳاوت - سوچنا حاصل ڪرڻ لاءِ ليزر رينجنگ، ويري لائنگ، گايگرو ڪوئنٽر، ڪريپ ميٽر، اسٽرين ميٽر، ٽائيڊ گيج، ٽلٽ ميٽر، وئليوميٽر ڪ اسٽرين گيج جهڙا جديد سڏن ڪم آندا ويندا آهن.



ٿورو سوچيو

باهه قدرتي آڀڌا آهي يا انسان پاران پيدا ٿيل آڀڌا؟

باهه جا قسم (Types of Fire)

1. اي ڪلاس (A Class) باهه : (نهره) رواجي طور باهه پڪڙيندڙ جسمن جي ڪري لڳندڙ باهه (مثال: لڪڙي، ڪپڙا، ڪوئلو، ڪاغذ، ٿڌو ڪري وسائي سگهجي ٿي).
2. بي ڪلاس (B Class) باهه : (پاڻي پدارت) پاڻي پدارتن سبب لڳندڙ باهه مثال پيٽرول، گاسليت، وارنش، تيل، رنگ وغيره. اهي پدارت پاڻي جي پيٽ ۾ هلڪا ٿين ٿا انڪري اها باهه فائبرگيڊ معرفت ٿي وسائي آهي.
3. سي ڪلاس (C Class) باهه : (گئسي پدارت) ايسٽيلن، LPG گهر ۾ ڪم ايندڙ گئس وغيره سان لڳندڙ باهه.
4. ڊي ڪلاس (D Class) باهه : (ڪيميائي پدارت) جيت بهندڙ ڌاتو جهڙوڪ پوٽشيم، سوڊيم ۽ ڪئلسيم وسيلي لڳندڙ باهه. اهي رواجي گرمي پد تي پاڻي جي حاضريءَ ۾ ڪريا ڪن ٿا. ساڳئي نموني مئگنيشيم، ائليومينيم ۽ جست اهي وڏي گرمي پد تي پاڻيءَ جي حاضريءَ ۾ ڪريا ڪن ٿا. ٻنهي گروهن ۾ جڏهن پاڻيءَ جو مرڪب ٺهي ٿو ان وقت چٽنگه ٺڪري ٿي.
5. اي ڪلاس (E Class) باهه : (اليڪٽريڪل) ان ۾ بجلي سامان، فٽنگ سامان وغيره جي ڪري لڳندڙ باهه آهي. ان قسم جي باهه وسائڻ لاءِ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جهڙا باهه-روڪ پدارت ڪم آڻبا آهن.

باهه وسائڻ جا طريقا

باهه وسائڻ يا انکي ڦهلائڻ کان روڪڻ لاءِ ٽي مکيه طريقا آهن.

1. پاڻيءَ سان وسائڻ : باهه وسائڻ جو مکيه ۽ اثرائتو سڏن آهي پاڻي. ۽ پاڻي هر هنڌ موجود هوندو آهي. باهه مٿان ۽ باهه آسپاس پاڻي وجهڻ سان باهه تي ظابطو آڻي سگهجي ٿو.
2. باهه کي ڍڪڻ : باهه جڏهن گئس، تيل يا بجليءَ سبب لڳي، ان وقت مٽيءَ يا ريتيءَ سان باهه وسائڻ سولو ٿئي ٿو. ان ۾ باهه مٿان ڇڻ ڍڪ ٺهي ٿو. اهو طريقو تيل ڪري لڳل باهه وسائڻ ۾ تمام ڪارائتو آهي.
3. ٻرندڙ پدارت پاسيرا ڪرڻ : ان طريقي ۾ ٻرندڙ پدارت پاسيرا ڪري رکجن ٿا. لڪڙيءَ وارو سامان باهه کان پري رکجي ٿو. باهه وسائڻ لاءِ اسٽرپ پمپ هڪ اُتر سڏن آهي. ان پمپ مان باهه مٿان سڀني طرفن کان پاڻي وجهي باهه وسائجي ٿي.

ڌيان جوڳا ڀڃاڻ

1. گئس جو ريگوليٽر جڏهن استعمال ۾ نه هجي، رات سمهڻ وقت يا ٻاهر وڃڻ وقت بند ڪري ڇڏڻ گهرجي.
 2. باهه - باهه زور سان واکا ڪري پين کي اطلاع ڏيو ۽ مدد لاءِ سڏ ڪريو.
 3. فائر برگيڊ گاڏيءَ کي ٽڪڙو فون ڪري گهرايو.
 4. فائر برگيڊ ڪيئن ڪم ڪري ٿي، ان جي ڄاڻ حاصل ڪريو.
- ترت علاج : زخمي ٿيل کي ائين وهاريو جئن کيس آرام محسوس ٿئي ۽ جلد ڊاڪٽري مدد وٺو.

پٿرن جو ڪرڻ (زمين ڪسڪٽ) (Land Slide)

1. ڀٽي ضلعي ۾ مالين حادثي بابت توهان کي ڪهڙي ڄاڻ آهي؟
2. پٿرن جو ڪرڻ ڇا آهي؟

ٿورو سوچيو



ٽڪرن ۾ قدرتي طرح ٿيندڙ چيرن سبب انهن جا ٽڪرا ٿيندا رهن ٿا. خاص ڪري تيز برساتي موسم ۾ انهن ٽڪرن جي چيرن ۾ پاڻي گهڙي ويندو آهي ۽ انهن ٽڪرن کي ڪمزور ڪندو آهي. جنهن سبب اهي ٽڪرن جا ٽڪرا (وڏا وڏا پٿر) لاهن وارن هنڌن تي هيٺ ڪرندا رهندا آهن. ان کي زمين ڪسڪڻ چئبو آهي.

پٿرن جي ڪرڻ جا سبب :

1. زلزلو، سُنامي، تيز برسات، طوفان، ٻوڏون اهي قدرتي ڪارڻ آهن جن ڪري ٽڪرن ۾ کاڌ اچي ٿي.
2. انڌا ڏند وڻن جي ناس ٿيڻ ڪري زمين جي کاڌ ٿئي ٿي.
3. گھائڻ واري ايراضي ۾ رستا ٺاهڻ ڪري، آهستي آهستي ٽڪر ڪمزور ٿين ٿا.

پٿرن ڪرڻ ڪري ٿيندڙ اثر :

1. ندين ۾ اڇاڻڪ ٻوڏون اچن ٿيون.
2. جڳهه جڳهه پاڻيءَ جا نقلي تالو ٺهي پون ٿا.
3. پٿرن ڪرڻ ڪري آسپاس وڻن تي اثر ٿئي ٿو. لاهن وارن هنڌن آڏاوتن سبب ٽڪر ڪمزور ٿين ٿا. جنهن سبب مٽي، پٿر، وڻ هيٺ ڪرن ٿا. ان ۾ جان مال جو نقصان ٿئي ٿو.
4. آمدرفت ۾ رخنو پوي ٿو.
5. پٿرن ڪرڻ بعد، نباتاتي جيون ناس ٿئي ٿو.

آپدا حل ڪرڻ ۽ يوجنا تڏهوڪو : اسڪول جي آپدا حل ڪرڻ لاءِ هڪ يوجنا تڏهوڪو مددگار ثابت ٿيندو آهي. ڪهڙيون ڳالهائون درج ڪرڻ گهرجن، اهڙو تڏهوڪو هيٺ ڏنل آهي. ان موجب توهان هڪ تڏهوڪو تيار ڪريو.

مدو	درج ڪرڻ جون ڳالهائون
اسڪول جي شروعاتي ڄاڻ	● اسڪول جو پورو نالو ۽ ائڊريس. ● هيڊماسٽر جو پورو نالو، ائڊريس، موبائيل نمبر. ● سنسٽاپڪ جو پورو نالو، ائڊريس، نمبر. ● ڪل ڪم ڪندڙ.
آپدا بندوبست سميت	● باهه وسائيندڙ اوزار، سجاڳي، سوچنا، آمدرفت بندوبست، سلامتي، پرچار سميت هر هڪ ۾ ۲-۳ ميمبر.
عمارت جي سموري ڄاڻ	● ڪل ڪمر، ڪل ڪلاس، ڇت جي آڏاوت (لکڙي، پٿر، سيمنٽ) عمارت جي عمر.
ميدان بابت ڄاڻ	● ميدان جو قسم، کوکو، ڪپڙي، پرارٿنا بابت ڄاڻ، ميدان ۽ مکيه رستن وچ ۾ مفاصلو.
اسڪول ۾ روز مشغوليون	● اسڪول جو وقت، ريسس جو وقت، چٽڻ جو وقت، سڄو ڏينهن ڪيل پروجيڪٽ.
ممڪن خطرا	● خطرن جا نالا، خطري جو قسم (سادو - وڏو)، پهرين ٿيڻ نقصان، ان لاءِ ڪيل يوجنا.
آپدا بندوبست نقشو	● سڀ عمارتون، رچنا، گيت، خطري وارا هنڌ، سلامتي واري جڳهه، انهن نقشن جي سڀني شاگردن کي ڄاڻ ڏيڻ.
● ماڪ ڊرل	● ممڪن خطرن کي سمجهڻ ۽ انهن کي دور ڪرڻ ۽ خطري وقت ڇا ڪرڻ گهرجي، ان بابت ماڪ ڊرل ڪرڻ.

لست ٺاهي چرچا ڪريو



پٿرن جي ڪرڻ ڪري آمدرفت ۾ رڪاوٽ جا حادثا مهاراشتر ۾ ڪٿي ڪٿي ٿيندا رهندا آهن؟ اهڙن هنڌن جي لست ٺاهيو. اهي گهٽتائون ڇو ٿيون ٿين. ڪلاس ۾ چرچا ڪريو. زمين ڪسڪڻ بابت دوستن سان چاچا ڪري اڀاءُ ڳولهيو.

سنسٽاڻن جا ڪم :

- (1) قومي پوکمپ شاسٽر سنسٽا (National Centre of Seismology - NCS) اها مرڪزي سرڪار جي سنسٽا ٻو- وڳيان منٽراليه هيٺ جدا جدا آپڊاڻن بابت ڪوڄناٽمڪ ڪمن ۾ لڳل آهي.
- (2) زمين ڪسڪڻ وغيره کي چڱي طرح سمجھڻ ۽ ان کي ٿارڻ لاءِ ڀارت سرڪار طرفان انڊين ماٿونٽينيرنگ انسٽيٽيوٽ ۽ انٽرنيشنل سينٽر فار انٽيگريٽيڊ ماٿونٽ ڊولپمينٽ سنسٽاڻون ڪم ۾ رڏل آهن. انسٽيٽيوٽ آف جيا لاجي ۽ ورلڊ جيو لاجيڪل ڪورم انهن سنسٽاڻن کان مدد وٺي وڃي ٿي.

آپياس

سوال 1. هيٺ ڏنل سوالن جا جواب توهان پنهنجي لفظن ۾ لکو.

1. تمام گھڻي برسات ۽ پٿرن ڪرڻ ۾ لاڳاپو ۽ ڪارڻ سمجھايو.

2. زلزلي وقت ڇا ڪرڻ گھرجي ۽ ڇا نه ڪرڻ گھرجي آھڙين سوچنائين جو تختو تيار ڪريو.

3. بندن ۽ زلزلي ۾ لاڳاپو آهي، سمجھايو.

4. زلزلو بچاءُ عمارتن جون خاصيتون لکو.

5. پٿرن ڪرڻ ڪري ڪھڙا نتيجا نڪرن ٿا؟

سوال 2. وڳيانڪ سبب ڏيو.

1. زلزلي وقت ميز، پلنگهه هيٺان آسرو وٺڻ سلامتيءَ وارو آهي.

2. برسات وقت ٽڪرن جي هيٺان آسرو نه وٺڻ گھرجي.

3. زلزلي وقت لفت استعمال نه ڪرڻ گھرجي.

4. زلزلو - بچاءُ عمارت جو بنياد ٻين بنيادن کان جدا هوندو آهي.

سوال 3. زلزلي کان پوءِ مدد ڏيندڙن جي آسپاس پيڙ ڪرڻ سان ڪھڙا مسئلا درپيش آچن ٿا؟

سوال 4. آپڊا وقت ممڪن مدد ڪندڙ سرڪاري توڙي غير سرڪاري سنسٽاڻن جي لسٽ ٺاهيو. ڪھڙي مدد ملي سگھندي، ان جي ڄاڻ حاصل ڪريو.

سوال 5. توهان جي پسگردائيءَ ۾ زمين ڪسڪڻ جي امڪان جي جڳهه آهي ڇا؟ ان بابت ماهرن جي مدد وٺي ڄاڻ حاصل ڪريو.

سوال 6. آپڊا حل ڪرڻ ۽ يوڄنا تختي جي مدد سان پنهنجي اسڪول جي سروي ڪري مڏن موجب ڄاڻ لکو.



پروجيڪٽ

1. زمين ڪسڪڻ حادثن بابت ٿيل نقصان، خبرون، ڪٿون، فوتا گڏ ڪريو.

2. انٽرنيٽ مدد سان زلزلي بابت آڳوڻا سوچنا ڏيندڙ جديد ساڌن ۽ ٽيڪنيڪ گيان بابت ڄاڻ حاصل ڪريو.

3. RPF, CRPF, NCC, NDRF انهن بابت انٽرنيٽ تان ڄاڻ حاصل ڪريو.

4. CCTV جي ڪھڙي ضرورت آهي. ان بابت چرچا ڪريو.



10. جزو ۽ جزي جا انگ


1. ساهوارن ۾ ڪيترن قسمن جا جزا هوندا آهن؟
2. جزي جو اڀياس ڪرڻ لاءِ توهان ڪهڙا ساڌن واپرائيندا آهيو؟



گذريل درجن ۾ توهان پڙهيو آهي ته جزو ساهوارن جو آڏاوتي ۽ ڪم ڪندڙ ايڪو آهي. جدا جدا عضون ۾ ڪم موجب جدا جدا شڪلين ۽ قسمن جا جزا موجود هوندا آهن.

جزي جي آڏاوت (Cell Structure)

هيٺ شڪليون چاچي تختو پورو ڪريو.



شڪل 10.1 ٻوٽي ۽ جانور جو جزو


جزي ۾ ڪم ڪار ڪيئن هلندو
آهي ان لاءِ جزي جي سڀني انگن جو
اڀياس ڪرڻو پوندو.

انگ	جانور جو جزو	ٻوٽي جو جزو
پلازما پردو	آهي	آهي
جزي جي پٽ		
.....	آهي	نه آهي
پلاسٽڊ		
.....	آهي	آهي
خال		
گولجي باڊيز		
مائٽو ڪانڊريا		

جزي جا حصا (Parts of Cell)


1. جزي جي پٽ (Cell wall) : ائنگي، ققوندي ۽ ٻوٽن جي جزن ۾ موجود هوندي آهي. جانورن جي جزن ۾ جزي جي پٽ غير موجود هوندي آهي. جزي جي چوگرد مضبوط ۽ لچڪدار ڍڪ کي جزي جي پٽ چئبو آهي. جزي جي پٽ ڪاربو هائڊريٽ جهڙوڪ سيليلوز ۽ پيڪٽين جي ٺهيل هوندي آهي. بدلاجندڙ عرصي موجب اها لڳن، سبڙن، ڪيوٽن جي ٺهيل بڻجي ٿي. جزي جي پٽ جو ڪم آهي جزي کي آڌار ڏيڻ ۽ اندرين انگن جو بچاءُ ڪرڻ.

2. پلازما پردو (Plasma Membrane) : اهو تمام سنهو لچڪدار جاري وانگر جزي جو ٻاهريون ڍڪ آهي.



10.2: جزي جي پٽ جي آڏاوت

پلازما پردي جي ٻن تهن ۾ فاسفوليپڊ (Phospholipid) وچ ۾ پروٽين جي آڏاوت آهي. پلازما پردو مقرر ٿيل پڌارتن کي ئي جزي آندر اچڻ يا جز کان ٻاهر ڪڍڻ جو ڪم ڪندو آهي. ڪن پڌارتن کي آندر گهڙڻ نه ڏيندو آهي. انڪري کيس چونڊ-آرپار-پردو (Selective Permeable Membrane) چئبو آهي. ان خاصيت ڪري پاڻي، لوڻ، آڪسيجن جهڙا ڪماتا پرماتا جزي آندر گهڙن ٿا ۽ ڪاربان ڊاء آڪسائيڊ جهڙا پڌارت جزي کان ٻاهر نڪال ٿين ٿا. جزي کان ٻاهر ڪا بدل سڌل ٿيڻ تي به جزي آندر ماحول قائم رکڻ جو ڪم پلازما پردو ڪندو آهي. انکي اسٽر حالت چئبو آهي.



10.3: پلازما پردو آڏاوت

ٻڌايو ڏسان

جزي آندر پڌارت ڪيئن چرپر ڪندا آهن. جزي ۾ شڪتي استعمال سان ٿيندڙ ڪريائون :
1. جزي جو ڪاچ (Endocytosis)
ٻاهرين ماحول مان اناج ۽ ٻيا پڌارت.


2. جزي مان نڪال (Exocytosis)

نقصانڪار پڌارتن جزي کان ٻاهر ڪڍڻ.

جزي ۾ بنا شڪتي استعمال جي ٿيندڙ ڪريائون.


(1) ڦهلاءُ (Diffusion): CO_2 , O_2 جهڙا ننڍا پرماتا جزي آندر ڦهلجي داخل ٿيندا آهن ۽ جزي کان ٻاهر ڦهلجي نڪرندا آهن.

(2) رساڪرشن (Osmosis): وڌيڪ آنداز پاڻيءَ واري حصي کان گهٽ آنداز پاڻيءَ واري حصي تائين پلازما پردي مان پاڻيءَ جي چرپر کي رساڪرشن چئبو آهي. اها طبعي ڪريائون جدا جدا قسمن جي ٿي سگهي ٿي.



ٻوٽن ۾ رساڪرشن

10.4: رساڪرشن



جانورن ۾ رساڪرشن

چڪاس ڪريو

(1) 4-5 بيضا پاڻيءَ ۾ رکڻ. ڪلاڪ کان پوءِ چڪاس ڪريو. ساڳيو تجربو ڪندڙ جي ڳاري ۾ ڪريو. ڇاچ درج ڪريو ۽ ڪلاس ۾ ٻڌايو.

(2) برسات ۾ لڪڙيءَ جا دروازي ڦنڊن ٿا ائين ڇو؟

1) ائسوتونڪ ٻارو (Isotonic) : جزي آندر ۽ جزي ٻاهر ماڏير، ٻنهي ۾ پاڻيءَ جو انداز ساڳيو هوندو آهي. انڪري پاڻي آندر يا ٻاهر چرپر نٿو ڪري.


2) هيپوٽانڪ ٻارو (Hypotonic) : جزي آندر پاڻي گهٽ ۾ جزي چوگرد پاڻيءَ جو انداز وڌيڪ ٿئي ٿو. انڪري پاڻي جزي آندر گهڙي ٿو. ان کي اينڊوسمز (Endosmosis) چئبو آهي. مثال بيشو پاڻيءَ ۾ رڪڻ سان ڦندي ٿو.

3) هيپرٽانڪ ٻارو (Hypertonic) : جزي آندر پاڻيءَ جو انداز وڌيڪ ۾ جزي ٻاهر اهو گهٽ ٿئي ٿو. انڪري پاڻيءَ جي وهڪ جزي مان ٻاهر ٿئي ٿي. مثال ميوا کنڊ جي ٻاري ۾ رکبا ته ميوا سسڻ ٿا. ان کي ايڪسوسمز (Exomosis) چئبو آهي. ان ڪري Plasmolysis به چئبو آهي.

3. سائوپلازما : (Cytoplasm)

بصر جي ٽڪر کي توهان خوردبينيءَ ۾ مستطيل شڪل جي خانن روپ ۾ ڏٺو آهي.

ٿورو سوچيو



10.5 : بصر جا چلڪا

اها پلازما جيڪا پلازما پردي ۽ نيوڪليس وچ ۾ آهي انکي سائوپلازما چئبو آهي. ان ۾ جزي جا انگ پڪڙيل هوندا آهن. سائوپلازما ۾ ئي جزي جون ڪيميائي ڪريائون ٿينديون رهن ٿيون. سائوپلازما ۾ جيڪو حصو جزي جي انگن کان سواءِ جيڪو بچي ٿو ان کي سائوسول (Cytosol) چئبو آهي. سائوپلازم ۾ آمائينو تيزاب، گلوڪوس، وٽامن موجود هوندا آهن. جانورن جي جرن ۾ سائوپلازم تمام گهاٽو ۽ داڏار ٿئي ٿو. پر ٻوٽي جي جزي ۾ اهو سنهو ۽ وڏن خالن سبب گهڻو ڪري ڪناري طرف ڌڪيل هوندو آهي.

جزي جا انگ (Cell organelles) : خاص ڪم ڪندڙ جزي جي ايڪن کي جزي جا انگ چئبو آهي. اهي سڀ انگ لپوپروٽين پردي ۾ ڍڪيل ٿين ٿا. نيوڪليس ۽ ڪلوروپلاسٽ کان سواءِ سڀ انگ فقط اليڪٽران خوردبيني جي مدد سان ئي ڏسي سگهجن ٿا.

نيوڪليس (Nucleus)

ڪري ڏسو




10.6 : اليڪٽران خوردبيني

مشغولي : هڪ صاف شيشي جي سلائيڊ ڪٽو ۽ ان تي هڪ پاڻيءَ جو ڦڙو رکو. هڪ آئيسڪريپر جي چمچي يا ڪپهه ڪم آڻي توهان پنهنجي ٻل جي آندرين پاسي نمائيءَ سان کوڙيو. ڇا ڪا شيء چهتي ٿي؟ هڪ سئيءَ جي مدد سان اها شيء شيشي جي سلائيڊ تي رکو ۽ ان کي هڪ ڪرو ڦهلايو. ان ڦهلاءَ تي هڪ ڦڙو مثيلن نيري سان رنگيو. هڪ ڪور سلپ رکو ۽ خوردبيني هيٺان ڇاپيو. نيوڪليس نظر آيو ڇا؟

بصر جي چلڪي کي آيوڊين سان رنگي خوردبينيءَ هيٺان ڇاپيو ته هر هڪ جزي ۾ نظر ايندڙ گولاڪار حصو نيوڪليس ئي آهي.

اليڪٽران خوردبيني معرفت ڏسبو ته نيوڪليس بتي ته واري پردي ۾ وڪوڙيل آهي ۽ انهن ۾ سوراخ هوندا آهن. نيوڪليس کان اندر ٻاهر پدارتن جي وهڪ انهن سوراخن وسيلي ٿيندي آهي. نيوڪليس جي مرڪز ۾ هڪ گولاڪار نيوڪليولس ۽ ڏاڳن جي جاري ڪروميٽين تڏون هونديون آهن. اهي ڪروميٽين تڏون جزي ٽٽڻ ڪريا ۾ گڏي جرن ۾ بدلجن ٿيون. گڏي جرن جي ڪاربه واهڪ ٽڪر کي جين (genes) چئبو آهي.



10.7: نيوڪليس

- ڪر :
1. جزي جي سيني ڪريائن تي ۽ جزي ٽٽڻ تي طايطو رکي ٿو.
 2. مائٽن کان اولاد تائين ورثي جا گڏ هڪ پيڙهيءَ کان ٻي پيڙهي تائين پهچائي ٿو.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟




- رت ۾ ڳاڙهن جرن (RBC) جو نيوڪليس ناس ٿيڻ تي هيموگلوبين پهچائڻ لاءِ وڌيڪ جڳهه ٺهي ٿي ۽ وڌيڪ آڪسيجن جذب ڪئي وڃي ٿي.
- ٻوٽن ۾ زائلمر نلين ۾ نيوڪليس ناس ٿيڻ تي اهي پولپون ٺهي پون ٿيون جنهن سبب کاڌي وارن پدارتن جي وهڪ سولي ٿي پوي ٿي.

آندرين پلازما جاري (Endoplasmic reticulum) :

توهان جي عمارت ۾ گهڻن قسمن جا پاڻيپ آهن؟ اهي ڪهڙو ڪهڙو ڪم ڪندا آهن؟

ويچار ڪريو



10.8: آندرين پلازما جاري

جزي جي اندر جدا جدا پدارتن کي هڪ هنڌان ٻئي هنڌ کڻي ويندڙ سرشتي کي اينڊوپلازمڪ جاري (ER) چئجي ٿو. اينڊوپلازمڪ جاري پردي ۾ وڪوڙيل، پاڻيٽ پريل نلين کي ڳنڍيندڙ هڪ وڏو جاري آهي. ER پلازما پردي تي ٻاهرين پاسي ۽ نيوڪليئر پردي جي آندرين پاسي لڳيتي آهي. جئن ته ER مٿان ريبوزوم جا ذرڙا موجود هوندا آهن انڪري ER کي داڻ داڻ اينڊوپلازمڪ جاري چئبو آهي.


ڪم :

1. جزي کي آڌار ڏيندڙ چوڪاڻ.
2. پروٽين کي هڪ هنڌان ٻي هنڌ موڪلي ٿي.
3. کاڌو، پاڻي ۽ هوا معرفت سرير ۾ داخل ٿيل زهري پدارتن کي پاڻي ۾ ڳرنڌڙ بڻائي انهن کي سرير کان نيڪال ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿي.

توهان جا پسندگي وارا چاڪليت، بسڪيٽ ڪهڙي نموني ويڙهيل هوندا آهن؟
ڪارخانن ۾ 'پئڪنگ ڪاٽو' ڪهڙا ڪم ڪندو آهي؟

ويچار ڪريو






10.9 : گولگي پنڊ

سائنسدان سان واقفيت

ڪئميلو گولگي، هن سائنسدان سڀ کان پهريائين گولگي پنڊ بابت ٻڌايو هن رڱ واري ڪاريگري ظاهر ڪئي جنهن کي ڪاري اُٻي ڪريا چئجي ٿو.



ان ڪاريگريءَ سان هُو تنهنجي سرشتي کي تفصيلوار ڳولهي سگهيو جنهن سبب کيس سنه 1906ع ۾ سينٽياگو ڪاچل سان گڏ نوبل انعام سان نوازيو ويو.

گولگي پنڊ - گولگي مرڪب (Golgi Complex) :

هڪ ٻئي سان لڳو لڳ پوروچوٽ رکيل 5 کان 8 ٿيلهيون (سُپيل ڦوڪڻين وانگر) بناوٽ کي گولگي پنڊ چئبو آهي. انهن ٿيلهيون کي سسٽرين (خود) به چئبو آهي. اهي ٿيلهيون جدا جدا جوشن سان ڀريل هونديون آهن (ER) ۾ ٺهيل پروٽين انهن ڦوڪڻن ۾ ڀرجي وڃي ٿو ۽ سائٽوپلازم منجهان لنگهي ٿو. جڏهن اهي ڦوڪڻا گولگي پنڊ وٽ پهچن ٿا ته اهي گولگي پردي جي ٻاهرين مٿاڇري ۾ ڳرن ٿا ۽ پاڻ ۾ سمايل شين کي سسٽرين ۾ خالي ڪن ٿا. جڏهن اهي هڪ تھ مان ٻئي تھ ڏانهن وڃن ٿا ته اهي جيوبي ڪيميائي طريقي سان جوشن سان مت ست ڪن ٿا ۽ وري ڦوڪڻن ۾ بند ڪيا وڃن ٿا. اهي ڦوڪڻا ٻاهرين پڇي، راس ٿيل مٿاڇري مان ٻاهر اچن ٿا مطلب ڪارخاني ۾ شيءَ پئڪنگ ٿي اڳتي وڌي ٿي، اهڙو ئي ڪم گولگي پنڊ ۾ ٿيندو آهي.

ڪم

- (1) گولگي پنڊ جزي جو 'منشي عضوو' آهي.
- (2) جزي ۾ ٺهيل پڌارت (جوش، لڳلڳدار رسون، پروٽين، ليپڊ، جزن وغيره کي موڙي، چونڊي ڦوڪڻن ۾ بند ڪري ٿو ۽ جزي اندر توڙي ٻاهر الڳ الڳ مناسب هنڌن ڏانهن موڪلي ٿو.
- (3) اهي خال ۽ موڪليندڙ ڦوڪڻا تيار ڪري ٿو.
- (4) اهو جزي جي پٽ، پلازما پردو ۽ لائسوزوم ٺاهڻ ۾ مکيه ڀاڱت ادا ڪري ٿو.

لايسوزوم (Lysosomes)


ڪيترن ئي ڀڄ ڊاهه ڪريائن جي ٿيڻ ڪري جزي ۾ عضون جو اخراج ٺهي ٿو. لائسوزوم اهو اخراج هضم ڪري ٿو. لائسوزوم سادو هڪ پردي وارو آهي ان ۾ هضم ڪندڙ جوش موجود هوندا آهن. اهو جزي جو اخراج نڪال سرشتو آهي.

ٻڌايو ڏسان



ڪم :

- (1) جڏهن ته اهو بيمارين کان بچاءُ وارو سرشتو آهي انڪري اهي جزي مٿان حملو ڪندڙ بئڪٽيريا ۽ وائرس کي ناس ڪن ٿا.
- (2) لائسوزوم ٽٽل ۽ ناڪام جزي جي انگن کي هٽائڻ ٿا. ۽ سڄو ڪچرو هٽائين ٿا.
- (3) جڏهن جزو ٻڏو ٿئي ٿو يا اُنکي نقصان پهچي ٿو ته لائسوزوم ڦاٽي پوي ٿو ۽ جوش پنهنجي جزي کي هضم ڪري ٿو. تنهنڪري لائسوزوم کي آتم هتيا ٿيلهي چئبو آهي.
- (4) ورت رکڻ وقت لائسوزوم گڏ ٿيل پروٽين ۽ سٽپ کي هضم ڪري ضروري شڪتي پهچائي ٿو.




10.10 : لائسوزوم

مائٽو ڪونڊريا (Mitochondria)

توهان جي ڪلاس ۾ بلب، پنڪا، اسڪول جو ڪمپيوٽر ڪهڙي شڪتي تي ڪم ڪندا آهن؟ اها شڪتي ڪيئن تيار ٿيندي آهي؟

ٻڌايو ڏسان



10.11 : مائٽوڪونڊريا

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



هيموگلوبن جزن ۾ مائٽوڪونڊريا موجود نه هوندا آهن ان وقت جيڪي جزا آڪسيجن نه کڻندڙ آهن، انهن جو استعمال نه ٿيندو آهي.

هر هڪ جزي کي شڪتيءَ جي ضرورت ٿئي ٿي. جرن کي شڪتي پهچائڻ جو ڪم مائٽوڪونڊريا ڪندا آهن. اليڪٽران خوردبينيءَ ۾ مائٽوڪونڊريا ٻئي پردي جو ٺهيل نظر اچي ٿو.

مائٽوڪونڊريا جو ٻاهريون پردو سوراخدار ۽ اندريون پردو اونهو وڪوڙيل آهي. انهن وڪوڙن کي ڪرسٽي چئجي ٿو. مائٽوڪونڊريا جي اندريون حصو ميٽرڪس وانگر پروٽين جي جيلي سان ڀريل ٿئي ٿو. ان ۾ رائيٽوزوم، پروٽين جا داڻا ۽ DNA سميل هوندا آهن. جنهن ڪري اهي پروٽين ٺاهي سگهن ٿا. مائٽوڪونڊريا نشاستي ۽ سٽپ، جيڪو ان جي جزي ۾ موجود آهن، انهن جو آڪسيجن ڪن ٿا ۽ ان طريقي شڪتي آزاد ٿئي ٿي. اها شڪتي (ATP) (اڊينو سائين ٿرائي فاسفيٽ) جي روپ ۾ ڪني ٿئي ٿي. جانورن جي پيٽ ۾ ٻوٽن اندر مائٽوڪونڊريا گهٽ انداز ۾ موجود هوندا آهن.

ڪم :


1. شڪتيءَ جا مرڪب ATP ٺاهڻ.
2. ATP ۾ ڪني ٿيل شڪتي استعمال ڪري پاڻ نشاستو، پروٽين ۽ سٽپ ٺاهڻ.



ذرا دماغ لڳايو

مائٽوڪونڊريا جو اندريون حصو وڪوڙن ۾ ورهايل آهي. ائين ڇو؟

خال (Vacuoles)



10.12 : خال


- جزي اندر انگن کي باقاعدي نموني رکڻ وارو انگهه آهن 'خال'. خالن کي مقرر شڪل نه هوندي آهي. ضرورت موجب سندن بناوت بدلجندي رهي ٿي. خال هڪ پردي سان وڪوڙيل ٿين ٿا مطلب هڪ تھه وارا آهن.
1. ڪم : خال جزي اندر رساڪر شڪل داب قائم رکڻ ۾ مدد ڪن ٿا.
 2. پيچ-ڊاهه ڪريا وقت اُپ پڌرائڻ ۽ آخري پڌرائڻ جهڙوڪ گلاڪوجن، پروٽين ۽ پاڻي گڏ ڪري رکن ٿا.
 3. اهي جانور جزي ۾ اخراجي شيون گڏ ڪن ٿا. مثال ائميبا ۾ اهي کاڌو گڏ ڪن ٿا انڪري انهن کي کاڌي جا خال چئبو آهي.
 4. ٻوٽي جي جرن ۾ خال جزي جي رس سان ڀريل ٿين ٿا ۽ انهن جي ميزان ۾ مضبوطي آڻين ٿا.

پلاسٽڊ (Plastids) : ٻوٽن ۾ پنن جو سائو رنگ، گلن ۾ ڳاڙهو، پيلو، ڪيسري، نيرو آهي. انيڪ رنگ ڪيئن ٺهن ٿا ۽ اهي رنگ ڏيڻ وارا جزي جا انگهه آهن 'پلاسٽڊ' جيڪي فقط ٻوٽن جي جرن ۾ موجود هوندا آهن. پلاسٽڊ ٻئي پردي وارا هوندا آهن. پلاسٽڊ جا ٻه قسم آهن.

رنگ ڏيندڙ پاڻيٽ	ٻوٽن ۾ رنگ
ڪلوروفل	سائو (مثال پن)
ڪيٽروٽن	ڪيسري (مثال گجر)
زئنٿوفل	پيلو
اينٿوسائينن	واڻڻائي نيرو
بٽالينس	گهاٽو ڳاڙهو (مثال بيت)
.....	

انٽرنيٽ منهنجو دوست

گل، ڦل انهن ۾ موجود رنگ ٺاهيندڙ رنگين پاڻين جي ڄاڻ حاصل ڪريو.



10.13 : ڪلوروپلاسٽ

1. ليوڪوپلاسٽ (Leucoplasts) (اڇا يا بي رنگ)

2. ڪروموپلاسٽ (Chromoplasts) (رنگين)

ڪلوروفل اهو رنگين پلاسٽ سائي رنگ جو هوندو آهي. پر اهو ٻين رنگن ۾ بدلجي سگهندو آهي. مثال ڪچو سائو ٿماتو پڪجي ڳاڙهي رنگ لائڪوپين (Lycopene) واري ٿماتي ۾ بدليجي وڃي ٿو.

ڪلوروپلاسٽ (Chloroplast)

مشغولي : ڪروٽن / رهيو ٻوٽي جي پن جي مٿين سائي مٿاڇري جي چلڪي جي سلائيڊ تيار ڪريو ۽ خوردبينيءَ هيٺ ڪلوروپلاسٽ جاڇيو.

توهان کي ڄاڻ آهي ڇا؟ ٻوٽن جي پنن ۾ پرڪاش سنسليشن لاءِ ڪلوروپلاسٽ مکيه ڀارت اڏا ڪندا آهن. اهي سج جي شڪتيءَ کي ڪيميائي شڪتيءَ ۾ بدلائيندا آهن.

ڪلوروپلاسٽ جي پٺيان پرڪاش سنسليشن لاءِ ضروري جوش، DNA، ربوزوم ۽ نشاستي وارا ڀدارت موجود هوندا آهن.

پلاسٽ جا ڪم

1. ساوا پلاسٽ (ڪلوروپلاسٽ) سوريه شڪتيءَ کي جذب ڪري، انکي ڪيميائي شڪتي يعني کاڌي ۾ بدلائين ٿا.
2. رنگين پلاسٽ گلن ۽ ميون کي رنگ ڏين ٿا.
3. ليوڪوپلاسٽ ڪيترن ئي کاڌي جي قسمن جهڙوڪ نشاستو، سٽپ ۽ پروٽين کي ٺاهڻ ۽ گڏ ڪري رکڻ جو ڪم ڪن ٿا.

مائٽوڪونڊريا ۽ پلاسٽ اهي پاڻ DNA ۽ رائبوزوم ٺاهي سگهن ٿا. جزي جي بناوت ۽ ان جي انگن جو اڀياس ڪرڻ سان توهان اهو ڏيان ۾ رکيو ته ٻوٽي جي جزي ۽ جانور جي جزي جي اندر سڀني انگن جو ڪم هلندو رهي ٿو. اهڙي ترقي ڪيل جرن کي چئي نيوكليس وارا جزا چئبو آهي. گذريل درجي ۾ توهان بئڪٽيريا جي اڻ چٽي نيوكليس وارن جرن جو اڀياس ڪيو هاڻي انهن ٻنهي جو پيٽ تختي وسيلي اڀياس ڪندا سين.

ڪاريه سنسٽائون : قومي جزو وڳيان مرڪز (National Centre for Cell Science - NCCS) اها ڀارت سرڪار جي جيو ٽيڪنيڪ کاتي هيٺ خود مختيار سنسٽا آهي. ان جي آفيس ساوتري ٻاڻي ڦٽي يونيورسٽي ۾ جرن بابت کوجنا ڪاريه ۾ رٿل آهي. قومي جانور جرن پندار لاءِ سبوا ڏيڻ جو اهر ڪاريه ڪري رهي آهي. گڏوگڏ ڪئنسر روڳ جي علاج لاءِ به کوجنامڪم ڪم ڪري ٿي.

آڻ چٽي نيوڪليس وارا جزا	چٽي نيوڪليس وارا جزا
● قد 1 کان 10 مائڪروميٽر. ● فقط هڪ ٿئي. ● نيوڪليس جهڙو فقط ڪم ٿئي ٿو. ● پردي ۾ ويڙهيل انگه موجود نه هوندا آهن. ● مثال بئڪٽيريا.	● قد 5 کان 100 مائڪروميٽر. ● گڻي جزا (وڪروموزومس) هڪ کان وڌيڪ. ● نيوڪليس، نيوڪليئر پردو، نيوڪليولس، نيڪليوپلازم سڀ چڱيءَ طرح موجود آهن. ● مائٽوڪونڊريا، پلاسٽڊ موجود هوندا آهن. ● مثال ترقي ٿيل ٻوٽن جا ۽ جانورن جا جزا (سوكيپر ۽ گھڻجزا).

آپياس

پروجيڪٽ

1. جدا جدا پرياورٽ جون شيون ڪم آڻي جزي جو ماڊل تيار ڪريو.
2. ڪلاس ۾ دوستن جو هڪ گروپ تيار ڪريو. جزي جا انگه ڪردار جي روپ ۾ هر هڪ کي ڏيو. ڪلاس ۾ ناٽڪ پيش ڪريو.
3. پارچمينٽ ڪاغذ ڪم آڻي رساڪرشن جو آپياس ڪريو.



سوال 1. مونکي سڃاڻو.

1. مان ATP تيار ڪرڻ وارو ڪارخانو آهيان.
2. مان هڪ تهه وارو داپ قائم ڪندڙ آهيان.
3. مان جزي کي آڌار ڏيندڙ آهيان، منهنجو سرير چاري وانگر آهي.
4. مان جزي جو ڪيميائي ڪارخانو آهيان.
5. منهنجي ڪري پن ساوا آهن.

سوال 2. ڇا ٿيندو.

1. هي موگلوبن ۾ مائٽوڪونڊريا هجي.
2. مائٽوڪونڊريا ۽ پلاسٽڊ ۾ فرق نه هجي.
3. گڻي جزن ۾ جين نه هجن.
4. پردو نيم پرواهڪ نه هجي.
5. ٻوٽن ۾ ائنتوسائنڊ نه هجي.

سوال 3. آڻ ٺهڪندڙ ڳولهيو. سبب ڏيو.

1. نيوڪليس، مائٽوڪونڊريا، پلاسٽڊ، پلازما چاري.
2. D.N.A، ربوزوم، ڪلوروفل.

سوال 4. ڪم لکو.

1. جزي جي پٽ
2. سائٽوپلازم
3. پلاسٽڊ
4. خال
5. نيوڪليس

سوال 5. جوڙا ملايو.

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. ڳاڙهو تماڻو | 1. ڪلوروفل |
| 2. ساڻو پن | 2. ڪئروٽن |
| 3. گجر | 3. ائنتوسائنڊ |
| 4. چمون | 4. لائڪوپين |

11. انساني سرير ۽ عضو سرشتو

1. عضو ۽ عضو سرشتو ڪيئن ٺهندا آهن؟

2. انساني سرير ۾ ڪهڙا عضو - سرشتا آهن؟

ٿورو سوچيو



گذريل درجي ۾ اسان ساهوارن جي ڪجهه خاصيتن بابت آڀياس ڪيو آهي. ساهوارن اندر ٿيندڙ ڪريائن کي جيوِي - ڪريائون (Life Processes) چئبو آهي.

1. اسان جي گهري نند ۾، اُن وقت سرير ۾ ڪهڙيون ڪريائون هلنديون رهنديون آهن؟

2. اسان جي سرير ۾ ڪهڙيون ڪريائون لڳاتار جاري هونديون آهن؟

ٻڌايو ڏسان



اسان جي سرير ۾ جيوِي ڪريا مڪمل نموني هلندي رهي، ان لاءِ ڪيترن ئي عضون جا گروپ گڏجي ڪم ڪندا آهن انهن جيوِي ڪريائن جا جدا جدا ڏاڪا هوندا آهن. عضون جو گروپ جيڪو مقرر ٿيل ڪم ڪري ٿو، اُن کي عضو سرشتو چئبو آهي. اسان جي سرير ۾ هاضمي جو سرشتو، ساهه ڪڍڻ جو سرشتو، رت جو دورو سرشتو، تندي سرشتو، اخراج سرشتو، اُتپتي سرشتو، هڏائون سرشتو، مشڪن جو سرشتو، اهڙا ڪيترائي عضو سرشتا آهن.

جانورن جي سرير ۾ ساهه ڪڍڻ جو ڪم ڪهڙا عضو ڪندا آهن؟

ٿورو سوچيو



انساني سرير ۾ سڀني جيوِي - ڪريائن هلڻ لاءِ شڪتي جي تمام ضرورت ٿيندي رهندي آهي. شڪتي پيدائش جزن ۾ ڏئي ٿي. ان لاءِ جزن کي جذب ٿيل خوراڪي جزا ۽ آڪسيجن پهچڻ گهرجن. اهي ڪم ساهه ڪڍڻ جو سرشتو ۽ رت جو دورو سرشتو، انهن معرفت ٿئي ٿو. ساهه ڪڍڻ جي ڪريا ٽن ڏاڪن ۾ ٿئي ٿي.

1. باهريون ساهه ڪڍڻ :

تيار ٿين ٿا. ان ڪريا کي جزن جو ساهه ڪڍڻ چئبو آهي.

(الف) ساهه اندر ڪڍڻ : نڪ دوارا هوا اندر ڪڍي وڃي ٿي، اها اُتان هوا جي نليءَ مان لنگهندي ٻنهي ڦڦڙن تائين پهچي ٿي.

شڪتي (38 ATP) $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

(ب) ساهه ٻاهر ڪڍڻ : ڦڦڙن ۾ داخل ٿيل هوا واري آڪسيجن رت سان ملي ٿي. رت سرير مان آندل CO_2 ڦڦڙن تائين پهچائي ٿو. اها هوا ساهه ٻاهر ڪڍڻ مهل نيڪال ڪئي وڃي ٿي.

ڦڦڙن ۾ ٿيندڙ مٿي ڏنل ٻنهي ڪريائن کي گڏي باهريون ساهه ڪڍڻ چئجي ٿو.

2. اندريون ساهه ڪڍڻ : سرير جي سڀني جزن ۽ رت وچ ۾ ٿيندڙ گئسن جي مٽاسٽا کي اندريون ساهه ڪڍڻ چئبو آهي. رت مان آڪسيجن جزن اندر داخل ٿئي ٿي ۽ جزن مان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ رت ۾ داخل ٿئي ٿي.

3. جزن جو ساهه ڪڍڻ : جزن اندر آڪسيجن جي موجودگيءَ ۾ گلوڪوس جهڙين خوراڪي جزن جو آهستي جلد ڪريا ٿئي ٿي. ان ڪريا ۾ شڪتي آزاد ٿئي ٿي. اها شڪتي ATP روپ ۾ گڏ ڪئي وڃي ٿي. ساڳئي وقت ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ پاڻي جو بخار جهڙا بيڪار پڌار

ذرا دماغ لڳايو



اُتميبا، زمين جو سانڀو، جيت، وڻ-ٻوٽا، جدا جدا قسمن جا جل واهي جانور ۽ پکي ڪنهن جي مدد سان ساهه ڪندا آهن؟ اهو تختو تيار ڪريو.

ويچار ڪريو



جلائو پڌارتن جي جلد وقت روشني ۽ آواز پڻ ٿيندا آهن پر جزن اندر خوراڪي جزن جي جلد سبب ڇا روشني ۽ آواز پڻ ٿيندا آهن؟


ٻڌايو ڏسان




1. ساهه ڪڍڻ سرشتي ۾ ڪهڙا ڪهڙا عضوا بهرو وٺندا آهن؟

2. ڪاٺ وقت ٻالهاڻن نه گهرجي ائين ڇو؟


ساهه ڪٽڻ سرشتو (Respiratory system) :



ساهه ڪٽڻ سرشتو



هوا جون ٻوٽيون



11.1 : انساني ساهه ڪٽڻ سرشتو ۽ هوا جون ٻوٽيون

(1) نڪ (Nose) : ساهه ڪٽڻ ڪريا ۾ ساهه ڪٽڻ سرشتي جي شروعات نڪ کان شروع ٿئي ٿي. لڳاتار پڌارتن جي مدد سان هوا اندر گسجي داخل ٿئي ٿي.

(2) گلو (Pharynx) : گلي وٽان هوا جي نلي ۽ کاڌي جي نلي شروع ٿينديون آهن. هوا جي نلي کاڌي جي نلي کان اڳتي هوندي آهي. هوا جي نلي جي مٿئين پاسي هڪ ڍڪ هوندو آهي. جڏهن کاڌو کاڌي جي نلي ۾ کاڌو داخل ٿيندو آهي، ان وقت هوا جي نلي ۽ وارو ڍڪ بند هوندو آهي جيئن کاڌي جا ذرڙا ان ۾ داخل نه ٿين. باقي وقت هوا جي نلي جو منهن کليل ٿي رهندو آهي. اهڙي نموني هوا گلي مان هوا جي نلي اندر داخل ٿئي ٿي.

(3) هوا جي نلي (Trachea) : هوا جي نلي جو شرعائي حصو آواز پيٽي سبب ڦٽيل هوندو آهي. ڇاتي ۾ هوا جي نلي ٻن حصن ۾ ورهائجي ٿي. هڪ حصو ساڄي ڦٽڙ ۽ ٻيو حصو کاٻي ڦٽڙ ۾ داخل ٿئي ٿو.

(4) ڦٽڙ (Lungs) : ڇاتي ۾ خال ۾ دل جي ساڄي ۽ کاٻي پاسي هڪ هڪ ڦٽڙ موجود هوندو آهي. ڇاتي ۽ واري خال جو گهڻو ٿي حصو ڦٽڙن جو والاريل هوندو آهي جنهن ڪري دل جو مٿاڇرو ڍڪجي ويندو آهي. هڪ ڦٽڙ ٻئي پردي ۾ ويڙهيل هوندو آهي. انهن کي پليورا (Pleura) چئبو آهي. ڦٽڙ اسپنج وانگر هڪ هنڌ نهڪيل هوندا آهن. ڦٽڙن اندر تمام ننڍيون ڪوٺڙيون ٿين ٿيون. انهن کي هوا جون ٻوٽيون چئبو آهي. هوا جي ٻوٽين چوڌاري رت جي وار نلين جي چار ڦهليل ٿئي ٿي.

هوا جي ٻوٽين جو ٻاهريون ته تمام نازڪ هوندو آهي. پر وار نلين جو ٻاهريون ته ڏاڍو سنهو هوندو آهي. جنهن سبب ان ته مان گئس جي مٽاسٽا سولائيءَ سان ٿي سگهندي آهي. جيئن ته ڦٽڙن ۾ هوا جي ٻوٽين جو تعداد تمام گهڻو هوندو آهي. انڪري گئس جي مٽاسٽا کي ڦهليل مٿاڇرو ملندو آهي.

ڦٽڙن ۾ گئس جي مٽاسٽا : ڦٽڙن ۾ هوا جي ٻوٽين جو گرد رت واهڻ وڃي گئس جي مٽاسٽا لڳاتار جاري هوندي آهي، رت جي ٻاڙهن جڙن (RBC) ۾ هڪ لوهه جو مرڪب هيموگلوبن موجود ٿئي ٿو هو ۾ آيل آڪسيجن کي هيموگلوبن جذب ڪري ٿو. ان وقت رت مان CO_2 ۽ پاڻي جو بخار هوا جي ٻوٽين ۾ داخل ٿين ٿا ۽ ان اندر موجود هوا سان اهي ملي وڃن ٿا.

(5) پيٽ ڇهه (Diaphragm) ڇاتي جي پڇري ۾ تري وٽ هڪ مشڪائون پردو هوندو آهي. جنهن کي پيٽ ڇهه چئبو آهي. پيٽ ڇهه پيٽ واري خال ۽ ڇاتي ۽ واري خال کي هڪ ٻئي کان ڌار ڪري ٿو. ڇاتي جي پاسرين جو مٿي ڪڇڻ ۽ پيٽ ڇهه جو هيٺ وڃڻ انهن ٻنهي ڪريائن جي يڪدم ٿيڻ ڪري ڦٽڙن مٿان دٻ گهٽجي ٿو. جنهن ڪري ٻاهرين هوا نڪ وسيلي ڦٽڙن ۾ اچي ٿي. پاسرين جو هيٺ چرڻ ۽ پيٽ ڇهه جي مٿي ڪڇڻ سبب ڦٽڙن مٿان دٻ وڌي ٿو جنهن سبب هوا نڪ مان ٻاهر نڪال ٿئي ٿي. پيٽ ڇهه جي لڳاتار هيٺ مٿي چرڻ سبب ساهه ڪٽڻ جي ڪريا ٿئي ٿي.




11.2 ساھہ کٹن کریا ۽ چرپر

- ٿورو سوچيو

رت واهڻ - بناوٽ ۽ ڪم : دل جي مشڪن سبب دل جي دڪ دڪ لاڳيتي جاري رهي ٿي، جنهن سبب رت واهڻ ۾ لڳاتار رت ڦرندو رهي ٿو.


شريانيون (Arteries) : اهي رت واهڻ جيڪي دل کان سرير جي الڳ الڳ حصن تائين رت پهچائين ٿيون، انهن کي شريانيون چئبو آهي. ڦڦڙ واري شريان کان سواءِ باقي سڀ شريانيون آڪسيجن وارو رت (شڌ رت) کڻندڙ آهي. بدن جي اندرين ڀاڱن ۾ موجود آهي. پٽيون ٽهليون آهن. دريون غير موجود آهن.

نسُون (Veins) :



اهي رت واهڻ جيڪي سرير جي حصن کان رت دل تائين پهچائين ٿيون انهن کي نسُون چئبو آهي. ڦڦڙ وارين نسن کان سواءِ باقي سڀ نسُون آڪسيجن بنا رت کڻندڙ آهن (ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ سمايل). بدن جي ٻاهرين حصن ۾ رکيل آهي. پٽيون سنهيون آهن. دريون موجود آهن.

11.4 : شريانيون ۽ نسُون : بناوٽ



11.5 : وار نليون

ائين ٿي گذريو آهي

1628 سال ۾ برٽش ڊاڪٽر وليمر هاروي سرير ۾ رت جو دورو، دل ڪيئن ڪم ڪندي آهي انهن بابت بيان ٻڌايو. اسان جي دل هڪ مشڪائون پمپ آهي. جنهن وسيلي سڄي سرير ۾ رت جو دورو هلندو رهي ٿو. اهڙو سڌانت ٻڌايو. رت واهڻ اندر ڪم ڪيئن هلندو رهي ٿو ان بابت به هاروي کوجنا ڪئي.

نسن ۾ دريون ڇو موجود آهن؟ اهي نه هجن ته ڇا ٿيندو؟

ويچار ڪريو



وار نليون (Capillaries) :

شريانيون سرير ۾ پکڙيل آهن. اهي ننڍيون ٿيندي ٿيندي آخر ۾ تمام ننڍين نلين ۾ بدلجن ٿيون جيڪي وار وانگر نظر اچن ٿيون. انڪري انهن کي وار نليون چئبو آهي. وار نليون تمام ننڍيون، نازڪ ۽ هڪ ته واريون سنهيون پٽيون هوندڙ وار نليون آهن. وار نلين جي پٽين جو سنهو هئڻ ڪري جڙن ۽ وار نلين وچ ۾ گئسن جي مٽاسٽا سڙي ٿي ان گئسن جي مٽاسٽا ۾ رت جي آڪسيجن، هارمون ۽ کاڌي جا جزا، وٽامن اهي جڙن ۾ داخل ٿين ٿا ۽ جڙن جا بيڪار پدارت رت ۾ داخل ٿين ٿا. وار نليون پاڻ ۾ گڏجي ننڍيون نسُون ٺاهن ٿيون. ننڍيون نسُون وري پاڻ ۾ گڏجي شاهي نسُون ٺاهن ٿيون. مطلب هر هڪ عضوي ۾ وار نلين جي چار ڦهليل آهي.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



رواجي طرح تندرست انسان جي دل هر منٽ ۾ 72 دفعا دڪ دڪ ڪندي آهي. ڪسرت ڪرڻ وقت، ڪم ڪرڻ وقت ۽ من ۾ پيدا ٿيل پاڻواڻن ڪري دل جي دڪ دڪ وڌندي آهي. ساڳئي وقت آرام ڪرڻ وقت يا نند ۾ اها گهٽجندي آهي. ائين ڏٺو ويو آهي. ننڍن ٻارن جي دل جي دڪ جو انداز وڌيڪ هوندو آهي. دل جي دڪ وقت به آواز پيدا ٿيندا آهن، هڪ آواز 'لب' ۽ ٻيو آواز 'ڊب' هوندو آهي. هر هڪ هڪ ڊڙڪن وقت 75 ملي ليٽر رت ڌڪڻدو آهي.

دل ۾ رت جو دورو / دل جا ڪم :

سڄي سرير جي جدا جدا عضون کان رت جو دل تائين هجڻ ۽ دل کان سرير جي جدا جدا عضون تائين رت پهچائڻ کي 'رت جو دورو' چئبو آهي. رت لاڳيتو ڦرندو رهي انڪري دل جو سسٽ ۽ ڦنڊڻ لڳاتار ٿيندو رهي ٿو. دل جو هڪ دفعو سسٽ ۽ هڪ دفعو ڦنڊڻ کي هڪ ڊزڪن چئبو آهي.

گهربل سامان : تمام سنهي سوراخ واري به فوت رٻڙ جي نلي، گهڙيال ۽ ڪيف.



- 1) رٻڙ جي نليءَ جي هڪ پاسي ڪيف لڳايو.
- 2) نليءَ جي ٻيو ڇيڙو آواز ٻڌڻ لائي ڪن ويجهو رکو.
- 3) ڪيف جو کليل منهن ڇاتيءَ جي کاٻي پاسي رکو.
- 4) گهڙيال جي مدد سان هڪ منٽ ۾ ڊڪ ڊڪ ڪريو.

دل جي ڊڪ ڊڪ ۽ نبض جي ڊڪ ڊڪ وچ ۾ ڪهڙو لاڳاپو آهي؟



1. ڪنن پٺيان ۽ پيرن جي گڙين جي مٿئين پاسي به ڊڪ ڊڪ مڪسوس ڪري سگهجي ٿي؟ اهو ڪيئن؟



2. هٿ ڏکڻ وقت يا ڪنهن زخمي وقت ڇا ٿيندو آهي؟

رت (Blood)

رت ٻاڙهي رنگ جو پاڻيڪ پڌارت آهي. رت خاص نموني جو مرڪبي ٿيو آهي. آڪسيجن ڀريل رت جو رنگ ٽڪو ٻاڙهو ۽ سواد ڪارو ٿئي ٿو. ان جو (pH) 7.4 هوندو آهي. رت جا مکيه ٻه حصا هوندا آهن.

رت جا جزا (Blood corpuscles / cells)	رطوبت (Plasma)
1. ٻاڙها جزا (RBC) : بنا نيوكليس وارا، گولاڪار قد ۾ ننڍا. ٻاڙهي جزن ۾ هيموگلوبن جي موجودگي ڪري رت ٻاڙهي رنگ جو نظر ايندو آهي. هيموگلوبن ڪري رت ۾ آڪسيجن داخل ٿئي ٿي. رت جي هر هڪ ڪعب ملي ميٽر ۾ 50-60 لک RBC هوندا آهن. اهي هڏن جي اندرين مال ۾ نهندا آهن ۽ 100 کان 127 ڏينهن زندهه هوندا آهن.	1. رطوبت ڦڪي پيلي رنگ جي پاڻيڪ، ڪار ائڙ واري پاڻيڪ، ان ۾ 90% کان 92% پاڻي 6% کان 8% پروٽين 1% کان 2% جڙ لوڻ ۽ ٻيا جزا.
2. اڇا جزا (WBC) قد ۾ وڏا، نيوكليس وارا، بنا رنگ جي، هڪ ڪعب م.م ۾ 5000 - 10000 هوندا آهن. ان جا 5 قسم آهن. بيسوقل، ايٿوسوقل، نيوتروفيل، مونوسائيٽ، لمفوسائيٽ. اهي هڏن جي اندرين مال ۾ نهندا آهن.	2. ائلبيومن : سرير ۾ پاڻيءَ جي ورهاست ڪري ٿي.
ڪم : اهي سرير جا سپاهي آهن. سرير ۾ بيمارين جي جيوڙن مٿان حملو ڪري انهن کي ناس ڪندا آهن. سوکير جيوڙن ڪري ٿيندڙ بيمارين کان بچائين ٿا.	3. گلوبولينس : بچاءُ جو ڪم ڪن ٿا.
3. پليٽليٽس (Platelets) : قد ۾ تمام ننڍا. هڪ ڪعب م.م ۾ اٽڪل 2.5 لک کان 4 لک هوندا آهن.	4. فائبرونوجن ۽ پروٽومين رت ڄمڻ ۾ مدد ڪن ٿا.
ڪم : رت ڄمڻ ڪري ٿو مدد ڪندا آهن.	5. جڙ آين - ڪئلسيم، سوڊيم، پوٽاشيم اهي تنتن ۽ مشڪن تي ظابطو رکن ٿا.

رت جا ڪم

1. گئس جي وهڪ : ڦڦڙن واري آڪسيجن رت معرفت سرير جي سڀني حصن تائين پهچي ٿي ۽ سڀني حصن کان CO_2 ڦڦڙن تائين پهچي ٿي.
2. خوراڪي جزا پهچائڻ : هضم ٿيل کاڌي جا جزا رت معرفت سڀني جزن تائين پهچن ٿا. (مثال : گلوڪوس، آمائينو تيزاب وغيره)
3. بيڪار پدارتن جو نيڪال : يوريا، آمونيا، ڪريٽينن جهڙا سڙيل نائٽروجن پدارت رت ۾ جمع ٿئي ٿو ۽ پوءِ اهي پدارت رت معرفت بڪين تائين پهچن ٿا.
4. سرير جو بچاءُ : رت جي اڇن جزن ڪري سوکير بڪٽيريا ۽ ٻين نقصانڪار شين کان سرير جو بچاءُ ٿئي ٿو.
5. جوش ۽ هارمون پهچائڻ : رت دواران جوش ۽ هارمون مقرر جڳهين تائين پهچن ٿا.
6. گرمي پد ۽ اسٽر رڪن : رت واهڻ جي مناسب سسٽ ۽ ڦنڊل لاءِ سرير جو گرمي پد $37^{\circ}C$ قائم رکڻ ۾ رت مدد ڪري ٿو ۽ تيزاب جو ميزان نڪر رکي ٿو.
7. سرير ۾ سوڊيم، پوٽشيم جهڙن لوڻن جو ميزان نڪر رکڻ.
8. رت ۾ سمايل پروٽين وارا پدارت پليٽليت ۽ فائبروجن زخم وقت رت ڄمڻ ۾ مدد ڪن ٿا.

رت اوتڻ لاءِ رت جي پور ڪٿان ٿيندي آهي؟

رت بئنگ : رت بئنگن ۾ تندرست ماڻهوءَ جو رت خاص طريقي ڪري وڃي ٿو ۽ اهو گهرجائن لاءِ ميسر ڪيو وڃي ٿو. جمع ٿيل رت کي ريفريجريٽر ۾ ڪيترائي ڏينهن سانڍي رکي سگهجي ٿو.

رت دان : تندرست ماڻهوءَ جو رت ڏيڻ ڪريا کي رت دان چئجي ٿو.

رت ڏيندڙ : جيڪو ماڻهو رت دان ڪري ٿو ان کي رت ڏيندڙ چئبو آهي.

رت وٺندڙ : جنهن ماڻهوءَ کي رت ڏنو وڃي ٿو ان کي رت وٺندڙ چئبو آهي.

O گروپ وارو رت هر هڪ گروپ کي ڏيئي سگهجي ٿو. انڪري O گروپ وارن ماڻهن کي سروگت ڏيندڙ (Universal Doner) چئبو آهي. AB گروپ وارو ماڻهو ڪهڙو به رت جو گروپ حاصل ڪري سگهي ٿو. ان ڪري AB گروپ واري ماڻهوءَ کي سروگت وٺندڙ (Universal Recipient) چئبو آهي.

انساني رت جا گروپ (Human blood groups)

رت ۾ موجود پروٽين آڌار تي رت جا جدا جدا گروپ ڪيا ويا آهن. انساني رت جا چار گروپ A, B, AB ۽ O اهي Rh واڌو ۽ Rh ڪاٽو هوندا آهن. اهڙي نموني رت جا اٺ گروپ آهن. (مثال A Rh +ve, ARh +ve)

رت دان : حادثن ۽ ڪن بيمارين ۾ جڏهن رت جي گهٽتائي ٿئي ٿي، آپريشن وقت ڪيترائي دفعا مريض کي رت ڏيڻو پوندو آهي. ساڳئي نموني ائنيما، ٿلاسيميا (Thalassemia) ڪئنسر مريضن کي باهريون رت ڏنو ويندو آهي. سرير ۾ رت جي ڪمي دور ڪرڻ لاءِ، ان ماڻهوءَ کي باهريون رت ڏنو وڃي ٿو. ان کي 'رت اوتڻ' (Transfusion) چئبو آهي. ڪئنسر مريضن کي باهريان رت ڏنو ويندو آهي. سرير ۾ رت جي ڪميءَ ڪري، ان کي باهريون رت ڏنو وڃي ٿو. ان کي 'رت دان' چئبو آهي.

رت جو گروپ وراثت ڪري هوندو آهي. اهو ماءُ پيءُ جي گڏي جزن تي مدار رکي ٿو. رت ڏيندڙ ۽ رت وٺندڙ جو رت 'رت اوتڻ' کان چڪاس ڪيا ويندا آهن. جيڪڏهن اڻ ٺهڪيل رت مريض کي ڏنو ويندو ته مريض جي بيماريءَ ۾ خطرو اچي سگهي ٿو.

اڄ جو رت ڏيندڙ سياڻي رت وٺندڙ ٿي سگهي ٿو. رت دان ڪرڻ هڪ جيون دان آهي. حادثو، رت جو وهڻ، ويهر وقت ۽ آپريشن اهڙين حالتن ۾ رت جي ضرورت هوندي آهي. تندرست ماڻهوءَ جو ڪيل رت دان گهرجائو جي زندگي بچائي ٿو. انڪري رت دان کي سڀني کان اتر دان مڪيو ويندو آهي.

پنهنجي ايراضيءَ ۾ رت بئنگ ۾ وحي رت دان بابت وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪريو.



رت داب (Blood Pressure) : دل جي سُشڻ ڪري شرياني ۾ رت هڪ ڪرو داخل ٿئي ٿو. دل جي مشڪن جي سسڻ ڪري شرياني جي ڀتين مٿان رت جو داب پوي ٿو اُن کي 'رت داب' چئبو آهي. سرير ۾ سيني ڀاڱن ۾ رت برابر پهچي، انڪري رت داب صڪيچ هڻڻ گهرجي. دل جي سسڻ وقت جيڪو داب ماپيو ويندو آهي. انکي سسٽالڪ داب (Systolic Pressure) (سسڻ داب) چئبو آهي ۽ دل جي ڦڦڻڻ وقت ماپيل داب کي ڊاءِ سٽالڪ داب (Distolic Pressure) (ڦڦڻڻ داب) چئبو آهي.

تندرست ماڻهوءَ جو رت داب اٽڪل 80 / 120 م.م کان 89 / 139 م.م پارِي جو داب هوندو آهي. رت داب ماپڻ جي اوزار کي اِسڦٽگوموئٽو ميٽر (Sphygmomano meter) چئبو آهي. رت داب ملي ميٽرن ۾ ماپيو ويندو آهي.

اِهو هميشه ڏيان ۾ رکو



- هر روز آسان جي سرير ۾ نئون رت نهڻدو آهي.
- رت دان وقت هڪ وقت 350 م.م ل رت ورتو ويندو آهي ۽ آسان جو سرير 24 ڪلاڪن ۾ ورتل رت جو پاڻيڪ حصن جي پرپائي ڪندو آهي.
- گرپ آوسٽا ۾، بار کي ڪير پيٽارٽ آوسٽا ۾ عورتن کي رت دان نه ڪرڻو آهي.
- رت دان وقت يا پوءِ ڪابه تڪليف نه ٿيندي آهي.
- 18 سالن کان وڏو تندرست ماڻهو سال ۾ 3-4 دفعا رت دان ڪري سگهي ٿو.



11.6 : رت داب ماپ اوزار

اوچو رت داب : جيڪڏهن ماڻهوءَ جي سرير ۾ رواجي رت داب کان وڌيڪ داب هوندو ته اُن ماڻهوءَ جي شرياني ۾ غير ضروري چڪ پٽڏا ٿيندي آهي. اوچو رت داب واري ماڻهوءَ ۾ دل کي ضرورت کان وڌيڪ ڪم ڪرڻو پوندو آهي. ان ۾ سسٽالڪ ۽ ڊاءِ سٽالڪ داب وڌيل هوندو آهي.

قسم	سسٽالڪ داب	ڊاءِ سٽالڪ داب
رواجي رت داب	90 - 119 م.م	60 - 79 م.م
اوچو رت داب (اڳه)	129 - 139 م.م	80 - 89 م.م
اوچو رت داب (حالت 1)	140 - 159 م.م	90 - 99 م.م
اوچو رت داب (حالت 2)	160 يا 160 م.م کان وڌيڪ	100 يا 100 م.م کان وڌيڪ

ڇا توهانکي ڄاڻ آهي؟



رت وڳيان (همٿالاڄي) رت، رت تيار ڪندڙ عضوا ۽ رت جي بيمارين جو آپياس ڪندڙ وڳيان شاخا کي رت وڳيان چئبو آهي. ان شاخا ۾ رت جي بيمارين جي چڪاس ۽ علاج بابت کوجنا ڪئي ويندي آهي.

A, B, O انهن رت جي گروپن جي کوجنا سنه 1900ع ۾ ڊاڪٽر ڪارل لئڊسٽينر ڪئي. کيس ان کوجنا ڪري سنه 1930ع ۾ نوبل انعام مليو. AB گروپ سنه 1902ع ڊڪا اِسٽيلو ۽ اِسٽرلي ٻنهي سائنسدانن ڳولهي ڪڍيو.



آپياس

- سوال 8. برٽڪيٽ ۾ ڏنل لفظن مان مناسب جواب
ڳولهي خال ڀريو. (هيموگلوبن، پيٽ ڇهر، هڏن جون
مشڪائون عضو، اندريون مال، ڪار آثر)
1. رت جي ڳاڙهن جڙن ۾ موجود هوندو
آهي.
2. ڇاتي ۽ پيٽ واري خال وچ ۾ هوندو آهي.
3. دل هڪ آهي.
4. آڪسيجن واري رت جو Ph هوندو آهي.
5. RBC ۾ نهندا آهن.
- سوال 9. آڻ ٺهڪندڙ ڳولهيو.

1. A, B, K, O

2. رطوبت، رت جا جزا، پليٽليٽ، رت دان.
3. هوا جي نلي، هوا جي ڳوٺڙي، پيٽ ڇهر، وار نليون.
4. نيوٽروفيل، گلوبولين، ائلبيومن، پروٽرومين.
- سوال 10. هيٺيون ٽڪر پڙهي مرض سڃاڻو.
- اڄ هن جو ٻار ڏيڍ سال جو ٿيو. پر هو تندرست نه آهي.
- ڏينهن ڏينهن هو ڪمزور ٿيندو وڃي ٿو. هن کي دمو
ٿيو آهي. ساهه کڻڻ ۾ هن کي تڪليف آهي. نهن نيرا
آهن.

- سوال 11. توهان جي پاڙيسري ڪاڪا جو رت دٻ
علاج هڪ ڊاڪٽر ڪيو آهي. رت دٻ ظابطو
ڪرڻ لاءِ هن ڇا ڪيو؟

پروجيڪٽ

دل جي ڪم ڪرڻ بابت هوندڙ جدا جدا جديد علاجن
بابت ڄاڻ حاصل ڪريو.



L77PET

'ب' ڪالم

(1) 350 م.ل

(2) 7.4

(3) 37°C

(4) 72

(5) 50 کان 60 لک

في ڪ.م.ل

'الف' ڪالم

1. دل جي دڪ دڪ

2. RBC

3. WBC

4. رت دان

5. تندرست ماڻهو جو

گرمي پد

6. آڪسيجن سمائل رت (5000 کان 10000

جو pH

سوال 2. هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

عضو سرشتو	عضو	ڪم
1. ساهه کڻڻ سرشتو		
2. رت جو دورو سرشتو		

سوال 3. نالا ڏيئي شڪليون ڪڍو.

1. ساهه کڻڻ سرشتو 2. دل جو اندريون پاڻو

سوال 4. وڃيائين سبب ڏيو.

1. انساني رت گهاٽي ڳاڙهي رنگ جو هوندو آهي.
2. پيٽ ڇهر جي چرپر (هيٺ ۽ مٿي ڪڇڻ) هڪ ڪري
ٿئي ٿي.
3. رت دان سڀني کان اُتر دان آهي.
4. 'O' گروپ واري شخص کي 'سروگت ڏيندڙ' چئبو
آهي.
5. کاڌي ۾ لوڻ جو انداز گهٽ هئڻ گهرجي.

سوال 5. سوالن جا جواب لکو.

1. رت دورو سرشتو انجو ساهه کڻڻ، هاضمي ۽ نيڪال
سرشتي سان لاڳاپو لکو.
2. انساني رت جي بناوٽ ۽ ڪم لکو.
3. رت دان جي اهميت ۽ ضرورت سمجهايو.

سوال 6. فرق لکو.

1. شريانيون ۽ نسون

2. ٻاهريون ۽ اندريون ساهه کڻڻ

سوال 7. رت دان ڪندڙ شخص لاءِ تندرست هئڻ لاءِ

ڪهڙيون ڳالهيون ڌيان ۾ رکڻ گهرجن؟

12. تيزاب، کار سڃاڻپ

1. آسان روزاني ڪاڌي ۾ ڪيتراڻي پدارت واپرائيندا آهيون. جهڙوڪ ليمو، گدامڙي، تماٽو، کنڊ، وهنيگر، لونڊ وغيره. انهن جو سواد ساڳيو آهي ڇا؟
2. ليمو، کنڊ، ڏهي، پسيل چن، ڪاڻڻ واري سوڍا، آولا، گدامڙي، انبڙي، ڏاڙهون، پاڻي انهن پدارتن جو سواد ڪهڙو آهي. اهو لکو. (ڪٽو، نڪو، منو، ڪوڙو، بي سواد).



تيزاب (Acid)

ڏسڻا (Indicator)

جيڪي پدارت نه تيزاب آهن نه کار آهن (پاڻي) انهن کي نرپڪش چئبو آهي. تيزاب يا کار کي سڃاڻڻ لاءِ چڪڻ يا ڇهڻ نقصانڪار آهن. انڪري ڪي خاص پدارت، انهن کي سڃاڻڻ لاءِ ڪم آڻبا آهن جن کي ڏسڻا (Indicators) چئبو آهي. اهي جڏهن تيزاب يا کار سان ملندا آهن ته سندن رنگ بدلاجندو آهي.

توهان کي ڏيان ۾ ايندو ته ڪجهه پدارتن جو سواد منو، ته ڪي ڪوڙا ۽ ڪي پدارت کٽا هوندا آهن. ليمو، گدامڙي، وهنيگر، آولا اهي سواد ۾ کٽا هوندا آهن. اهو ڪٽو سواد، انهن ۾ سمايل ڪنهن خاص مرڪب جي ڪري هوندو آهي. ان خاص مرڪب کي تيزاب چئبو آهي. تيزاب پاڻيءَ ۾ ڳريل هوندا آهن. جانورن ۽ ٻوٽن ۾ تيزاب موجود هوندا آهن.

ڪاڻڻ وارن پدارتن ۾ موجود تيزابن کي قدرتي تيزاب يا ڪاربانڪ تيزاب چئبو آهي. اهي تيزاب ڪمزور شياءَ جا هوندا آهن انڪري انهن کي ڪمزور تيزاب چئبو آهي. ڪي تيزاب تڪي شياءَ وارا آهن. اهي جلائيندڙ هوندا آهن. مثال سلفيورڪ تيزاب (H_2SO_4), هائڊروڪلورڪ تيزاب (HCl) ۽ نائٽرڪ تيزاب (HNO_3). انهن تيزابن کي معدني تيزاب چئبو آهي. اهي تيزاب چمڙيءَ تي پوڻ سان، چمڙيءَ کي ساڙين ٿا. انهن جو دونهون به ساهه کڻڻ وقت بدن اندر ويو ته اهو ڪافي نقصان پهچائي ٿو. گهاٽو تيزاب ڏيري ڏيري پاڻي ۾ وجهي، ان تيزاب کي ڇڏو بڻائجي ٿو. ڇڏا تيزاب گهاٽن تيزابن جي ڀيٽ ۾ گهٽ نقصانڪار هوندا آهن. توهان ڪاڻڻ جي سوڍا جو ڇڏو ڳارو چڪيندا ته اها

سواد ۾ ڪساري / ڪوڙي لڳندي. جيڪي پدارت سواد ۾ ڪسارا ۽ ڇهڻ سان برڪٽا آهن انهن کي کار چئبو آهي. مثال پسيل چن $[Ca(OH)_2]$ ، ڪاڻڻ واري سوڍا ($NaHCO_3$)، ڪاسٽڪ سوڍا ($NaOH$), تيزابن کان کار الڳ ٿين ٿيون. ڪيميائي نظر کان کار جون خاصيتون تيزابن جي خاصيتن جي ابتڙ هونديون آهن. کار گهاٽي روپ ۾ چمڙي ساڙيندڙ آهن. آسان کي خبر آهي ته چڪايل پاڻي بي سواد هوندو آهي، پاڻي نه تيزاب آهي نه کار.

تجربيهائي ۾ ڏسڻا (Indicators in Laboratory)

تجربيهائي ۾ عام طور تيزاب ۽ کار سڃاڻڻ لاءِ لٽمس پنو استعمال ڪيو وينو آهي. اهو پنو لائڪين ٻوٽي جي عرق مان تيار ڪيو ويندو آهي. اهو ڳاڙهي يا نيري رنگ جو هوندو آهي. نيرو لٽمس پنو تيزاب ۾ وجهڻ سان ڳاڙهو ٿئي ٿو ۽ ڳاڙهو لٽمس پنو کار ۾ وجهڻ سان نيرو ٿئي ٿو. فنال فٿلن، ميٿيل آرينج ۽ ميٿيل ريڊ اهي به ڏسڻا طور ڪم آندا ويندا آهن. اهي ڳاري روپ ۾ ڪم آڻبا آهن. ميٿيل آرينج اهو تيزاب ۾ گلابي ۽ کار ۾ پيلو ٿيندو آهي. فنال فٿلن تيزاب ۾ بي رنگ ۽ کار ۾ گلابي ٿئي ٿو. انهن ڏسڻن کي عالمي ڏسڻا (Universal Indicators) چئبو آهي.



12.1 : تجربيهائي جا ڏسڻا

نمبر	ڏسڻو	ڏسڻي جو اصلوڪو رنگ	تيزاب ۾ رنگ	ڪار ۾ رنگ
1.	لٽمس پنو	نپرو	ڳاڙهو	نپرو
2.	لٽمس پنو	ڳاڙهو	ڳاڙهو	نپرو
3.	ميٿيل آرينج	نارنگي	گلابي	پيلو
4.	فنائقئتلن	بي رنگ	بي رنگ	گلابي
5.	ميٿيل ريڊ	ڳاڙهو	ڳاڙهو	پيلو

12.2 ڏسڻا ۽ انهن جو تيزاب ۽ ڪار ۾ رنگ

قدرتي ڏسڻا تيار ڪرڻ :



ڪري ڏسو

گهربل سامان : جسونتي، گلاب، هيڊ، ڳاڙهي گوبيءَ جا پتا، چاڻ پنو مشغولي : ڳاڙهي جسونتي گل جي ورقن کي اڇي چاڻ پني مٿان گسايو. اها ڪاغذ جي پتي ڪپي وٺو. اهو تيار ٿي ويو جسونتي گل مان تيار ٿيل ڏسڻو پنو. وري گلاب جا ورق چاڻ پني مٿان گسائي، اها پتي ڪپي الڳ ڪريو اهو تيار ٿي ويو گلاب مان تيار ٿيل ڏسڻو پنو. هيڊ چپتي ڪٽو. ان ۾ ٿورو پاڻي ملايو. ان ۾ سادو پنو ٿوري دير ٻوڙي رکيو. پوءِ اها ڪاغذ جي پتي الڳ ڪپيو. اهڙي نموني هيڊ ڏسڻو تيار ڪريو. ڳاڙهي گوبيءَ جا پتا ٿوري پاڻيءَ ۾ وجهي، ان کي گرم ڪريو. پوءِ ٽڌي ٿيڻ بعد، ان ۾ پنو ٻوڙي رکيو. اهو پنو پوءِ ڪڍو ۽ اهڙي نموني گوبي ڏسڻو تيار ڪريو.

گهرو ڏسڻا : تجرببڻڪاني ۾ ڏسڻا ميسر نه هجن ته ڪيترن ئي گهرو پڌارتن مان 'قدرتي ڏسڻا' تيار ڪيا ويندا آهن. توهان ڏٺو هوندو ته کاڌي جي پيلن داغن مٿان صابن هڻڻ سان اهي ڳاڙهيسرا ٿي پوندا آهن. اها تبديل هيڊ ۽ صابن ۾ سمايل ڪار وچ ۾ ٿيندڙ ڪيميائي ڪريا سبب ٿيندي آهي. هتي هيڊ ڏسڻي جو ڪم ڪري ٿي. ڳاڙهي گوبي، موريون، ٽماٽو، جسونتي، گلاب جو گل انهن مان قدرتي ڏسڻا تيار ڪيا ويندا آهن.

اهڙي نموني تيار ٿيل ڏسڻا پني تي هيٺ ڏيکاريل جدا جدا پڌارتن جا ٽيپا رکي نتيجا لکو.

نمبر	پڌارتن	هيڊ ڏسڻو تي اثر	تيزابي اثر / ڪار اثر
1.	ليمي جي رس		
2.	پسيل چن		
3.			

ڪاٺ واري سوڍا ڪٽو. ان ۾ ٿورو پاڻي وجهو. ان ڳاري ۾ ليمي جي رس، وهنگر، نارنگيءَ جي رس، صوف جي رس وغيره وجهي ڇاڇ ڪريو.



ڪري ڏسو

ڪاٺ واري سوڍا جي ڳاري ۾ ميون جي رس وجهڻ سان توهان کي ڇا نظر آيو؟ بدبوا پيدا ٿيا يا ميون جي رس بدبدن جهڙي ٿي ويئي؟

مٿي ڏنل پهرين مشغوليءَ مان سمجهه ۾ اچي ٿو ته هيڊ وارو ڏسڻو ڪن پڌارتن جي پاڻيءَ واري ڳاري ۾ وجهڻ سان ڳاڙهو ٿئي ٿو. ڪار وارن پڌارتن ۾ هيڊ ڏسڻو پنو ڳاڙهو ٿئي ٿو. ساڳئي وقت تيزابي پڌارتن کي ڪاٺ واري سوڍا ڳاري ۾ وجهڻ سان بدبوا پيدا ٿين ٿا.

انهن ٻن سادن ۽ سولن طريقن مان ڄاڻي سگهجي ٿو ته پڌارتن تيزابي آهي يا ڪار.



اُستاد جي رهنمائيءَ ۾ وهنيگر، آمونيم هئڊر آڪسائيڊ (NH_4OH) ۽ ڇڊو هئڊروكلورڪ تيزاب (HCl) جدا جدا آزمائش نلين ۾ ڪڍي هيٺ ڏنل ڏسڻ جا ٿيڻا وجهو. ساڳي آزمائش لٽمس پني سان ڪريو. ڇا ڪري تختو پورو ڪريو.

نمونو ٻارو	ٻاڙهو لٽمس	نيرو لٽمس	فنا لٽمس	ميٿيل آرينج	تيزاب / ڪار
ليمي جي رس					
NH_4OH					
HCl					
وهنيگر					

مٿين تجربن مان ظاهر آهي ته نيرو لٽمس تيزاب ۾ ٻاڙهو ٿئي ٿو ۽ ڪار ۾ ٻاڙهو لٽمس نيرو ٿئي ٿو. ميٿيل آرينج جو گلابي رنگ تيزاب ۾ گلابي ٿئي ٿو پر بي رنگ فنا لٽمس ڪار ۾ گلابي ٿئي ٿو.



12.3 : تيزاب ۽ ڪار ڪري لٽمس پني مٿان اُٿر



تيزاب جا قسم :
 HCl , H_2SO_4 , HNO_3 , ڪاربونڪ تيزاب (H_2CO_3),
 ليمو ۽ ٻين ميون ۾ ائسڪارڪ تيزاب، سائٽرڪ تيزاب،
 وهنيگر ۾ ائسيٽڪ تيزاب کاڌي ۾ ڪم ايندڙ پڌارتن ۾
 ڪجهه چيٽن / قدرتي تيزاب موجود هوندا آهن. اهي
 بلڪل نقصان ڪار نه هوندا آهن.
 پرواري شڪل ۾ ڪجهه پڌارت ۽ تيزاب ڏنل آهن.

نمبر	پڌارت	تيزاب (چيٽن / قدرتي)
1.	وهنيگر	ائسيٽڪ تيزاب
2.	نارنگي	ائسڪارڪ تيزاب
3.	گدامڙي	ٿاٽرڪ تيزاب
4.	ٿماڻو	آڱزالڪ تيزاب
5.	ڏهي	لئڪٽڪ تيزاب
6.	ليمو	سائٽرڪ تيزاب

12.4 قدرتي تيزاب

1. گهر ۾ شهاباد فرش مٿان ليمو جي رس يا گدامڙي جو پاڻي يا اهڙن کتن پڌارتن جي ڪرڻ سان ڇا ٿئي ٿو؟ ڇو؟
2. پسگردائيءَ مان مٽي آڻي ڇاڇيون ته اها تيزابي آهي يا ڪار يا نرپڪش.
3. ٽامي جا برتن ساوا ٿيڻ تي يا چاندي ڪاري ٿيڻ تي ڇا استعمال ڪندا آهيو؟
4. ڏند صاف ڪرڻ مهل برش ڇو واپرائيندا آهيو؟

تيزاب (Acid) :

تيزاب هڪ اهڙو پڌارت آهي جيڪو پاڻيءَ ۾ ٻڙڻ سان هئڊروجن آين (H^+) کي الڳ ڪري ٿو. مثال هئڊروكلورڪ جو پاڻيءَ ۾ ٻارو HCl (aq) ٿئي پوي ٿو.



ڪلورائيڊ آين هئڊروجن آين هئڊروكلورڪ آين

ٽيزاب جون خاصيتون

1. سواد ۾ ڪٿا
 2. ٽيزابن ۾ مکيه هٽڊروجن حصو موجود هوندو آهي.
 3. ڌاتن سان ڪيميائي ڪريا ڪري هٽڊروجن آزاد ڪن ٿا.
 4. ڪاربانوئيٽ سان ڪيميائي ڪريا ڪري CO_2 آزاد ڪن ٿا.
 5. ٽيزابن ۾ نيرو لٽمس پنو ٻاڙهو ٿئي ٿو.
- ٽيزابن جا ڪم**
1. ڪيميائي پاڻ تيار ڪرڻ ۾ ڪم آچن ٿا.
 2. تيل کي صاف ڪرڻ ترتيب ۾، دوائن جا ٻارا، رنگ $paints$ / $dyes$ ، وسقوٽڪ پاڻيون انهن جي تيار ڪرڻ ۾ ڪم آچن ٿا.
 3. جدا جدا قسمن جا ڪلوراٽيڊ لون تيار ڪرڻ ۾ HCl ڪم آچي ٿو.
 4. بجلي کولي ۾ ڇڏو سلفيورڪ ٽيزاب ڪم آچي ٿو.
 5. پاڻي جيوڙا رهن ڪرڻ لاءِ ڇڏو HCl ڪم ايندو آهي.
 6. ڪاٺ جي ٻُڀ مان اڇو ڪاغذ تيار ڪرڻ ۾ ٽيزاب ڪم آچن ٿا.

گهاٽا ٽيزاب ۽ ڪار :

جڏهن گهاٽو گندڪ جو ٽيزاب پاڻي ۾ اوتڙجي ٿو تڏهن تمام گهڻي گرمي پيدا ٿئي ٿي ان ڪري ان کي ڇڏو ڪرڻ لاءِ اهو ڏيري ڏيري پاڻي ۾ وجهيو آهي. ڪڏهن به گهاٽو سلفيورڪ ٽيزاب پاڻي ۾ نه وجهڻ گهرجي ائين ڪرڻ سان تمام گهڻي شڪتي پيدا ٿئي ٿي ۽ وسقوٽ ٿي سگهي ٿو.

سوڊيم هٽڊر آڪسائيڊ ۽ پوٽئشم هٽڊر آڪسائيڊ جهڙا ڪار جلائيندڙ آهن اهي چمڙي تي پوڻ سان چمڙي ساڙين ٿا. اهي چمريءَ جا پروٽين ناس ڪن ٿا.

ڪپ سان ليمو، انٺڙي جهڙا ڪٿا پڌارت ڪپڻ سان ڪپ جا ڦڙ چمڪندا آهن. ڇو؟


ذرا دماغ لڳايو



- آسان کي ڄاڻ آهي ته معدني ٽيزاب سرير لاءِ نقصانڪار آهن. پر ڇيٽن قدرتي ٽيزاب آسان لاءِ ڪمائتا آهن.
- پروٽين سرير جي وزن جو حصو آهي. اهي امائينو ٽيزاب جا ٺهيل آهن.
- آسان جي سرير ۾ DNA (ڊي. آڪسي ريبوز نيوڪليڪ ائسڊ) اهو ٽيزاب آهي. اهو ورثي ۾ مليل ٿئي ٿو آهي.
- سرير ۾ چرٻي (Fat) اها سڀين ٽيزابن (Fatty Acid) ۾ بدلجندي آهي.

ڪار (Base)

ڪار هڪ اهڙو پڌارت آهي جنهن جو پاڻي ۾ ٻارو هٽڊر آڪسائيڊ آين (OH^-) کي الڳ ڪري ٿو.




(هٽڊر آڪسائيڊ) (سوڊيم آين) (سوڊيم هٽڊر آڪسائيڊ)




سوڊيم
هٽڊر آڪسائيڊ



پوٽئشم
هٽڊر آڪسائيڊ



ڪئلسيم
هٽڊر آڪسائيڊ



مئگنيشم
هٽڊر آڪسائيڊ



آمونيم
هٽڊر آڪسائيڊ

12.5 : ڪار جا ڪجهه قسم

نمبر	کار جو نالو	فارمولا	ڪم
1.	سوڊيم هائڊروآڪسائيڊ / ڪاسٽڪ سوڊا	NaOH	ڪپڙي ڌوئڻ واري صابن ۾
2.	پوٽاش هائڊروآڪسائيڊ / ڪاسٽڪ پوٽاش	KOH	صابن
3.	ڪئلشيم هائڊروآڪسائيڊ / پسيل چن	Ca(OH) ₂	پوڄي هٿن ۾
4.	مئگنيشيم هائڊروآڪسائيڊ / ملڪ-آف مئگنيشيا	Mg(OH) ₂	تيزابي اثر ناس ڪندڙ
5.	آمونيم هائڊروآڪسائيڊ	NH ₄ OH	پاڻ تيار ڪرڻ

12.6 کار - فارمولا - ڪم


ڪنهن پدارت کي سڃاڻڻ لاءِ چڪي ڏسڻ، بانس سَنَگهڻ، يا ڇهڻ سَرير لاءِ خطرو پيدا ڪري سگهن ٿا.



کار جون خاصيتون :

1. سواد ڪسارو
2. ڇهڻ ۾ ڀرڪڻيون
3. مکيه حصو هائڊروآڪسائيڊ آين (OH^-)
4. عام طور ڌاتن جا آڪسائيڊ کار اثر وارا ٿيندا آهن.

نرپڪش ڪرڻ : آسانيءَ سان ڄاڻ آهي ته تيزاب ۾ H^+ ۽ کار ۾ OH^- آين موجود آهي. تيزاب ۽ کار جي ڪيميائي عمل سان لوڻ ۽ پاڻي ٺهندا آهن. مثال :



ان ڪيميائي ڪريا کي نرپڪش ڪرڻ چئبو آهي.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



آسان جي پيٽ ۾ هائڊروڪلورڪ تيزاب موجود هوندو آهي. ان ڪري کاڌي جو هضم ٿيڻ سولو ٿئي ٿو. پر ان تيزاب جو انداز ضرورت کان وڌيڪ ٿيڻ تي بدهاضمو ٿئي ٿو. ان جي اُپاءَ ۾ ملڪ آف مئگنيشيا واري دوا $[\text{Mg}(\text{OH})_2]$ ڪم آڻي آهي. اها کار اثر واري دوا تيزاب جو اثر ناس ڪري نرپڪش ڪرڻ ڪريا ڪندي آهي. ڪيميائي پاڻن جي وڌيڪ استعمال سان زمين ۾ تيزاب وڌي وڃن ٿا. ان لاءِ ڪيتي ماهر جي صلاح سان زمين ۾ کار اثر وارا پدارت جهڙوڪ چن جو پٿر / پسيل چن ملايا ويندا آهن. اهي پدارت نرپڪش ڪرڻ ڪريا ڪري زمين جي تيزابن کي ناس ڪن ٿا.

سوال 1. هيٺ ڏنل ٻارا تيزاب آهن يا ڪار؟

ٻارو	ڏسڻ ۾ ٿيل تبديل			تيزاب / ڪار
	لٽمس	فٽال فٽلن	ميٿيل آرينج	
1.		ڪابه تبديل نه		
2.			نارنگي رنگ بدلائي ٻاڙهو ٿئي ٿو	
3.	ٻاڙهو لٽمس نيرو ٿئي ٿو			

سوال 2. انشائن مان ڪيميائي نالا لکو.



سوال 3. ڪيميائي ڪارخانن ۾ سلفيورڪ تيزاب جي ڇو اهميت آهي؟

سوال 4. جواب لکو.

1. ڪلورائيڊ لوڻ حاصل ڪرڻ لاءِ ڪهڙو تيزاب ڪم آچي ٿو؟

2. هڪ پدارت مٿان ليمني جي رس وجهڻ سان بدبوا نهن ٿا ۽ ان مان نڪرندڙ گئس ڪري چن جو پاڻي اچو ٿئي ٿو اهو پدارت ڪهڙي قسم جو مرڪب آهي؟

3. تجرببڻائي ۾ هڪ ڪيميائي ڪريا ۾ هڪ بوتل جو ڍڪ خراب ٿيو. ان بوتل ۾ تيزاب آهي يا ڪار، توهان ڪيئن ڳولهنديا؟

سوال 5. سوالن جا جواب لکو.

1. تيزاب ۽ ڪار ۾ فرق لکو.

2. ڏسڻ تي لوڻ جو اثر نه ٿو ٿئي ڇو؟

3. نرپڪش ڪرڻ ڪريا ۾ ڪهڙا پدارت نهن ٿا؟

4. تيزاب جا هنري ڪم لکو.

سوال 6. خال ڀريو.

1. تيزابن ۾ مکيه حصو آهي.

2. ڪار ۾ مکيه حصو آهي.

3. ٽارٽرڪ اهو تيزاب آهي.

سوال 7. جوڙا ملايو.

”ب“

1. ائسيٽڪ تيزاب
2. سائٽرڪ تيزاب
3. ٽارٽرڪ تيزاب
4. لڪٽڪ تيزاب


”الف“

1. گدامڙي
2. ڏهي
3. ليمو
4. وهنيگر

سوال 8. صحيح يا غلط لکو.

1. ڌاتن جا آڪسائيڊ ڪار اثر وارا آهن.
2. لوڻ ۾ تيزابي اثر هوندو آهي.
3. ڌاتو لوڻن سبب ڪٽجن ٿا.
4. لوڻ نرپڪش هوندا آهن.

سوال 9. تيزابن، ڪارن ۽ لوڻن ۾ ورهايو.



پروجيڪٽ

آسان جي روز مره زندگيءَ ۾ نرپڪش ڪرڻ ڪريا جي اهميت لکو.



L76KGG

13. ڪيميائي تبديل ۽ ڪيميائي بنڌ



ٿورو سوچيو

1. تبديلين جي ورگيڪرڻ ۾ جدا جدا طريقا ڪهڙا؟
2. طبعي تبديل ۽ ڪيميائي تبديل ۾ فرق ڪهڙو؟
3. هيٺ ڏنل تبديلين کي طبعي ۽ ڪيميائي تبديل ۾ ورهايو.

تبديل : آئبزيءَ جو آئب ۾ بدلجڻ، برف جو رجڻ، پاڻي ٽهڪائڻ، پاڻيءَ ۾ لوڻ جو ڳرڻ، ساوا ڪيلا پيلا ٿيڻ، پڪل ميون ۾ خوشبوءِ اچڻ، ڪپيل پٽاٽا ڪارا ٿيڻ، ڦوڪيل ڦوڪڻو ڦاٽي پوڻ، ڦٽاڪن ٻرڻ سان آواز اچڻ، کاڌي خراب ٿيڻ تي بانس اچڻ.

ڪنهن به ڪيميائي تبديل ۾ اصلوڪي پدارت جي جزن ۾ تبديل اچي ٿي ۽ نوان پدارت ملن ٿا. جن جون خاصيتون ڦريل هونديون آهن اها تبديل ڪيميائي تبديل آهي.

اها ڪيئن سڃاڻجي؟



ڪري ڏسو



گئس جو آزاد ٿيڻ، رنگ بدلجڻ، سواد بدلجڻ

هڪ صاف شيشي جي برتن ۾ ليمي جي رس کڻو. چمچي سان ان ليمي رس جي ٻن ڦڙن جو سواد چڪيو. هاڻي ان ليمي رس ۾ چپتي کائڻ واري سوڊا وجهو. ڇا ٿو نظر اچي؟ سوڊا مان بدبوا تيار ٿين ٿا؟ برتن ڪن جي ويجهو رڪڻ سان ٿورو آواز ٻڌڻ ۾ آيو ڇا؟ هاڻي ان ليمي جي رس جا ٻه ڦڙا چڪيو. شروعاتي سواد کڻو هو، هاڻي ڇا ساڳيو سواد آيو ڇا؟

(ان مشغوليءَ ۾ صاف سامان ۽ نچ شيون واپرائڻ گهرجن نه ته سواد جي چڪاس غلط ٿيندي)

مٿي ڏنل مشغولي ۾ تبديل آڻي، اهڙيون ڄاڻڻ جهڙيون ڄاڻون ڪري سگهجن ٿيون : بدبدن روپ ۾ گئس جو آزاد ٿيڻ. هڪو آواز اچڻ. سوڊا جا اڇا نهرا ڏرڻا نظر اچڻ. سواد ۾ تبديل اچڻ. مطلب جدا جدا سواد وارو نئون پدارت ٺهڻ. مٿي ڏنل تبديل ۾ جدا سواد پيدا ٿيو. مطلب نئون پدارت ٺهيو. مطلب ليمي جي رس جو سوڊا سان ملڻ ڪيميائي تبديل آهي. ڪيترائي دفعا ڪيميائي تبديل ٿيڻ وقت ڪيترائي جدا جدا طريقا ڪم آڻجن ٿا ۽ انهن مان ڪيميائي تبديل جي سڃاڻپ ملي ٿي.


انهن مان ڪجهه ڄاڻون تختو 13.1 ۾ ڏنل آهن.

13.1: ڪيميائي تبديلين ۾ ڪجهه ڄاڻون



13.2 بدیدن کریا پر
کاربان ڊاء آکسائیڊ جو ٺهڻ

کیمیائی تبدیل ۽ لفظی مساوت : کیمیائی تبدیل ۾ نوان پدارت تیار ٿين ٿا. کیمیائی کریا سبب ٿي کیمیائی تبدیل ٿئي ٿي. کیمیائی تبدیل کي سمجھڻ لاءِ کیمیائی مساوت لکجي ٿي. ان ۾ بهرو وٺندڙ پدارتن جا نالا، انهن جون کیمیائی انشائون ساڳئي وقت تیار ٿيڻ پدارتن جا نالا ۽ انهن جو کیمیائی انشائون لکجن ٿيون. مثال: ليمي جي رس جڏهن کائڻ واري سوڊا سان ملي ٿي ته ان کیمیائی عمل ۾ ليمي جي رس ۾ سمایل سائٽرک تیزاب بهرو وٺي ٿو ۽ تیار ٿيڻ گئس کاربان ڊاء آکسائیڊ آهي. ان لاءِ لفظی مساوت هيٺئين نموني لکبي.



اهو هميشه ڌيان ۾ رکو

ڪنهن کیمیائی مساوت لکڻ جو پهريون ڏاڳو آهي ته واسطيدار پدارتن جا نالا واپرائي لفظی مساوت لکڻ. پوءِ انهن پدارتن جون انشائون لکي کیمیائی مساوت تیار ڪرڻ. کیمیائی مساوت لکڻ وقت اصلوڪا پدارت کافي پاسي لکبا آهن ۽ تيار ٿيل پدارت ساڄي پاسي لکبا آهن. انهن وچ ۾ تير جو نشان ڪڍبو آهي جنهن جو طرف ساڄي پاسي هئڻ گهرجي. کافي پاسي وارن پدارتن کي بهرو وٺندڙ پدارت (Participants) ۽ ساڄي پاسي وارن پدارتن کي تيار ٿيل پدارت (Products) چئبو آهي. کیمیائی کریا ۾ تيار ٿيل پدارتن جي اڳيان تير جو ساڄو پاسو هوندو آهي.

روز مره زندگيءَ ۾ ٿيندڙ کیمیائی تبدیلیون


آسان جي آسپاس، سرير ۾، گهر ۾، ساڳئي نموني تجربيڪاني ۾ کیمیائی تبدیلین جا ڪيترا ئي مثال ڏسجن ٿا. لفظی ۽ کیمیائی مساوتون لکبيون آهن. اهڙيون کیمیائی تبدیلیون ڏسندا سين.

قدرتي کیمیائی تبدیلیون



کري ڏسو


هڪ آزمائش نليءَ ۾ تازو چن جو پاڻي (ڪئلشم هئڊر آکسائیڊ ٻارو) کڻو. هڪ ڦوڪڻي نليءَ وسيلي ان آزمائش نلي ۾ ڦوڪيندا هو. ڏسندا ته بي رنگ چن جو پاڻي کير جهڙو اچو ٿئي ٿو. ڪيترائي دفعا اڻ ڳرندڙ نهرا ڌرڙا نظر ايندا. اهو ڪئلشم کاربونیٽ آهي چن جو پاڻي کير جهڙو اچو ٿئي ٿو مطلب ان سان کاربان ڊاء آکسائیڊ ملي آهي.



مٿي ڏنل لفظی مساوت لاءِ کیمیائی مساوت لکو.

(الف) ساهه کڻڻ: آسان جي زندگيءَ ۾ ساهه کڻڻ هڪ لڳاتار ٿيندڙ جیوي کریا آهي. ان کریا ۾ ساهه اندر کڻڻ وقت هوا اندر داخل ٿئي ٿي ۽ ساهه ٻاهر ڪڍڻ وقت کاربان ڊاء آکسائیڊ ۽ پاڻيءَ جو بخار ٻاهر نڪال ٿين ٿا. سمورو آپياس ڪرڻ مان سمجھ ۾ ايندو ته هوا واري آکسیجن جزن ۾ گلوکوس سان کیمیائی کریا ڪري کاربان ڊاء آکسائیڊ ۽ پاڻي جو بخار تیار ڪري ٿي. هيٺ لفظی مساوت ۽ کیمیائی مساوت ڏسو (کیمیائی مساوت ۾ بئلس نه ڪيو ويو آهي)

لفظی مساوت :





کیمیائی مساوت :




(ب) پرکاش سنسلیشن: سچ جي روشنيءَ ۾ ساوا ٻوٽا پرکاش سنسلیشن ڪريا ڪندا آهن، اها توهان کي ڄاڻ آهي.

اها قدرتي ڪيميائي تبديل لفظي توڙي ڪيميائي مساوت (بنا بئلس) روپ ۾ اڳتي لکيل آهي.



انسان پاران ٿيندڙ ڪيميائي تبديليون

آسان روز مره زندگيءَ ۾ پنهنجي فائدي لاءِ ڪيتريون ئي ڪيميائي تبديليون ڪندا رهندا آهيون. پهرين مشغوليءَ ۾ سوڍا - ليمو. اها ڪيميائي تبديل ڪئي. اها انسان پاران ٿيندڙ هڪ ڪمائي ڪيميائي تبديل آهي. (الف) جلائو پدارتن جو ٻرڻ: شڪتي حاصل ڪرڻ لاءِ لکڙي، ڪوئلو، پيٽرول يا رڌڻ واري گئس باري وڃن ٿا انهن سڀني جلائو پدارتن ۾ ٻرندڙ عام پدارت آهي 'ڪاربان' جلڻ ڪريا ۾ ڪاربان جو ڪيميائي ميلاپ هوا واري آڪسيجن سان ٿيندو آهي ان ڪريا ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ آزاد ٿيندي آهي.



جلڻ ڪريا تڪڙي ٿيندڙ ۽ آڻ بدلجندڙ هڪ ڪيميائي تبديل آهي.

(ب) شهاباد فرش ڇڏي هٿڊروڪلورڪ تيزاب سان صاف ڪرڻ: شهاباد فرش ۾ مکيه مرڪب ڪئلسيم ڪاربونيٽ آهي. فرش صاف ڪرڻ وقت ڪئلسيم ڪاربونيٽ ۽ ڇڏي هٿڊروڪلورڪ تيزاب وچ ۾ ڪيميائي ڪريا ٿئي ٿي. ان ڪريا ۾ (1) ڪئلسيم ڪلورائيڊ پيدا ٿئي ٿو، جيڪو پاڻيءَ ۾ ٻري نڪال ٿئي ٿو (2) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ پيدا ٿئي ٿي جيڪا هوا ۾ ملي نڪال ٿي. (3) پاڻي پيدا ٿئي ٿو جيڪو پاڻيءَ سان ملي نڪال ٿي وڃي ٿو. اها ڪيميائي تبديل هن مساوت ۾ ڏجي ٿي.

لفظي مساوت: پاڻي + ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ + ڪئلسيم ڪلورائيڊ $\rightarrow$ هٿڊروڪلورڪ تيزاب + ڪئلسيم ڪاربونيٽ
مٿي ڏنل لفظي مساوت کي ڪيميائي مساوت (بنا بئلس) روپ ۾ لکو.

(ب) سخت پاڻيءَ کي نرم بڻائڻ: ڪيترن ئي ڪوئن يا هٿڊ پمپ جو پاڻي سخت هوندو آهي. اهو سواد ۾ ڪسارو هوندو آهي. ان پاڻيءَ ۾ صابن جي گچ به نه نهندي آهي. پاڻيءَ جي سختيءَ جو ڪارڻ آهي ان ۾ ڪئلسيم ۽ مئگنيشم جا ڪلورائيڊ ۽ سلفيٽ جهڙا لوڻ ٻريل هوندا آهن. ان سخت پاڻيءَ کي نرم ڪرڻ لاءِ ان ۾ ڏوڻ واري سوڍا جو ٻارو ملايو آهي. ڪاربونيٽ لوڻن ۾ بدلجي نڪال ٿين ٿا ۽ پاڻي نرم ٿي پوي ٿو. ان ڪيميائي تبديل جون مساوتون هيٺ ڏجن ٿيون.

لفظي مساوت:



ڪيميائي مساوت (بنا هر وزن جي)



سخت پاڻيءَ کي نرم بڻائڻ لاءِ مئگنيشم لوڻن ۾ ٿيندڙ ڪيميائي تبديل لاءِ لفظي ۽ ڪيميائي مساوت لکو.

آسان ڏٺو ته ڪيميائي تبديل ۾ اصولوڪي پدارت جون خاصيتون بدلجن ٿيون. هڪ نئون پدارت نهي ٿو انهن ڪيميائي ڪريائن ۾ ڪيترائي ڪيميائي بنڌ ٿين ٿا ۽ ڪيترائي نوان بنڌ تيار ٿين ٿا. نون بنڌن ٺهڻ ڪري نوان پدارت تيار ٿين ٿا. هڪ اٽو مان تيار ٿيل ڪيميائي بنڌن جو انداز مطلب ان اٽو جي ڀر تي اهو آسان اڳ ۾ پڙهيو آهي. ڪيميائي بنڌن بابت آسان وڌيڪ سکنداسين.

ڪيميائي بنڌ (Chemical Bond) : اٽي جا اندريان حصا ان باب ۾ آسان تتو جي اليڪٽران بيهڪ ۽ ڀرتي ۽ وچ ۾ لاڳاپو ڏنو. بي تاثير گئسون بنڌ تيار نه ڪنديون آهن ۽ انهن ۾ اليڪٽران آڪٽيٽ / ڊيوٽ اسٽر هوندا آهن. ان جي ابتڙ اليڪٽران آڪٽيٽ / ڊيوٽ نه هوندا ته اهڙا اڻا ڪيميائي بنڌ تيار ڪندا آهن. ان جو اهو ڪارڻ آهي ته ڪيميائي بنڌ تيار ڪندڙ اڻا پنهنجي ڀرتي اليڪٽران جو استعمال ڪندا آهن. ان ڪري ڀرتي انداز جيترا ئي ڪيميائي بنڌ تيار ٿيندا آهن ۽ اٽن کي اليڪٽران آڪٽيٽ / ڊيوٽ روپ ملي ٿو. اليڪٽران آڪٽيٽ / ڊيوٽ پورو ڪرڻ جا ٻه مکيه طريقا ڏسنداسين.

سوڊيم ۽ ڪلورين اهي تتو جڏهن ڪيميائي ڪريا ڪن ٿا تڏهن سوڊيم جو اٽو هڪ اليڪٽران ڪلورين کي ڏئي ٿو ۽ واڌو آين (Na^+) بڻجي پوي ٿو ۽ ڪلورين سوڊيم کان هڪ اليڪٽران حاصل ڪري ڪاٿو آين (Cl^-) بڻجي پوي ٿي. اسٽت بجلي زور سبب انهن اُبتڙ آينن وچ ۾ ڪشش ٿئي ٿي ۽ ڪيميائي بنڌ تيار ٿئي ٿو.

هڪ ٻئي جي اُبتڙ هوندڙ واڌو آين ۽ ڪاٿو آين وچ ۾ اسٽت بجلي ڪششي زور سبب ٺهيل بنڌ کي 'آينڪ بنڌ' يا بجلي ڀرتي بنڌ چئبو آهي. هڪ يا هڪ کان وڌيڪ تيار ٿيل مرڪبن کي آينڪ مرڪب چئبو آهي.

سوڊيم ۽ ڪلورين تتون مان ٺهيل سوڊيم ڪلورايد اهو آينڪ مرڪب ٺاهڻ ۾ اليڪٽران جي ڏي-ون شڪل 13.3 ۾ ڏيکاريل آهي.


آين مٿان +1 يا -1 بجلي ڀرتي مان هڪ آينڪ بنڌ تيار ٿئي ٿو. آين مٿان جيڪا واڌو يا ڪاٿو ڀرتي هوندي، اها اُنجي ڀرتي آهي ۽ اوتراڻي آينڪ بنڌ تيار ٿيندا آهن.

(1) آينڪ بنڌ (Ionic Bond) : پهريائين سوڊيم ۽ ڪلورين انهن تتون جي اٽن مان سوڊيم ڪلورايد مرڪب ڪيئن ٺهي ٿو، اهو ڏسنداسين. ان لاءِ سوڊيم ۽ ڪلورين جي اليڪٽران بيهڪ ڏسنداسين.




سوڊيم جي ڀرتي ڪوٺي ۾ هڪ اليڪٽران آهي مطلب سوڊيم جي ڀرتي 1 آهي. ڪلورين جي ڀرتي ڪوٺي ۾ 7 اليڪٽران آهن، مطلب آڪٽيٽ پورو ڪرڻ لاءِ هڪ اليڪٽران گهٽ آهي. انڪري ڪلورين جي ڀرتي 1 آهي. سوڊيم اٽي جي 'M' دائري ۾ هڪ اليڪٽران وڃائڻ سان سندس 'L' آخرين دائرو آڪٽيٽ وارو بڻجي پوي ٿو. مطلب اٽي جا سڀ دائرا اسٽر ٿين ٿا. سوڊيم ۾ هاڻي 10 اليڪٽران بچن ٿا پر پروٽان ۾ 11 آهن ان ڪري اهو نرپڪش نه ٿو رهي جنهن سبب اهو واڌو ڀرتيءَ وارو آين ٿي پوي ٿو.

ان جي اُبتڙ ڪلورين کي آڪٽيٽ پورو ڪرڻ لاءِ هڪ اليڪٽران گهٽ آهي. هڪ اليڪٽران حاصل ڪري ڪلورين آڪٽيٽ دائرو اسٽر ڪري ٿي. نرپڪش ڪلورين اٽي ۾ هاڻي 18 اليڪٽران موجود ٿين ٿا جنهن ڪري اها ڪاٿو آين بڻجي پوي ٿي.



13.3 : NaCl آينڪ مرڪب جو


ٺهڻ



13.4 : MgCl_2 آينڪ مرڪب جو ٺهڻ

مئگنيسيم ڪلورائيڊ ان آينڪ مرڪب ٺاهڻ ۾ مئگنيسيم ۽ ڪلورين تٽو ڪيئن اليڪٽران جي ڏي-وٺ ڪن ٿا اهو شڪل 13.3 ۾ ڏيکاريل آهي.

هيٺ ڏنل مرڪبن ٺاهڻ ۾ اليڪٽران ڏي-وٺ ۽ اليڪٽران انداز موجب شڪليون ڪڍي ڏيکاريو.



ان جي ڀر تي 1 آهي. هٽڊروجن جي ٻن اٽمن وچ ۾ ٻنڌ لاءِ هڪ هڪ اليڪٽران جي پائيواري ڪري هٽڊروجن جو ڀرماڻو ٺهي ٿو.

ٻن اٽمن جو هڪ ٻئي کي ڀر تي اليڪٽران پائيواري ڪري ٺهيل ٻنڌ کي ڪو-وئلنٽ ٻنڌ چئبو آهي. ٻن ڀر تي اليڪٽران جي پائيواريءَ سان هڪ ڪو-وئلنٽ ٻنڌ تيار ٿئي ٿو. شڪل 13.5 ۾ هٽڊروجن جي ٻن اٽمن وچ ۾ پائيواري ڪري ٺهيل ڀرماڻو ڏيکاريل آهي.

آڪسيجن جي اٽي ۾ ڀر تي ڪوئي ڀر ڪم اليڪٽران آهن مطلب آڪٽيٽ ٺاهڻ لاءِ ٻه اليڪٽران گهٽ آهن.

۲. ڪو-وئلنٽ ٻنڌ : جڏهن ساڳي خاصيت وارن تٽون جي اٽن جا مرڪب ٺهن اُنهن کي ڪو-وئلنٽ ٻنڌ چئبو آهي. انهن اٽن ۾ اليڪٽران جي ڏي وٺ نه ٿيندي آهي. انهيءَ ۾ اليڪٽران جي پائيواري ٿيندي آهي. پائيواري ڪيل اليڪٽران ٻنهي اٽن جي عام ملڪيت هوندي آهي. جنهن ڪري اليڪٽران آڪٽيٽ / ڊيوٽ پورا ٿين ٿا. پهريائين هٽڊروجن جو ڀرماڻو (H_2) ڏسندا سين.

اسان 'اٽي جا اندريان حصا' باب ۾ پڙهيو آهي ته هٽڊروجن جي ڀر تي اليڪٽران ۾ هڪ اليڪٽران موجود آهي، انکي ڊيوٽ لاءِ هڪ اليڪٽران جي ضرورت آهي.



13.5 : H_2 ڀرماڻو ٺهڻ

آڪسيجن جي ڀر تي 2 آهي. H_2O ڀرماڻي ۾ آڪسيجن اٽو ٻه ڪو-وئلنٽ ٻنڌ ٺاهي اليڪٽران آڪٽيٽ پورو ڪري ٿو. آڪسيجن جو هڪ اٽو هٽڊروجن جي ٻن اٽن سان ملي ٻه ٻنڌ ٺاهي ٿو. ان ۾ هٽڊروجن اٽي ۾ ٻه اليڪٽران ڊيوٽ پورو ٿئي ٿو.



13.6 : H_2O ان ڪووئلنٽ جو ڀرماڻو ٺهڻ

HCl ان پرمائي ۾ H ۽ Cl وچ ھڪ ڪو-وئلنٽ ٻنڌ ٺاهي ٿو. اها چاٽ استعمال ڪري H ۽ Cl اٿڻ وچ ۾ HCl پرمائو ڪيئن ٺهي ٿو اهو اليڪٽران بيهڪ وسيلي ڏيکاريو.

ذرا دماغ لڳايو



آپياس

سوال 1. برٽڪيٽ ۾ ڏنل جوابن مان مناسب جواب ڳولهي خال پريو.

(پائيواري، آهستي، ڪيميائي، بوءِ، اينڪ، ڊيوٽ، ڪو-وئلنٽ، ڪير جهڙو آڇو، بهرو وٺندڙ، تير)

1. ڪيميائي مساوت لکڻ وقت بهرو وٺندڙ ۽ تيار ٿيل پڌارتن وچ ۾ ڪڍبو آهي.
2. لوهه جو ڪٽجڻ ڪيميائي تبديل آهي.
3. ان خراب ٿيڻ وقت خاص قسم جي آڇي ٿي.

4. آزمائش نليءَ ۾ ڪئلسيم هائڊروآڪسائيڊ ڳاري ۾ ڦوڪڻ سان ڳارو ٿئي ٿو.

5. ليمي رس ۾ ٿوري سوڊا ملائڻ سان آڇا ڌڙا نظر آچن ٿا، اها تبديل آهي.

6. ساهه کڻڻ ڪريا ۾ آڪسيجن اهو آهي.

7. سوڊيم ڪلورائيڊ مرڪب آهي ۽ هائڊروجن ڪلورائيڊ مرڪب آهي.

8. هائڊروجن پرمائي ۾ هر هڪ اٽو پورو ڪري ٿو.

9. ڪلورين جي ٻن اٽن وچ ۾ سبب Cl_2 پرمائو تيار ٿئي ٿو.

سوال 2. لفظي مساوت لکي سمجهايو.

1. ساهه کڻڻ هڪ ڪيميائي تبديل آهي.

2. ڏوٽڻ واري سوڊا ملائڻ سان سخت پاڻي نرم ٿئي ٿو.

3. ڇڊو هائڊروڪلورڪ تيزاب وجهڻ سان چن جو پاڻوڊر غائب ٿئي ٿو.

4. ڪاٺ واري سوڊا پاڻوڊر مٿان ليمي جي رس وجهي ته بدابدا پٽدا ٿيندا.

سوال 3. جوڙا ملايو.

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. پرڪاش سنسليشن | (1) اليڪٽران وڃائڻ |
| 2. پاڻي | (2) ٻرندڙ پڌارت |
| 3. سوڊيم ڪلورائيڊ | (3) ڪيميائي تبديل |
| 4. پاڻيءَ ۾ لوڻ جو ڳرڻ | (4) ڪو-وئلنٽ ٻنڌ |
| 5. ڪاربان | (5) اينڪ مرڪب |
| 6. فلورين | (6) طبعي تبديل |
| 7. مئگنيشم | (7) ڪاٿو آئين |

سوال 4. هيٺ ڏنل مرڪبن ٺاهڻ ۾ اليڪٽران بيهڪ ليڪن وسيلي ڏيکاريو.


1. سوڊيم ڪلورائيڊ
2. پاڻي
3. پوٽئشم فلورائيڊ
4. هائڊروجن ڪلورائيڊ

پروجيڪٽ

توهان جي گهر يا توهان جي پسگردائي ۾ نظر ايندڙ ڪيميائي تبديلن جي ياداشت تيار ڪريو ۽ ڪلاس ۾ ان تي بحث ڪريو.



14. گرمي ماپڻ ۽ اثر



14.1: گرميءَ جا جدا جدا اثر

1. آسان کي گرمي ڪهڙن ڪهڙن وسيلن مان ملندي آهي؟
 2. گرمي هڪ هنڌان ٻئي هنڌ ڪيئن پهچندي آهي؟
 3. گرميءَ جا ڪهڙا اثر آهن؟
- شڪل 14.1 ۾ گرميءَ جا اثر ڏيکاريل آهن، اهي ڪهڙا آهن؟

گرميءَ جا جدا جدا اثر آسان گذريل درجي ۾ پڙهيو آهي ته گرمي هڪ قسم جي شڪتي آهي. اها وڌيڪ گرمي پد واري جسم کان گهٽ گرمي پد واري جسم ڏانهن بدلجندي آهي. جسم ڪيترو گرم آهي يا ڪيترو ٿڌو آهي، اهو جسم جو گرمي پد ماپڻ سان معلوم ٿيندو آهي. ٿڌي جسم جو گرمي پد گرم جسم جي گرمي پد کان گهٽ هوندو آهي. يعني آئيسڪريم جو گرمي پد چانهه جي گرمي پد کان گهٽ هوندو آهي.

آسان آڀياس ڪيو آهي ته جسم گرمي ملڻ تي مقدار ۾ واڌ کائين ٿا ۽ ٿڌو ٿيڻ ۾ مقدار ۾ سوس کائين ٿا. گرميءَ ڪري جسم جي حالت ۾ به تبديل ايندي آهي. گرميءَ جو SI موجب ايڪو جیول (Joule) ۽ (CGS) ۾ ڪئوري (Calorie) آهي. $1 \text{ Cal} = 4.18 \text{ J}$ هڪ گرام پاڻيءَ جو گرمي پد 1°C وڌائڻ لاءِ گهربل گرمي 1 ڪئوري هوندي آهي.

حل ڪيل مثال

مثال 1. 1.5 ڪ.گه پاڻيءَ جو گرمي پد 15°C کان 45°C تائين وڌائڻ لاءِ ڪيتري گرمي ڪپندي؟
 ڏنل: پاڻيءَ جو مادو = 1.5 ڪ.گه = 1500 گرام،
 گرمي پد ۾ تفاوت = $30^\circ\text{C} = 45^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C}$
 گرمي پد ۾ واڌ x پاڻيءَ جو مادو = گهربل گرمي
 $= 1500 \text{ gm} \times 30^\circ\text{C} = 45000 \text{ Cal}$
 $= 45000 \times 4.18 = 188100 \text{ J}$

مثال 2. 300 Cal گرمي ڏيڻ تي پاڻيءَ جي گرمي پد ۾ 10°C واڌ آئي ته پاڻيءَ جو مادو لھو؟

مليل گرمي = 300 Cal

گرمي پد ۾ واڌ = 10°C ، مادو = m

گرمي پد ۾ واڌ x مادو x گرمي

$$300 = m \times 10$$

$$m = 10$$


مادو = 10 گرام

- گرميءَ جا وسيلو (Sources of Heat)
1. سج: ڌرتيءَ تي حاصل ٿيندڙ گرميءَ جو وڏي ۾ وڏو وسيلو سج آهي. سج جي مرڪز ۾ نيوڪليئر ميلاپ ڪريا (Nuclear Fusion) ۾ گهڻي انداز ۾ شڪتي آزاد ٿئي ٿي. نيوڪليئر ميلاپ ڪريا ۾ هٿڊروجن جي چئن ائٽن جا نيوڪليس ملي هيليم جو هڪ نيوڪليس ٺاهن ٿا ۽ شڪتي پيدا ٿئي ٿي. اها شڪتي ڌرتيءَ تي گرمي ۽ روشني روپ ۾ پهچي ٿي.
 2. ڌرتي: ڌرتيءَ جي مرڪز ۾ گرمي پد تمام وڌيڪ هئڻ ڪري، ڌرتي به گرميءَ جو وسيلو آهي.
 3. ڪيميائي شڪتي: لڪڙي، ڪوئل، پيٽرول جهڙن جلائو پدارثن جي جلڻ سبب ڪيميائي ڪريا ٿئي ٿي ۽ شڪتي آزاد ٿئي ٿي.
 4. بجلي شڪتي: بجلي شڪتي استعمال سان گهڻن ئي طريقن سان گرمي شڪتي پيدا ٿئي ٿي. مثال بجلي استري، بجلي سگري اهي روز مرهه ۾ ڪم ايندڙ سادن آهن جن مان گرمي شڪتي حاصل ٿئي ٿي.

5. آڻو شڪتي : ڪي خاص تتو جهڙوڪ يورينيم، ٿوريئم وغيره جي آڻن جا نيوڪليس تتل وقت ٿوري ئي عرصي ۾ تمام گهڻي شڪتي آزاد ٿئي ٿي.

6. هوا : آسان جي آس پاس هوا ۾ تمام گهڻي گرمي سمايل ٿئي ٿي. خاص قسم جا پمپ ڪم آڻي ان گرميءَ کي هڪ هنڌان ٻئي هنڌ موڪليو وڃي ٿو.

گرمي پد (Temperature) : ڪو جسم گرم آهي يا ٿڌو، آسان ڇهڻ وسيلي سمجهي سگهون ٿا پر اها ڄاڻ صحيح نه ٿيندي ڇو ته اها نسبتي ڄاڻ آهي. آسان هيٺ مشغوليءَ مان اهو سمجهندا سين.



1. ٽي ساڳيا برتن ڪٿو. انهن کي الف، ب، ب نالا ڏيو.

(شڪل 14.2 ڏسو)

2. الف برتن ۾ گرم ۽ ب برتن ۾ ٿڌو پاڻي ڪٿو. ب

برتن ۾ الف ۽ ب وارو ٿورو پاڻي وجهو.

3. توهان پنهنجو ساڄو هٿ الف برتن ۽ کاٻو هٿ ب

برتن ۾ وجهو.

4. هاڻي ٻئي هٿ ب برتن ۾ وجهو، ڇا ٿو ٿئي؟

14.2: نسبتي احساس



توهان ڏسندا ته ساڄي هٿ کي اهو پاڻي ٿڌو لڳندو ۽ ساڳيو پاڻي کاٻي هٿ کي گرم لڳندو ائين ڇو ٿيو. ويچار

ڪريو.

مٿي ڏنل مشغولي مان ظاهر آهي ته ڇهڻ سان آسان صحيح نتيجو نٿا ٻڌائي سگهون. ساڳئي وقت وڌيڪ گرم يا وڌيڪ ٿڌي جسم کي ڇهڻ سان زخمي نه ٿي سگهي ٿو. ان ڪري صحيح گرمي پد ماپڻ لاءِ هڪ اوزار جو هئڻ ضروري آهي. ٿرموميٽر اهڙو اوزار آهي جنهن وسيلي آسان صحيح گرمي پد ماپي سگهون ٿا. توهان گذريل درجي ۾ گرميءَ جي ماپ بابت پڙهيو آهي. هن باب ۾ آسان گرمي ماپ اوزار جي بناوت بابت ڄاڻ حاصل ڪندا سين.



غير متحرڪ شڪتي ۽ متحرڪ شڪتي ڇا آهي؟



14.3: گئسي ۽ نهرن جسم ۾ آڻن جي رفتار

گرمي ۽ گرمي پد (Heat and Temperature) : گرمي ۽ گرمي پد ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ آسان کي خبر آهي ته هر هڪ پڌار ۾ آڻن جو ٺهيل آهي. اڻا هميشه چرپر ۾ هوندا آهن. انهن جي متحرڪ شڪتي جو ڪل جوڙ اُن جسم انداز گرمي پد ٻڌائيندڙ آهي. جيڪو آڻن جي سراسري متحرڪ شڪتي تي مدار رکي ٿو. ٻن جسمن جي آڻن جي سراسري متحرڪ شڪتي جيڪڏهن هڪ ٻئي جي برابر هوندي ته ٻنهي جسمن جو گرمي پد ساڳيو هوندو. شڪل 14.3 ۾ 'الف'، 'ب' ۽ وڌيڪ گرمي پد ۽ گهٽ گرمي پد گئس جي آڻن جو تحرڪ سلسليوار ڏيکاريل آهي. آڻن کي ملائيندڙ تيرن جو طرف ۽ ڊيگهه اُها آڻن جي تحرڪ جو طرف ۽ ٿڌي گئس جي آڻن جي رفتار کان وڌيڪ آهي. شڪل 'ب' نهر جي جسم جي آڻن جي رفتار ڏيکاريل آهي. نهر جي جسم ۾ اڻا هڪ ٻئي سان زور وسيلي ٻڌل آهن ۽ انڪري پنهنجي جڳهه نه ٿا بدلائين. گرمي ملڻ تي انهن ۾ هلچل اچي ٿي. جيترو وڌيڪ گرمي پد اوترو ئي اهي وڌيڪ رفتار حاصل ڪن ٿا.

سمجھو 'الف' ۽ 'ب' هڪ ئي پڌارٽ مان ٺهيل ٻه جسر آهن. 'الف' جو مادو 'ب' جي مادي کان ٻيڻو آهي. مطلب 'الف' ۾ اٿڻ جو انداز 'ب' جي اٿڻ جي انداز کان ٻيڻو آهي. جيڪڏهن 'الف' ۽ 'ب' ٻنهي جو گرمي پد ساڳيو آهي مطلب انهن اندر اٿڻ جي سراسري متحرڪ شڪتي ساڳي آهي جيڪڏهن 'الف' جي اٿڻ جي ڪل متحرڪ شڪتي 'ب' جي اٿڻ جي ڪل متحرڪ شڪتي ٻيڻي هوندي ته 'الف' جو گرمي پد 'ب' جي گرمي پد کان ٻيڻو ٿيندو.



1. ساڳي آڪار وارا ٻه اِستيل جا برتن (الف ۽ ب) کڻو.

2. الف ۾ ٿورو پاڻي وجهو. ب ۾ اُنکان ٻيڻو پاڻي وجهو. (اهو ڏيان ۾ رکو ته ٻنهي برتنن ۾ پاڻي جو گرمي پد ساڳيو آهي)

3. هڪ اسپرٽ بتيءَ وسيلي ٻنهي برتنن جي پاڻيءَ جو گرمي پد 10°C وڌايو. ٻنهي برتنن جي پاڻيءَ جو ساڳيو گرمي پد وڌائڻ لاءِ توهان کي ساڳيو وقت لڳو ڇا؟

ب ۾ پاڻيءَ جو گرمي پد وڌائڻ لاءِ توهان کي وڌيڪ وقت لڳو مطلب ساڳيو گرمي پد وڌائڻ لاءِ توهان کي ب کي وڌيڪ گرمي ڏيڻي پئي. الف ۽ ب برتن ۾ پاڻيءَ جو گرمي پد ساڳيو هوندي به توهان کي ب برتن کي وڌيڪ گرمي ڏيڻي پئي. گرمي پد ماپڻ لاءِ سينٽيگريڊ ($^{\circ}\text{C}$)، فهرنائيت ($^{\circ}\text{F}$) ۽ ڪيلوين ($^{\circ}\text{K}$) اهي ايڪا ڪم آڻبا آهن. ڪيلوين ايڪو سائنس تجربن ۾ ڪم آڻبو آهي. باقي ٻيا ايڪا روز مرهه وهنوار ۾ ڪم آڻبا آهن. انهن ٽنهي ايڪن جو لاڳاپو هيٺ ڏنل آهي.

بيان	$^{\circ}\text{F}$	$^{\circ}\text{C}$	K
پاڻيءَ جو ٽهڪڻ پد	212	100	373
پاڻيءَ جو ڄمڻ پد	32	0	273
رومر گرمي پد	72	23	296
پاري جو ٽهڪڻ پد		356.7	
پاري جو ڄمڻ پد		-38.8	

$$\frac{(F-32)}{9} = \frac{C}{5} \quad \text{-----} \quad (1)$$

$$K = C + 273.15 \quad \text{-----} \quad (2)$$

پرواري شڪل ۾ ڪجهه خاص گرمي پد سيلسيئس، فهرنائيت ۽ ڪيلوين ۾ ڏنل آهن اهي ڇاپيو ۽ هيٺ تختي ۾ خالي جڳهون ڀريو

حل ڪيل مثال

مثال 1: 68°F کي سيلسيئس ۽ ڪيلوين ۾ بدلايو.

ڏنل: فهرنائيت ۾ مليل گرمي پد $68 = F$

$$K = ? \quad C = ?$$

$$\frac{(F-32)}{9} = \frac{C}{5} \quad (1) \quad \text{فارمولا}$$

$$\frac{(68-32)}{9} = \frac{C}{5}$$

$$C = 5 \times \frac{36}{9} = 20^{\circ}\text{C}$$

$$F = C + 273.15 \quad (2) \quad \text{فارمولا}$$

$$K = 20 + 273.15$$

$$K = 293.15$$

سيلسيئز ۾ گرمي پد 20°C

ڪيلوين ۾ گرمي پد 293.15K

مثال 2 : ڪهڙو گرمي پد سيلسيئز ۽ فهرانائيٽ ۾ ساڳيو آهي؟

ڏنل : سيلسيئز C = فهرانائيٽ F

$$C = F$$

$$\frac{(F-32)}{9} = \frac{C}{5} \quad (1) \quad \text{فارمولا}$$

$$\frac{(C-32)}{9} = \frac{C}{5}$$

$$(C - 32) \times 5 = C \times 9$$

$$5C - 160 = 9C$$

$$4C = -160$$

$$C = -40^\circ\text{C} = -40^\circ\text{F}$$

(-40) - اهو گرمي پد ٻنهي ايڪن ۾ ساڳيو آهي.

مقدار ۾ واڌ ڪائين ٿا اها خاصيت نه واپرائي هڪ سينسر (Sensor) استعمال ڪيو ويندو آهي جيڪو سرير جو تيز گرمي پد ٻڌائي ٿو.

تجربيڪاني ۾ ڪم ايندڙ ترماميٽر شڪل 14.4 الف ۾ ڏيکاريل آهي. ان ۾ نشان 40°C کان 110°C يا گهٽ ۾ گهٽ ۽ وڌ ۾ وڌ گرمي پد ماپيو ويندو آهي. سڄي ڏينهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ ۽ وڌ ۾ وڌ گرمي پد ڏيکارڻ لاءِ هڪ خاص ترماميٽر آهي جيڪو 14.4 پ ۾ ڏيکاريل آهي.



(ب)
طبعي ترماميٽر



(الف)
ترماميٽر



(پ)
وڌ ۾ وڌ ،
گهٽ ۾ گهٽ
ترماميٽر



(ب)
ڊجيٽل
ترماميٽر

14.4: جدا جدا ترماميٽر

ترماميٽر (Thermometer) : گهر ۾ ڪنهن ڪي جڏهن بخار ايندو آهي ته ان وقت بخار جاچڻ لاءِ ترماميٽر ڪم آڻيو آهي. اهو توهان ڏٺو آهي ان ترماميٽر کي طبعي ترماميٽر (Clinical Thermometer) چئبو آهي. ان کان سواءِ جدا جدا گرمي پد ماپڻ لاءِ جدا جدا ترماميٽر ڪم آڻبا آهن. پهريائين رواجي ترماميٽر باري ۾ سکندا سين.

شڪل 14.4 ۾ هڪ ترماميٽر جو چتر ڏيکاريل آهي. ترماميٽر ۾ هڪ سوڙهي شيشي جي نلي ٿيندي آهي. ان جي هڪ چيٽي تي هڪ بلب هوندو آهي. نليءَ اندر اڳ ۾ پورو ڀريو ويندو هو پر ڇو ته پارو نقصانڪار آهي، انڪري اڄ ڪلهه نليءَ ۾ الڪوهال وڌو ويندو آهي. نليءَ جا ٻئي چيرن بند ڪيل هوندا آهن جنهن جيسر جو گرمي پد جاچڻو هوندو آهي، ان جيسر سان ترماميٽر ڪجهه وقت لڳائي رکيو آهي. ان وقت انجو گرمي پد جيسر جي گرمي پد جهڙو ٿيندو آهي. وڌيل گرمي پد سبب الڪوهال واڌ ڪائي ٿو ۽ نليءَ ۾ انجو ڪالر وڌندو آهي. الڪوهال جون واڌ ڪاٺ بابت خاصيتون اڀياس ڪري (اها چرچا هن باب ۾ اڳتي ڪيل آهي) نليءَ مٿان انگه نشان ڪيا ويندا آهن.

شڪل 14.4 ب ۾ هڪ طبعي ترماميٽر ڏيکاريل آهي. هڪ تندرست ماڻهوءَ جو گرمي پد 37°C هوندو آهي. انڪري طبعي ترماميٽر تي 35°C کان 37° وچ ۾ گرمي پد جا نشان ڪيل هوندا آهن. اڄ ڪلهه ان طبعي ترماميٽر بدران ڊجيٽل ترماميٽر واپرايو ويندو آهي. اهو شڪل 14.4 پ ۾ ڏيکاريل آهي. گرمي ڪري جيسر

جيڪڏهن گرم جسم ۽ ٿڌو جسم هڪ ٻئي جي لڳولڳ رکبا ته ٻنهي وچ ۾ گرمي جي ڏي-ون ٿيندي آهي. گرم جسم گرمي وڃائي ٿو ۽ ٿڌو جسم گرمي جذب ڪري ٿو. مطلب گرم جسم جو گرمي پد گهٽجي ٿو ۽ ٿڌي جسم جو گرمي پد وڌي ٿو. گرم جسم جي اٽن جي متحرڪ شڪتي گهٽجي ٿي ۽ ٿڌي جسم جي اٽن جي متحرڪ شڪتي وڌي ٿي. هڪ اهڙي حالت اچي ٿي جو ٻنهي جسمن جي اٽن جي سراسري متحرڪ شڪتي ساڳي ٿئي ٿي مطلب ٻنهي جو گرمي پد ساڳيو ٿئي ٿو.

مخصوص گرمي (Specific heat): ايڪي مادي واري جسم جو گرمي پد 1°C وڌائڻ لاءِ گهربل گرمي جو انداز اُن جسم جي مخصوص گرمي آهي. اها 'C' نشاني وسيلي ڏيکارجي ٿي انجو SI ايڪو $\text{J}/(\text{Kg}^{\circ}\text{C})$ ۽ CGS ۾ $\text{Cal}/(\text{gm}^{\circ}\text{C})$ آهي. جيڪڏهن مخصوص گرمي C، مادو m ۽ گرمي پد T_i کان T_f تائين گهربل گرمي Q ڪڍجي ته اسان کي هيٺ ڏنل فارمولا ملندي.

$$Q = m \times c \times (T_f - T_i) \dots\dots\dots (3)$$

جسم	مخصوص گرمي (Cal/mg°C)	جسم	مخصوص گرمي Cal/gm°C
اٽليومينر	0.21	لوھ	0.11
الڪوھال	0.58	ٿامو	0.09
سون	0.03	پارو	0.03
هٽڊروجن	3.42	پاڻي	1.0

هر هڪ جسم جي مخصوص گرمي الڳ هوندي آهي. ايندڙ درجي ۾ ان لاءِ وڌيڪ جان حاصل ڪندا سين. پرواري تختي ۾ ڪجهه جسمن جي مخصوص گرمي ڏنل آهي.

ڪئلريميٽر ۾ هڪ اسٽر گرمي پد تي پاڻي رکيل هوندو آهي پاڻي ۽ اندر برتنن جو گرمي پد انڪري ساڳيو هوندو آهي. جڏهن گرم جسم اُن پاڻي ۾ وجهبو ته اُن جسم، پاڻي ۽ برتنن وچ ۾ گرمي جي ڏي وٺ ٿئي ٿو جنهن سبب انهن سڀني جو گرمي پد ساڳيو رهي ٿو. جيئن ته ٻاهران گرمي اندر داخل نٿي ٿئي ۽ اندريان گرمي ٻاهر آزاد نه ٿي ٿئي انڪري گرم جسم جي وچايل گرمي پاڻي ۽ ڪئلريميٽر جي ڪل حاصل ڪيل گرمي جي برابر هوندي آهي. گرم جسم بدران جيڪڏهن ڪو ٿڌو جسم وجهبو ته اهو ٿڌو جسم پاڻي مان گرمي حاصل ڪري ٿو ۽ اُنجو گرمي پد وڌي ٿو ۽ ساڳئي وقت پاڻي ۽ ڪئلريميٽر جو گرمي پد گهٽجي ٿو.

ڪئلريميٽر (Calorimeter): اسان کي خبر آهي ته گرمي پد ماپڻ لاءِ ٿرماميٽر ڪم آڻجي ٿو. جسم جي گرمي ماپڻ جو اوزار ڪئليميٽر آهي. ان اوزار وسيلي ڪيميائي يا طبعي ڪريا ۾ آزاد ٿيندڙ يا جذب ٿيندڙ گرمي ماپي سگهجي ٿي. شڪل 14.5 ۾ ڪئلريميٽر ڏيکاريل آهي. هن ۾ هڪ ٿرماس گهگهيءَ وانگر به برتن، هڪ ٻئي جي اندر رکيل هوندا آهن. ڪئلريميٽر ۾ نه ٻاهران گرمي اندر اچي سگهي ٿي نه اندريان گرمي ٻاهر وڃي سگهي ٿي. ٻنهي اندر برتنن ۽ برتنن جي گرمي پسر جي ۽ پڪڙ جي نه ٿي. برتن ٽامي جا ٺهيل هوندا آهن. گرمي پد ماپڻ لاءِ هڪ ٿرماميٽر ۽ پاڻين گهمائڻ لاءِ هڪ لن ٺهڪيل هوندي آهي.



ذرا دماغ لڳايو

- بخار وقت ماءُ نرڙ تي ٿڌي پاڻيءَ جون پٽيون ڇو رکندي؟
- ڪئلريميٽر ۾ ٽامي جو ڇو ٺهيل هوندو آهي؟


سمجهو ته ڪئلريميٽر اندر برتنن جو مادو m_c ۽ گرم پد T_1 آهي. پاڻي جو مادو m_w آهي پاڻيءَ جو گرمي پد ڪئلريميٽر جي گرمي پد برابر ٻنهي T_1 آهي. ان پاڻيءَ ۾ اسان m_c مادي وارو T_2 گرمي پد تي جسم وڌو. T_2 اهو T_1 کان وڌيڪ آهي انڪري اهو جسم پاڻي ۽ ڪئلريميٽر کي گرمي ڏئي ٿو ۽ تنهنجي جو گرم پد ساڳيو ٿئي ٿو.

اِهو آخري ڳرمي پد T_F آهي. جس جي وڃايل ڳرمي Q_0 اِها پاڻيءَ جي حاصل ڪيل ڳرمي Q_W ۽ ڪئلريميٽر جي حاصل ڪيل ڳرمي Q_C جي جوڙ برابر آهي.

اِهو هيٺ ڏنل مساوت آسان لکي سگهون ٿا.

$$Q_0 = Q_W + Q_C \text{ ----- (4)}$$

مٿي ڏنل Q_0 , Q_W ۽ Q_C اِهي مادو، ڳرمي پد ۾ تبديل مطلب ΔT (ڊيلٽا T) ۽ جسم جي مخصوص ڳرمي تي مدار رکڻ ٿا. ڪئلريميٽر، پاڻيءَ ۽ گرم جسم انهن جي مخصوص ڳرمي سلسليوار C_C , C_W ۽ C_S آهي ته فارمولا جي موجب،



14.5 : ڪئلريميٽر

$$Q_0 = m_o \times \Delta T_o \times C_o, \quad \Delta T_o = T_o - T_f$$

$$Q_W = m_W \times \Delta T_W \times C_W, \quad \Delta T_W = T_f - T_i$$

$$Q_C = m_C \times \Delta T_C \times C_C, \quad \Delta T_C = T_f - T_i = \Delta T_W$$

$$m_o \times \Delta T_o \times C_o = m_W \times \Delta T_W \times C_W + m_C \times \Delta T_C \times C_C \text{ ----- (5)}$$

$$M_o \times \Delta T_o \times C_o = M_W \times \Delta T_W \times C_W + M_C \times \Delta T_C \times C_C$$

سڀ مادو ۽ ڳرمي پد آسان ماپي سگهون ٿا. پاڻيءَ ۽ ڪئلريميٽر (ٿامو) جي مخصوص ڳرمي جي ڄاڻ هوندي ته جسم جي مخصوص ڳرمي آسان فارمولا (5) ڪم آڻي لهي سگهون ٿا. ان بابت وڌيڪ تفصيل آسان ايندڙ درجي ۾ سڪنداسين.

حل ڪيل مثال

سمجهو ته ڪئلريميٽر، پاڻيءَ ۽ اُن ۾ وڌل ٿامي جو گرم جسم انهن سڀني جو مادو ساڳيو آهي. گرم جسم جو ڳرمي پد 60°C ۽ پاڻيءَ جو ڳرمي پد 30°C آهي. ٿامي ۽ پاڻيءَ جي مخصوص ڳرمي نمبر وار $0.09 \text{ Cal/gm}^\circ\text{C}$ ۽ $1 \text{ Cal/gm}^\circ\text{C}$ آهي. ته پاڻيءَ جو آخري ڳرمي پد لھو.

$$\text{ڏنل : } m_o = m_W = m_C = m, T_i = 30^\circ\text{C}, T_s = 60^\circ, T_f = ?$$

فارمولا (4) موجب

$$m \times (60 - T_f) \times 0.09$$

$$= m \times (T_f - 30) \times 1 + m \times (T_f - 30) \times 0.09$$

$$\therefore (60 - T_f) \times 0.09 = (T_f - 30) \times 1.09$$

$$60 \times 0.09 + 30 \times 1.09 = (60 \times 0.09 - 30 \times 1.09) T_f$$

$$T_f = 32.29^\circ\text{C}$$

پاڻيءَ جو آخري ڳرمي پد 32.29°C

ڳرميءَ جا اثر (Effects of Heat)

آسان گذريل درجن ۾ جسم مٿان ڳرميءَ جا ٻه اثر پڙهيا آهن. (1) واڌ (2) سوس وڃڻ حالت بدلجڻ. هن باب ۾ واڌ بابت وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪنداسين. ايندڙ درجي ۾ حالت بدلجڻ بابت سڪنداسين.

واڌ (Expansion) : ڪنهن به پدارت کي ڳرمي ڏيڻ سان انجو ڳرمي پد وڌندو آهي ۽ ساڳي وقت اُن جي واڌ ٿئي ٿي. ٿيندڙ واڌ سندس ڳرمي پد تي مدار رکي ٿو. ڳرمي ملڻ تي نهرا، پاڻي ۽ گئسي جسم واڌ ڪائين ٿا.

نهرن جسمن ۾ واڌ (Expansion of solids) :

جدا جدا جسمن جو يڪليڪي مقرر انگ جدا جدا هوندو آهي. مٿي ڏنل فارمولا مان ظاهر آهي ته ٻن جسمن جي ڊيگهه ۽ گرمي پد ساڳيو هوندو تڏهن به ساڳي گرمي ملڻ تي انهن جي واڌ ۾ فرق ايندو مطلب جن جسمن جو يڪليڪي مقرر انگ وڏو هوندو ته انهن جي ڊيگهه ۾ وڌيڪ واڌ ايندي. مٿي ڏنل فارمولا مان اسان يڪليڪي مقرر انگ هيٺئين نموني لهي سگهون ٿا.

$$\lambda = (l_2 - l_1) / (l_1 \Delta T) \text{-----}(8)$$

مطلب يڪليڪي واڌ مقرر انگ ايڪي ڊيگهه واري جسر (شيخ) ايڪي جو ايڪي گرمي پد تي ٿيل واڌ ڏيکاري ٿو. مٿي ڏنل فارمولا مان ڏسجي ٿو ته ايڪي واڌ مقرر انگه جو ايڪو گرمي پد جي ايڪي جو مرب اُٿڙ آهي مطلب 1°C آهي. هيٺ ڪجهه جسمن جو يڪ ليڪي مقرر انگ ڏجي ٿو.

يڪليڪي واڌ (Linear Expansion) : نهرن جسمن ۾ يڪليڪي واڌ جو مطلب آهي ته گرمي پد وڌڻ تي تاري يا سئي روپ ۾ نهرن جسمن جي ڊيگهه ۾ واڌ. هڪ l_1 ڊيگهه واري سئي جو گرمي پد T_1 تار T_2 پهچڻ وقت اُنجي ڊيگهه l_2 ٿئي ٿي. سئي جي ڊيگهه ۾ اها واڌ اُنجي اصلي ڊيگهه ۽ گرمي پد ۾ واڌ ($\Delta T = T_2 - T_1$) پُرپورشن ۾ هوندا آهن. ڊيگهه ۾ تبديل هيٺئين نموني لکجي ٿي.

گرمي پد ۾ تبديل α اصلوڪي ڊيگهه x ڊيگهه ۾ تبديل

$$\therefore l_2 - l_1 \propto l_1 \times \Delta T$$

$$\therefore l_2 - l_1 = \lambda \times l_1 \times \Delta T \text{-----}(6)$$

$$\therefore l_2 = l_1 (1 + \lambda \Delta T) \text{-----}(7)$$

هتي λ (لٽمڙا) اهو هڪ مقرر انگ (Constant) آهي.

انڪي جسر جو يڪليڪي واڌ مقرر انگ چئبو آهي.

نهرن جسر	يڪليڪي واڌ مقرر انگ $\times 10^{-6} (1^\circ\text{C})$	پاڻيٺ جسر	مقداري واڌ مقرر انگ $10^{-3} \times (1^\circ\text{C})$	گئسي جسر	واڌ مقرر انگ $\times 10^{-3} (1^\circ\text{C})$
ٿامو	17	الڪوهال	1.0	هٿڊروجن	3.66
اٽليومينر	23.1	پاڻي	0.2	هيليم	3.66
لوهر	11.5	پارو	0.2	نائٽروجن	3.67
چاندي	18	ڪلوروفل	1.3	سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ	3.90

14.6 ڪجهه جسمن جو واڌ مقرر انگ

حل ڪيل مثال

مثال : اڌ ميٽر ڊيگهه واري اسٽيل جي سرائي جو گرمي پد 60°C وڌائبو ته اُن جي ڊيگهه ۾ ڪهڙي واڌ ايندي؟ (اسٽيل جو يڪليڪي مقرر انگ $0.0000131/^\circ\text{C}$ آهي)

ڏنل : سئيءَ جي اصلوڪي ڊيگهه 0.5m ، گرمي پد ۾ واڌ 60°C ڊيگهه ۾ واڌ $\Delta l = ?$
فارمولا (۶) ڪم آڻي. $\Delta l = \lambda \times l_1 \times \Delta T = 0.000013 \times 0.5 \times 60 = 0.00039 \text{ m}$
ڊيگهه ۾ واڌ 0.039cm

نهرن جسمن جي ايراضيءَ ۾ واڌ (Planar Expansion of solids) : نهرن جسمن ۾ گرمي ملڻ تي ڊيگهه ۾ واڌ اچي ٿي. ساڳئي نموني انهن جي ايراضي پڻ وڌي ٿي. جنهن کي نهرن جسمن جي ايراضيءَ ۾ واڌ چئبو آهي. اهو هيٺ فارمولا ۾ ڏنل آهي.

$$A_2 = A_1 (1 + \sigma \Delta T) \text{-----}(9)$$

هتي A_1 ۽ A_2 شروعاتي ۽ آخري ايراضيون آهن. ΔT گرمي پد ۾ تبديل ۽ σ (سگما) نهرن جسمن جو ايراضي واڌ مقرر انگ آهي.

نهرن جسمن ۾ مقداري واڌ (Volumetric expansion of solids) : نهرن جسمن ۾ ڊيگهه، ايراضي وانگر سندن مقدار ۾ به گرمي ملڻ سان واڌ ايندي آهي. انڪي نهرن جسمن جي مقداري واڌ چئجي ٿو. اهو هيٺ فارمولا ۾ ڏنل آهي.
(10) $V_2 = V_1 (1 + \beta \Delta T)$ هتي ΔT گرمي پد ۾ تبديل، V_1 ۽ V_2 اهي شروعاتي ۽ آخري مقدار آهي ۽ β (بيٽا) اهو مقداري واڌ مقرر انگ آهي.




توهان ريل جا پتا ڏنا آهن ڇا؟ اُهي هڪ ٻئي جي لڳولڻ نه هوندا آهن. انهن وچ ۾ وچوڻي ڇڏيل هوندي آهي. گرمي پد ۾ تبديل ڪري اُهي وڌيڪ ڊيگهه يا گهٽ ڊيگهه وارا ٿي سگهن ٿا. اها وچوڻي نه هجي ته ڪيترائي حادثا ٿي سگهن ٿا. گرمي پد جي واڌ سبب ان جي ڊيگهه اونھاري ۾ 4.7 ميٽر وڌندي آهي. ان ڪري پُل جي اڏاوت وقت اها واڌ خيال ۾ رکي ويندي آهي. ساڳي نموني ريلوي لاءِ ٺهيل پلون اونھاري ۾ ڊيگهه ۾ وڌيل هونديون آهن. دينمارڪ ۾ 18km هڪ The great belt bridge هڪ وڏي پل ٺهيل آهي.

پاڻيٽ ۾ واڌ (Expansion of Liquids)

پاڻيٽ جسمن کي مقرر شڪل نه هوندي آهي، پر انهن کي مقرر مقدار هوندو آهي. انهن ۾ مقداري واڌ آسان مٿي ڏنل فارمولا ۾ لکي سگهون ٿا.

$$V_2 = V_1 (1 + \beta \Delta T) \text{ ----- (11)}$$

هتي V_1 ۽ V_2 شروعاتي ۽ آخري مقدار، ΔT گرمي پد ۾ تبديل ۽ β اهو پاڻيٽ جو مقداري واڌ مقرر انگ آهي.



14.7: گئس مٿان گرميءَ جو اثر

شڪل 14.7 ڏسي سوالن جا جواب ڏيو.

1. گهاٽائي = مادو/مقدار ان فارمولا موجب بند برتن ۾ گئس جو گرمي پد وڌائڻ سان، گهاٽائي تي ڪهڙو اثر پوندو؟
2. کليل برتن ۾ گئس رکڻ سان گهاٽائيءَ ۾ ڪهڙو فرق ايندو؟

دٻ هڪ ڪرو رکي گئسن جي واڌ ماپي آهي. ان کي اسٽر دٻ واڌ مقرر انگ چئبو آهي.

$$V_2 = V_1 (1 + \beta \Delta T) \text{ ----- (12)}$$

هتي V_1 ۽ V_2 شروعاتي ۽ آخري مقدار، ΔT گرمي پد ۾ تبديل ۽ β اهو گئس جو اسٽر دٻ واڌ مقرر انگ آهي.

ذرا دماغ لڳايو



پاڻيٽ ۾ مقداري واڌ جو روز مره زندگيءَ ۾ ڪٿي اُڀوڳ ڏسندا آهيو؟

گرميءَ جو پاڻيءَ مٿان اثر ٻين جسمن جي پيٽ ۾ ٿورو الڳ ٿيندو آهي. اهو آسان ايندڙ درجي ۾ سکنداسين.

گئسي جسمن ۾ واڌ (Expansion of gases)

گئسي جسمن کي مقرر مقدار نه هوندو آهي. گرمي ملڻ تي گئسون واڌ کائين ٿيون. جيڪڏهن هڪ بند برتن ۾ گئس رکبي ۽ اُنجو مقدار نه وڌندو پر اُنجو دٻ وڌندو. اهو شڪل 14.7 ۾ ڏياري آهي.



ذرا دماغ لڳايو

گئس کي گرمي ڏيڻ سان اُنجي گهٽائي گهٽجي ٿي، اِهو شڪل 14.7 ۾ ڪٿي نظر اچي ٿو؟

آپياس

سوال 1. (الف) جوڙا ملايو.

”الف“

”ب“

1. تندرست ماڻهوءَ جو گرمي پد 296K (1)
2. پاڻيءَ جو ٽهڪڻ پد 98.6°F (2)
3. پاڻيءَ جو ڄمڻ پد 0°C (3)
4. روم - گرمي پد 212°F (4)

(ب) صحيح يا غلط.

1. گرمي پد جبول ۾ ماپبو آهي.
2. گرمي گرم جسم کان ٿڌي جسم ڏانهن ويندي آهي.
3. گرمي ملڻ تي جسم سوس کائين ٿا.
4. نهري جسم ۾ اڻا آزاد هوندا آهن.
5. گرمي جو ايڪو جبول آهي.
6. گرم جسم جي اڻن جي سراسري متحرڪ شڪتي، ٿڌي جسم جي اڻن جي سراسري متحرڪ شڪتيءَ کان گهٽ ٿئي ٿي.

(ب) خال پريو.

1. گرمي پد ماپڻ وارو اوزار =
2. ڪئلري ميٽر وسيلي ماپجي ٿي.
3. گرمي پد اِهو جسم جي اڻن جي شڪتي جو ثبوت آهي.
4. گرمي ملڻ تي جسم جي اڻن جي متحرڪ شڪتيءَ جو پرمات آهي.

سوال 2. سنيتا چانهه ٺاهڻ لاءِ سامان سوريه کولي مٿان رکيو پر آنيٽا چانهه ٺاهڻ لاءِ سامان گئس مٿان رکيو. ڪنهن جي چانهه جلدي تيار ٿيندي؟

سوال 3. ٿوري ۾ جواب ڏيو.

1. طبي ٿرماميٽر جو بيان لکو اُن ۾ تجرب بيخاني ۾ ڪم ايندڙ ٿرماميٽر ۾ ڪهڙو فرق آهي؟
2. گرمي ۽ گرمي پد ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ انهن جا ايڪا لکو.
3. شڪل ڪڍي ڪئلري ميٽر سمجهايو.
4. ريلوي پٽن وچ ۾ وچوئي ڇو ڇڏيل هوندي آهي؟
5. گئس ۽ پاڻين جو واڌ مقرر انگ فارمولائون ڪم آڻي سمجهايو.

سوال 4. هيٺ ڏنل مثال حل ڪريو.

1. فهرنائيت ايڪي ۾ ڪهڙو گرمي پد آهي جيڪو سيلسيئس ايڪي ۾ گرمي پد کان ٻيڻو آهي (320°F)
2. هڪ پل 20 ۾ ڊيگهه واري شينج وسيلي تيار ٿيل آهي. گرمي پد 18°C تي ٻن شينجن وچ ۾ 4 س.م مفاصلو آهي ته ڪهڙي گرمي پد تي اِها پل برابر حالت ۾ رهندي.

(35.4°C)

3. اِفل ٽاور جي اوچائي 15°C تي 324 م آهي. ٽاور لوهه جو آهي ته 30°C تي سندس اوچائي ڪيترا س.م وڌندي؟

(5.6cm)

4. الف ۽ ب ٻن جسمن جي مخصوص گرمي نمبروار C ۽ 2C آهي.

الف کي Q ۽ ب کي 4Q گرمي ڏيڻ سان سندن گرمي پد ساڳيو بدلجي ٿو ته جيڪڏهن الف جو مادو m آهي ته ب جو مادو ڪيترو؟

(2m)

5. هڪ 3 ڪ.گم وزن وارو جسم 600 ڪئلريون شڪتي حاصل ڪندي سندس گرمي پد 10°C کان 70°C تائين ٿئي ٿو ته اِن جسم جي مخصوص گرمي ڪيتري؟ ($0.0033\text{ Cal/gm}^\circ\text{C}$)

پروجيڪٽ

هڪ ٻئي ڌاتوءَ واري پٽي (bimetallic strip) بابت ڄاڻ حاصل ڪريو. اِها باهه-سوچڪ اوزار ٿي ڪيئن ڪم اچي ٿي. اِن بابت ڪلاس ۾ چرچا ڪريو.



L7ZCJR

15. آواز

ٿورو سوچيو




آواز ڪيئن پيدا ٿئي ٿو؟

آواز جي پيدايش (Production of Sound)


آسان سڳيو آهي جڏهن جسم لرزش ۾ اچي ٿو ته آواز پيدا ٿئي ٿو. لرزش ڪري آواز ڪيئن پيدا ٿئي ٿو. آسان اهو ٻسانگه (Tuning Fork) جو مثال کڻي سمجهندا سين. ٻسانگه جي شڪل 15.1 ۾ ڏيکاريل آهي.

ٻسانگه هڪ ڌاتوءَ جو ٺهيل آهي جنهن ۾ هڪ آڌار ۽ ٻه ٻانهون هونديون آهن. شڪل 15.2 (الف) ۾ ٻسانگه اِستر آهي. ٻسانگه جي آسپاس هوا جي حالت ڏيکارڻ لاءِ اُڀي ليڪيون ڪڍيل آهن. ان اُڀي ليڪن ۾ مفاصلو ساڳيو آهي. هوا جا پرماڻا هڪ ٻئي کان ساڳئي سراسري مفاصلي تي آهن ان ڪري هوا جو سراسري دٻا B, A, C انهن هنڌن تي ساڳيو آهي.



15.1: ٻسانگه

آڌار کي پڪڙي ٻسانگه سخت رٻڙ مٿان هڻو ته ان جي ٻانهن ۾ لرزش ايندي. اڳتي پٺتي مقرر وقت وڃي ٿي ٻانهن ۾ هلچل ايندي. اها هلچل ڪيئن ٿئي ٿي اها ڏاڪي به ڏاڪي سمجهندا سين.



15.2: ٻسانگه ۾ آواز جي پيدايش

شڪل 15.2 (ب) ۾ ٻسانگه جون ٻانهون هڪ ٻئي کان پري وڃن ٿيون جنهن جي ڪري پرواري هوا مٿان دٻا وڌي ٿو ۽ دٻا وڌڻ ڪري گهاٽائي وڌي ٿي. دٻا ۽ گهاٽائي جي وڌڻ اها هوا جي حالت A هنڌ وٽ ڏيکاريل آهي. ان وڌيڪ دٻا ۽ وڌيڪ گهاٽائيءَ واري حصي کي 'سوڙهاڻي' (Compression) چئبو آهي. لرزش جي اڳئين حالت ۾ ٻسانگه جون ٻه ٻانهون هڪ ٻئي جي ويجهو اچن ٿيون. شڪل 15.2 (ب) موجب ان وقت پرواري هوا ڇڏي ٿئي ٿي ۽ دٻا گهٽجي ٿو. گهٽ دٻا ۽ گهٽ گهاٽائيءَ واري ان حصي کي 'ڍر' (Rarefaction) چئبو آهي.

پر ان وقت اڳ ۾ پيدا ٿيل سوڙهاڻي واري هوا جا پرماڻو پنهنجي شڪلي شڪل 15.2 (ب، حصو A) اڳتي ڀرمائڻ (حصو B) تائين پهچائين ٿا. (شڪل 15.2 ب، حصو B) اهڙي نموني ٻانهن جي لڳاتار تحرڪ ڪري سوڙهاڻيون ۽ ڍرون پري تائين ڦهلجن ٿيون. ان کي آواز جي لهر (Sound Wave) چئبو آهي. اها آواز جي لهر جڏهن ڪن جي پردي تي پوي ٿي ته ڪن جو پردو لرزش ۾ اچي ٿو ۽ ان وسيلي خاص ناپو مغز تائين پهچڻ سان آسان ان آواز کي ٻڌون ٿا.

هوا ۾ آواز جي لهرن پيدا ٿيڻ سان هوا اڳتي وڌي ٿي يا ان جا پرماڻا اڳتي پٺتي ٿين ٿا يا فقط سوڙهاڻيون ۽ ڍرن حالت اڳتي هوا ۾ ٺهي ٿي؟ ڇا ٿو ٿئي؟


ذرا دماغ لڳايو




آواز جو ڦهلاءَ ۽ ماڊيم (Propagation of sound nd mediuum)

آسان ڇهين درجي ۾ پڙهيو. هو، پاڻي يا نهري جسر جي ماڊيم وسيلي آواز لهرن جي روپ ۾ آسان جي ڪنن تائين پهچي ٿو. پر جيڪڏهن آواز جو وسيلو ۽ آسان جي ڪنن وچ ۾ ڪو ماڊيم نه هجي ته ڇا ٿيندو؟

آواز جي ڦهلاءَ لاءِ ماڊيم ضروري آهي. اهو تجربو وسيلي ثابت ڪري سگهجي ٿو. تجربو جي جوڙجڪ 15.3 ۾ ڏيکاريل آهي. ان بناوت ۾ هڪ شيشي جي برني هڪ ٽراڪٽري مٿاڇري مٿان رکيل آهي. هڪ نليءَ وسيلي اها برني هوا ڇڪيندڙ پمپ (Vacuum pump) سان ڳنڍيل آهي. هوا ڇڪيندڙ پمپ مدد سان برنيءَ مان هوا ٻاهر ڪڍي سگهجي ٿي. برنيءَ اندر هڪ بجلي گھنڊڻي رکيل آهي. جنهن جو لاڳاپو برنيءَ جي ڍڪ سان ڪيل آهي.



15.3: آواز جي ڦهلاءَ لاءِ ماڊيم ضروري آهي




چنڊ تي ويل به انٽرڪشن يانري هڪ ٻئي جي ويجهو هئڻ تي به هڪ ٻئي جو آواز نه پيا ٻڌي سگهن. چنڊ تي هوا موجود نه آهي. انڪري انٽرڪشن يانري بنا ماڊيم جي غير موجودگيءَ ڪري هڪ ٻئي جو آواز نه پيا ٻڌي سگهن. پر اُهي هڪ خاص موبائيل نما اوزار وسيلي هڪ ٻئي سان ڳالهائي سگهن پيا. موبائيل ذريعي ڳالهائڻ لاءِ خاص قسم جون لهرون ڪم اينديون آهن ان وقت ڪنهن به ماڊيم جي ضرورت نه آهي.

تجربو جي شروعات ۾ هوا ڇڪيندڙ پمپ بند رکجي ٿو. شيشي جي برنيءَ ۾ هوا موجود آهي. بجلي گھنڊڻيءَ جو بٽڻ دبائڻ سان انجو آواز ٻاهر تائين ٻڌڻ ۾ اچي ٿو. هاڻي جيڪڏهن هوا ڇڪيندڙ پمپ وسيلي جئن جئن برنيءَ مان هوا ڪڍندا سين تئن تئن گھنڊڻيءَ جو آواز جهڪو ٻڌڻ ۾ ايندو. آخر ۾ آواز تمام جهيٽو ٻڌڻ ۾ ايندو. ان تجربو مان ظاهر آهي ته آواز جي ڦهلاءَ لاءِ ماڊيم ضروري آهي. جيڪڏهن برنيءَ مان سموري هوا ڪڍڻ ممڪن ٿئي ته ڇا بجلي گھنڊڻيءَ جو آواز ٻڌڻ ايندو؟

آواز جي لهرن جي تيزي (Frequency of sound waves)

شڪل 15.2 ۾ ٻسانگه وسيلي پيدا ٿيل لرزشن ڪري سوڙهاڻيون ۽ ڍرون ڪيئن پيدا ٿين ٿيون، اهو آسان ڏٺو. چٽيءَ طرح سوکير طريقي هوا جي داب ۽ گھٽائيءَ ۾ تبديل شڪل 15.4 ۾ ڏيکاريل آهي. اهڙي نموني ئي لرزش اچڻ سان لهرون ٺهن ٿيون.



15.4: آواز جي سوڙهاڻين ۽ ڍرن مان تيار ٿيل هڪ چڪر

شڪل 15.4 ۾ ڏيکاريل موجب سوڻهاڻين ۽ ڍرن کي ملائي هڪ چڪر (قبرو) (cycle) ٺهي ٿو. هڪ سيڪنڊ ۾ جيترا دفعا ٻسانگ جون ٻانهون اڳتي پوئتي ٿين ٿيون، اوترا دفعا ئي اهڙا قبرو هئا ۾ هڪ سيڪنڊ ۾ تيار ٿيندا آهن. 1 سيڪنڊ ۾ هئا (يا ڪنهن به ماڏير) ۾ ٺهندڙ قبرن جي تعداد کي اُن آواز جي لهر جي تيزي (Frequency) چئبو آهي. تيزيءَ جو ايڪو هرٽز (Hz) آهي. هڪ سيڪنڊ ۾ هڪ لرزش ٿئي ٿي. مطلب اُن لرزش جي تيزي 1Hz هوندي آهي. مثال شڪل ۾ ڏيکاريل ٻسانگ هڪ سيڪنڊ ۾ 512 دفعا لرزشون پيدا ڪري ٿو. مطلب ٻسانگ جي لرزش هڪ سيڪنڊ ۾ 512 قبرو ٺاهي ٿي. اُن مان تيار ٿيندڙ آواز جي لهرن جي تيزي 512Hz جيتري هوندي. ٻسانگ جي لهرن جي تيزيءَ جو مدار ٻانهن جي آڪار (ڊيگهه، ٽولھ) ۽ اُهو ڪهڙي پڌارٽ مان ٺهيل آهي، اُن تي مدار رکي ٿو.

تڪنيڪي ڄاڻ :

يو-ٽيوب مان جل ترنگه ويڊيو ڏاڻون

لوڊ ڪريو. اهو اي-ميل ذريعي دوستن کي موڪليو.



ڪري ڏسو



شيشي جا 6-7 گلاس سلسلي ۾ آهن ۾ وڌندڙ سطح رکي پاڻي ڀريو. هڪ پينسل کڻي انهن مٿان نمبروار وڄائيندا هلو. هر هڪ گلاس مان نڪرندڙ آواز جدا هوندو ائين ڇو؟

هر هڪ گلاس مٿان وڄائڻ سان، اُن گلاس ۾ موجود هوا جي ڪالر لهرن پيدا ٿين ٿيو. هر هڪ گلاس ۾ پاڻيءَ جو سطح جدا جدا هئڻ ڪري هوا جي ڪالر جي اوچائي به جدا جدا آهي. انڪري گلاس جڏهن لرزش ۾ اچي ٿو ته اُن جي تيزي الڳ ٿي ٺهي ٿي. انڪري آواز به الڳ پيدا ٿئي ٿو.

آواز جي تيزي ماپڻ لاءِ ايپ (App) موبائيل ۾ حاصل ڪري سگهجي ٿي. اُستاد جي مدد سان اُن جو استعمال ڪري جدا جدا گلاس مان نڪرندڙ آواز جي تيزي ماپيو. گلاس ۾ هوا ڪالر جي اوچائي ۽ اُن جي آواز جي تيزيءَ ۾ ڪو لاڳاپو آهي ڇا؟ اهو تيار ٿي ويو هڪ سنگيت ساز - جل ترنگه جدا جدا اِستيل جا برتن کڻي اهو تجربو ڪري سگهيو ڇا؟

آواز ۽ سنگيت (Sound and Music)

مٿي ڏنل تجربن مان ظاهر آهي ته آواز جي لهرن جي تيزي جدا جدا هوندي ته پيدا ٿيندڙ آواز به جدا جدا هوندي. مطلب جدا جدا سُرن نڪرندا. سنگيت ۾ سُر تيار ڪرڻ لاءِ سازن جو اُڀيوگ ڪجي ٿو. ستار، وائلن، گٿار، انهن ۾ تار وارن سازن ساڳئي نموني بانسري، شهنائي جهڙا هوا وارن سازن ۾ سلسليوار تارن ۽ هوا کي لرزش ۾ آڻجي ٿو.

تار وارن سازن ۾ تارن کي چڪي مضبوط، يا ڍلو ڪري ۽ تارن ۾ لرزش پيدا ڪرڻ لاءِ آڱرين جي ڊيگهه گهٽ وڌ ڪرڻ سان جدا جدا سُرن پيدا ڪجن ٿا. بانسريءَ جي ساز ۾ ڦوڪيندي، آڱرين سان سوراخ بند ڪري يا کولي جدا جدا سُرن پيدا ڪجن ٿا.


ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟

سنگيت جا ست سُر سا، ري، گم، ڦ، ڊ، ني انهن جي تيزي ڇا آهي؟

سُر	تيزي (Hz)
سا	256
ري	280
گم	312
ڦ	346
ڊ	384
ني	426
	480

جدا جدا ساز سڃاڻو ۽ انهن جي سُرن بابت بحث ڪريو.

جاچيو ۽ چرچا ڪريو



جدا جدا سُر پڻدا ڪرڻ لاءِ (Sound note generator app) موبائيل تي حاصل ڪري سگهجي ٿي. اُستاد جي مدد سان اُن جو استعمال ڪري جدا جدا سُر تيار ڪريو.

ڪري ڏسو




انسان پاران پڻدا ڪيل آواز (Sound Produced by Human):

تلهي آواز ۾ ڳالهايو يا گانو ڳايو يا مک وانگر ڀينايو ۽ هڪ هٿ جون آڱريون گلي تي رکي. ڇا لرزشون محسوس ڪريو ٿا؟

انسان ۾ آواز گلي ۾ رکيل آواز پيٽي مان پڻدا ٿيندو آهي. اهو آواز جو اوزار (Larynx) شڪل 15.5 ۾ ڏيکاريل موجب هوا جي نليءَ مٿان پاسي کان رکيل هوندو آهي. ان ۾ به سُر تنتون (Vocal cords) هوندا آهن. انهن سُر تنتن ۾ موجود جڳهه ۾ هوا نليءَ رستي هوا وڃي سگهي ٿي.

سُر تنتون لرزش ۾ اچن ٿيون ۽ آواز پڻدا ٿئي ٿو سُر تنتن سان ڳنڍيل مشڪون انهن ۾ چڪ گهٽ وڌ ڪري سگهن ٿيون. چڪ الڳ الڳ هئڻ سان آواز به الڳ الڳ پڻدا ٿئي ٿو.

سائيڪل جي بيڪار ٿيل ٽيوب مان ساڳيءَ ماپ وارا ربڙ جا ٻه ٽڪر ڪپيو. ٻئي ٽڪر هڪ ٻئي مٿان رکي ٻئي چيٽا اُٻتڙ طرفن ۾ ڇڪيو. انهن ۾ موجود جڳهه ۾ هوا ڦوڪيو. ربڙ جي ٽڪرن مان طوفان واري هوا جهڙو آواز پڻدا ٿيندو. انساني آواز جي پيٽي هيٺئين ريت ڪم ڪندي آهي.



آواز پيٽي
(هوا جي نلي ۽
کاڌي جي نليءَ
وچ ۾ ڍڪ)
آواز تنتون
هوا جي نلي
کاڌي جي نلي

15.5: انساني آواز پيٽي

مردن ۾ لڳ ڀڳ 20 م. ڊيگهه واريون سُر تنتون هونديون آهن. زالن ۾ اها ڊيگهه 15 م. هوندي آهي. ننڍڙن ٻارن ۾ اها ڊيگهه اڃا به ننڍي هوندي آهي. انڪري زالن ۽ ٻارن جو آواز الڳ هوندو آهي.

ڪتي جو آواز 'پون پون' ٻليءَ جو آواز 'ميائون ميائون' ڪڍو. اهو آواز ڪڍڻ وقت سُر - تنتن جي چڪ خيال ۾ رکي. اهي ٻئي الڳ الڳ آواز ڪڍڻ وقت سُر تنتن جي چڪ بدلجي ٿي. اهو توهان کي محسوس ٿيو ڇا؟

ڪري ڏسو






لاٽوڊ اسپيڪر ۾ آواز پيدا ٿيڻ

(Sound Generation by Loudspeaker)

توهان کي ڄاڻ آهي. لاٽوڊ اسپيڪر مان آواز پيدا ٿيندو آهي. لاٽوڊ اسپيڪر جي اندرين بناوت (Cross Section) شڪل 15.6 ۾ ڏيکاريل آهي. ان ۾ هڪ دائمي چقمق (Permanent Magnet) هوندو آهي. ان جي چوگرد هڪ ويڙهو (Coil) بجلي ڌارا پيدا ڪندو آهي. جنهن ڪري چقمقي ميدان تيار ٿيندو آهي. اهو توهان گذريل باب ۾ پڙهيو آهي.



توهان کي ڄاڻ آهي ته ٻه چقمق هڪ ٻئي جي ويجهو ايندا ته انهن ۾ چرپر ايندي. هتي ويڙهي ڪري پيدا ٿيل چقمقي ميدان سبب ويڙهو اڳتي پٺي ٽڪر ۾ اچي ٿو. ويڙهي جو ٽڪر مطلب تيزي بجلي ڌارا ۾ ٿيندڙ بدل سدل تي مدار رکي ٿو. انڪري ويڙهي سان ڳنڍيل لاٽوڊ اسپيڪر جو پردو به اڳتي پوئتي ٽڪر ۾ اچي ٿو.

15.6 : لاٽوڊ اسپيڪر آندر بناوت

اسان اڳ ڏٺو پسانءَ جون ٻانهون انهن جي اڳتي پٺي ٽڪر ڪري هئا پر آواز جون لهرون پيدا ٿين ٿيون. اهڙي نموني لاٽوڊ اسپيڪر جي پردي جي اڳتي پٺي ٽڪر ڪري هئا پر آواز جون لهرون پيدا ٿين ٿيون. ڪنهن لاٽوڊ اسپيڪر جي پردي کي ڇهڻ سان توهان لرزشون محسوس ڪري سگهو ٿا. لاٽوڊ اسپيڪر واپرائي وڏي سطح تي آواز پيدا ڪري سگهجي ٿو. عام جڳهين تي لاٽوڊ اسپيڪر ڪتب آڻجي ٿو. پر اسان گذريل درجي ۾ سڳيو آهي ته آواز جو سطح 100 ڊيسيبل کان وڌيڪ هوندو ته اهو آواز تڪليف ڏيئي سگهي ٿو. انڪري لاٽوڊ اسپيڪر جي استعمال تي ڪجهه نيم هڻڻ ضروري آهن.

اهو هميشه ڌيان ۾ رکو



آواز ۽ آواز پيدايش آڀياس ڪرڻ وقت پيدا ٿيل آواز ڪري ٻئي ڪنهن کي تڪليف نه ٿئي. اهو ڌيان ۾ رکڻ گهرجي. پسگردائي کي نقصان پهچائڻ ۾ سماجي صحت بگاڙڻ ۾ 'آواز پردوشن' به هڪ ڪارڻ آهي. انڪري آواز پردوشن ٽارڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي.

ڪري ڏسو



موبائيل تي آواز جي سطح ڇاڇڻ لاءِ ائپ موجود آهي. اُستاد جي مدد سان عام جڳهين ۾ لاٽوڊ اسپيڪر جي آواز سطح ماپيو. لاٽوڊ اسپيڪر کان جدا جدا مفاصلن تي بيهي اها سطح ماپيو. مفاصلي ۽ آواز جي سطح ۾ ڪهڙو لاڳاپو توهان کي سمجهه ۾ آيو؟

سوال 1. خال ڀريو.

1. آواز جي لهرن ۾ وڌيڪ ڊاڀ ۽ وڌيڪ گھڻائي واري حصي کي ۽ گھٽ ڊاڀ ۽ گھٽ گھڻائي واري حصي کي چئبو آهي.
2. آواز جي لاءِ ماڻھو ضروري آهي.
3. هڪ آواز جي لهر هڪ سيڪنڊ ۾ سوڙهاڻيون ۽ ڍرون 1000 پٽڊا ڪري ٿي ته تيزي هرڙ آهي.
4. جدا جدا آوازن جي جدا جدا ٿئي ٿي.
5. لائوڊ اسپيڪر ۾ شڪتي شڪتيءَ ۾ بدلجي ٿي.

سوال 2. سبب ڏيو.

1. وات مان جدا جدا آواز ڪڍڻ لاءِ سُر تنتن جي چڪ بدلائڻ ضروري آهي.
2. چنڊ تي انٽرڪش ياتري هڪ ٻئي جو آواز ٻڌي نه ٿا سگھن.
3. آواز جو لهرن جو هڪ هنڌان ٻئي هنڌ وڃڻ وقت هوا هڪ هنڌا ٻئي هنڌ نه ٿي وڃي.

سوال 3. گيتار ۽ بانسريءَ ۾ آواز ڪيئن پٽڊا ٿئي ٿو؟

سوال 4. انساني آواز پيٽي ۽ لائوڊ اسپيڪر ۾ آواز ڪيئن پٽڊا ٿئي ٿو؟

سوال 5. شڪل ڪڍي سمجھايو ته آواز جي ڦهلاءَ لاءِ ماڻھو ضروري آهي.

سوال 6. جوڙا ملايو.

انساني آواز پيٽي	ڌاتوءَ جي ٻانهن ۾ لرزش
آواز وڌائيندڙ	هوا جي ڪالمن ۾ لرزش
جل ترنگه	لرزش سُر - تنتن
ٻسانگه	تارن ۾ لرزش
ٽانپورو	پردي جي لرزش

پروجيڪٽ

1) پلاسٽڪ جا ٻه گلاس ڪٽي، ڏوريءَ سان ٻڌي هڪ فون ٺاهيو. ڇا آواز رستي توهان دوست / ساهيڙيءَ سان ڳالهائيندي، اهو آواز ٻڌي سگهو ٿا؟ تار بدلائي لوهه جي ڪٽي ۽ گھٽ وڌ تار سان تجربا ڪري نتيجا ڪڍو.

2) هڪ پلاسٽڪ يا پٽري جو اُڀو گلاس ڪٽي اُن جو ترو ڪڍي ڇڏيو. اُن جي هڪ ڪليل پاسي رٻڙ جي مدد سان ڦوڪڻي وارا رٻڙ ڦوڪي مضبوطي سان رکو. انهن تي جوئر، باجهري جهڙا ننڍا داڻا رکو. گلي جي ٻئي ڪليل پاسي دوست کي زور سان 'هر هر' آواز ڪرڻ لاءِ چئو. اهي داڻا هيٺ مٿي نچندا نظر ايندا ڇا؟ ائين ڇو ٿو ٿئي، ان بابت چرچا ڪريو.



16. روشنيءَ جي موت

آسان کي حواسن ذريعي جدا جدا قسم جو گيان حاصل ٿئي ٿو. اکين جي نظر سڀني کان اهم آهي. ان وسيلي آسان چوڌاري ٽڪر، نديون، پهاڙ، انسان، وڻ ۽ ڪيتريون ئي شيون ڏسي سگهون ٿا. قدرت جا سڀئي نظارا جهڙوڪ بادل، انڊلن، اڏامندڙ پکي، چنڊ تارا اهي سڀ اکين وسيلي ڏسي سگهون ٿا.



رات جي وقت ڪجهه دير لاءِ پنهنجي ڪمري ۾ لائيت بند ڪريو ۽ پوءِ چالو ڪريو.

لائيت بند وقت ڇا توهان کي ڪمري جون شيون چٽيءَ طرح نظر آيون ڇا؟ لائيت چالو ڪرڻ بعد توهان کي ڇا لڳو؟

ان مشغوليءَ مان توهان سمجهو ته ڏسڻ جو حواس ۽ روشنيءَ ۾ ڪو تہ لاڳاپو آهي. رات وقت لائيت بند ڪرڻ وقت ڪمري جون شيون نظر نه آيون پر لائيت چالو ڪرڻ کان پوءِ اهي نظر آيون مطلب شين مٿان پوندڙ روشني جڏهن آسان جي اکين تائين پهتي تڏهن اهي شيون نظر آيون. اکين ۾ داخل ٿيل روشني ان شيءِ مان نڪرندڙ روشني يا اُتان موت کاڌل روشني آهي. جسم تان موت کاڌل روشني معنيٰ ڇا؟ اچو ته روشنيءَ جي موت سمجهون. **روشنيءَ جي موت (Reflection of Light):** ڪنهن مٿاڇري مٿان جڏهن روشنيءَ جا ڪرڻا پون ٿا ته انهن جو طرف بدلجي ٿو ۽ اهي موت کائڻ ٿا. ان کي روشنيءَ جي موت چئجي ٿو.



گهربل سامان: ٽارچ (فلٽس لائيت)، آرسِي، آرسِي اٽڪائڻ جو اسٽئنڊ، ڦٽوٽو، ڪارو ڪاغذ، اچو ڪاغذ، ڊرائنگ بورڊ.

مشغولي:



16.1 روشنيءَ جي موت

- هڪ ميز تي يا ڊرائنگ بورڊ تي اچو ڪاغذ پختو رکو.
- ڦٽوٽي جو وچ وارو حصو ڇڏي، باقي حصو ڪاري ڪاغذ سان ڍڪيو. جئن کليل هنڌن سان روشني وڃي سگهي (شڪل 16.1).
- هاڻي اچي ڪاغذ مٿان ڦٽوٽو اُڀو رکو ۽ ٽارچ جي مدد سان روشني ڦٽوٽي جي کليل حصي مٿان وجهو.
- ٽارچ ۽ ڦٽوٽي جي مناسب بيهڪ رکي اچي ڪاغذ مٿان روشني ترورا حاصل ڪريو ۽ روشني جي ترورن واري رستي وچ ۾ آرسِي رکو.
- توهان کي ڇا ٿو نظر اچي.

ان مشغوليءَ ۾ روشني جا ترورا آرسِيءَ تي ڪري، موت کائڻ ٿا ۽ جدا جدا طرفن ۾ وڃن ٿا. جيڪي ترورا ڪنهن به مٿاڇري تي پون ٿا انهن کي اصلوڪا ترورو (Incident rays) چئبو آهي. اهي اصلوڪا ترورا مٿاڇري جي جنهن ٿڪي تي پون ٿا، انکي اصلوڪو ٿڪو چئبو آهي. مٿاڇري کان واپس ويندڙ ترورن (Reflected rays) کي موت ترورا چئجي ٿو.


موت ترورن جو طرف ڪجهه نيمن تي مدار رکي ٿو. انهن کي روشنيءَ جا قاعدا چئبو آهي. انهن قاعدن کي سمجهڻ کان اڳ ڪجهه پڌ سمجهندا سين.

(شکل 16.2 موجب)

- (1) آرسِيءَ جي بيھڪ ڏيکارڻ لاءِ ليڪ PQ ڪڍو.
- (2) اصلوڪو ترورو AO ۽ موت ترورو OB
- (3) آرسِيءَ جي بيھڪ ڏيکارڻ واري ليڪ تي 90° کنڊ تي O ٽپڪي وٺ ليڪ ON ڪڍو. اها ليڪ ON ليڪ PQ مٿان عمود آهي. $90^\circ = \angle QON = \angle PON$

موت جا قاعدا

1. روشنيءَ جي موت جا ٽي قاعدا هيٺ ڏنل آهن.
1. اصلوڪي کنڊ ۽ موت کنڊ ساڳي ماپ واريون هونديون آهن.
2. اصلوڪو ترورو، موت ترورو ۽ عمود اهي هڪ ئي سطح ۾ هوندا آهن.
3. اصلوڪو ترورو ۽ موت ترورو عمود جي اُبتڙ پاسي هوندا آهن.



16.2: روشنيءَ جي موت

موت بابت ڪجهه پڌ هيٺ ڏنل آهن.


- (1) ترورو AO - اصلوڪو ترورو
- (2) ٽپڪو O - اصلوڪو ٽپڪو
- (3) ترورو OB - موت ترورو
- (4) ليڪ ON - عمود
- (5) اصلوڪي تروري ۽ عمود وچ ۾ کنڊ $\angle AON$ - اصلوڪي کنڊ
- (6) موت تروري ۽ عمود وچ ۾ کنڊ $\angle BON$ - موت کنڊ

گهريل سامان: آرسِي، ڊرائنگ بورڊ، ٽاچنئون، آڇو ڪاغذ، کنڊ-ماپو، پينسل

ڪري ڏسو



مشغولي:



16.3: روشنيءَ جي موت جي قاعدن جي جاچ

نمبر	اصلوڪي کنڊ ($\angle i$)	موت کنڊ ($\angle r$)
(1)	30°	
(2)	45°	
(3)	60°	

1. شڪل 16.3 موجب ڊرائنگ بورڊ مٿان هڪ آڇو ڪاغذ ٽاچنئون جي مدد سان پختو لڳايو.
2. ڪاغذ مٿان آرسِي بيھڪ ڏيکارڻ لاءِ هڪ ليڪ PQ ڪڍو.
3. ليڪ PQ مٿان ٽپڪو O کڻي، ان تي ليڪ ON عمود ڪڍو.
4. ليڪ ON تي 30° کنڊ ڏيکاريندڙ ترورو AO ڪڍو.
5. ترورو AO تي ٻه ٽاچنئون S ۽ R لڳايو.
6. آرسِي اسٽنڊ مدد سان آرسِي ليڪ PQ مٿان اُڀي ڪري رکو.
7. آرسِيءَ ۾ R ۽ S ٽاچنئون جا عڪس ڏسي ان سڌائي ۾ T ۽ W ٽاچنئون لڳايو.
8. آرسِي هٽايو. ٽپڪا T ۽ W ملائي O تائين ليڪ ڪڍو.
9. $\angle TON$ ماپيو.
10. 45° , 60° کنڊون کڻي هيٺ تاختو پورو ڪريو.


اصلوڪي ڪنڊ ۽ موت ڪنڊ ۾ ڪهڙو لاڳاپو آهي؟ جيڪڏهن توهان مشغولي ڏيان سان ڪندا ته ٽيئي دفعا اصلوڪي ڪنڊ موت ڪنڊ جي برابر هوندي.




ڪري ڏسو

روشنيءَ جا ترورا آرسِيءَ مٿان عمودي رخ ۾ پوندا ته ڇا ٿيندو؟

روشنيءَ جي موت جا قسم



شڪل 16.4 (الف) ۽ (ب) ۾ لسو مٽاڇڙو ۽ ڪهرو مٽاڇڙو، انهن تي پوندڙ پوروچوت اصلوڪا ترورا ڏيکاريل آهن. موت جا قاعدا ڪم آڻي ٿيڪن A, B, C, D ۽ P, Q, R تي موت ترورا ڪڍو. ڪهڙي مٽاڇڙي تان موت ترورا پاڻ ۾ پوروچوت آهن.



1. روشنيءَ جي باقاعدي موت (Regular reflection):

لسي مٽاڇڙي تان موت کاڌل روشنيءَ کي باقاعدي موت چئبو آهي. ان ۾ موت ترورا پاڻ ۾ پوروچوت هوندا آهن جيڪڏهن اصلوڪا ترورا پوروچوت آهن. اصلوڪي ڪنڊون ۽ موت ڪنڊو برابر هونديون آهن. جيڪڏهن اصلوڪي ڪنڊ i_1, i_2, i_3 هونديون ۽ موت ڪنڊون r_1, r_2, r_3 هونديون ته $i_1 = i_2 = i_3, \dots, r_1 = r_2 = r_3, \dots$ (شڪل 16.4 الف)

16.4: لسي ۽ ڪهري مٽاڇڙن تان روشنيءَ جي موت جا قسم

2. بي قاعدي موت (Irregular reflection): ڪهري مٽاڇڙي تان موت کاڌل روشنيءَ کي بي قاعدي موت چئبو آهي. بي قاعدي موت ۾ پوروچوت ڪرندڙ اصلوڪا ترورا، انهن جو اصلوڪي ڪنڊون برابر نه هونديون آهن. $i_1 \neq i_2 \neq i_3, \dots, r_1 \neq r_2 \neq r_3, \dots$ انڪري موت ترورا پاڻ ۾ پوروچوت نه هوندا آهن. اهو شڪل 16.4 (ب) ۾ ظاهر آهي. انهن جون موت ڪنڊون برابر نه هونديون آهن.



اهو هميشه ڏيان ۾ رکو

1. باقائدي ۽ بي قائدي موت انهن ٻنهي قسمن ۾ موت جا قاندا پالبا ويندا آهن.
2. بي قاعدي موت ۾ مٽاڇڙو ڪهرو ٿئي ٿو.
3. بي قائدي موت ۾ پڻ اصلوڪي ڪنڊ موت ڪنڊ جي برابر هوندي آهي ان ۾ اصلوڪي ڪنڊ هر هڪ اصلوڪي ٿيڪي وٽ الڳ هوندي آهي $i = r$ ۽ $i_2 = r_2, \dots$



1. سٽلون ۾ توهان جا وار برابر لاٿا ويا آهن، اهو ڇاڇڻ لاءِ توهان ڇا ڪندا آهيو؟

ٻڌايو ڏسان

2. آرسِيءَ ۾ آسان جو عڪس ڪيئن نظر ايندو آهي؟ ساڄو - کاڀو اِهي پاسا ڪيئن نظر ايندا آهن؟

3. پاڻيءَ ۾ ڇنڊ جو عڪس ڪيئن نظر ايندو آهي؟

سٽلون ۾ توهان جي سامهون ۾ توهان جي پٺيان آرسِي لڳل هوندي آهي. توهان جي پٺيان لڳل آرسِيءَ ۾ عڪس اڳيان واري آرسِيءَ سبب ٺهندو آهي. ان ڪري پٺئين آرسِيءَ مان آسان کي خبر پوندي آهي ته آسان جا وار برابر لٿل آهن يا نه.

آسان کي پاڻيءَ ۾ ڇنڊ جو عڪس ڪيئن نظر ايندو آهي؟

ڇنڊ خود روشن جسم نه آهي. ڇنڊ مٿان سڄ جي روشني پوڻ سان ڇنڊ نظر ايندو آهي ۽ ڇنڊ تان موٽايل روشنيءَ سبب پاڻيءَ ۾ ڇنڊ جو عڪس نظر اچي ٿو. ان مان ظاهر آهي ته موت کاڈل روشني به موت کاڻي ٿي. اهڙي طريقي موت کاڈل روشني ڪيترائي دفعا موت کاڻي سگهي ٿي.

ڪٽليڊو اِسڪوپ :

ڪري ڏسو



مشغولي :


1) ٽي ساڳئي آڪار واريون مستطيل آرسِيون کڻو.

2) موٽائيندڙ مٿاڇرا اندرين پاسي رکي، اِهي آرسِيون

اهڙي ريت گڏ رکو جئن هڪ ٽڪنڊو تيار ٿئي. پوءِ

سيلو ٽيپ مدد سان ڪاغذ تي چِڪايو.

3) هڪ آڇو ڪاغذ کڻي ان ۾ اِهي اندر رکي بند ڪريو.



16.5 : ڪٽليڊو اِسڪوپ

4) ڪجهه رنگين پڳل چورين جا ٽڪر آرسِين مٿان رکو.

5) مٿيون پاسو بند ڪريو ۽ ان ۾ هڪ سوراخ پايو.

6) ان سوراخ مان اندر ڏسو. توهان کي اندر جدا جدا ڊزائين وارا عڪس نظر ايندا. اِهي عڪس ٽنهي آرسِين پاران ٿيندڙ موت کاڈل روشنيءَ ڪري آهن.

توهان ڏٺو ته ڪٽليڊو اِسڪوپ ۾ جدا جدا ڊزائين وارا چتر نظر آيا. اِها ڳالهه ياد ڪري ته ساڳي بناوت واپس توهان کي وري نه ملندي. هردفعي هڪ نئين بناوت نظر ايندي. ڀت تي دلڪش شڪلين لاءِ ۽ ڪپڙن تي خاص ڊزائين نقاشي ڪندڙ (designers) ڪٽليڊو اِسڪوپ ڪم آڻيندا آهن.

زيرابيني (Periscope)


مشغولي :

گهريل سامان : پُٺي جا ڪوڪا، ٻه سنئين آرسِيون، سيلو ٽيپ، ڪٽر (Cutter).


1) هڪ ڪوڪو کڻو. ڪوڪي جي مٿئين ۽ هيٺئين پاسي کانچو ٺاهي 45° تي آرسِيون رکو. جئن شڪل 16.6 ۾ ڏيکاريل آهي اِهي آرسِيون هڪ ٻئي جي

پوروچوٽ هجن.

2) مٿي ۽ هيٺ آرسِي جي اڳيان هڪ ٻئي جي اُبتڙ طرفن ۾ 1-1 انچ جي دريون ٺاهيو. هاڻي هيٺ پاسي واري آرسِيءَ مان ڏسو.



16.6 : زيرابيني



16.7 سامونڊي زیرابیني

3) توهان کي ڇا ٿو نظر اچي. ان جي جاچ ڪريو. هيٺ واري دريءَ مان مٿي دريءَ سامهون وارو نظارو ڏسڻ ايندو. ان قسم جي ساڌن کي زیرابیني چئبو آهي. ان جو استعمال سمنڊ اندر زیرابینيءَ ۾ ايندو آهي. جتي سمنڊ مٿان جسم ڏسڻ لاءِ اها ڪم آڻجي ٿي. ڪئليڊو اسڪوپ ۽ پيري اسڪوپ اهي ٻئي موٽيل روشنيءَ جي موت اصول تي ڪم ڪندڙ ساڌن آهن.

حل ڪيل مثال

3. سنئين آرسِي ۽ اصلوڪي تروري 35° ڪنڊ آهي ته اصلوڪي ڪنڊ ۽ موت ڪنڊ لھو.

شڪل 16.2 موجب ليڪ PQ آرسِي، اصلوڪو ترورو AO، ليڪ ON عمود، موت ڪرڻو OB ترورو (شڪل 16.2)

$$\angle POA = 35^\circ$$

$$\angle PON = 90^\circ \text{ (عمود)}$$

$$\angle POA + \angle AON = 90^\circ$$

$$\angle AON = 90 - 35 = 55$$

$$\angle i = \angle r = 55^\circ$$

4. اصلوڪي ڪنڊ 40° آهي ته موت ترورو آرسِيءَ سان ڪيتري ڪنڊ ٺاهي ٿو؟

حل: شڪل 16.2 موجب $\angle QON = 90^\circ$ (عمود)

$$\angle i = 40^\circ$$

$$\therefore \angle NOB = r = 40^\circ$$

$$\angle NOQ = \angle QOB + \angle BON$$

$$\therefore 40^\circ + \angle QOB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle QOB = 90 - 40 = 50^\circ$$

$\therefore$ موت ترورو 50° ڪنڊ آرسِيءَ سان ٺاهي ٿو.

مثال 1. جيڪڏهن موت کاڌل ترورو عمود سان 60° ڪنڊ ٺاهي ٿو ته اصلوڪو ڪرڻو عمود سان ڪيتري ڪنڊ ٺاهي ٿو؟

حل: موت کاڌل ڪنڊ $\angle r = 60^\circ$

اصلوڪي ڪنڊ $\angle i = ?$

روشنيءَ جي موت قائدن اَنوسار

$$\angle i = \angle r$$

$$\angle r = 60^\circ \text{ پر}$$

$$\therefore \angle i = 60^\circ$$

$\therefore$ اصلوڪو ڪرڻو عمود سان 60° ڪنڊ ٺاهي ٿو.

2. اصلوڪي تروري ۽ موت تروري وچ ۾ 90° ڪنڊ آهي ته اصلوڪي ڪنڊ ۽ موت ڪنڊ لھو.

حل: اصلوڪي تروري ۽ موت تروري وچ ۾ 90° ڪنڊ آهي.

$$\angle i + \angle r = 90^\circ$$

پر موت قاعدن موجب $\angle i = \angle r$

$$\angle i + \angle i = 90^\circ$$

$$\angle i = \angle r = 45^\circ$$

اصلوڪي ڪنڊ 45° ، موت ڪنڊ 45°

سوال.1. خال ڀريو.


سوال.7. مثال حل ڪريو.

1. سنئين آرسِي تي اصلوڪي ٽبڪي وٽ عمودي ليڪ تي نڪتل ليڪ کي چئبو آهي.
2. لڪڙي جي مٿاڇڙي تان روشنيءَ جي موت ٿيندي آهي.
3. ڪئلينڊو اسڪوپ اصول تي ڪم ڪري ٿو.

1. سنئين آرسِي ۽ موت تروري وچ ۾ 40° کنڊ آهي ته اصلوڪي ۽ موت کنڊ لھو. (جواب : 50°)
2. آرسِي ۽ موت تروري وچ ۾ 23° کنڊ آهي ته اصلوڪي کنڊ ڪيتري؟ (جواب : 67°)

پروجيڪٽ

آپولو مان چنڊ تي لھندڙ آنترڪش ياترين چنڊ تي وڏي آرسِي رکي آهي. انھن جو استعمال ڪري چنڊ جو مفاصلو ڪيئن لھبو، ان وشيہ بابت ڄاڻ حاصل ڪريو.



سوال.2. شڪليون ڪڍو.

1. آرسِيون هڪ ٻئي سان 90° کنڊ تي رکيل آهن. هڪ آرسِيءَ تي اصلوڪا ڪرڻا 30° کنڊ ٺاهي ٿو ته ٻي آرسِيءَ تي ان تروري جو موت ترورو ڪڍو.
3. آسان اوندھ واري ڪمري ۾ شيون چٽيءَ طرح نه ٿا ڏسي سگھون ان بيان جي سمجھائي سبب ڏيئي لکو.
4. باقاعدي موت ۽ بي قاعدي موت ۾ فرق لکو.
5. شڪل ڪڍي هيٺيان پڌ سمجھايو.

- اصلوڪو ترورو ● عمود
- اصلوڪي کنڊ ● موت کنڊ
- اصلوڪو ٽبڪو ● موت ترورو

6. ٽڪر پڙهي سوالن جا جواب سمجھائي لکو. ڊوبا ۽ نريندر پاڻي ڀريل وڏي ٽانڪي ڏسي رهيا هئا. پاڻيءَ ۾ کين چتو عڪس نظر آيو. نريندر هڪ پٿر پاڻيءَ اندر وڌو ته سندن عڪس ڏٺڻ لڳا. ڊوبا کي عڪس بگڙجڻ جو ڪارڻ سمجھڻو آهي.

سوالن جا جواب ڏيو

1. روشنيءَ جي موت ۽ عڪس بگڙڻ ۾ لاڳاپو آهي ڇا؟
2. روشنيءَ جي موت جو ڪهڙو قسم توهان ڏٺو؟
3. روشنيءَ جي موت قسمن ۽ موت جا قاعدا پالبا ويندا آهن ڇا؟



17. هٿرادو پڌارت

توهان جي گهر، اسڪول ۽ آسپاس انسان پاران ٺاهيل ويهن شين جي لسٽ تيار ڪريو ۽ چرچا ڪريو.

ٻڌايو ڏسان



اسان روزمره زندگيءَ ۾ ڪيترن ئي قسمن جون شيون استعمال ڪندا آهيون. اهي لکڙي، شيشو، پلاسٽڪ، ڌاڳا، مٽي، ڌاتو، ربڙ جهڙن پڌارتن مان ٺهيل هونديون آهن. انهن مان لکڙي، پٿر، معدني شيون، پاڻي اهي قدرت ۾ ملندڙ پڌارت آهن. انڪري انهن کي قدرتي پڌارت چئبو آهي. انسان انهن قدرتي پڌارتن تي تجرب بيخاني ۾ کوجنائون ڪيون ۽ انهن کوجنائن جو استعمال ڪري ڪارخاني ۾ جدا جدا قسمن جا پڌارت ٺاهيا. اهڙن پڌارتن کي هٿرادو پڌارت چئبو آهي. مثال شيشو، پلاسٽڪ، هٿرادو ڌاڳا، ٿرماڪول وغيره. اسان ڪجهه هٿرادو پڌارتن بابت سکنداسين.

اسان جي گهر ۾ شين مان ٺهيل پڌارتن جو هيٺ ڏنل تختي موجب ورگيڪرڻ ڪريو.

ڄاڻ حاصل ڪريو



17.1 پلاسٽڪ جون شيون

شين جو نالو		شين مان ٺهيل پڌارت
لکڙيءَ جي ڪرسي	هٿرادو	قدرتي
لکڙيءَ جي ڪرسي		لکڙي
ڦٽوٽو	پلاسٽڪ	

پلاسٽڪ (Plastic)

جن پڌارتن ۾ گهريل آڪار ڏيڻ جي خاصيت هجي، انکي پلاسٽڪ چئبو آهي. سڀني ۾ پلاسٽڪ جي بناوت ساڳي نه هوندي آهي. ڪن ۾ اها سڌي ته ڪن ۾ گولاڪار هوندي آهي. گرميءَ سبب ٿيندڙ اثر جي آڌار تي پلاسٽڪ جا ٻه قسم هوندا آهن. جنهن پلاسٽڪ کي گهرج انوسار آڪار ڏيئي سگهجي ٿو ان کي ٿرموپلاسٽڪ چئبو آهي. ٿرموپلاسٽ گرم-نرم ٿين ٿا مطلب گرمي ملڻ تي اهي نرم ٿين ٿا. مثال پاليتين، PVC، ڦٽوٽا، پليٽون، ڪيف وغيره پر ٻئي قسم جا پلاسٽڪ اهڙا هوندا آهن جن کي خاص آڪار ملڻ کان پوءِ اهو بدلائي نه ٿو سگهجي. انهن کي ٿرموسيتنگ پلاسٽڪ چئبو آهي. ٿرموسيتنگ پلاسٽ گرم-سخت ٿين ٿا. مطلب گرمي ملڻ کان پوءِ اهي نرم نه ٿيندا آهن. مثال بجلي سادنن ۾ ڪم ايندڙ بٽن، ڪڪر جو هٽنڊل وغيره.

تڪنيڪي ڄاڻ :

پلاسٽڪ ٺاهڻ وارا ويڊيو گڏ ڪريو. اُستاد جي مدد سان هڪ پيشڪش ٺاهيو. اها اي-ميل ڪري ٻين کي موڪليو.



17.3 ٿرموسيتنگ پلاسٽ



17.2 ٿرمو پلاسٽ

پلاسٽڪ جون خاصيتون : پلاسٽڪ مٿان ڪٽ نٿي چڙهي. برساتي پاڻيءَ جو ڪوبه اثر نه ٿو ٿئي. پلاسٽڪ خراب نه ٿي ٿئي. هوا جي گهمي گرميءَ جو پلاسٽڪ مٿان ڪوبه اثر نه ٿيندو آهي. پلاسٽڪ مان ڪهڙي به رنگ جي شيءِ تيار ڪري سگهجي ٿي. گهرج انوسار انکي آڪار ڏيئي سگهجي ٿو. گرمي ۽ بجلي جو ناپرواهه آهي. وزن هڪو آهي انڪري هڪ هنڌان ٻئي هنڌ پهچائي سگهجن ٿيون. استرٽا ۽ سختي اٿس. پلاسٽڪ جو قسم ۽ اُپيُوَ

ٿرموپلاسٽڪ	
1. پالي ونائيل ڪلورائيڊ (PVC)	1. بالٽيون، برساتي ڪوٽ، بئگ، بجلي تارن جو ڪور، فرنيچر، رانديڪا وغيره.
2. پالي اسٽائرن (PS)	2. فرج جهڙن سائڊن ۾ گرمي روڪيندڙ حصي ۾ مشينن جا گيئر، رانديڪا، DVD، CD جا ڪور وغيره.
3. پالي اٿلين (PE)	3. ڪير جون ٽيلهيون، پڪنگ ٽيلهيون، مٿو ڍانچا پائپ وغيره.
4. پالي پروپيلين (PP)	4. لائوڊ اسپيڪر ۽ واھڻن جا حصا، ڪارڊ، تجرباڻي جا سامان، ٽڙا وغيره.

ٿرموسيتنگ پلاسٽڪ	
1. بئڪيلائٽ	1. ريڊيو، TV، ٽيليفون جا ڪئبينٽ، لائيت جا بٽن، رانديڪا، ڪڪر جو هٽنڊل وغيره.
2. ميلي مائين	2. ڪوپ، پليٽون، ٿري، ومان جي انجن جا ڪجهه حصا، آواز ۽ بجلي ظابطو رکندڙ اوزارن ۾.
3. پالي يوريٿن	3. سرف بورڊ، ننڍيون گوليون، واھڻن ۾ سيٽ.
4. پالي ايسٽر	4. ليئر پرنٽر ۾، ڪپڙا ڪارخاني ۾.

1. ڪيميائي پڌارت سانڍڻ لاءِ پلاسٽڪ جون ٽانڪيون ڇو ڪم آڻجن ٿيون؟
2. گهرو استعمال ۾ پلاسٽڪ مکيه جڳهه ڪيئن ورتي آهي؟



پلاسٽڪ ۽ پسگردائي

1. توهان جي گهر ۾ هر روز ڪيتريون پاليتين ٽيلهيون اينديون آهن؟ استعمال بعد انهن جو ڇا ڪندا آهيو؟
2. واپرائيل اهي ڪٿي بئگ، پاڻيءَ جون بوتلون، ڪير جون خالي ٽيلهيون رتي جي پاسي ڪچرا پيٽيءَ ۾ نظر اينديون آهن.
انهن جو وري استعمال (Recycle) ڪيئن ٿيندو آهي؟

ڪجهه پڌارت سوکير جيون ڪري ٿئي سگهندا آهن. انهن کي ٽنڊڙ پڌارت چئبو آهي. پر ڪجهه پڌارتن جو تفرق ممڪن نه ٿيندو آهي انهن کي اڻ ٽنڊڙ پڌارت چئبو آهي. اڳتي ڏنل تختي ۾ اسان ڏسنداسين ته پلاسٽڪ اڻ ٽنڊڙ آهي. اها پسگردائي لاءِ نقصانڪار آهي. ان لاءِ ڇا ڪرڻ گهرجي؟

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



1. پلاسٽڪ جو استعمال صحت ۽ صحت علاج ۾ ڪيو ويندو آهي جئن سپرينج، هٿ جا جورابا.
2. مائڪرو ويو اوون ۾ کاڌو رڌڻ لاءِ خاص برتن پلاسٽڪ مان ٺهيل هوندو آهي. وڏي گرمي پد جو به سندس مٿان ڪو به اثر نه ٿيندو آهي.
3. واھڻ جي سڃاڻپ ۽ سلامتيءَ لاءِ واھڻ مٿان ٽيفلان تھم (Teflon coating) چاڙهيو ويندو آهي.
4. پلاسٽڪ جا 2000 کان وڌيڪ قسم آهن.
5. هوائي جهاز جا ڪيترائي حصا ٻنڊڻ لاءِ پلاسٽڪ جو استعمال ٿيندو آهي.
6. بلور، نقلي ڏند ٺاهڻ لاءِ، پالي ائڪرولڪ پلاسٽڪ جو استعمال ڪيو ويندو آهي.

اُهو هميشه ڌيان ۾ رکو



هر هڪ سجاڳ ناگرڪ کي 4R منتر واپرائڻ گهرجي

- گهٽ ۾ گهٽ استعمال - Reduce
 - وري استعمال ڪرڻ - Reuse
 - وري ٺاهڻ - Recycle
 - وري حاصل ڪرڻ - Recover
- پرياورڻ جو بچاءُ ٿي سگهي ٿو.

پدارت	تفرق مدو	قسم
پاڇي	1 کان 2 هفتا	ٿنڌڻ
سوٽي ڪپڙو	1 سال	ٿنڌڻ
لڪڙي	10 کان 15 سال	ٿنڌڻ
پلاسٽڪ	هزارين سال	آڻ ٿنڌڻ

پلاسٽڪ بدران آسان ٿنڌڻ پدارتن جو استعمال ڪري، تيار ٿيل شيون ڪتب آڻيون. مثال سڻيءَ ۾ ٺهيل بوت، ڪپڙي مان ٺهيل شيون، ڪاغذ مان ٺهيل ٽيلهيون وغيره.

توهان پنهنجي گهر پلاسٽڪ بدران ڪهڙيون ٿنڌڻ پدارتن مان ٺهيل شيون استعمال ڪندا آهيو. اُهي ڪٿي ڪٿي ڪم آڻيندا آهيو. اهڙي لسٽ ٺاهي ڪلاس ۾ بحث ڪريو.

لسٽ ٺاهيو ۽ چرچا ڪريو



شيشي جون ٺهيل شيون يا نازڪ شيون هڪ هنڌان ٻئي هنڌ ڪٿي وڃڻ ۾ نه ٿين، ان مٿان ڪهڙي قسم جو ڪور لڳائبو آهي؟

ٻڌايو ڏسان



ٿرموڪول (Thermocol): توهان جي گهر جڏهن ڪا نئين شيءِ ايندي آهي اها هڪ باڪس ۾ بند ٿيل هوندي آهي. شيءِ کي ڪو نقصان نه پهچي انڪري اها هڪ ڍڪ ۾ رکيل هوندي آهي. ان پدارت کي ٿرموڪول چئبو آهي. ڪيترائي دفعا ڪاٺ ۾ پليٽون واپرائجن ٿيون اُهي به ٿرموڪول جون ٺهيل هونديون آهن. شادي وغيره موقعن تي چانهه لاءِ ڪم ايندڙ ڪوپ به ٿرموڪول مان تيار ٿيل هوندا آهن.

ٿرموڪول پاليسٽائن پدارت جو هڪ روپ آهي. 100°C کان وڌيڪ گرم ڪرڻ سان اهو پاڻيٺ حالت ۾ بدلجندو آهي ۽ پوءِ ٿڌو ٿيڻ تي ٻيهر صورت اختيار ڪندو آهي. پوءِ اُنکي گهرج انوسار آڪار ڏيئي سگهجي ٿو. اهو ڌوڏا جذب ڪندڙ آهي. انڪري نازڪ (delicate) شين جي سلامتيءَ لاءِ انجو استعمال ڪيو وڃي ٿو. روز مره زندگيءَ ۾ توهان ڪٿي ٿرموڪول جو اُپيڳم ڪندا آهيو. اهڙي لسٽ ٺاهيو.



ٿرموڪول جي تمام گهڻي استعمال سان پرياورڻ ۽ انساني صحت تي ٿيندڙ خراب اثر:

1. اسٽارن ۾ ڪئنسر پيدا ڪندڙ پدارت موجود هوندا آهن. جيڪڏهن ڪو ماڻهو حد کان وڌيڪ ٿرموڪول ويجهو رهندو ته ان کي رت جي ڪئنسر (Leukemia) ۽ (Lymphoma) جهڙيون بيماريون ٿي سگهن ٿيون.

2. جيوي آڻ ٿنڌڻ: قدرتي نموني ٿرموڪول جي تفرق ۾ تمام وڏو عرصو لڳي ٿو. ڪيترائي ماڻهو ان کي ٽوڙي ناس ڪري هڪ اُٻاءُ سمجهندا آهن پر اهو پرياورڻ لاءِ تمام گهڻو نقصانڪار آهي. ٿرموڪول کي ساڙڻ سان هوا ۾ زهريلي گئس آزاد ٿئي ٿي.

3. کاڌي ۽ پاڻيءَ ۾ ملڻ: جلسن ۾ کاڌو، پاڻي، چانهه لاءِ پليٽون ۽ ڪپ ٿرموڪول جا ٺهيل واپرائجن ٿا. ان جو اثر صحت ۽ انسان جي اُنڀي سرشتي تي ٿئي ٿو. جيڪڏهن ٿرموڪول برتنن وارو پدارت وري گرم ڪبو ته اسٽارن جو ڪجهه حصو ان کاڌي سان ملي سگهي ٿو.




17.4 ٿرموڪول جلڻ ۽ ان مان پردوش

4. ترموڪول تيار ٿيندڙ ڪارخانن ۾ ڪم ڪندڙ ماڻهن جي سرير مٿان اثر : وڌيڪ عرصي تائين استائرن جي ويجهو رهڻ سان ماڻهن ۾ آڪين، چمڙي، ساهه کڻڻ سرشتو ۽ پيٽ جون تڪليفون پيدا ٿين ٿيون. گريوٽي زالن جي گرپ ڪرڻ جو خطرو به ٿي سگهي ٿو. پاڻيٺ روپ ۾ استائرن ڪري چمڙي سڙڻ جو خطرو ٿي سگهي ٿو.

شيشي مان ٺهيل شين جي لسٽ تيار ڪريو ۽ انهن شين ۾ ڪهڙي رنگه جو شيشو ڪتب آندل آهي؟

لسٽ ٺاهيو ۽ چرچا ڪريو



17.5 : شيشي ٺهڻ جي ترتيب

شيشو (Glass) : آسان رور مرهه زندگيءَ ۾ شيشي جو ڪافي اُپيُوگ ڪندا آهيون. انسان شيشي جي ڪوچ اوچتو ڪئي. ڪجهه فنيشنين واپاري بيابان ۾ ريتيءَ تي کاڌو رڌي رهيا هئا. کاڌي رڌڻ جي برتن کي هنن چن جي پٿر جو آڌار ڏنو هو. کاڌي جو برتن پٿر تان هيٺ لاهڻ کان پوءِ هنن کي هڪ شفاف پدارت تيار ٿيل نظر آيو. هنن اندازو لڳايو ته اهو شفاف پدارت ريتي (واري) ۽ چن جي پٿر کي گڏي گرم ڪرڻ سان ٺهيو هوندو. ان مان اڳتي هلي شيشو ٺاهڻ جي ريت جو وڪاس ٿيو. سليڪا ۽ سليڪيٽ جي ملاوت مان ٺهيل غير قلمي، سخت پر ٽانگڻون نهرو پدارت مطلب شيشو. سليڪا (SiO_2) انکي آسان ريتي يا واري چوندا آهيون. شيشي ۾ موجود سليڪا ۽ ٻين پدارتن جي الڳ الڳ حصي رسي موجب شيشي جا جدا جدا قسم آهن مثال لائيم شيشو، بورو سليڪيٽ شيشو، الڪلي سليڪيٽ شيشو.

شيشي جو ٺهڻ : شيشو ٺاهڻ لاءِ واري سوڍا، چن جو پٿر ۽ ٿوري انداز ۾ مئگنيشر آڪسائيڊ ملاوت هڪ ڪوري ۾ گرم ڪبي آهي. واري يعني سليڪان ڊاءِ آڪسائيڊ جي رجڻ لاءِ آٽڪل 1700°C گرمي پد جي ضرورت ٿئي ٿي جئن گهٽ گرمي پد تي ملاوت رجي، انڪري ملاوت ۾ ڪجهه بيڪار شيشي جا ٽڪر وڌا ويندا آهن. تنهن ڪري ملاوت آٽڪل 850° گرمي پد تي رجي ٿي. ملاوت جا سڀ پدارت پاڻيٺ روپ ۾ اڇڻ کان پوءِ ان کي 1500° تائين گرم ڪري يڪدم ٿڌو ڪيو وڃي ٿو. يڪدم ٿڌو ڪرڻ سان ملاوت جا پدارت قلمي روپ اختيار نه ٿا ڪن پر انهن کي هڪ سريڪو غير قلمي شفاف روپ حاصل ٿئي ٿو. ان قسم جي شيشي کي سوڍا لائيم شيشو چئبو آهي.

انٽرنيٽ منهنجو دوست : چوڙيون ڪيئن تيار ٿينديون آهن. اهو انٽرنيٽ تي ويڊيو ڏسي ڄاڻ لکي ڪلاس ۾ پڙهي ٻڌايو.

شيشي جون خاصيتون

1. شيشو گرم ڪرڻ سان نرم ٿئي ٿو انڪري انکي گهرج انوسار آڪار ڏيئي سگهجي ٿو.
2. شيشي جي گهٽائي، ان ۾ پيل پدارتن تي مدار رکي ٿي.
3. شيشو گرميءَ جو خراب پسرائيندڙ آهي. تنهن ڪري تڪڙو گرمي ڏيڻ سان يا گرم شيشي کي تڪڙو ٿڌو ڪرڻ سان ان ۾ چيريون ٿا يا اهو ڦوڪجي پوي ٿو.
4. شيشو بجليءَ جو خراب پسرائيندڙ آهي انڪري بجلي اوزارن ۾ بجلي ناپرواهڪ ٿي ڪم اچي ٿو.
5. شفاف هئڻ ڪري روشنيءَ جو گهڻو حصو ان مان آرپار لنگهي وڃي ٿو پر شيشي ۾ ڪروميئر، وئڊيئر يا لوهه آڪسائيڊ شامل هوندو ته اهڙي شيشي ۾ روشني وڌي پئماني تي جذب ٿي وڃي ٿي.

شيشي جا قسم ۽ اُپيُوَ

1. سليڪا شيشو : سليڪا شيشو فقط سليڪا ڪم آڻي ٺاهيو وڃي ٿو. سليڪا شيشي مان تيار ٿيل شيون گرميءَ سبب تمام گهٽ واڌ کائين ٿيون. ساڳيءَ طرح ان شيشي تي تيزاب يا ڪار جو ڪوبه ڪيميائي عمل نه ٿو ٿئي. تنهن ڪري تجربيهڪاني جا اوزار ٺاهڻ لاءِ سليڪا شيشو ڪم آڻجي ٿو.

2. بورو سليڪٽ شيشو : واري، سوڊا، بورڪ آڪسائيڊ ۽ ائليومينيم آڪسائيڊ جي ملاوت کي رجائي بورو سليڪٽ شيشو تيار ڪجي ٿو. دوائن جو ان شيشي تي ڪو اثر نه ٿيندو آهي. انڪري دوائن جي ڪارخانن ۾ دوائن رکڻ جون بوتلون ٺاهڻ لاءِ بورو سليڪٽ شيشو ڪم آڻجي ٿو.

3. الڪلي سليڪٽ شيشو : واري ۽ سوڊا جي ملاوت گرم ڪري الڪلي سليڪٽ شيشو ٺاهيو وڃي ٿو. الڪلي سليڪٽ شيشو پاڻيءَ ۾ ڳرندڙ هوندو آهي. انڪري ان کي پاڻي شيشو يا واٽر گلاس چئبو آهي.

4. شيهي وارو شيشو : واري، سوڊا، چن جي پٿر ۽ شيهي جي آڪسائيڊ جي ملاوت رجائي شيهي وارو شيشو تيار ڪجي ٿو. اهو شيشو چمڪندڙ ٿئي ٿو انڪري بجلي بلبن جا گولا، ٽيوبلائيٽ ٺاهڻ ۾ ڪم آچي ٿو.

5. بلوري شيشو : واري، سوڊا، چن جو پٿر، بيريم آڪسائيڊ ۽ بوران جي ملاوت رجائي بلوري شيشو تيار ڪيو ويندو آهي. چشما، دوربين ۽ مرڪب دوربينيءَ ۾ ڪم ايندڙ بلورن لاءِ شد شيشو ضروري هوندو آهي. اهي شيون ان شيشي مان ٺاهيون وڃن ٿيون. 6. رنگين شيشو : سوڊا لائيم شيشو بي رنگ هوندو آهي. ان ۾ خاص رنگ لائڻ لاءِ خاص ڌاتن جا آڪسائيڊ ملايا وڃن ٿا. مثال سائي رنگ جو شيشو ٺاهڻ لاءِ فيريس آڪسائيڊ ۽ ڳاڙهي رنگ جو شيشو ٺاهڻ لاءِ ڪيوپرس آڪسائيڊ ملايو وڃي ٿو.

7. ترتيبي شيشو : شيشي جي ڪارگرنا ۽ درجو وڌائڻ لاءِ ان مٿان ڪجهه خاص ترتيبون ڪيون وڃن ٿيون. ان ڪري خاص ترتيبي شيشا ملن ٿا. مثال : تهن وارو شيشو، سخت ڪيل شيشو (Reinforced glass)، چادرن وارو گلاس (Plain glass) تندن وارو شيشو (Fiber glass)، فين شيشو، غير شفاف شيشو.

شيشي جو پرياورڻ مٿان اثر

1. شيشو تيار ڪرڻ وقت ملاوت کي 1500°C تائين گرم ڪجي ٿو. ان ۾ جلائو پڌارڻن جي ٻرڻ سبب هوا ۾ CO_2 , NO_2 , SO_2 آهڙيون سائو گهر گئسون هوا ۾ آزاد ٿين ٿيون جيڪي پرياورڻ لاءِ نقصانڪار آهن. شيشي جو وري ٺهڻ، ڪرڻ وقت اهو خطرو ٿاري سگهجي ٿو.
2. شيشو اڻ ٿنڌڙ آهي، جيڪڏهن بيڪار شيشي جا ٽڪر پاڻي ۾ ڦٽا ڪبا ته اهي جلواسين مٿان ڳرو اثر ڪندا.

چاڻ حاصل ڪريو



1. سج جي روشنيءَ ۾ اڻ ٿنڌڙ پڌارڻن کي ڪهڙي شيشي جي بوتل ۾ رکبو آهي.
2. رستي تي حادثا نه ٿين ۽ واهڻن ۾ ڪهڙي قسم جو شيشو ڪم آڻجي ٿو؟

ڪري ڏسو



تجربيهڪاني ۾ وڪڙ نلي تيار ڪرڻ جي مشغولي اُستاد جي مدد سان ڪريو.



17.6 جدا جدا قسمن جي شيشن مان تيار ڪيل شيون

سوال.1. خال ڀريو.

1. پلاسٽڪ خاصيت ڪري ڪهڙي به آڪار ۾ ٺاهي سگهجي ٿي.
2. موٽر - واهڻن ۾ تھم لڳائجي ٿو.
3. ٿرموڪول گرمي پد تي پاڻيٺ صورت اختيار ڪندو آهي.
4. شيشو پاڻيءَ ۾ ڳرندڙ آهي.

سوال.2. جوڙا ملايو.

”ب“ کالم

”الف“ کالم

سوال.6. نوٽ لکو.

1. شيشي وارو شيشو
2. بئڪلائٽ
3. ٿرموڪول
4. بلوري شيشو
5. پالي پروپلين
1. پليٽون
2. تڏا
3. بجلي بلب
4. اليڪٽرڪ بٽن
5. دوربين
1. شيشي جو ٺهڻ
2. بلوري شيشو
3. پلاسٽڪ جا ڪم

پروجيڪٽ

1. Micro-wave Oven ۾ ڪهڙو خاص قسم جو پلاسٽڪ برتن ڪم ايندو آهي، اُن بابت ڄاڻ حاصل ڪيو.
2. نقلي ڏندن جو سِيٽ ڪيئن تيار ڪيو آهي، اُها ڄاڻ حاصل ڪريو.

سوال.3. سوالن جا جواب لکو.


1. ٿرموڪول تيار ڪرڻ ۾ ڪهڙا پدارت ڪم آچن ٿا؟
2. PVC جا ڪم لکو.
3. هيٺ ڏنل شين کي قدرتي ۽ هٿرادو ۾ ورهايو. (تڏا، پاڻيءَ جو گلاس، چوڙي، ڪرسي، ڳوٺ، بهارو، ڪپ، اسٽائلس (Stylus))
4. شيشي اندر مکيه پدارت ڪهڙا آهن؟
5. پلاسٽڪ ڪيئن تيار ڪجي ٿي؟

سوال.4. فرق لکو.

1. قدرتي ۽ هٿرادو پدارت
2. گرم-نرم پلاسٽڪ ۽ گرم-سخت پلاسٽڪ



دورو : توهان پنهنجي پسگردائيءَ ۾ پلاسٽڪ شيشو ٺهڻ جي ڪارخاني ۾ وڃي اُن ج ٺهڻ بابت ڄاڻ حاصل ڪري احوال تيار ڪريو.



18. ماحول سرشتو

1. توهان جي آسپاس جاندار ۽ بي جان جسمن جي ياداشت ٺاهيو.

2. توهان جو انهن جسمن سان ڇا سڌو يا آڻ سڌو لاڳاپو آهي ڇا؟

ٿورو سوچيو




هيٺ ڏنل جسمن کي جاندار ۽ بي جان ۾ ورگيڪرڻ ڪريو. سڄ جي روشني، سورج مڪي، هاٿي، ڪمل جو گل، وائرس، پٿر، گاهه، پاڻي، ڪٽلي، مٽي، باندر، هوا، شينهن.

ورگيڪرڻ ڪريو



ماحول سرشتو (Ecosystem): آسان جي چوگرد دنيا ٻن قسمن جي جسمن جي ٺهيل آهي. جاندار جسم ۽ بي جان جسم جاندار جسمن جيوي حصو (Biotic) ۽ بي جان جسمن کي آجيوبي حصو (Abiotic) چئبو آهي. انهن جاندار ۽ بي جان جسمن وچ ۾ آنتر ڪريائون ٿينديون رهنديون آهن. ساڳئي نموني انهن حصن جو پرياورڻ سان به لاڳاپو هوندو آهي انهن سڀني لاڳاپن کي ماحول سرشتو چئبو آهي. جيوي ۽ آجيوبي جسمن وچ ۾ ٿيندڙ آنتر ڪريائون سبب ماحول سرشتو تيار ٿيندو آهي.



18.1: ماحول سرشتو

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟




مئل سڙيل ٻوٽن ۽ جانورن جي بچيل حصن ۾ چينن پدارت (پروٽين، ڪاربوهايڊريٽ، سٽپ) واپس جڙ پدارتن (هائڊروجن، آڪسيجن، لوهم، سوڊيم، ڪئلشيم، پوٽاشيم) جهڙن خوراڪي پاڻين ۾ بدلجن ٿا مطلب انهن جو تفرق ٿئي ٿو.

ماحول سرشتي جي بناوت (Structure of Ecosystem): جاندار جسم زندهه رهڻ لاءِ الڳ الڳ بي جان جسمن

تي مدار رکن ٿا. بي جان جسم جذب ڪرڻ جي قابليت انهن ۾ جدا جدا ٿئي ٿي. ڪنهن سوكير جيو کي آڪسيجن جي ضرورت هوندي آهي ته ٻيو سوكير جيو بنا آڪسيجن زندهه رهي ٿو. ڪن وڻن کي وڌيڪ سڄ جي روشني ڪپندي آهي ته ڪي ٻوٽا گهٽ سڄ جي روشنيءَ ۾ به سٺي واڌ ڪائين ٿا.

ماحول سرشتي ۾ هر هڪ آجيوبي جزو مثال هون، پاڻي، مٽي، سچ جي روشني، گرمي پد، گهم وغيره جو جاندار جسمن مٿان اثر ٿئي ٿو. ڪنهن ماحول سرشتي ۾ ڪڙها ساهوارا زندهه رهن ۽ انهن جو تعداد ڪيترو هجي اهو ماحول سرشتي جي آجيوبي حصو مقرر ڪندو آهي. ساهوارن جي ماحول سرشتي ۾ ان آجيوبي حصي جو لڳاتار استعمال يا انهن جي پيدا ٿيڻ ڪري آجيوبي حصي جا جزا گهٽجندا وڌندا رهندا آهن. ماحول سرشتي ۾ هر هڪ ساهواري جو پسگردائي ۾ آجيوبي حصي مٿان اثر ٿئي ٿو. ان ڪري اهو اثر ماحول سرشتي جي ٻين ساهوارن مٿان به پوي ٿو.

ماحول سرشتي ۾ هر هڪ ساهوارو، ان ماحول سرشتي ۾ رهڻ ۽ چرپر ڪرڻ ۾ پنهنجو خاص رول ادا ڪري ٿو. ان قسم جي پومڪا کي نيش (Niche) مطلب اهو ساهوارو ٻين ساهوارن سان رهي ماحول ۾ پاڻ کي ٺهڪائي ٿو. مثال: باغ ۾ وڌندڙ سورج مڪي گل هوا ۾ آڪسيجن آزاد ڪري ٿو ۽ ماکي جي مڪ، ڪڙين وغيره جيئن لاءِ کاڌو ۽ رهائشي اسٽان ميسر ڪري ٿو.



18.2: ماحول سرشتي جي جزن وچ ۾ انٽر ڪريائون

1. مٿي انٽر ڪريائون ۾ سوڪير جيون جو ڪهڙو ڪردار آهي؟
2. آجيوبي جزا پيدا ڪندڙن کي ڪٿان حاصل ٿيندا آهن؟
3. واپرائيندڙن کي کاڌو ڪيئن ملندو آهي؟



ڪيترائي ماحول سرشتا تمام پيچيدا هوندا آهن، ۽ انهن ۾ رهندڙن ۾ انداز ۽ خاصيتن خيال کان تمام گهڻي علحدگي آهي. اسان جي ڀارت ديش ۾ گرم هنڌن تي ڪي محدود جاتي جا جاندار وڏي پئماني تي ملندڙ آهن. ٻوٽن ۽ جانورن جو انداز گهٽ آهي. ڪن جاتين ۾ انداز ڏاڍو گهٽ آهي. ڌرتيء تي جدا جدا قسمن جا ماحول سرشتا آهن. هر هڪ ماحول سرشتو الڳ آهي. مثال جهنگل، تلاءُ، سمنڊ، نديون وغيره. انهن ماحول سرشتن جو آڪار، جڳهه، آبهوا، نباتات ۽ جانورن جا جدا جدا قسم آهن.

انھن جي اردگرد پرياورٽ موجب سندن خاص ڪم هلندا رهن ٿا. ڌرتيءَ تي اهڙا انيڪ ماحول سرشتا تيار ٿيل آهن. قدرتي طور مٽي پل اهي ماحول سرشتا الڳ ۽ آزاد آهن پر سڌي ۽ اُٿسڌي نموني هڪ ٻئي سان اهي جُڙيل آهن. انڪري ننڍن ماحول سرشتن کي آسان هڪ ٻئي سان الڳ نه ٿا ڪري سگهون. پر ڪجهه خاصيتن موجب، انھن جي ڪم ڪرڻ جي ريت ۽ وڳيان نظريي کان ماحول سرشتن جا جدا جدا قسم آهن.

ڌرتيءَ تي ڪيترن ئي حصن ۾ گهڻو ڪري وڏن ايراضي ۾ آبھوا ۽ آجيوپي جزا هڪ جهڙا هوندا آهن. انھن حصن ۾ رهندڙن ۾ به هڪ جهڙائي نظر ايندي آهي. اهڙي وڏي ايراضيءَ واري حصي کي 'بايومس' (Biomes) چئبو آهي. ان بايومس ۾ انيڪ ننڍا ماحول سرشتا سمايل هوندا آهن. ڌرتي پاڻ هڪ شاهي ماحول سرشتو آهي. ڌرتي جا مکيه ٻه بايومس آهن. (1) پوءِ ماحول سرشتو (2) جل ماحول سرشتو.

ٿورو پٺيان ڏسون ...

سائنس جي واڌاري سان گڏوگڏ نون لفظن جي ايجاد ٿيندي رهي ٿي. ماحول سرشتو (Ecosystem) اهو ترجمو ٿيل لفظ آهي. سال 1930 جي ڳالهه، پرياورٽ ۾ طبعي ۽ جيو شاستر جزن وچ ۾ ٿيندڙ لاڳاپو هڪ لفظ ۾ ڪيئن پيش ڪجي؟ اهو سوال سائنسدان راءِ ڪلٽفام جي من ۾ آيو. ان سوال جو جواب آيو Ecosystem اهو لفظ اڳتي هلي ڪلٽفان جي سهايوڪ اي. جي. ٿانسلي 1995 سال ۾ سڀ کان پهرين مشهور ڪيو. Ecosystem کي Biotic Community جيوي سماج ائين نالو ڏنو ويو.

پوءِ-ماحول سرشتو (Land Biomes) ۽ جل-ماحول سرشتو (Aquatic Biomes) پوءِ-ماحول سرشتو : جيڪو ماحول سرشتو فقط زمين مٿان هوندو آهي اُنکي پوءِ-ماحول سرشتو چئبو آهي. آجيوپي جزن جي ورهاست ڌرتي تي هڪ سريڪي نه آهي. انڪري جدا جدا ماحول سرشتا تيار ٿيا آهن.

مثال : گاهن وارو ماحول سرشتو، جهنگل ماحول سرشتو، گزم بياپاني ماحول سرشتو، برفاني ماحول سرشتو، قطبي ماحول سرشتو، خط استوائي ماحول سرشتو.

(الف) گاهن وارو ماحول سرشتو (Grassland Ecosystem) : جن ايراضي ۾ برسات سبب وڏا وڏا وڻ ٿا ڪائين پر انھن ھنڌن تي چوٽر ف گاهه پئدا ٿين ٿا اهڙن ھنڌن تي گاهن وارا ماحول سرشتا تيار ٿين ٿا. ان ماحول سرشتي ۾ تمام گهڻي انداز ۾ گاهن ۾ واڌ ٿئي ٿي. سخت اونھاري ۽ موافق برسات سبب اهڙن ھنڌن تي بندرا وڻ ٻوٽا پئدا ٿين ٿا. ريون، بگريون، زيبرا، هاٿي، هرڻ، چيتا، شينھن وغيره جهڙا جانور اهڙن ھنڌن تي نظر ايندا آهن. ساڳئي وقت جدا جدا پکي، جيت ۽ سوکيم جيو هوندا آهن.

ڄاڻ حاصل ڪريو



1. گاهن وارن ايراضي ۾ ڪهڙن سببن ڪري خطرو ٿي سگهي ٿو؟
2. ايشن ٽائيگر اها پرڄاتي الوپ ڪيئن ٿي؟
3. اوشيا ٽائيگر انٽرنيٽ تي ڏسو ۽ بيان لکو.



18.3 گاهن وارا ميدان

گاهن وارن ايراضي انوسار ڏنل تختو پورو ڪريو.

تختو پورو ڪريو



پڻدا ڪندڙ	پهريان واپرائيندڙ	ٻئي درجي جا واپرائيندڙ	ٽئين درجي جا واپرائيندڙ	ٿوريندڙ
گجر گاهه، ڪسٽر، دروا، درپ، ۽ سائڊان.	گانء، هرڻ، مينهنون، لبيتوڪار سيا.	نانگه، سانڊا، پڪي، لومڙ.	شينهن، گد، گروڙ.	فيوزيريس، اٽسپر جلس.
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



اڄ کان ڏيڍ سؤ سال اڳ ’ڏڏوا‘ جهنگل ۾ هڪ سڱ وارا گهٽيندا رهندا هئا پر بي روڪ شڪارين سبب اهي ويهين صدي ۾ اهي جانور الڳ ٿيندا ويا. 1 اپريل 1984 انهن جانورن جي وري استاڻا ڪرڻ شروع ٿي. پڪري ۾ انهن جي اُتپتي ڪرائي پوءِ قدرتي جهنگلن ۾ ڇڏيا ويا. سڀ کان پهريائين 27 چ.ڪ.م گاهن وارا پردوش ۽ جهنگل جتي ٻارهن مهينا پاڻيءَ جا وسيل آهن، اهڙا ڪيترن ان ڪم لاءِ ڳولها ويا. ان ڪوشش کي سٺي ڪاميابي ملي.

ويچار ڪريو



وڻ پاڻ ۾ هڪ ماحول سرشتو آهي ڇا؟

(ب) جهنگل ماحول سرشتو (Forest Ecosystem)

اهو هڪ قدرتي ماحول سرشتو آهي جهنگل ۾ جدا جدا قسمن جا جانور، وڻ، هڪ ئي هنڌ هوندا آهن. اڄيوي جزن ۾ زمين ۽ هوا ۾ جڙ پڌارت، چيٽن پڌارت، آبهو، گرمي پد اهي جدا جدا پروپورشن ۾ موجود هوندا آهن.



18.4 : جهنگل ماحول سرشتو

تختو پورو ڪريو



قومي باغ / وائلڊ لائيف سٽئڪچري	راجيه
1. گر	
2. ڊاچيڱا	
3. رڻ ٿمبور	
4. ڊاچيپور	
5. ڪازيرنگا	
6. سنڊر بن	
7. سيل گهاٽ	
8. پير پيار	

تختو پورو ڪريو



جهنگل ماحول سرشتي جا جزا لکو.

پڻدا ڪندڙ	پهريان واپرائيندڙ	ٻيان واپرائيندڙ	ٿيان واپرائيندڙ	ٿوريندڙ
ڊپٽي روڪاڙيس، ساڳه، مسال، ديودر	ڪٽليون، اڪمڪيٽڙو، پوپٽ،	نانگه، پڪي، سانڊا وغيره	واگهه، شينهن وغيره	اٽسپر جلس، پالڪاڙيس،
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----



- ڀارت ۾ اٽڪل 520 قومي باغ ۽ جهنگلي جيو بچاءُ گهر جدا جدا قسمن جي ماحول سرشتن جي سلامتيءَ لاءِ آهن.
- دي گريٽ همالين نيشنل پارڪ تمام درلڀ جانورن اچن ڇيٽن جي سنڀال لاءِ وڏي ۾ وڏي بچاءُ جهنگل آهي.
- ڪازيرنگا قومي باغ (آسام) ۾ هاڻي، گانيون، جهنگلي سوئر، هرڻ، رانجههٽس، واگهه، چيتا، هڪ سڱهه گهيٺن سان گڏوگڏ ٻن سڱن وارا گهيٺا ڏٺا ويندا آهن.
- ڀرت پُڙ ۾ هڪ جهنگل جل - پکين کان مشهور آهي.
- رڻ ٿمبور جهنگل پٽن وارن ڇيٽن کان مشهور آهي.
- گجرات جي گر جهنگل ۾ ايشياڻي شينهن جو دنيا ۾ هڪ ئي رهائشي استٿان آهي.



جل ماحول سرشتو (Aquatic Biomes) : ڌرتيءَ تي 71% پاڻيءَ وارو حصو آهي باقي 29% زمين آهي. انڪري جل-ماحول سرشتي جو اڀياس اهميت وارو آهي. قدرتي ماحول سرشتي ۾ جل ماحول سرشتو ايراضيءَ خيال کان ڇڻو ڦهليل آهي. جل ماحول سرشتي ۾ مکيه طور منو جل ماحول سرشتو، ڪارو جل ماحول سرشتو ۽ ڪاڙي ماحول سرشتو اچي وڃن ٿا.

18.5 جل ماحول سرشتو

الف : منو جل ماحول سرشتو : جيوي جزا : ان ماحول سرشتي ۾ ندي، تلاءُ، ڍنڍون اچي وڃن ٿيون. ان ۾ ائلگي، گاهه، ڪمل جهڙا ٻوٽا هوندا آهن. انهن ٻوٽن مٿان گذران ڪندڙ ننڍيون مڇيون، وڏيون مڇيون، کيڙا، واگهو، ڏيڏر، نانگ، پکي وغيره هوندا آهن. ان ماحول سرشتي ۾ ندي ۽ پاڻيءَ جي وهڪري شڪتي پيدا ٿئي ٿي. پاڻي حصي جي تري ۾ ڪيترائي ٿوريندڙ هوندا آهن. اهي ٻوٽن ۽ جانورن جي مٿل سرير جي جزن کي ٽوڙي، انهن کي جزن ۾ بدلائيندا آهن. اهڙو توهان جي آسپاس ماحول سرشتي جي ڇاڇ ڪريو ۽ هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

پيدا ڪندڙ	پهريان واپرائيندڙ	ٻيان واپرائيندڙ	ٽيان واپرائيندڙ	ٿوريندڙ
پاڻيءَ جا ٻوٽا، يولوٿرڪس، هائڊريل، نٽيلا، ٽائفا، پستيڇا، اڪورنيا،	جل جيت گوگا گايه، اٽنيليدس، اُفنيا،	جدا جدا قسمن جا جيت، مڇيون، ڏيڏر،	وڏيون مڇيون، بگهه، واگهو،	بگٽيريا، ڦڦونديون،
.....				
.....				

آسان جي پسگردائيءَ ۾ ننڍيون، تلاءُ سلامت آهن ڇا؟

چرچا ڪريو



ب : ڪارو جل ماحول سرشتو (Marine Ecosystem) : ان ماحول سرشتي ۾ سامونڊي ٻوٽا واڌ ڪائين ٿا. ائلگي مٿان گذران ڪندڙ ننڍيون مڇيون، جهنگا هوندا آهن. اهي مٿاڇري تي موجود هوندا آهن. سمنڊ جي وچين حصي ۾ جل واسي گهٽ انداز ۾ هوندا آهن. وڏيون مڇيون ٻئي درجي جون واپرائيندڙ آهن. منڊ جي تري ۾ ٿوريندڙن جو انداز گهڻو ٿئي ٿو. اهي مٿل ٻوٽا، مٿل جانور ۽ بيڪار پدارتن کي ٽوڙي اڇيوي جزا تيار ڪن ٿا.

1. سامونڊي ماحول سرشتي ۾ انساني دست اندازي ڪري حادثن بابت ڄاڻ حاصل ڪريو.
2. ڪاڙي ماحول سرشتو اها سامونڊي ماحول سرشتو الڳ ڪيئن آهي؟

ويچار ڪريو



ديپا اڄ هڪ ٽڪريءَ تي گهمڻ ويئي هئي. هتي گلن مٿان ماکيءَ جون مکيون ڦرن پيون. هڪ ماکيءَ جي مک ديپا جي ويجهو آئي ۽ هن کي ڏنگهه هنيو. ڏنگهه جي تڪليف ڪري ديپا ڏاڍو پريشان ٿي ۽ غصي ۾ چيائين، ”دنيا مان سڀ ماکيءَ جون مکيون ناس ٿين.“ پوءِ کيس ويچار آيو، ”اڙي ماکيءَ جون مکيون ناس ٿينديون ته ماکي نه ملندي.“ بس ائين ئي ٿيندو؟ توهان ديپا کي ڇا سمجهائيندا؟

آدمشماريءَ ۾ واڌ ۽ قدرتي وسيلن جو وڌيڪ واپار :

ماحول سرشتي ۾ انسان ”ڪپائيندڙ“ گروپ ۾ اچي ٿو. رواجي حالتن ۾ ماحول سرشتو انساني گهرجون پوري ڪري سگهي ٿو. پر آدمشماريءَ ۾ واڌ سبب قدرتي دولت جي ڪپت وڌي آهي. زندگي جيئن ڏنگهه ۾ تبديل ڪري انسان جون گهرجون وڌيون آهن. جنهن ڪري ماحول سرشتي مٿان ڇڪ آئي آهي. سائڻي وقت ماحول سرشتي ۾ بيڪار پڌارٽ به وڌيا آهن. ڀارت ۽ دنيا جي آدمشمارين جي پيٽ ڪري، انهن وچ ۾ لاڳاپو سمجهڻ گهرجي.



18.6 ماحول سرشتي جو نقصان

ماحول سرشتي ۾ انساني دست اندازي ڪري ٿيندڙ نقصان :

انسان جي جدا جدا مشغولين ڪري ماحول سرشتي جو نقصان ٿئي ٿو. انهن مشغولين ڪري ماحول سرشتي جي ڪمن ۾ رخنو پوي ٿو. مثال : ڪاٺيون ڪوٽڻ ۽ وڏي پئماني تي وڻ ڪٽڻ ڪري زمين جي استعمال ۾ تبديل اچي ٿي انڪري جاندار ۽ بي جان جسمن ۾ ميزان بگڙجي ٿو. انساني جدا جدا ترتيبن ۽ ڪمن ڪري ماحول سرشتي تي جدا جدا قسمن جو اثر ٿئي ٿو. هڪ خاص ماحول سرشتي جو بئي قسم جي ماحول سرشتي ۾ بدلجڻ ڪري ڪڏهن ڪڏهن هڪ پوري جاني ناس ٿي سگهي ٿي.

شهرن جو ٺهڻ : وڌندڙ شهرن ڪري وڌيڪ وڌيڪ گهر اڏيا وڃن ٿا. بنيادي سهوليتن ڪري وڌيڪ وڌيڪ ڪيتي زمين، دل دل حصو، پاڻيءَ وارا ڪيتر، جهنگل ۽ گاهن وارا ڪيتر واپرايا وڃن ٿا. انڪري ماحول سرشتي جو روپ ٿي بدلجي وڃي ٿو يا اهو ناس ٿئي ٿو.

ڪارخانا ۽ واهڻ : وڌندڙ ڪارخانن ۽ گهربل ڪچو مال قدرتي جهنگلن کي ٽوڙڻ سان حاصل ڪيو وڃي ٿو واهڻن جي آمدرفت لاءِ جهنگلن مان رستا ۽ ريلوي رستا ٺاهيا وڃن ٿا. جنهن ڪري جهنگلن جو ناس ٿئي ٿو.

سير : قدرتي نظارا، منورنجن ۽ ڀڳوان جي درشن لاءِ گهڻي پئماني تي سيلاني گهمندا رهندا آهن. انهن سيلانين لاءِ بنيادي سهوليتون ميسر ڪرڻ لاءِ مڪاني ماحول سرشتي کي بگاڙيو وڃي ٿو.

پنهنجي پسگردائيءَ ۾ ڪنهن سير سڀاڻي مرڪز ۾ وڃي، ماحول سرشتي بابت ڄاڻ حاصل ڪريو. ڪهڙا اثر نظر اچن ٿا، ڳولهيو.

ڄاڻ حاصل ڪريو



وڏا بند : بندن ڪري وڏي پئماني تي زمين پاڻيءَ جي هيٺ ٿئي ٿي. انڪري ان حصي ۾ جهنگل يا گاهن وارا ميدان جل ماحول سرشتي ۾ بدلجن ٿا. بندن ڪري ندين جي هيٺ پاسي واري پاڻيءَ جي ڌارا گهٽجي وڃي ٿي. ان نئين ماحول سرشتي ڪري اڳ وارو ماحول سرشتو ناس ٿئي ٿو.



ذرا دماغ لڳايو


1. بندن ڪري ڪهڙن جيوڙن جي ڌڻي ڇڏي ٿو؟
2. ندين ۾ جيوڙن جي ڌڻي ڪهڙو اثر ٿئي ٿو؟

لڙايون : زمين، پاڻي، معدني دولت يا آرٽڪ ۽ راجنيتي سببن ڪري انساني گروپن ۾ چٽاڀي ۽ مت-پيدن ڪري لڙايون ٿين ٿيون. انهن لڙاين ۾ وڏي پئماني تي بمبازي - سرنگ وسفوت ڪيا وڃن ٿا. ان ۾ جان جو ته نقصان ٿئي ٿو. ساڳئي وقت قدرتي ماحول سرشتا بدلجي وڃن ٿا يا اهي ناس ٿي وڃن ٿا.

ساڳئي نموني پوکمپ، جوالامڪي، ٻوڏون، ڏڪار انهن قدرتي، آپڏائڻ ڪري ۽ انساني دست اندازي ڪري قدرتي ماحول سرشتا جدا جدا ماحول سرشتن ۾ بدلجي وڃن ٿا يا ناس ٿين ٿا. قدرتي ماحول سرشتي ۾ ميزان رکڻ اهم آهي انڪري اُنجو بچاءُ ڪرڻ تمام ضروري آهي.

آپياس

- سوال 1.** برٽڪيت مان مناسب لفظ ڳولهي حال ڀريو.
1. پاڻي، مٽي، معدني شيون جزا آهن.
 2. ماحول سرشتي ۾ ندي، تلاو، سمنڊ ماحول سرشتي جو مثال آهي.
 3. ماحول سرشتي ۾ انسان آهي.
- سوال 2.** جوڙا ملايو.
1. پٽڏا ڪندڙ
 2. مٿڻو
 3. مٿڻو
 4. پائين



پروجيڪٽ

1. پنهنجي پسگردائي ۾ ڪنهن ماحول سرشتي جو آپياس ڪريو، جيوڙي ۽ اُڇيوي جزا ڇڏي لکو. انهن جو هڪ ٻئي تي آڌار ڪيئن آهي. اهو شڪلين وسيلي يا ليڪن وسيلي ڏيکاريو.
2. لڙائين يا اُڻو وسفوت ڪري ماحول سرشتي جو ناس ٿيڻ، اهو انٽرنيٽ وسيلي ڳولهيو ۽ بيان لکو.



- سوال 3.** منهنجي باري ۾ ٻڌايو.
1. ماحول سرشتو
 2. بايومس
 3. کاڌي جي چار
- سوال 4.** سبب ڏيو.
1. ماحول سرشتي ۾ ٻوٽا پٽڏا ڪندڙ آهن.
 2. وڏن بندن ڪري ماحول سرشتو ناس ٿئي ٿو.
 3. ڏڏو جهنگل ۾ گهينڊن جي وري اِستاپنا ڪئي ويئي.
- سوال 5.** سوالن جا جواب لکو.
1. آدمشماري وڌڻ سان ماحول سرشتي تي ڪهڙو اثر ٿئي ٿو؟
 2. شهرن جو وڌڻ ماحول سرشتي لاءِ ڪيئن نقصانڪار آهي؟

19. تارن جي جيون ياترا

ٿورو سوچيو



1. کير ڌارا (galaxy) ڇا آهي؟

4. اڳڙهه ڇا؟

2. آسان جي سورج منڊل جا ڪهڙا ايڪا آهن؟

5. آسان جي سڀ کان ويجهو ڪهڙو تارو آهي؟

3. تارن ۽ گرهن ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

دنيا جا آنت-رنگ آسان گذريل درجي ۾ پڙهيو آهي. آسان جو سورج منڊل هڪ کير ڌارا مطلب آڪاش گنگا ۾ سمايل آهي. کير ڌارا هڪ آرين تارن، انهن ۾ گرهن ۽ تارن وچ ۾ خالي جڳهين تي موجود بادلن (interstellar clouds) جو هڪ گروپ آهي. برهمانڊ اهڙين بي شمار کير ڌارائن کي ملائي تيار ٿيل آهي. انهن کير ڌارائن جو آڪار ۽ بناوت جدا جدا هوندي آهي. انهن کي آسان ٽن مکيه قسمن ۾ ورهائي سگهون ٿا. وريل آڪار (spiral)، بيضوي آڪار (elliptical) ۽ بي ڊول آڪار (irregular). آسان جي کير ڌارا وريل آڪار واري آهي. انکي آڪاش گنگا يا منڊاڪني نالو ڏنل آهي. برهمانڊ ۾ اها انيڪ ننڍن گروپن ۾ ورهائيل آهي. اها شڪل 19.1 ۾ ڏيکاريل آهي.

برهمانڊ جي اها سموري ڄاڻ ڪيئن حاصل ٿئي ٿي؟ آسان رات جو آسمان ڏسنداسين ته فقط تارا ۽ گرھ ٿي نظر ايندا. پر ٻين ايڪن جي ڄاڻ ڪٿان حاصل ٿي؟ ان سوال جو جواب دور بيني آهي. ان لاءِ ڌرتيءَ جي مٿاڇري تي ڪيتريون ئي دور بينيون رکيل آهن. ڪي دور بينيون انسان پاران ٺاهيل هٿرادو اڳڙهن ۾ رکيل آهن ۽ اهي خاص دائرن ۾ ڌرتيءَ جي چوگرد چڪر لڳائين ٿيون. ڌرتيءَ جي وايومنڊل ۾ رکيل دور بيني آسماني شين جي ڇڏي ڇڏي طرح ڪري سگهي ٿي. دور بينين معرفت ٿيل ڄاڻ جو اڀياس ڪري تارا-طبعي وگياني برهمانڊ بابت ڄاڻ حاصل ڪندا آهن. انهن بابت آسان ايندڙ درجي ۾ سکنداسين. ان باب ۾ آسان تارن جون خاصيتون ۽ انهن جي جيون ياترا بابت ڪجهه ڄاڻ حاصل ڪنداسين.

تارن جون خاصيتون (Properties of Stars): رات جو آسمان ۾ آسان اٽڪل 4000 تارا اکين سان ڏسي سگهون ٿا. انهن ۾ سڄ هڪ رواجي تارو آهي. جئن ته اهو ٻين تارن جي پيٽ ۾ آسان جي ويجهو آهي، انڪري ٻين تارن کان تمام وڏو نظر ايندو آهي. طبعي خاصيتن جهڙوڪ (الف) مادو (ب) شڪل ۽ (ب) گرمي پد ۾ ان کان گهٽ يا وڌ آرين تارا آسمان ۾ آهن. تارا گرم هوا جا تمام وڏا گولا آهن. سڄ جون خاصيتون هيٺ تختي ۾ ڏنل آهن. سڄ جي اندر مادي جو 72% حصو هٿڊروجن آهي. 26% هيليم آهي ۽ باقي بچيل 2% مادو هيليم کان وڌيڪ اٽو عدد هونڊڙ اٿن روپ ۾ آهي.

مادو	2×10^{30} ڪ.گ
نير قطر	695700 ڪ.م
مٿاڇري جو گرمي پد	5800 K
عمر	4.5 ارب سال
مرڪز ۾ گرم پد	1.5×10^7 K

سڄ جون خاصيتون :



19.1 وريل آڪار کير ڌارا :

آسانجي سوريه مالا اهڙي هڪ کير ڌارا ۾ آهي.

ڇا توهانکي ڄاڻ آهي؟



آسان جي آڪاش گنگا ۾ 10^{11} تارا آهن. ان جو آڪار وچ واري حصي ڦنڊيل مٿاڇري وانگر هوندو آهي. انجو قطر اٽڪل 10^{18} ڪ.م آهي. سورج منڊل ان جي مرڪز کان 2.7×10^{17} ڪ.م مفاصلي تي آهي. مٿاڇري جي ڊگهو هٽ ڪري ۽ انجي مرڪز مان لنگهندڙ محور تي آڪاش گنگا جو هڪ چڪر پورو ڪرڻ ۾ کيس 2×10^8 سال لڳن ٿا.


ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



ٻين تارن جو مادو ماپڻ وقت، اهو سچ جي نسبت ۾ ماپيو ويندو آهي. مطلب سچ جو مادو هڪ ايڪو ڪري مڃيو ويو آهي. ان کي M_{sun} ائين چئجي ٿو.

سڄي ۽ ٻين تارن جي عمر مطلب انهن تارن جي نهڻ کان پوءِ گذريل عرصو. اهي ڏهه لکن کان اربين سالن ۾ ٿي سگهي ٿو. ان عرصي ۾ سچ جي خاصيتن ۾ جيڪڏهن تبديل ايندي ته ڌرتيءَ جي ۽ سڀني ساهوارن ۾ تبديل ايندي. ان ڪري ڌرتيءَ جي خاصيتن جو اڀياس ڪري تارا-طبعي وڳيانين اهو نتيجو ڪڍيو آهي ته سچ جون خاصيتون گذريل 4.5 ارب سالن کان نه بدليون آهن ۽ ايندڙ 4.5 ارب سالن ۾ به اهي نه بدلاجنديون.

سچ جو مادو ڌرتيءَ جي مادي کان 3.3 لک دفعا وڏو آهي ۽ اُنجو قطر ڌرتيءَ کان 100 دفعا وڌيڪ آهي. ٻين تارن جو مادو سچ جي مادي جو $(\frac{M_{\text{sun}}}{10})$ کان $\frac{1}{10}$ کان $100 M_{\text{sun}}$ (100 مڙن) دفعا تائين ٿي سگهي ٿو. ٻين تارن جو قطر سچ جي قطر کان $\frac{1}{10}$ کان 1000 دفعا تائين ٿي سگهي ٿو. جدا جدا تارن جي شڪلين جي ڀيٽ شڪل 19.2 ۾ ڏنل آهي.



19.2: جدا جدا تارن جي شڪلين جي ڀيٽ

تارن جو جنم (Birth of stars)

گهڻي عرصي کان تارن وچ ۾ خالي جڳهين ۾ هوا ۽ دڙ جا تمام وڏا بادل نهندا آهن. انهن کي انٽر-تارا بادل چئبو آهي. شڪل 19.3 ۾ هبل دوربيني وسيلي حاصل ڪيل اهڙن بادلن جو هڪ روشني چتر ڏيکاريل آهي. وڳيانن وڏا مفاصلا ماپڻ لاءِ هڪ ايڪو ڪم آڻيندا آهن. جنهن کي روشني سال Light year چئبو آهي. روشني جيڪو مفاصلو هڪ سال ۾ طيءَ ڪري ٿي، اُن مفاصلي کي هڪ روشني سال چئبو آهي. روشنيءَ جي رفتار $3,00,000 \text{ km/s}$ آهي. هڪ روشني سال $9.5 \times 10^{12} \text{ km}$ هوندو آهي. انٽر تارا بادلن جو آڪار ڪيتراڻي روشني سال هوندو آهي. مطلب روشنيءَ کي بادلن جي هڪ چيڙي کان ٻئي چيڙي تائين وڃڻ ۾ ڪيتراڻي روشني سال لڳن ٿا. ان مان توهان بادلن جي تمام وڏي آڪار جي ڪلپنا ڪري سگهو ٿا.



19.3: هبل دوربينيءَ وسيلي انٽر تارا بادلن جو چتر

ڪجهه هلچل (disturbance) سبب اهي بادل سُسط شروع ٿيڻ لڳندا آهن. انڪري انهن جي گهاٽائي وڌندي وڃي ٿي ۽ انهن جو گرمي پد پڻ وڌندو وڃي ٿو. مرڪز وٽ گرمي پد ۽ گهاٽائي حد کان وڌيڪ ٿيڻ تي اُڻو شڪتي (اُڻو نيڪليس جي ميلاپ ڪري تيار ٿيل شڪتي) پيدا ٿئي ٿي. ان شڪتي پڌاڻ ڪري هوا جو هڪ گولو پاڻ خود روشن ٿي پوي ٿو. ان ترتيب موجب هڪ تارو ٺهي ٿو. مطلب هڪ تاري جو جنم ٿئي ٿو. ائين آسان چئي سگهون ٿا. سچ اندر هٿڊروجن نيوڪليس جي ميلاپ ڪري هيليم جو نيوڪليس تيار ڪرڻ واري ڪريا ۾ شڪتي پيدا ٿئي ٿي. ٻنهي سچ اندر هٿڊروجن هڪ جلاڻو پڌارت جو ڪم ڪري ٿو.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟




جنڊ جي روشني آسان تائين هڪ سيڪنڊ ۾ پهچي ٿي. سچ جي روشنيءَ کي 8 منٽ لڳندا آهن پر سچ جي ويجهي ۾ ويجهو تارو آلفا سينٽريس ان تاري جي روشني آسان تائين پهچڻ ۾ 4.2 سال لڳندا آهن.

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



هوا جو گولو سسٽن کان پوءِ هوا جو گرمي پد وڌندو آهي اهو ڪششي غير متحرڪ شڪتيءَ جو گرميءَ ۾ بدلجڻ ڪري ٿئي ٿو.

هڪ وشال آئنر تارا بادلن جي سسٽن ڪري هڪ ئي وقت ڪيترائي تارا ٺهي سگهن ٿا. شڪل 19.4 ۾ هزارين تارن جو هڪ گروپ ڏيکاريل آهي. ان ۾ هڪ ئي وشال بادل مان انيڪ تارا تيار ٿيا آهن.



ٿورو سوچيو



توازني ۽ غير توازني وارا زور ڪهڙا آهن؟

تارن جي اِستِرتا : هڪ ڪمري ۾ هڪ ڪنڊ ۾ اُگر بتي ٻارجي ٿي ته ان جي خوشبوءِ سڄي ڪمري ۾ ڦهلجي وڃي ٿي. تهڪندڙ پاڻيءَ واري برتن جو ڍڪ کولڻ سان ٻاڦ چوڌاري پکڙجي وڃي ٿي. مطلب گرم هوا هر هنڌ ڦهلجي وڃي ٿي. پر تارن ۾ گرم هوا اُڪاش ۾ ڇو نه ٿي ڦهلجي؟ سڄ جون خاصيتون گذريل 4.5 ارب سالن کان اِستِرتا ڇو آهن؟


19.4 هڪ وشال تارن جو گروپ، ان ۾ هڪ ئي وشال بادل مان تارا تيار ٿيا آهن.

ان سوال جو جواب آهي ڪششي زور تارن ۾ گئس جا ڪلا ان ڪششي زور ڪري هڪ ٻئي ملي اِستِرتا رهن ٿا. گئس جي ڪٺن وچ ۾ لڳاتار ڪشش ڪري انهن کي ملائيندڙ ڪششي زور ۽ ان جي اُبتڙ ڪر ڪندڙ ۽ تارن جي پڌارتن کي چوڌاري ڦهلائڻ لاءِ لڳاتار موجود تارن اندر گئس جو داب انهن ٻنهي وچ ۾ سنئون هڻڻ ڪري تارا اِستِرتا هوندا آهن. ڪششي زور تارن جي اندرين پاسي مطلب مرڪز طرف هوندو آهي ۽ گئس جو داب تارن جي ٻاهرين پاسي مرڪز جي اُبتڙ طرف ۾ هوندو آهي. ڏسو شڪل 19.5

ويچار ڪريو



توهان نوڙي-چڪ راند کڻي هوندي. نوڙيءَ جا ٻه ڇيڙا ٻه جدا گروپ پنهنجي پاسي ڇڪندا رهندا آهن. جيڪڏهن ٻنهي پاسي زور برابر هوندو ته اهو سنئون زور آهي ۽ نوڙي اِستِرتا رهي ٿي. جيڪڏهن هڪ پاسي جو زور ٻئي پاسي جي زور کان وڌيڪ هوندو ته نوڙي وڌيڪ زور پاسي ڇڪندي. ساڳئي نموني ڪجهه تارن ۾ ائين ٿيندو آهي. جيڪڏهن ڪششي ۽ داب اِهي زور برابر هوندو ته تارو اِستِرتا رهندو. پر جيڪڏهن هڪ زور ٻئي جي پيٽ ۾ وڌيڪ هوندو ته تارو سسندو يا اهو ڦهلجندو.



19.5: تارن جي اِستِرتا

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



- جيڪڏهن سڄ تي گئسن جو داب نه هجي ته ڪششي زور ڪري اهو هڪ يا ٻن ڪلاڪن ۾ سُسي هڪ ٽپڪو ٿي ويندو.
- گئس جو داب انجي گهٽائي ۽ گرمي پد تي مدار رکي ٿو. انهن ٻنهي جا ملهه جيترو وڌيڪ اوترو ئي داب وڌيڪ.

تارن جي اوسر (Evolution of stars) :


ان درميان تارن ۾ ڪيتريون ئي تبديليون اچن ٿيون. تارن ۾ جدا جدا ڪريائون ٿينديون رهن ٿيون. ڪنهن وقت اُهي سسندا آهن ڪنهن وقت اُهي وڏا ٿيندا آهن. مطلب تارن ۾ جدا جدا حالتون اچن ٿيون. جنهن وقت گئس جي داب ۽ ڪششي زور ۾ ميزان نه ٿوري تارن ۾ اوسر ڪيئن بند ٿئي ٿو انهن جي آخرين اوسا ڪيئن هوندي آهي. اهو اسان ڏسندا سين.

تارن جي آخرين حالت (End stage of stars) : تارن جو مادو جيترو وڌيڪ، اوترو ئي ٽڪڙي رفتار سان انهن ۾ اوسر ٿئي ٿو. تاري جي اوسر جي ڌاڪي به ڌاڪي ٿيندڙ اوسا مطلب تاري جو اوسر رستو اسان ڏٺو اهو تار جي مادي تي مدار رکي ٿو.

اهو اوسر ڪيئن بند ٿئي ٿو؟ اسان ڏٺو ته تارن ۾ شڪتي پيدايش بند ٿيڻ تي گرمي پد گهٽجي ٿو ۽ ان ڪري داب گهٽجي ٿو ۽ تارو سسي ٿو. تاري جي گهٽائي وڌي ٿي. گئس جي گهٽائي تمام وڌيڪ هئڻ ڪري ان ۾ ڪجهه اهڙا داب پيدا ٿين ٿا جن جو مدار گرمي پد مٿان نه هوندو آهي. اهڙي حالت ۾ شڪتي پيدايش بلڪل بند ٿي وڃي ٿي ۽ انجو گرمي پد گهٽجڻ تي به داب اِستِرا رهي ٿو. اِنگري تارن جي اِستِرا قائم رهي سگهي ٿي ۽ ان ڪري ئي تاري جي آخرين اوسا مقرر ٿئي ٿي.

تارن جي اوسر مطلب تارن جي خاصيتن ۾ ٿيندڙ تبديلين ڪري جدا جدا صورتن ۾ بدلجڻ جي ڪري. اسان پڙهيو ته گذريل 4.5 ارب سالن ۾ سج جي خاصيتن ۾ ڪابه بدل سڌل نه ٿي آهي. تارن جي زندگيءَ ۾ گهڻي عرصي ۾ انهن جي اوسر تمام ڏيمي رفتار سان ٿيندي آهي. جئن ته تارا لڳاتار شڪتي ڏيندا رهن ٿا اِنگري سندن شڪتي گهٽجندي رهي ٿي. تارو اِستِرا رهي ان لاءِ ضروري آهي ته گئس جو داب ۽ ڪششي زور ۾ ميزان رهي مطلب تاري جو گرمي پد اِستِرا هئڻ گهرجي ۽ گرمي پد اِستِرا لاءِ تاري ۾ شڪتي جو پيدا ٿيڻ ضروري آهي. ان شڪتيءَ جي پيدايش لاءِ تارن جي مرڪز ۾ جلاڻو پڌارت جي جڳ ۾ ڪريا ٿئي ٿي. تارن ۾ اوسر سبب انهن جي مرڪز ۾ جلاڻو پڌارت جي جڳ ۽ انجي انداز ۾ ڪمي اچي ٿي. جلاڻو پڌارت جي تمام گهٽجي وڃڻ سان شڪتي پيدايش به تمام گهٽجي وڃي ٿي ۽ گرمي پد به گهٽجي ٿو. گرمي پد گهٽجڻ ڪري داب گهٽجي ٿو جنهن ڪري ڪششي زور ۽ داب وچ ۾ سنئون ٽٽي پوي ٿو. ڪششي زور داب کان وڌيڪ هئڻ ڪري تارو سُست شروع ڪري ٿو. ان وقت ٻيا جلاڻو پڌارت واپرائجن ٿا. مثال مرڪز ۾ هٿڊروجن ختم ٿيڻ کان پوءِ هيليم جو استعمال شروع ٿئي ٿو ۽ شڪتي پيدايش وري شروع ٿئي ٿي. ڪيترو جلاڻو پڌارت واپرائجي ٿو اهو تاري جي مادي تي مدار رکي ٿو ڪنهن تاري جو مادو جيترو وڌيڪ اوترو ئي وڌيڪ جلاڻو پڌارت واپرايو وڃي ٿو.

تارن جي اصلوڪي مادي انوسار انهن جي اوسر جا ٽي نمونا آهن. اسان تارن کي ٽن گروپن ۾ ورهائي سگهون ٿا. هڪ گروپ ۾ سڀني تارن جي اوسر جو نمونو ۽ ان جي آخرين اوسا هڪ جهڙي هوندي آهي. ان بابت اسان وڌيڪ ڄاڻ حاصل ڪندا سين.



19.6: مادي انوسار تارن جي اوسر ۽ انهن جي آخرين اوسا

1. سج جي مادي جي اَنوڻ کان گهٽ اصلي مادي وارن تارن جي آخرين اوسا ($M_{\text{star}} < 8 M_{\text{sun}}$)

تارن جي اوسر ۾ درميان انهن ۾ وڏي پئماني تي ڦهلاءُ ٿئي ٿو ۽ انهن جو آڪار 100 کان 200 دفعا وڌي ٿو. اهڙي قسم جي تاري کي ”ڳاڙهو راکاسي تارو“ چئجي ٿو. اهو نالو اِنگري ڏنو ويو آهي جو ان تاري جو آڪار



تمام وڌاڻ ٿئي ٿو ۽ گهٽ گرمي پد ڪري اهو ٻاڙهيسرو نظر اچي ٿو. ٻين تارن جي پيٽ ۾ ٻاڙهو راکاسي تارو 'شڪل 19.2' ۾ ڏيکاريل آهي. اوسر جي آخر ۾ تارا ڦاٽن ٿا. تارن جو ٻاهريون گئسي ڍڪ پري وڃي ڪري پوي ٿو ۽ اندريون حصو سُسي وڃي ٿو. ان اندرين حصي جو آڪار رواجي طور ڌرتيءَ جي آڪار برابر هوندو آهي. تارن جو مادو ڌرتيءَ جي پيٽ ۾ تمام وڌيڪ هٽل ڪري ۽ آڪار ڌرتيءَ وانگر هٽل ڪري تارن جي گهٽائي خوب وڌي ٿي. اهڙي حالت ۾ اليڪٽران پاران پٽڊا ٿيل داب گرمي پد تي مدار نه ٿو رکي ۽ اهو تارن جو ڪششي زور بي شمار عرصي تائين ميزان ۾ رکڻ لاءِ ڪافي هوندو آهي. ان حالت ۾ تارا اڃا نظر ايندا آهن ۽ قد ۾ ننڍا هٽل ڪري اهي 'اڇا بندرا' (white dwarfs) ڪري سڃاتا ويندا آهن. پوءِ انهن جو گرمي پد گهٽجي ٿو پر آڪار ۽ مادو هميشه لاءِ اِستَر رهڻ ڪري اها بندري اوستا انهن تارن جي آخرين اوستا ٿئي ٿي.

19.7 اڇي بندري تاري نهڻ وقت ٻاهر ڦٽي ڪيل هوا جو ڍڪ. وچ ۾ اڇو بندرو آهي.


ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



جڏهن سڄ ٻاڙهو راکاسي تاري اوستا ۾ ويندو ته ان وقت سڄ جو قطر ايترو نه وڌو ٿي ويندو جو هو ٻڌ ۽ شڪر گهرن کي جذب ڪري ڇڏيندو. ڌرتي به ان اندر سمائجي سگهي ٿي. ان اوستا تائين پهچڻ لاءِ سڄ کي 4 کان 5 ارب سال لڳندا.

2. سڄ جي مادي کان 8 کان 25 اوط وڌيڪ اصلي مادي وارن تارن جي آخرين اوستا ($8 M_{\text{sun}} < M_{\text{star}} < 25 M_{\text{sun}}$)

اهو تارو پهريائين ٻاڙها راکاسي تاري اوستا پوءِ مها راکاسي تاري جي اوستا ۾ وڃي ٿو. مها راکاسي اوستا ۾ تاري جو آڪار 1000 دفعا وڌيڪ ٿي سگهي ٿو. آخر ۾ ان جو مها وسقوت (Explosion Supernova) تمام شڪتي شالي ٿئي ٿو. ان مان تمام گهڻي انداز ۾ شڪتي آزاد ٿئي ٿي جنهن سبب اهي تارا ڏينهن جو به نظر اچن ٿا. مها وسقوت ڪري بچيل مرڪز جو حصو سُسي ٿو ۽ اُنجو آڪار 10 ڪ.م تائين پهچي ٿو. ان اوستا ۾ اهو سمورو نيوٽران جو ٺهيل هوندو آهي. ان اوستا ۾ ان کي نيوٽران تارو چئجي ٿو. نيوٽران ڪري پٽڊا ٿيل داب گرمي پد تي مدار نه ٿو رکي اهو اُننت ڪال تائين ڪششي هوندو آهي. نيوٽران تارو اها تاري جي آخرين اوستا آهي.



19.8 سنه 1054 ۾ اکين سان نظر ايندڙ مها وسقوت جو روشني چتر

ڇا توهان کي ڄاڻ آهي؟



1. اڇن بندرن تارن جو قد ڌرتيءَ جي قد کان ننڍو هٽل ڪري انهن جي گهٽائي تمام وڌيڪ ٿئي ٿي ان جي هڪ ڇمچي پدارت جو وزن ڪيترائي ٽن ٿئي ٿو. نيوٽران تارن جو قد اڇن بندرن جي پيٽ ۾ اڃا به گهٽ ٿئي ٿو جنهن ڪري انهن جي گهٽائي وڌيڪ هوندي آهي ان جي هڪ ڇمچي جو وزن ڌرتيءَ جي سڀني ساهوارن جي ڪل وزن برابر هوندي آهي.
2. آسان جي آڪاش ڳنگا ۾ هڪ تاري جو مهاوسقوت اٽڪل 7500 سال اڳ ٿيو. اهو تارو آسان کان اٽڪل 6500 روشني سال پري هو ان مهاوسقوت مان نڪرندڙ روشني کي آسان وٽ پهچڻ ۾ 6500 سال لڳا. سڀ کان پهريان چين جي ماڻهن سنه 1054ع ۾ اهو مهاوسقوت ڏٺو. اهو ايترو ته ڇمڪندڙ هو جو اهو به سال لڳاتار ڏينهن جي وقت به سڄ جي روشنيءَ ۾ نظر آيو. وسقوت کان پوءِ اٽڪل 1000 سال اُنان جي گئس 1000 km/s کان به وڌيڪ رفتار سان هلي.

ڪاٿي. اها روشني اندر ٿي جذب ٿي ويندي آهي اهڙي اوستا ۾ اسان ان تاري کي ڏسي نه ٿا سگهون. ان اوستا ۾ تارو فقط هڪ ڪاري سوراخ وانگر نظر ايندو آهي. ان آخري اوستا کي ”ڪارو سوراخ“ (Black hole) نالو ڏنو ويو آهي. اسان پڙهيو ته اصلي مادي وارن تارن جي اوسر ۾ ٿي نمونا آهن ۽ انهن جون ٿي آخري اوستائون هونديون آهن. اهي هيٺ تختي ۾ ڏنل آهن.

تاري جو اصلي مادو	تاري جي آخري اوستا
$< 8 M_{\text{sun}}$	اچو بندرو
8 کان $25 M_{\text{sun}}$	نيوٽران تارو
$> 25 M_{\text{sun}}$	ڪارو سوراخ

3. سڄ جي مادي کان 25 دفعا وڌيڪ مادي وارن تارن جي آخري اوستا : ($M_{\text{star}} > 25 M_{\text{sun}}$)

ان قسم جي تارن جو اوسر مٿئين بئي گروپ جي تارن وانگر ٿئي ٿو. پر مها وسقوت کان پوءِ ڪو به ڊاٻ انهن جي تمام گهڻي ڪششي زور سان ميزان رکي نه ٿو سگهي ۽ نير موجب اهي سُسنڊا رهندا آهن انهن جو آڪار ننڍو ٿيندو وڃي ٿو. جنهن سبب انهن جو ڪششي زور ۽ گهاٽائي وڌي وڃن ٿا ان ڪري انهن تارن ويجهو واريون سڀ شيون انهن تارن ڏانهن ڇڪجي اچن ٿيون ۽ اهڙن تارن مان ڪجهه به ٻاهر نه ٿو اچي سگهي. اندر ويندڙ روشني ٻاهر نه ٿي اچي سگهي انهن تارن مٿان پوندڙ روشني موت به نه ٿي

آپياس

سوال 1. خال ڀريو.

1. اسان جي کير ڌار جو نالو آهي.
2. وڏا مفاصلا ماپڻ جو ايڪو آهي.
3. روشنيءَ جي رفتار Km/s آهي.
4. اسان جي آڪاش گنگا ۾ تارا آهن.
5. سڄ جي آخري اوستا آهي.
6. تارن جو جنم بادلن ڪري ٿئي ٿو.
7. آڪاش گنگا هڪ کير ڌارا آهي.
8. تارا گئس جا گولا آهن.
9. تارن جو مادو مادي جي نسبت ۾ ماپيو ويندو آهي.
10. سڄ کان ڌرتيءَ تائين روشني وقت ۾ ۽ چنڊ کان ڌرتيءَ تائين روشني پهچڻ ۾ وقت لڳي ٿو.

11. تارن جو اصلي مادو جيترو وڌيڪ اوترو سندس جلدي ٿئي ٿو.
12. تارن جي زندگيءَ ۾ جلاڻو پڌارڻن جو استعمال تي مدار رکي ٿو.

سوال 2. صحيح يا غلط.

1. روشني سال وقت ماپڻ جو ايڪو آهي.
2. تارن جي آخري اوستا انهن جي اصلي مادي تي مدار رکي ٿي.
3. تاري ۾ ڪششي زور، اليڪٽران ڊاٻ جي ميزان ڪري نيوٽران تارو ٿئي ٿو.

4. ڪارو سوراخ مان روشني ٻاهر اچي ٿي.
 5. اوسر ۾ سڄ مها راکاسي تارو اوستا ۾ ويندو.
 6. سڄ جي آخري اوستا اچو بندرو تارو آهي.
- سوال 3. سوالن جا جواب ڏيو.
1. تارن جو ٺهڻ ڪيئن ٿئي ٿو؟
 2. تارن ۾ اوسر ڪيئن ٿئي ٿو؟
 3. تارن جون ٿي آخري اوستائون ڪهڙيون آهن؟
 4. ڪارو سوراخ اهو نالو ڪيئن پيو؟
 5. نيوٽران تارو اهو ڪهڙي قسم جي تارن جي آخري اوستا آهي؟

- سوال 4. جيڪڏهن توهان سڄ هجو ته پنهنجون خاصيتون لکو.
- سوال 5. ’اچو بندرو تارو‘ تي نوٽ لکو.

پروجيڪٽ

1. ڪلپنا ڪري منڊاڪني کير ڌارا ۽ اسان جي سوريه منڊل جو ماڊل تيار ڪريو.
2. جيڪڏهن سڄ نه هجي ها ته پنهنجا ويچار لکو.



چايا چتر : NASA ۽ ESO

درجو آئون - سامانيه وگيان شيد پندار

atomic number - اٽو عدد	index - قوت نما
atomic model - اٽو ماڊل	suspension - معاطلي
non-metal - غير ڌاتو	osmosis - رساڪر شط
heredity - وراثت	reflected ray - موت ترورو
protozoa - آڊي جيو	angle of reflection - موت ڪنڊ
incident point - اصلوڪو ٽپڪو	circuit - دورو
incident ray - اصلوڪو ترورو	periscope - زيرابيني
intermolecular - انٽر پرمائڻا	ecologist - ماحول وگياني
organelles - آنگهه	ecosystem - ماحول سرشتو
hypertesion - اوچورت داپ	cell respiration - جزي جو ساهه ڪڍڻ
neutrilsation - نرپڪش ڪرڻ	optical glass - آپٽيڪل گلاس
evolution - اوسر	melting point - رجڻ پد
colloid - ڪلوڙ	expansion - واڌ
shell - ڪوپو	propagation - ڦهلاءَ
fungi - فنگي	preventive - ٽارڻ جو
nucleus - نيوڪليس	antibiotics - ائنٽيبايوٽڪ
radiotherapy - ڪرڻا علاج	upthrust force - مٿي اُچل زور
gravitational force - ڪششي زور	seismology - سيمالاجي
lusture - چمڪ	landslide - زمين ڪسڪڻ
magnetic force - چقمقي زور	mixture - ملاوت
complexity - پيچدگي	elements - تتو
inertia - ماٺار	blood pressure - رت داپ
bacterai - بئڪٽريا وارو	plasma - پلازما
lifestyle - جيئڻ جو ڍنگهه	blood transfusion - رت ٻئي تائين پهچائڻ
biodiversity - جيوئي علحدگي	platelates - پليٽليٽس
bio degradable - ٽنندڙ	blood bank - رت بئنڪ
biomedical - جيوئي دوائون	blood vessels - رت واهڻ
ductility - تارن ۾ چڪجڻ	hematology - هيماٽالاجي
thermometer - ٿرموميٽر	structure - بناوت
constellation - تارن جو ميڙ	nobel metal - شاهڙو ڌاتو
frequency - جهجهائي	chenotherapy - ڪيميائي علاج
indicator - ڏسڻو	molecular formula - پرمائو انشا
binomial - ٻيڊو	obesity - ٿولهم
artery - شريان	vaccination - ٽيڪا ڪرڻ
metal - ڌاتو	conduction - پسرڻ
regular reflection - باقائدي موت	classification - ورگيڪرڻ
controller - ظابطو ڪندڙ	

malleability	- ملايمت	marine	- سامونڊي
electrode	- قطب	relative density	- نسبتِي گھاڻائي
specific gravity	- مخصوص ڪشش	processed glass	- ترتيبِي گلاس
virus	- وائرس	infectious	- وچرنڌڙ
heterogenous	- هيٽروجينس	concentrated	- سُسيل
diffusion	- رِسَڻ	alloy	- مَن
specific	- مخصوص	syndrome	- سائڊروم
explosion	- وسقوت	valenvy	- ڀرتي
decomposer	- ٽوريندڙ	compound	- مرڪب
universal	- سرويگت	organic	- چيٽن
purity	- شدت	stability	- اِسْتَرَتا
veins	- نسون	crystalline	- قلمي
algae	- اٿلڳي	autotrophic	- خودپورتي ڪندڙ
trachea	- هوا جي نلي	moderator	- ماڊريٽر
muscular force	- مُشڪي زور	tuberculosis	- ٽي.بي
isotopes	- ائسوٽوپس	corrosion	- ڪٽجڻ
homogenous	- يڪسان		

درجو اُنون هائپر پرائمري سطح جو آخري درجو آهي. اڳتي تعليمي سال سيڪينڊري سطح تي ملهه ماپڻ وقت تجربِي لاءِ اڳواٽ تياري ڪرڻ ضروري آهي. سائڳي وقت شاگردن ۾ تجربِي جو هنر وڌي اِن لاءِ هيٺ ڪجهه تجربن جي ياداشت ڏنل آهي. اها اُميد ڪجي ٿي ته اِسڪولي سطح تي اِهي تجربا ڪرايا ويندا.

نمبر	تجربِي جو سَرو
1.	ڏهي / چاچ ۾ لئڪٽوبئسِيلاءِ بئڪٽيريا ڇاڇڻ.
2.	ڊبل روٽي ۽ ٽي ڦڦوندي ڇاڇڻ.
3.	روز مرهه زندگي مان موجود سامان ڪم آڻي سنٽل ۽ آسنٽولت زور ڇاڇڻ.
4.	مانار جا قسم اُڀياس ڪرڻ.
5.	آرڪمڊيز جو متو اُڀياس ڪرڻ.
6.	بجلي ڌارا جو مقناطيسي اثر ڇاڇڻ.
7.	تجربِيخاني ۾ لوهه جي آڪسائيڊ مرڪب تيار ڪري خاصيتون سمجھڻ.
8.	ڌاتن ۽ غيرڌاتن ۾ طبعي ۽ ڪيميائي خاصيتن جي ڀيٽ ڪرڻ.
9.	پسگردائيءَ ۾ صاف ۽ گندن تلائڻ جو اُڀياس ڪرڻ.
10.	انساني ساهه کڻڻ سرشتي جا ماڊل اُڀياس ڪرڻ.
11.	انساني دل جو ماڊل اُڀياس ڪرڻ.
12.	ڏسڻ جو استعمال ڪري تيزاب ۽ ڪار سڃاڻڻ.
13.	آواز جي ڦهلاءَ لاءِ ماڊيم ضروري آهي اِهو ثابت ڪرڻ.
14.	سنئين آرسِيءَ تان روشني جي موت جا قاندا اُڀياس ڪرڻ.
15.	پسگردائيءَ ۾ ماحول سرشتي جا جيوِي ۽ اُجيوِي جزا اُڀياس ڪرڻ.



महाराष्ट्र राजीव पाठ्यपुस्तक निर्माण व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ

सामान्य विज्ञान इयत्ता आठवी (सिंधी माध्यम)

₹ 60.00